# 实验2:数据包捕获与分析

姓名: 于成俊 学号: 2112066

### 一、了解NPcap的架构

Npcap 是一种用于数据包捕获和网络分析的架构,用于 Windows 操作系统。它包括一个内核级数据包过滤器(NPF),一个 低级动态链接库(packet.dll),以及高级的独立于系统的库(WPCAP.dll)。

- NPF:被实现为一个过滤驱动程序,能够执行许多不同的操作:捕获,监控,数据包注入。NPF 最重要的操作是数据包捕获。在捕获过程中,驱动程序使用网络接口侦听数据包,并将它们完整地 传递给用户级别的应用程序,它还允许将原始数据包写入网络,还提供了一个内核级可编程监控模 块,能够对网络流量进行简单的统计计算。
- Packet.dll: 提供一个底层的API, 可用来直接访问驱动程序。
  - 。 安装, 启动和停止NPF设备驱动
  - o 从NPF驱动接收数据包
  - o 通过NPF驱动发送数据包
  - 。 获取可用的网络适配器列表
  - 。 获取适配器的不同信息, 比如设备描述, 地址列表和掩码
  - 。 查询并设置一个底层的适配器参数
- WPCAP.dll:提供了更强大的、更高层的捕获函数接口。

# 二、学习NPcap的设备列表获取方法

• pcap if 结构体,用来保存网络接口设备基本信息的类型

```
//在 pcap.h 中定义
typedef u_int bpf_u_int32
typedef struct pcap_if pcap_if_t
struct pcap_if
{

struct pcap_if *next; //指向下一个网络接口
char *name; //网络接口的标识符,唯一标识一个网卡
char *description; //用来描述网络接口
struct pcap_addr *addresses; //pcap_addr 结构体
bpf_u_int32 flags; //接口标志
//目前唯一可能的标志是PCAP_IP_LOOPBACK,如果接口是环回接口,则设置该标志
};
```

• pcap\_addr 结构体,用来存储网卡的地址

- 调用 pcap\_findalldevs 函数来获取可用的网络接口设备列表。
  - o pcap\_findalldevs 函数会遍历系统上所有的网络接口设备,包括网卡、虚拟接口等,然后获取每个接口的信息。
  - o 对于每个网络接口,函数会获取接口的名称、描述、地址信息等,并将这些信息填充到 pcap\_if\_t 结构体中
  - o pcap\_findalldevs 函数将这些 pcap\_if\_t 结构体组织成一个链表。每个结构体中的 next 指针指向链表中的下一个元素,从而形成一个链表数据结构,表示系统上所有可用的网络接口。
  - o 函数执行完成后,alldevs 指针将指向一个链表的头部,其中包含了系统上所有可用网络接口的信息。如果函数执行期间没有出现错误,errbuf 中将保持为空。

```
在pcap.h中, #define PCAP_ERRBUF_SIZE 256
char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE]; //用于存储错误信息
pcap_if_t* alldevs;
pcap_if_t* dev;
// 获取可用的网络设备列表
if (pcap_findalldevs(&alldevs, errbuf) == -1) {
   cerr << "Error in pcap_findalldevs: " << errbuf << endl;</pre>
    return 1;
}
// 遍历设备列表并打印设备信息
int i = 1;
for (dev = alldevs; dev; dev = dev->next) {
    cout << "Device " << i++ << ": " << dev->name << endl;</pre>
   if (dev->description) {
        cout << " Description: " << dev->description << endl;</pre>
   }
    else {
        cout << " Description: N/A" << endl;</pre>
   }
}
```

# 三、学习NPcap的网卡设备打开方法

• pcap\_t结构体:

pcap\_t 是 npcap 库中的一个结构体,用于表示数据包捕获的会话。它包含了与数据包捕获相关的各种设置和状态信息。通过这个结构体,你可以配置捕获参数、启动捕获会话、读取捕获的数据包等

```
//定义在pcap.h
typedef struct pcap pcap_t
```

• 使用 pcap\_open\_live 函数:

```
pcap_t* handle = NULL; //用于表示数据包捕获的会话。
// 打开网络接口以进行数据包捕获
handle = pcap_open_live(dev->name, BUFSIZ, 1, 1000, errbuf);
if (handle == NULL) {
    cerr << "Error opening network interface: " << errbuf << endl;
    return 1;
}
```

- o pcap\_open\_live 函数用于打开一个网络接口以进行数据包捕获。
- o dev->name 是选择的网络接口的名称,通常是从 pcap\_if\_t 结构体中获取的。
- o BUFSIZ 是捕获数据包的缓冲区大小。
- 1 表示混杂模式 (promiscuous mode) 的开启,允许捕获网络上的所有数据包。
- 。 1000 是捕获超时时间 (以毫秒为单位) 。在这里,设置为1秒。
- o errbuf 用于存储错误信息。
- o 如果 pcap\_open\_live 函数成功打开网络接口,它将返回一个非空的 pcap\_t 结构体指针,表示捕获会话。

## 四、学习Npcap数据包捕获方法

• pcap pkthdr 结构体:用于存储捕获的数据包的元数据

```
struct pcap_pkthdr
{

struct timeval ts; /* 捕获时间戳 */

bpf_u_int32 caplen; /* 捕获到数据包的长度 */

bpf_u_int32 len; /* 数据包的真正长度 */
}
```

• 使用 pcap\_next\_ex 直接捕获数据包

```
pcap_next_ex(pcap_t* p,struct pcap_pkthdr** pkt_header,const u_char**
pkt_data);
/*
功能: 从interface或离线记录文件获取一个报文

参数: p: 已打开的捕捉实例的描述符
pkt_header: 报文头
pkt_data: 报文内容
```

```
返回值: 1: 成功

0: 获取报文超时

-1: 发生错误

-2: 获取到离线记录文件的最后一个报文
*/
```

```
// 开始捕获数据包
int result;
struct pcap_pkthdr *header;
// 用于存储捕获的数据包的内容
const u_char* packet;

while ((result = pcap_next_ex(handle, &header, &packet)) >= 0) {
    if (result == 0) {
        continue; // 没有数据包到达,继续等待
    }

    // 处理捕获的数据包
    packet_handler(header, packet);
}

if (result == -1) {
    cerr << "Error reading the packet: " << pcap_geterr(handle) << endl;
}
```

#### • 解析和显示捕获到的数据包信息

以太网帧结构

	前导码 (7B)	帧前定界符 (1B)	目的地址 (6B)	源地址 (6B)	长度/类型 (2B)	数据 (可变长度,46~1500B)	帧校验码 (4B)	
--	-------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-----------------------	--------------	--

以太网帧头部指目的地址+源地址+长度/类型,一共14字节

```
void packet_handler(const struct pcap_pkthdr* pkthdr, const u_char* packet)
{

// 解析以太网头部
const u_char* eth_header = packet;

// 将两个字节的值合并为一个16位的整数
unsigned short eth_type = (eth_header[12] << 8) | eth_header[13];
printf("源 MAC 地址: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", eth_header[6],
eth_header[7], eth_header[8], eth_header[9], eth_header[10],
eth_header[11]);
printf("目标 MAC 地址: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n", eth_header[0],
eth_header[1], eth_header[2], eth_header[3], eth_header[4], eth_header[5]);
printf("类型: 0x%04X\n", eth_type);
printf("数据包的长度: %d\n", pkthdr->len);
printf("\n");
}
```

#### 五、程序演示

• 打印设备列表

```
C:\Users\86180\source\repos\ X
Device 1: \Device\NPF_{0AE101E0-A85A-4345-BE36-9485E105D46A}
   Description: WAN Miniport (Network Monitor)
Device 2: \Device\NPF_{090DCC41-7FC2-4672-A0C5-BA9AEC6D1D06}
   Description: WAN Miniport (IPv6)
Device 3: \Device\NPF_{7D2A8917-35AC-495F-91B2-78F265C37837}
   Description: WAN Miniport (IP)
Device 4: \Device\NPF_{37BB740B-E0FA-4E3C-9427-3EAE72999625}
   Description: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Device 5: \Device\NPF_{D2ACC933-3637-4AFE-8653-CE2FC59A1752}
   Description: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Device 6: \Device\NPF_{BDB875A1-AA5A-4719-8561-7056CFF78223}
   Description: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Device 7: \Device\NPF_{5A89AED8-5B60-45DF-A099-6E545B0D0ACE}
   Description: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Device 8: \Device\NPF_{BA1DE218-79C5-4EE7-AA9D-8CF9DEF2FEFE}
   Description: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Device 9: \Device\NPF_{D6C6BB0D-8137-4E31-B164-54928D5A907A}
   Description: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Device 10: \Device\NPF_Loopback
   Description: Adapter for loopback traffic capture
Device 11: \Device\NPF_{960413EA-3204-4701-A022-839AD75019DC}
   Description: Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21
Device 12: \Device\NPF_{B1DFF606-0E18-4CED-BA84-9CDDB52F1F51}
   Description: TAP-Windows Adapter V9
Device 13: \Device\NPF_{306CB6B4-4ECA-41BB-AFC2-DBDA3BD9C96B}
   Description: OpenVPN Data Channel Offload
Device 14: \Device\NPF_{799BD148-2436-4441-BAE7-762969BE800E}
   Description: Realtek PCIe GbE Family Controller
请输入要打开的网络接口号:
```

打印捕获的数据包相关信息
 其中:0x0800代表IPv4, 0x86DD代表IPv6

请输入要打开的网络接口号:

4

源 MAC 地址: 54:14:F3:02:14:5D 目标 MAC 地址: 00:00:5E:00:01:08

类型: 0x0800 数据包的长度: 55

源 MAC 地址: 00:00:5E:00:01:08 目标 MAC 地址: 54:14:F3:02:14:5D

类型: 0x0800 数据包的长度: 66

源 MAC 地址: 84:5B:12:5E:36:0B 目标 MAC 地址: 54:14:F3:02:14:5D

类型: 0x86DD

数据包的长度: 118

源 MAC 地址: 84:5B:12:5E:36:0B 目标 MAC 地址: 54:14:F3:02:14:5D

类型: 0x86DD

数据包的长度: 118

源 MAC 地址: 84:5B:12:5E:36:0B 目标 MAC 地址: 54:14:F3:02:14:5D

类型: 0x86DD

数据包的长度: 118