



### Pokročilé asemblery

Cvičení 3 – Úvod do optimalizace kódu, 2017

### Pár slov úvodem



- Cílem optimalizace kódu je zlepšení některého z aspektů (nejčastěji paměťové náročnosti nebo výpočetní náročnosti).
- Optimalizace kódu pro CPU může probíhat na určité úrovni abstrakce:
  - Nejvyšší: použití knihoven, specializovaných překladačů
  - Nejnižší: psaní kód v asembleru, použití SIMD instrukcí
- Další možnosti optimalizace:
  - Grafické karty: CUDA, OpenGL,....



## Výkonnost počítačů



Intel Core i5 2410m	teoreticky	10 GFlops (GPU 200 GFlops)

Iphone 6S (Soc) teoreticky 115.2 Gflops

Adreno 530 MSM8996 teoreticky 500 GFlops

Anselm (Ostrava) teoreticky 94 000 GFlops

Salomon (Ostrava) teoreticky 2 000 000 GFlops

National Super Computer Center in Guangzhou teoreticky 54 000 000 GFlops

# Základy optimalizace kódu pomocí ASM





- Primárně pracovat s registry a omezit přístupy do paměti.
- Snažte se pracovat s celými registry ( např. 32 bitový režim 32bitové registry).

```
mov eax, [mem1]
imul eax, 6
mov [mem2], eax
mov ax, [mem3]
add ax, 2
mov [mem4], ax
```

• Vyhýbejte se závislostem mezi sekvencemi kódu (i když to moderní procesory už umí vyřešit).

```
mov eax, [mem1]
sub eax, 6
mov [mem2], eax
mov eax, [mem3]
add ax, 2
....
```

# Základy optimalizace kódu pomocí ASM





- Bitové operace místo podmíněných skoků (v C ternární operátor) (příklady pro nalezení minima)
- Bez znaménka

```
sub eax, ebx; = a-b
sbb edx, edx; = (b > a) ? 0xFFFFFFFFF : 0
and edx, eax; = (b > a) ? a-b : 0
add ebx, edx; Result is in ebx
```

Se znaménkem

# Základy optimalizace kódu pomocí ASM



- Pokud je to možné, je dobré se vyvarovat řetězci závislosti, příkladem může být sečtení pole o 1000 prvcích.
- Použití podmíněného přesunu může urychlit kód (instrukce CMOVcc).

Tabulka přibližné latence jednotlivých instrukcí (hodně závisí na mikro architektuře):

Instruction	Typical latency	Typical reciprocal throughput
Integer move	1	0.33-0.5
Integer addition	1	0.33-0.5
Integer Boolean	1	0.33-1
Integer shift	1	0.33-1
Integer multiplication	3-10	1-2
Integer division	20-80	20-40
Floating point addition	3-6	1
Floating point multiplication	4-8	1-2
Floating point division	20-45	20-45
Integer vector addition (XMM)	1-2	0.5-2
Integer vector multiplication (XMM)	3-7	1-2
Floating point vector addition (XMM)	3-5	1-2
Floating point vector multiplication (XMM)	4-7	1-4
Floating point vector division (XMM)	20-60	20-60
Memory read (cached)	3-4	0.5-1
Memory write (cached)	3-4	1
Jump or call	0	1-2

Source: Optimizing subroutines in assembly language An optimization guide for x86 platforms

## Optimalizace pomocí MMX



- MMX přidává k instrukční sadě 57 instrukcí (by Intel 1996)
- Syntax instrukce:

```
    paddw – instrukce pro součet sbalených dat se specifickým operandem
    add – operace
    w – velikost jednotlivých dat v registru (word 16bit -> 4x do 64bitového registru MMX)
```

- K nahrání dat z registru nebo paměti slouží instrukce movd, movq
- MMX registry jsou splonečné s registry st0-st7
- MMX instrukce zřejmě zaniknou 😊

#### MMX instrukce





paddb	PADDB	add packed byte integers
-------	-------	--------------------------

paddd PADDD add packed doubleword integers

paddsb PADDSB add packed signed byte integers with signed saturation

paddsw PADDSW add packed signed word integers with signed saturation

paddusb PADDUSB add packed unsigned byte integers with unsigned saturation

paddusw PADDUSW add packed unsigned word integers with unsigned saturation

paddw PADDW add packed word integers

pmaddwd PMADDWD multiply and add packed word integers

pmulhw PMULHW multiply packed signed word integers and store high result

pmullw PMULLW multiply packed signed word integers and store low result

psubb PSUBB subtract packed byte integers

psubd PSUBD subtract packed doubleword integers

psubsb PSUBSB subtract packed signed byte integers with signed saturation

psubsw PSUBSW subtract packed signed word integers with signed saturation

psubusb PSUBUSB subtract packed unsigned byte integers with unsigned

saturation

psubusw PSUBUSW subtract packed unsigned word integers with unsigned

saturation

psubw PSUBW subtract packed word integers

### MMX instrukce



PCMPEQB	compare packed bytes for
PCMPEOD	equal
I CIVII LQD	compare packed doublewords for equal
PCMPEQW	compare packed words for
	equal
PCMPGTB	compare packed signed
	byte integers for greater than
PCMPGTD	compare packed signed
	PCMPEQD PCMPEQW PCMPGTB

greater than

pcmpgtw PCMPGTW compare packed signed

word integers for greater

doubleword integers for

than

### Ušetření práce s koprocesorem



#### Načtení floating point do st0:

```
movq mm0,[esi]
movq [edi],mm0

//In 64-bit mode, use:
mov rax,[rsi]
mov [rdi],rax
```

#### Porovnání 2 float hodnot


```
mov eax, [a]
mov ebx, [b]
cmp eax, ebx
jb ASmallerThanB
```

Source: Optimizing subroutines in assembly language An optimization guide for x86 platforms

# 64 bitový režim



- Konvence volání ABI první 4 parametry jsou v RCX, RDX, R8, R9, další pak na zásobníku
- Argumenty typu float a double jsou v registrech XMM



The registers RAX, RCX, RDX, R8, R9, R10, R11 are considered volatile (caller-saved).

The registers RBX, RBP, RDI, RSI, RSP, R12, R13, R14, and R15 are considered nonvolatile (callee-saved).





- Implementujte algoritmus pro sečtení 5 000 číslic v poli pomocí instrukční sady x86.
- Implementujte algoritmus pro sečtení 5 000 číslic v poli pomocí instrukční sady x86 a MMX. Vymyslete takové
  řešení, aby bylo nejrychlejší.

1 bod

• Snižte/Zvyšte jas obrázku o libovolnou hodnotu pomocí MMX.

1 bod

Source: Optimizing subroutines in assembly language An optimization guide for x86 platforms

# **Projekty**



Dotazy