

# 动态扩展AWS云服务器硬盘空间

自从我们Harmony启动了主网以来,越来越多的投资者表示了强烈的兴趣来运行节点。随着加入主网的节点数目增加,我们以前推荐的30G的硬盘空间已经有些捉襟见肘了。这份简短的文档告诉大家怎样手把手的来动态扩展AWS云服务器硬盘空间。


第一步:登录AWS控制面板、找到运行节点的服务器。




第二步:点击位于屏幕右下区域的链接(/dev/xvda),浏览器会显示硬盘的具体信息。




第三步:点击 EBS ID 右边的链接(在我们的演示是 vol-05685721145114c52, 你的硬盘可能显示的是不同的名字),然后会跳转到硬盘的显示页面。



第四步:点击"Actions"按钮,然后选择"Modify Volume"选项。我们推荐扩展硬盘到100G,但是在这个演示里,我们把硬盘空间扩展到60G。点击"Modify"。



第五步:点击"Yes"确认扩展硬盘空间。



第六步:硬盘扩容可能需要20到30分钟的时间。当扩容结束以后, 你会看到状态栏会从黄色的圆球变成绿色的圆球。

第七步:SSH登录到服务器,查看磁盘基本信息。

#### 运行以下命令

#### \$1sb1k

#### 预期的结果

## 运行以下命令

# \$sudo growpart /dev/nvme0n1 1

#### 预期的结果

```
[ec2-user@ip-172-31-0-234 ~]$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
CHANGED: partition=1 start=4096 old: size=62910431 end=62914527 new: size=125824991,end=125829087
```

#### 运行以下命令

```
$sudo xfs_growfs /dev/nvme0n1p1
```

#### 预期的结果

```
[ec2-user@ip-172-31-0-234 ~]$ sudo xfs_growfs /dev/nvme0n1p1
meta-data=/dev/nvme0n1p1
                                isize=512
                                            agcount=16, agsize=524159 blks
                                sectsz=512
                                            attr=2, projid32bit=1
                                crc=1
                                            finobt=1 spinodes=0
data
                                bsize=4096
                                            blocks=7863803, imaxpct=25
                                sunit=0
                                            swidth=0 blks
                                bsize=4096
                                            ascii-ci=0 ftype=1
naming
        =version 2
         =internal
                                bsize=4096
                                            blocks=2560, version=2
log
                                sectsz=512
                                            sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none
                                extsz=4096
                                            blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 7863803 to 15728123
```

第八步:结果确认。运行以下命令,如果你看到/dev/nvme0n1p1的大小已经从30G变成了60G, 恭喜你!AWS云服务器硬盘空间成功!

# 运行以下命令

```
$df -h
```

# 预期的结果

```
[ec2-user@ip-172-31-0-234 ~]$ df -h
Filesystem
              Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs
              3.8G
                      0 3.8G
                               0% /dev
                               0% /dev/shm
tmpfs
              3.8G
                      0 3.8G
              3.8G 412K 3.8G 1% /run
tmpfs
                              0% /sys/fs/cgroup
tmpfs
              3.8G
                    0 3.8G
/dev/nvme0n1p1
              60G
                    22G
                         39G 36% /
              769M 0 769M 0% /run/user/1000
tmpfs
```

如果关于这个项目你需要更多的技术方面支持,可以和我们的技术工程师(Andy@harmony.one) 联系。你可以在Discord,或者微信上面找到他。