BOLT / REVISIÓN DE INGENIERÍA

Una compra.
Todos sus despachos.

Guía de demo y entrega técnica · 10 de noviembre de 2026

Instalación de pruebas independiente del computador de desarrollo. Catálogo y diseño de BOLT; operaciones, conductores y proveedor externo de simulación.

Acceso a la reunión

https://bolt-demo-demo.up.railway.app

Clave privada: se entrega en un archivo separado. No está incluida en este PDF ni en GitHub. Solo compartirla con participantes autorizados.

Estado verificado: HTTPS activo; reinicio y persistencia comprobados en Railway.

Recorrido sugerido · 30 minutos

Tiempo	Qué revisar	Resultado esperado
3 min	Entrar desde celular y computador	Dirección, contacto y carrito vacíos.
7 min	Catálogo, variantes y carrito	Chips compactos; precio separado; selección conservada.
5 min	Dirección, ubicación y foto opcional	Destino confirmado; Programado desde Suba cuando corresponde.
10 min	Administración → Conductor → cliente	Compra dividida; avance por entrega; PIN independiente.
5 min	Históricos y siguientes pasos	Recuperar acceso sin reabrir; acordar prioridades.

Preparar el simulador antes de crear pedidos: iniciar sesión y habilitar los conductores ficticios. Usar SIM-FOOD-20KG para el recorrido operativo. Los productos comerciales se conservan para revisión visual; no se inventan mediciones para habilitar su compra.

Qué se puede demostrar

Área	Funciona en la aplicación	Límite de esta demo
Cliente	Presentaciones, precio COP, carrito persistente, direcciones guardadas y seguimiento privado.	Carrito y direcciones de invitado se guardan por dispositivo; no hay sincronización de clientes autenticados.
Ubicación y entrada	Permiso GPS explícito, confirmación del destino y fotografía opcional privada.	Cámara/GPS físicos requieren prueba en iOS/Android. La foto no sustituye la dirección ni se exige para comprar.
Cobertura	Bogotá, Soacha, Chía y Cajicá en zonas habilitadas; validación del servidor.	Turbo no se activa automáticamente en Chía/Cajicá. Stock, rutas, cupos y capacidades deben ser válidos.
Despachos	50 kg base; hasta 3 kg de extras elegibles; unidades completas; varias entregas agrupadas.	Capacidad ficticia por vehículo: 55 kg y 80 × 60 × 60 cm. Dos conductores son el fixture, no un máximo del negocio.
Conductor y seguimiento	Ofertas, aceptación, recogida, custodia, PIN por entrega y avance parcial.	BOLT Conductor es web; no promete ubicación continua con la app cerrada.
Proveedores	Adaptador externo ficticio: aceptación, demora y rechazo.	Rappi e inDrive reales desactivados. Sin pagos ni entregas reales.

Casos para la ingeniera

Cedritos: Bogotá / Usaquén → Suba. **Chía y Cajicá:** Programado → Suba. **Soacha habilitado:** Kennedy. **Cota:** alerta de próxima llegada y bloqueo de entrega. Cambiar de dirección debe conservar el carrito y descartar la cotización anterior.

Compra dividida: tres unidades cerradas de 20 kg → entregas de 40 y 20 kg. Completar solo la primera no debe marcar entregada la compra principal.

Guion para los tres paneles

1. Cliente · /

Revisar una tarjeta con una presentación y otra con varias. Seleccionar, agregar, cambiar cantidad y recargar. Confirmar destino, guardar Casa o Trabajo y verificar cobertura. La foto de entrada es opcional: tomarla o elegirla, revisar la vista previa y continuar en el mismo flujo.

2. Centro de pruebas · /simulacion

Pulsar “Ingresar a la simulación”. Habilitar conductores propios; sus posiciones son ficticias y vencen. Usar HUB_SUBA 2 para la primera asignación: HUB_SUBA 1 figura en HIST-WAY y requiere conciliación de custodia. La segunda entrega puede quedar pendiente. Abrir administración y Conductor; no fingir capacidad adicional.

3. Administración · /operacion?tab=DESPACHOS

En cada entrega, iniciar preparación y marcar listo. Revisar bodega, carga, oferta y conductor. Seguir su aceptación desde Conductor. La falta de medidas, cupo o vehículos debe mostrarse con su motivo específico.

4. Conductor · /conductor

Aceptar la oferta, confirmar llegada a bodega, contar unidades y recoger. El PIN se obtiene desde el seguimiento privado del cliente y se introduce al entregar. No debe aparecer previamente en la API del conductor. El escenario prepagado ficticio recauda cero.

5. Históricos y recuperación

Pedido ficticio	Prueba y criterio de aceptación
HIST-READY	Registrar y conciliar saldo/evidencia; reintentar sin duplicar códigos ni reservas.
HIST-WAY	EN_CAMINO sin fecha de recogida: mantener conciliación pendiente. Solo evidencia histórica comprobable permite continuar; no usar la hora actual como recogida.
HIST-CLOSED	Solicitar recuperación desde /recuperar-seguimiento, aprobar con evidencia ficticia explícita en administración y comprobar autorización desde el mismo dispositivo. Debe seguir ENTREGADO.

El número de pedido identifica una compra; no es una credencial. El dispositivo conserva la clave privada de recuperación. El cliente recibe acceso únicamente después de una aprobación autorizada.

Mapa técnico y versiones

Repositorio: github.com/haroldbolt/BOLT

Versión	Referencia y alcance
main	38ea7bf1966d6cef13cddb6d52e07d7620c003c4 Incluye integración PR #12 y conserva PR #11.
PR #13	f02f688205745021c473f7237b04c499488ef63b Direcciones en encabezado, ubicación y foto de entrada. Borrador, sin integrar.
Demo	codex/demo-reunion-ingenieria 372dd7a4ccc67fdfc76169ee35ad51fcc8a03e07 Base #13; acceso privado y arranque alojado. main intacto.

Arquitectura de la instalación

Celular / computador → HTTPS Railway → acceso privado de demo → Express BOLT en loopback → almacenamiento del volumen. React sirve desde el mismo origen. Sharp procesa la foto; el servidor aplica permisos de invitado, administración y conductor.

Componente	Archivos o contratos de referencia
Servidor y datos	server.ts; ordersRepository.ts; fulfillmentStorage.ts; storage-contract.json. Un escritor por volumen; esquema fulfillment v2.
Logística	deliveryService.ts; transportPlanner.ts; dispatchService.ts; dispatchRoutes.ts; coverageConfig.ts.
Privacidad	trackingRecovery.ts; entrancePhotoRoutes.ts; api.ts; dispatchClient.ts. PIN protegido; claves fuera de listados.
Interfaz	App.tsx; PresentationSelector.tsx; presentationDisplay.ts; EntrancePhotoPicker.tsx; OrderEntrancePhoto.tsx.
Alojamiento	Dockerfile; railway.json; deployment/start-demo.mjs; deployment/demo-gateway.mjs; docs/DEMO-ALOJADA.md.

Los cuatro archivos protegidos de PR #11 se conservan sin cambios. Las modificaciones de alojamiento están separadas de los componentes y de los datos operativos. El código desplegado se fija por commit, sin actualización automática por cambios en main.

Operación, pruebas y prioridades

Comprobaciones realizadas

• 25/25 suites existentes y 2 suites de alojamiento aprobadas; TypeScript y build Linux aprobados.

• HTTPS privado; APIs sin credenciales rechazadas; compra idempotente de 2 entregas y foto privada JPEG comprobadas.

• Reinicio alojado conserva pedido, despachos y foto. Recuperación de histórico mantiene ENTREGADO.

• Navegador: variantes, carrito persistente, Usaquén → Suba; conductor libre acepta E01 y pasa a ocupado. Vista de 490 px sin desbordamiento.

Si la demo necesita reiniciarse

Reiniciar únicamente el servicio bolt-demo y conservar su volumen /data. La sesión administrativa puede requerir nuevo acceso; los pedidos y códigos deben persistir. No borrar el volumen para solucionar un error. Ante un lock después de un cierre forzado, comprobar que no queda un escritor antes de intervenir.

Para reversión: detener el escritor, respaldar el estado actual completo y ejecutar la comprobación de compatibilidad. No restaurar un inventario antiguo ni iniciar main anterior al PR #12 contra fulfillment v2. La guía INTEGRACION-SEGURA.md describe la reversión compatible.

Decisiones que debe tomar la ingeniera

Prioridad	Trabajo y criterio de cierre
P0 · Antes de operar	Auditar autenticación, permisos, secretos, claves de mapas y fotos privadas. Elegir alojamiento y política de backup/recuperación. Validar flota, rutas, tarifas, stock y cupos reales.
P1 · Piloto controlado	Aprobar PR #13; probar GPS/cámara en teléfonos físicos; ejecutar compra completa con casos de fallo; instrumentar errores, latencia y asignación.
P2 · Escala	Planificar base de datos transaccional y almacenamiento privado; evaluar pagos y proveedores homologados; luego push y necesidades de app nativa.

Fuentes: código y pruebas de BOLT en las referencias indicadas; docs/DEMO-ALOJADA.md; docs/INTEGRACION-SEGURA.md; docs/foto-entrada.md. Condiciones del alojamiento: docs.railway.com/volumes y docs.railway.com/pricing/free-trial (consultadas para esta preparación).

Pendientes: no se importaron precios, fotos ni inventario administrativos privados; algunos artículos requieren completar esos datos. No se certifican todos los empaques, flota real ni Rappi/inDrive. La vigencia depende de los créditos y límites de Railway.