Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 2^η Εργαστηριακή Αναφορά

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 03120199

Στρουμπάκου Ειρήνη 03121183

Ομάδα 25

Εισαγωγή

Αντικείμενο της άσκησης είναι η υλοποίηση ενός character device driver για ένα δίκτυο αισθητήρων. Το δίκτυο διαθέτει έναν αριθμό από αισθητήρες (με ενδείξεις τάσης, θερμοκρασίας και φωτεινότητας) κα έναν σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης συνδέεται μέσω USB με υπολογιστικό σύστημα Linux στο οποίο και θα εκτελείται ο εν λόγω οδηγός συσκευής.

Στο θεωρητικό υπόβαθρο, εξετάζονται οι βασικές αρχές του διαχωρισμού του χώρου πυρήνα και χρήστη στο Linux, καθώς και ο ρόλος των kernel modules. Οι οδηγοί συσκευών επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ λογισμικού και υλικού, κρύβοντας την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των συσκευών. Τα ειδικά αρχεία του συστήματος αρχείων, όπως αυτά στον κατάλογο /dev, λειτουργούν ως διεπαφές πρόσβασης για τις συσκευές.

<u>Αρχιτεκτονική</u>

Η υλοποίηση του οδηγού συσκευής χαρακτηρίζεται από δύο στάδια. Αρχικά, υλοποιούνται οι βασικές λειτουργίες των system calls, όπως open και read, με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της συσκευής. Στη συνέχεια, ενσωματώνονται οι buffers που περιέχουν πραγματικά δεδομένα από τους αισθητήρες, επιτρέποντας την ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλές διεργασίες.

Το σύστημα οργανώνεται σε δύο κύρια μέρη: Το πρώτο αναλαμβάνει τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων και από το σταθμό βάσης και την επεξεργασία τους με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, τα οποία αποθηκεύονται σε κατάλληλες δομές προσωρινής αποθήκευσης στη μνήμη. Το δεύτερο αναλαμβάνει την εξαγωγή των δεδομένων στον χώρο χρήστη.

Προεργασία

Το πρώτο μέρος που αναφέραμε προηγουμένως (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων) μας δόθηκε υλοποιημένο και λειτουργεί κατά τον εξής τρόπο:

• (a): Συντονισμός και Αρχικοποίηση Συστήματος

Αφορά την αρχικοποίηση και καθαρισμό του οδηγού.

- Αρχείο: lunix-main.c
 - **lunix_module_init:** Αρχικοποιεί αισθητήρες, διάταξη γραμμής, και συσκευή χαρακτήρων.
 - **lunix_module_cleanup:** Καθαρίζει τους πόρους κατά την απενεργοποίηση του module.
- Αρχείο: lunix.mod.c
 - Περιέχει τα metadata για την ενσωμάτωση του module στον πυρήνα (MODULE_INFO, init_module, cleanup_module).

• (b): Προώθηση Δεδομένων μέσω USB

Αφορά τη σύνδεση του σταθμού βάσης με το ΛΣ μέσω Serial over USB driver.

 Αρχείο: Δεν περιλαμβάνεται στον οδηγό, καθώς ο προϋπάρχων οδηγός USB αναλαμβάνει αυτήν την λειτουργία.

(c): Διάταξη γραμμής (Line Discipline)

Διαχειρίζεται την γραμμή TTY και την επικοινωνία με το /dev/ttyUSB1.

- Αρχείο: lunix-ldisc.c
 - lunix_ldisc_open: Ανοίγει τη διάταξη γραμμής και την προσαρμόζει για Lunix.
 - lunix_ldisc_close: Κλείνει τη διάταξη γραμμής.
 - lunix_ldisc_receive_buf: Επεξεργάζεται εισερχόμενα δεδομένα και τα στέλνει στο lunix-protocol.

• (e): Ερμηνεία Πρωτοκόλλου

Επεξεργάζεται πακέτα δεδομένων και ενημερώνει τους αισθητήρες.

- Αρχείο: lunix-protocol.c
 - lunix_protocol_received_buf: Διαχειρίζεται τα εισερχόμενα δεδομένα και καλεί τη lunix protocol update sensors.
 - lunix_protocol_update_sensors: Ενημερώνει τις δομές αισθητήρων με τις νέες τιμές μέτρησης.

• (f): Διαχείριση Buffer Αισθητήρων

Αποθηκεύει τις μετρήσεις αισθητήρων και συγχρονίζεται με τις διεργασίες.

- Αρχείο: lunix-sensors.c
 - lunix sensor init: Δημιουργεί τις δομές δεδομένων για κάθε αισθητήρα.
 - lunix sensor update: Ενημερώνει τις τιμές μέτρησης και τα timestamps.
 - lunix_sensor_destroy: Καθαρίζει τους πόρους μνήμης.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί, πως στο qemu config έχει οριστεί η θύρα ttyS1 ως η επιλεγμένη σειριακή θύρα, ως αποτέλεσμα εμείς τρέχαμε ./lunix-attach /dev/ttyS1.

Τέλος, μας δόθηκαν και έτοιμες συναρτήσεις για δημιουργία συσκευών με τα minor και major numbers (mk-lunix-devs.sh) καθώς και ένα lookup table (lunix-lookup) καθώς το floating point arithmetic είναι «απαγορευμένο» στο kernel space, λόγω του σημαντικού overhead που θα προσέθετε η αποθήκευση των επιπλέον καταχωρητών στην στοίβα.

Υλοποίηση

Από εμάς ζητήθηκε να συμπληρώσουμε κομμάτια κώδικα για την υλοποίηση του κομματιού

• (g): Συσκευή Χαρακτήρων

Παρέχει πρόσβαση στον χώρο χρήστη μέσω συσκευών χαρακτήρων

Αρχείο: lunix-chrdev.c

```
static int lunix_chrdev_state_needs_refresh(struct lunix_chrdev_state_struct
*state)
{
    struct lunix_sensor_struct *sensor;

    WARN_ON ( ! (sensor = state->sensor));
    if (sensor->msr_data[state->type]->last_update <= state-
>buf_timestamp)
        return 0;
    else
        return 1;
}
```

Η συνάρτηση αυτή είναι απλά βοηθητική και απλά συγκρίνει το timestamp των δεδομένων στον buffer του αισθητήρα με το timestamp του buffer δεδομένων. Πρακτικά, ελέγχει αν χρειάζονται ανανέωση τα δεδομένα.

```
* Updates the cached state of a character device
* based on sensor data. Must be called with the
* character device state lock held.
static int lunix chrdev state update (struct lunix chrdev state struct
*state)
       struct lunix sensor struct *sensor;
       unsigned long state flags;
       long formatted data, integer, fractional;
       uint32 t raw data;
        * Grab the raw data quickly, hold the
        * spinlock for as little as possible.
       WARN ON(!(sensor = state->sensor));
       spin lock irqsave(&sensor->lock, state flags);
       /* Why use spinlocks? See LDD3, p. 119 */
        * Any new data available?
       if(!(lunix chrdev state needs refresh(state))) {
               spin unlock irqrestore(&sensor->lock, state flags);
               return -EAGAIN;
       }
       raw data = sensor->msr data[state->type]->values[0];
       state->buf timestamp = sensor->msr data[state->type]->last update;
       spin unlock irgrestore(&sensor->lock, state flags);
        * Now we can take our time to format them,
        * holding only the private state semaphore
       switch (state->type) {
               case BATT:
                       formatted data = lookup voltage[raw data];
                       formatted data = (formatted data * 100000) / 3500;
                       integer = formatted data / 1000;
                       fractional = formatted data % 100;
                       state->buf lim = snprintf(state->buf data,
LUNIX_CHRDEV_BUFSZ, "%ld.%02ld%%\n", integer, fractional);
                      break;
```

```
case TEMP:
                       formatted data = lookup temperature[raw data];
                       integer = formatted data / 1000;
                       fractional = formatted data % 1000;
                       state->buf lim = snprintf(state->buf data,
LUNIX CHRDEV BUFSZ, "%ld.%03ld\n", integer, fractional);
                       break;
               case LIGHT:
                       formatted data = lookup light[raw data];
                       integer = formatted data / 1000;
                       fractional = formatted data % 1000;
                       state->buf lim = snprintf(state->buf data,
LUNIX CHRDEV BUFSZ, "%ld.%03ld\n", integer, fractional);
                       break;
               default:
                       return -EINVAL;
       debug("leaving\n");
       return 0;
```

Πραγματοποιεί την λήψη των raw data από τους αισθητήρες και τα κάνει format ανάλογα την κατηγορία τους μέσω των lookup tables.

Χρησιμοποιούμε spinlocks για την αποφυγή race conditions με τα δεδομένα του αισθητήρα. Η επιλογή τους έναντι των semaphores έγινε επειδή εργαζόμαστε σε interrupt context και επιθυμούμε βέλτιστη ταχύτητα, δύο τομείς στους οποίους τα semaphores υστερούν (για την ακρίβεια είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν semaphores λόγω του interrupt context).

```
if(!state) {
              ret = -ENOMEM;
               goto out;
        * Associate this open file with the relevant sensor based on
        * the minor number of the device node [/dev/sensor<NO>-<TYPE>]
        * /
       state->sensor = &lunix sensors[minor / 8];
       state->type = minor % 8;
       state->buf data[LUNIX CHRDEV BUFSZ - 1]='\0';
       state->buf lim = strnlen(state->buf data, LUNIX CHRDEV BUFSZ);
       state->buf timestamp = (uint32 t)(ktime get ns()/1000000);
       //initialize the semaphore
       sema init(&state->lock, 1);
       /* Allocate a new Lunix character device private state structure */
       filp->private data = state;
out:
       debug("leaving, with ret = %d\n", ret);
       return ret;
```

Στην πραγματικότητα δεν χρειαζόταν να ορίσουμε την μέθοδο open(), καθώς ο πυρήνας διαχειρίζεται από μόνος του την δημιουργία μια δομής file και την αντιστοίχιση με την αντίστοιχη δομή file operations.

Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλαμε να ενημερώνεται ο οδηγός μας για το άνοιγμα της συσκευής, ώστε να μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε αρχικοποιήσεις σε δομές δεδομένων του οδηγού.

Συγκεκριμένα, δεσμεύει χώρο για τη δομή τύπου lunix_chrdev_state_struct που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και τη συνδέει με τη δομή file μέσω του δείκτη private data.

```
static int lunix_chrdev_release(struct inode *inode, struct file *filp)
{
    struct lunix_chrdev_state_struct *state;
    state = filp->private_data;
    kfree(state);
    return 0;
}
```

Καλείται όταν μια διεργασία εκτελέσει το system call close() και απελευθερώνει τον χώρο που καταλάμβανε η δομή δεδομένων state.

```
static ssize t lunix chrdev read(struct file *filp, char user *usrbuf,
size t cnt, loff t *f pos)
       ssize_t ret;
       size t available;
       struct lunix sensor struct *sensor;
       struct lunix_chrdev_state_struct *state;
       state = filp->private data;
       WARN ON(!state);
       sensor = state->sensor;
       WARN ON(!sensor);
       /*
        * Lock?
       if (down interruptible(&state->lock))
               return -ERESTARTSYS;
        * If the cached character device state needs to be
        * updated by actual sensor data (i.e. we need to report
        * on a "fresh" measurement, do so
        * /
       if (*f pos == 0) {
               while (lunix chrdev state update(state) == -EAGAIN) {
                       /* The process needs to sleep */
                       /* See LDD3, page 153 for a hint */
                       up(&state->lock); //unlock before sleeping
                       if (wait event interruptible(sensor->wq,
lunix chrdev state needs refresh(state))) {
                              return -ERESTARTSYS;
                       //loop but first reacquire the lock
                       if (down interruptible(&state->lock)){
                              return -ERESTARTSYS;
                       }
       /* End of file */
       available = state->buf lim - *f pos;
       /* Determine the number of cached bytes to copy to userspace */
       cnt = min(cnt, available);
       if(copy to user(usrbuf, (state->buf data + *f pos), cnt)) {
               ret = -EFAULT;
               up(&state->lock);
               goto out;
```

Χρησιμοποιείται για να διαβάζει δεδομένα από τη συσκευή. Μια μη αρνητική επιστρεφόμενη τιμή φανερώνει το πλήθος των bytes που διαβάστηκαν επιτυχώς, ενώ η τιμή 0 υποδηλώνει ότι η ανάγνωση έφτασε στο τέλος του αρχείου (ΕΟF).

Λαμβάνει δεδομένα από τους sensor buffers, φροντίζει για τη σωστή μορφοποίησή τους και τα περνά στο χώρο χρήστη.

```
int lunix chrdev init(void)
        * Register the character device with the kernel, asking for
        * a range of minor numbers (number of sensors * 8 measurements /
sensor)
        * beginning with LINUX CHRDEV MAJOR:0
       int ret;
       dev t dev no;
       unsigned int lunix minor cnt = lunix sensor cnt << 3;</pre>
       debug("initializing character device\n");
       cdev_init(&lunix_chrdev_cdev, &lunix_chrdev_fops);
       lunix chrdev cdev.owner = THIS MODULE;
       dev no = MKDEV(LUNIX CHRDEV MAJOR, 0);
       /* register chrdev region? */
       ret = register_chrdev_region(dev_no, lunix_minor_cnt,
"lunix chrdev");
       if (ret < 0) {
               debug("failed to register region, ret = %d\n", ret);
               goto out;
       /* cdev add? */
       ret = cdev add(&lunix chrdev cdev, dev no, lunix minor cnt);
```

Καταχωρεί μία συσκευή χαρακτήρων στον πυρήνα. Αρχικά, ορίζει τη δομή του χαρακτήρα συσκευής (cdev) και την αντιστοιχεί στη δομή file_operations μέσω της cdev_init(). Στη συνέχεια, καταχωρεί την περιοχή αριθμών συσκευών (register_chrdev_region()), ξεκινώντας από το καθορισμένο LUNIX_CHRDEV_MAJOR και υπολογίζοντας τον αριθμό των μικρότερων αριθμών για κάθε αισθητήρα. Αφού καταχωρηθεί η περιοχή, προσθέτει την συσκευή στο σύστημα με την cdev_add().