



Cream Dolcea

CB24-S02-01-03 | 2025 | Làm dịu & phục hồi | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	-	76.5
G	Sepiplus 400	Polyacrylate-13 (and) Polyisobutene (and) Polysorbate 20	Tạo đặc	1.2
B	EMULIUM® DOCLEA MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	Chất nhũ hóa O/W thiên nhiên	4
B	-	Cetyl Alcohol	-	1
B	-	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	4
B	DPPG CG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	4
B	-	Cyclomethicone	Dầu nhẹ dịu thấm nhanh	3
C	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5
D	-	Panthenol 75%	Dịu da, phục hồi	1
E	Water	Water	Hòa tan	5
E	SpecBio Ectoin	Ectoin	Dịu da, phục hồi	1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A, gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

Cho dẫn B vào A, tốc độ đồng hóa 3000 rpm trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 40°C , thêm lần lượt C, D, E F.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 5. Chỉnh độ nhớt với G Chỉnh pH nếu cần

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.