# برقى ومقناطيسيات

خالد خان بوسفز کی کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالو جی،اسلام آباد khalidyousafzai@comsats.edu.pk

## عنوان

•		<u> </u>	•
1	مقداری اور سمتیه	1.1	
2	سمتي الجبرا	1.2	
3	كارتيسي محدد	1.3	
5	اكائبي سمتيات	1.4	
9	ميداني سمتيم	1.5	
9	سمتی رقبہ	1.6	
10	غیر سمتی ضرب	1.7	
14	سمتی ضرب یا صلیبی ضرب	1.8	
17	گول نلكى محدد	1.9	
20	1.9.1 نلکی اکائی سمتیات کا کارتیسی اکائی سمتیات کے ساتھ غیر سمتی ضرب		
20	1.9.2 نلکی اور کارتیسی اکائی سمتیات کا تعلق		
25	1.9.3 نلكى لامحدود سطحين		
27	کروی محلد	1.10	
37	کا قانون	كولومب	2
37	قوت کشش یا دفع	2.1	
41	برقی میدان کی شدت	2.2	
44	یکسان چارج بردار سیدهی لامحدود لکیر کا برقی میدان	2.3	
49	يكسان چارج بردار بموار لامحدود سطح	2.4	
53	چارج بردار حجم	2.5	
54	مزید مثال	2.6	
61	برقی میدان کے سمت بہاو خط	2.7	
63	سوالات	2.8	

iv		عنمان

65																																									لاو	پهيا	ور	ِن ا	ا قانو	ے ک	گاؤسر	3
65																																										ج :	چار	ن -	ساكر		3.1	
65																																									ربہ	تج	کا	ے	فيرالد		3.2	
66			•											٠						•											•										ن .	قانوا	کا ہ	س -	گاؤس		3.3	
68																																					_	ماا	ست	کا	ون	قان	کے	س -	گاؤس		3.4	
68									٠	•														•								•						•	ـج	چا	نطہ	نة		3.	4.1			
70									•	•																						طح	س2	ی	ڪرو	ر ک	ردا	ج ب	چار	اں ۔	کسا	, ,		3.	4.2			
70																												ر	لکی	د	عدو	`مۍ	, لا	هی.	سيد	ر س	ردا	ج ب	چار	اں ۔	کسا	יַ		3.	4.3			
71																																					•					تار	زی	حور	ہم ما		3.5	
73																																	ح	. ط	د .	دوه	بح	۲.	موار	ار بـ	برد	رج	چا	اں	یکس		3.6	
73														•															(	لاق	اطا	کا	ِن َ	قانو	_	کے	س	گاؤ	پر	جم	ح	وٹی	چھ	ئى <sup>.</sup>	انتهاة		3.7	
76																																												. و	پهيلا		3.8	
78																																		,	إت	ساو	میں	کی	زو ٔ	پهيا	یں	.د م	حد	ے مے	نلكى		3.9	
80																																						ت	ساوا	، مہ	ومى	عم	کی	و ءَ	پهيلا	3	3.10	
																																										. •	هيلا	لہ پو	مسئلا	3	3.11	
82	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•		•	•	•	•																	
	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	•																	
85	•					•	•	•	•	•	•	•																																	ر برقې	ں او	توانائي	4
85 85																																						•			- (	کام	اور	ئی ا	ر برق توانائ	ں او	توانائ <sub>ۇ</sub>	4
85 85 86																																						•			• (	کام	اور نک	ئی ا یی ت	ر برق توانائ لكير:	ں او	توانائ <sub>ۇ</sub> 4.1 4.2	4
85 85 86 91																													•													کا <b>م</b>	اور نک. او	ئی ا ی ت دبا	ر برق توانائا لکیر: برقی	ی او	توانائ <sub>ۇ</sub>	4
85 85 86 91					 												 											 							دبار	٠.	برق <sub>و</sub>	٠.		چاو	، · · · نطہ	کام ملہ نق	اور نک او	ئى ا بى ت دبا دبا	ر برق توانائا لکیر: برقی	ی او	توانائ <sub>ۇ</sub> 4.1 4.2	4
85 85 86 91 92					 												 												٠	٠.	٠ .	٠ .	٠ .	د دے ا	دبا، س	٠.	برقع ئثاف	٠.	جار-ِ	چار	) نطہ کیرہ	کام ملہ نق	اور نکہ او	ئی ا ی ت دبا 4.	ر برق توانائا لكير: برقى 3.1	ی او	توانائ <sub>ۇ</sub> 4.1 4.2	4
85 85 86 91 92 93		 		 	 												 														٠ .	٠.	پيدا	- - دباو	دبا س	برق	برقتي کا	کا کار َ	جار ِ	چار حور	ا نطه نطه کیرة	کام ملہ نق	اور نک او	ئی ا یی ت دبا 4.	ر برق توانائ لكير: برقى 3.1	ی او	4.1 4.2 4.3	4
85 85 86 91 92		 		 	 												 														٠ .	٠.	پيدا	- - دباو	دبا س	برق	برقتي کا	کا کار َ	جار ِ	چار حور	ا نطه نطه کیرة	کام ملہ نق	اور نک او	ئی ا یی ت دبا 4.	ر برق توانائ لكير: برقى 3.1	ی او	4.1 4.2 4.3	4
85 85 86 91 92 93		 		 																							-		٠	٠	٠.	٠.	٠ .	کے ! دباوا	دبار س	س برق	برقیم کا کا	کا نار ک	بجار ج کی ا	چار حور	ا كيرة كيرة كيرة الرج	کام ملہ نق	اور نک. او	کی ۱ ی ت دبا 4. 4.	ر برق توانائا لكير: برقى 3.1 3.2	ی او	4.1 4.2 4.3 4.4	
85 85 86 91 92 93 94		 		 																									٠		٠	٠.	٠ .	کے ! دباو	دبار س	برق دبا	برقب کا کا	کا نار ک	بيار - ى : كى :	چار حور وں وان	، كيرة كيرة ارج	کام ملہ نق نق	اور نکہ او ۔ او ۔	ی ا دیا دبا د نند دبا	ر برق توانائا لكير: برقى 3.1 3.2 متعد	ی او	4.1 4.2 4.3 4.4	
85 85 86 91 92 93 94 94 98		 																											٠ ٠ ٠	٠	٠	٠	٠	کے ! دباور	دبا س والا	ت برق دبا	کا کی نشاف	کا نار َ برؤ	ى : كى :	چار وں وں وان	، كيرة كيرة كيرة كيرة كيرة كيرة كيرة كيرة	کام ملہ نق کی	اور نکم او او آ	ی ا دیا د داد د د داد د داد	ر برة توانائ لكير: برقى 3.2 3.3 متعد برقى	ی او	4.1 4.2 4.3 4.4	
85 85 86 91 92 93 94 94 98																													٠		٠	٠	٠	کے ! دیار ن	سي وان لوا	ت برق دبا دبا	برقو کا کا	کا نار کا برؤ		چار وں وان وان	ا	کام بر نا نا	اور نکم او ر	ئى ا كى ت د دبا 4. 4. د نئا 4.	ر برة توانائا لكير: برقى 3.1 3.2 3.3 متعد برقى	ی او	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	
85 85 86 91 92 93 94 94 98 102																														٠	٠		٠	کے !! دباور ن	دبار س وان لوا	ت دبا دها	كا كا كا كا	کا نار کا برؤ		چارا ون وون وان م	ا	کام ملہ نق نگ	اور نكه او او -	ری ا دبا 4. 4. د نند د دبا 4.	ر برق توانائ لکیر: 3.1 3.2 3.3 متعد برقی متعد جف	ی او	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	

v عنوان

115	، ذو برق اور کپیسٹر	موصل،	5
115	برقمی رو اور کتافت برقمی رو	5.1	
117	استمراری مساوات	5.2	
119	موصل	5.3	
124	موصل کے خصوصیات اور سرحدی شرائط	5.4	
127	عکس کی ترکیب	5.5	
130	نيم موصل	5.6	
131	خو برق	5.7	
136	کامل ذو برق کے سرحد پر برقی شرائط	5.8	
140	موصل اور ذو برقی کے سرحدی شرائط	5.9	
140		5.10	
142	5.10.1 متوازی چادر کپیسٹر		
143	5.10.2 بم محوری کپیسٹر		
143	5.10.3 بم کوه کپیسٹر		
145	سلسلہ وار اور متوازی جڑے کپیسٹر	5.11	
146	دو متوازی تاروں کا کپیسٹنس	5.12	
155	اور لاپلاس مساوات	پوئسن	6
157	مسئلہ یکتائی	6.1	
	۔ لاپلاس مساوات خطی ہے	6.2	
	نلکی اور کروی محدد میں لاپلاس کی مساوات	6.3	
160	۔ لاپلاس مساوات کے حل	6.4	
	پوئسن مساوات کر حل کی مثال	6.5	
	بر ق مر عے ق ق لاپلاس مساوات کا ضربی حل	6.6	
	پ س رسی می اور سری می می می می در می می می در می	6.7	
	- 2		

vi

183	باطیسی میدان	أ ساكن مق
183	بايوڭ-سيوارڭ كا قانون	7.1
187	ایمپیئر کا دوری قانون	7.2
192	گردش	7.3
199	7.3.1 نلكى محدد ميں گردش	
204	7.3.2 عمومی محدد میں گردش کی مساوات	
206	7.3.3 کروی محدد میں گردش کی مساوات	
207	مسئلہ سٹوکس	7.4
210	مقناطیسی بهاو اور کثافت مقناطیسی بهاو	7.5
217	غیر سمتی اور سمتی مقناطیسی دباو	7.6
222	ساکن مقناطیسی میدان کرے قوانین کا حصول	7.7
222	7.7.1 سمتی مقناطیسی دباو	
224	7.7.2 ايمپيئر كا دورى قانون	
229	فوتیں، مقناطیسی مادے اور امالہ	}    مقناطيس <sub>و</sub>
229 229		
229		8.1
229 230	متحرک چارج پر قوت	8.1
<ul><li>229</li><li>230</li><li>233</li></ul>	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3
<ul><li>229</li><li>230</li><li>233</li><li>234</li></ul>	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3 8.4
<ul><li>229</li><li>230</li><li>233</li><li>234</li><li>239</li></ul>	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3 8.4
229 230 233 234 239 240	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
229 230 233 234 239 240 243	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
229 230 233 234 239 240 243	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
229 230 233 234 239 240 243 244	متحرک چارج پر قوت	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

vii

255	ئے ساتھ بدلتے میدان اور میکس ویل کیے مساوات	وقت ک	9
255	فیراڈے کا قانون	9.1	
261	انتقالی برقی رو	9.2	
265	میکس ویل مساوات کی نقطہ شکل	9.3	
266	میکس ویل مساوات کی تکمل شکل	9.4	
268	تاخیری دباو	9.5	
273	امواج	مستوى	10
273	خالی خلاء میں برقی و مقناطیسی مستوی امواج		
	برقی و مقناطیسی مستوی امواج		
	10.2.1 خالي خلاء ميں امواج		
	10.2.2 خالص یا کامل ذو برق میں امواج		
	10.2.3 ناقص یا غیر کامل ذو برقی میں امواج		
		10.3	
292	موصل میں امواج	10.4	
	انعکاس مستوی موج		
304	شرح ساکن موج	10.6	
311		ترسيلي	11
	ترمبیلی تار کے مساوات		
315	ترسیلی تار کے مستقل	11.2	
	11.2.1 ہم محوری تار کیے مستقل		
	11.2.2 دو متوازی تار کے مستقل		
	11.2.3 سطح مستوی ترسیلی تار		
	ترسیلی تار کرے چند مثال		
326	ترسیمی تجزید، سمته نقشہ	11.4	
	11.4.1 سمته فراوانی نقشہ		
334	تجرباتی نتائج پر مبنی چند مثال	11.5	

339	موج	تقطيب	12
339	خطی، بیضوی اور دائری تقطیب	12.1	
342	بیضوی یا دائری قطبی امواج کا پوئنٹنگ سمتیہ	12.2	
345	مًد، انعكاس، انحراف اور انكسار	ترچھی آ	13
345	ترچهي آمد	13.1	
356	ترسيم بائی گن	13.2	
359	ِ گهمکیا	مويج اور	14
359	برقمی دور، ترسیلی تار اور مویج کا موازنہ	14.1	
360	دو لامحدود وسعت کے مستوی چادروں کے مویج میں عرضی برقی موج	14.2	
366	كهوكهلا مستطيلي مويج	14.3	
375	14.3.1 مستطیلی مویج کے میدان پر تفصیلی غور		
382	مستطیلی مویج میں عرضی مقناطیسی TM <sub>mn</sub> موج	14.4	
386	كهوكهلي نالي مويج	14.5	
393	انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر تضعیف	14.6	
395	انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر تضعیف	14.7	
397	سطحي موج	14.8	
402	ذو برق تختى مويج	14.9	
405	شيش ريشه	14.10	
408	پرده بصارت	14.11	
410	گهمكى خلاء	14.12	
413	میکس ویل مساوات کا عمومی حل	14.13	
421	_ شعاعي اخراج	اينثينا اور	15
421	تعارف	15.1	
421	تاخیری دباو	15.2	
422	مختصر جفت قطبی اینٹینا	15.3	
430	مختصر جفت قطب کا اخراجی مزاحمت	15.4	

عنوان

### باب 15

### اينطينا اور شعاعي اخراج

- 15.1 تعارف
- 15.2 تاخیری دباو

N کسی بھی اخراج شعاع کے نظام میں موج کے ترسیل کے لئے در کار دورانیہ اہمیت رکھتا ہے۔ یول شکل 15.1 میں دکھائے تار میں برقی روسے پیدامیدان کااثر نقطہ N پر پچھ وقفے سے ہوگا۔ خالی خلاء میں یہ وقفہ موج کو تار سے نقطے تک پہنچنے کادورانیہ  $\frac{r}{c}$  ہجہاں  $r=10^8$  m/s نظر سے تار میں برقی رو کے میں موج کو تار سے نقطے تک پہنچنے کادورانیہ  $r=10^8$  سے جہاں کے نقطہ نظر سے تار میں برقی رو

$$(15.1) I = I_0 \cos \omega t$$


کی بجائے

$$[I] = I_0 \cos \omega \left( t - \frac{r}{c} \right)$$

 $(t-1)^{2}$  کھی جاستی ہے جہاں [1] تاخیری برتی رو اکہلاتی ہے۔ تاخیری تفاعل کو چکور قوسین میں بند لکھا جاتا ہے۔ تاخیری برتی رو لکھتے ہوئے وقت tی جگہ تاخیری وقت t

مساوات 15.2 کہتا ہے کہ نقطہ N پر پیدااثر، گزرے کھے  $(t-rac{r}{c})$  پر تاریمیں برقی روکااثر ہے جہاں تارسے N تک فاصلہ r ہے۔ تارسے N تک شعاع پہنچنے کادورانیہ  $\frac{r}{c}$  ہے۔

retarded current<sup>1</sup>



شكل 15.1: برقى رو گزارتي تار كي چهوڻي لمبائي

باب 15. اينٹينا اور شعاعي اخراج

گزشتہ بابوں میں امواج کی بات کرتے ہوئے  $(\omega t - eta x)$ استعال کیا گیا جس میں امواج کی بات کرتے ہوئے

(15.3) 
$$\cos(\omega t - \beta x) = \cos \omega \left( t - \frac{x}{c} \right)$$

لکھاجا سکتاہے جو تاخیری تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

مساوات 15.2 کی دوری سمتیه شکل

(15.4) 
$$[I] = I_0 e^{j\omega(t - r/c)} = I_0 e^{j(\omega t - \beta r)}$$

ہے۔اسی طرح کثافت برقی رو کی تاخیری دوری سمتیہ شکل

$$[\boldsymbol{J}] = \boldsymbol{J}_0 e^{j\omega(t-r/c)} = \boldsymbol{J}_0 e^{j(\omega t - \beta r)}$$

ہو گی جسے استعال کرتے ہوئے تاخیر ی مقناطیسی دباو

$$[A] = \frac{\mu}{4\pi} \int_h \frac{[J]}{r} dh = \frac{\mu}{4\pi} \int_h \frac{J_0 e^{j\omega(t-r/c)}}{r} dh$$

لکھاجائے گا۔اس طرح تاخیری محجی کثافت حارج

$$[\rho_h] = \rho_0 e^{j\omega(t-r/c)}$$

کھتے ہوئے تاخیری برقی دیاو

$$[V] = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{h} \frac{[\rho_h]}{r} \, \mathrm{d}h$$

ککھاجائے گا۔ باب-9 کے آخر میں مساوات 9.74 اور مساوات 9.73 کے بائیں ہاتھ کے نفاعل کو چکور قوسین میں لکھ کر موج کی رفتاری لیتے ہوئے اور فاصلے کو کروی محد د کے رداس r سے ظاہر کرنے سے یہی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

#### 15.3 مختصر جفت قطبي اينطينا


مختصر لمبائی کے سیدھے موصل تار کو عموماً مختصر جفت قطب<sup>2</sup> کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل گفتگو میں مختصر جفت قطب کی لمبائی محدود ہو گی۔لامحدود حد تک کم لمبائی کی صورت میں اسے صغاری جفت قطب<sup>3</sup> کہا جائے گا۔

خطی نوعیت کے کسی بھی اینٹینا کو متعدد تعداد کے سلسلہ وار جڑے مخضر جفت قطبوں کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے للمذا مخضر جفت قطب کی خاصیت جانتے ہوئے زیادہ لمبے جفت قطب یا مختلف انداز میں جڑے موصل تاروں کی خاصیت جاننے میں مدد ملے گی۔

آئیں شکل 15.2-الف میں دکھائے مختصر جفت قطب پر غور کریں جس کی لمبائی 1 طول موج سے بہت کم  $\lambda \gg 1$ ہے۔ جفت قطب کے سروں پر موصل چادر بطور کپییسٹر بوجھ کردار ادا کرتے ہیں۔ جفت قطب کی مختصر لمبائی اور اس کے سروں پر موصل چادر مل کر جفت قطب کی بوری لمبائی پر تقریباً برابر برقی رورکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے شکل-الف میں دکھایا گیا ہے، جفت قطب کو متوازن تربیلی تارسے طاقت مہیا کی جاسکتی ہے۔ یہ فرض کرتے 15.3. مختصر جفت قطبی اینٹینا



ب: جفت قطب بطور چهوٹی تار



الف: متوازن ترسیلی تار سے جفت قطب کو طاقت مہیا کی گئی ہے۔

شكل 15.2: جفت قطب

$$I = \frac{\partial q}{\partial t}$$

-2-

آئیں لا محدود وسعت کی خالی خلاء میں جفت قطب کے میدان حاصل کریں۔ جفت قطب کے وسط کو کروی محدد کے مرکز اور لمبائی کو 2 محدد پر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی نقطہ N پر عموماً آپس میں عمودی تین میدان Εθ ،Er اور Εφ پائے جائیں گے۔

کسی بھی نقطہ N پر مساوات 9.79 اور مساوات 9.71 بالترتیب مقناطیسی میدان اور برقی میدان دیتے ہیں

$$H = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times A$$

$$E = -\nabla V - \frac{\partial A}{\partial t}$$

جہاں

نقطه N پر مقداری برقی د باو V

نقطه N پر سمتی د باو  $oldsymbol{A}$ 

ہیں۔اگر ہمیں کسی بھی نقطے پر مقداری دباو V اور سمتی دباو A معلوم ہوں تب مندرجہ بالا دو مساوات سے اس نقطے پر برقی اور مقناطیسی میدان حاصل کئے جا سکتے ہیں۔چو نکہ ہمیں جفت قطب سے دور میدان در کار ہیں لہٰذاالی صورت میں مساوات 15.6 اور مساوات 15.8 میں دئے تاخیری دباو قابل استعال ہوں گے۔یوں ان مساوات کو

$$(15.12) H = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times [A]$$

(15.13) 
$$E = -\nabla[V] - \frac{\partial[A]}{\partial t} = -\nabla[V] - j\omega[A]$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں مساوات 9.57 اور مساوات 9.58 سے تاخیری دباو

$$[A] = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_h \frac{J_0 e^{j\omega(t-r/c)}}{r} \,\mathrm{d}h$$

$$[V] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_h \frac{\rho_0 e^{j\omega(t-r/c)}}{r} \, \mathrm{d}h$$

لکھے جا سکتے ہیں۔

کسی بھی برقی چارج اور برقی روسے پیدا میدان مساوات 15.12 اور مساوات 15.13 سے حاصل کئے جا سکتے ہیں۔مساوات 15.15 کے تحت تاخیر ی مقداری دباو [V] صرف ساکن چارجوں پر مخصر ہے جبکہ مساوات 15.14 کے تحت تاخیر ی سمتی دباو [A] صرف برقی رویعنی حرکت کرتے چارجوں پر مخصر ہے۔مساوات 15.13 کے تحت مقناطیسی میدان H صرف برقی رویعنی حرکت کرتے چارجوں پر مخصر ہے جبکہ مساوات 15.13 کے تحت برقی میدان E ساکن چارج اور برقی رودونوں پر مخصر ہے۔ہم جلد دیکھیں گے کہ کسی بھی چارج اور برقی روسے دور پیدا مقناطیسی اور برقی میدانوں کا دارومدار صرف برقی رویر ہوتا ہے۔ چونکہ اس باب میں تاخیر کی دباو ہی استعال کئے جائیں گے للذا انہیں چکور قوسین میں لکھنے سے گریز کیا جائے گا۔اس باب میں یہاں سے آگے بغیر چکور قوسین میں لکھنے سے گریز کیا جائے گا۔اس باب میں یہاں سے آگے بغیر چکور قوسین کے دباو کو تاخیر کی دباو ہی سمجھا جائے۔

شکل سے ظاہر ہے کہ سمتی دباو کا صرف  $a_{
m Z}$  جزو

(15.16) 
$$A = \frac{a_{\rm Z} \mu_0 I_0}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{e^{j(\omega t - \beta s)}}{s} \, \mathrm{d}z$$

پایا جاتا ہے۔اگر جفت قطب کی لمبائی I، نقطہ I سے جفت قطب تک فاصلہ I سے نہایت کم I I اور طول موج I سے بھی نہایت کم I I ہو تب مندر جہ بالا مساوات میں متغیر فاصلہ I کی جگہ مستقل فاصلہ I پر کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ I پر مختلف نقطوں سے I پر پیدا دباو میں زاویائی فرق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یوں مندر جہ بالا مساوات سے

(15.17) 
$$A = \frac{a_{\rm Z}\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کو کروی محدد میں یوں

$$\mathbf{A} = A_r \mathbf{a}_r + A_\theta \mathbf{a}_\theta + A_\phi \mathbf{a}_\phi$$

لکھا جائے گا جہاں

(15.18) 
$$A_{r} = \mathbf{a}_{\Gamma} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_{\Gamma} \cdot \mathbf{a}_{Z} = \frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \cos \theta$$

$$A_{\theta} = \mathbf{a}_{\theta} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_{\theta} \cdot \mathbf{a}_{Z} = -\frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \sin \theta$$

$$A_{\phi} = \mathbf{a}_{\phi} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_{\phi} \cdot \mathbf{a}_{Z} = 0$$

$$A_{\phi} = \mathbf{a}_{\phi} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \mathbf{a}_{\phi} \cdot \mathbf{a}_{Z} = 0$$

$$A_{\phi} = \mathbf{a}_{\phi} \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_{0} I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} (\cos \theta \mathbf{a}_{\Gamma} - \sin \theta \mathbf{a}_{\theta})$$

لکھا جائے گا۔

ساکن چارج جفت قطب کے سروں پر پایا جاتا ہے للمذا مقداری دباو

(15.20) 
$$V = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{e^{j(\omega t - \beta s_1)}}{s_1} - \frac{e^{j(\omega t - \beta s_2)}}{s_2} \right]$$

ہو گا جہاں مساوات 15.9 کے تحت

$$q = \int I \, \mathrm{d}t = \frac{I}{j\omega}$$

$$I = I_0 e^{j(\omega t - \beta s)}$$
$$q = q_0 e^{j(\omega t - \beta s)}$$

یں۔ مساوات 15.21 سے  $q_0=rac{I_0}{j\omega}$  حاصل کرتے ہوئے مساوات 15.20 میں پر کرتے ہیں۔

$$V = \frac{I_0}{4\pi\epsilon_0 j\omega} \left[ \frac{e^{j(\omega t - \beta s_1)}}{s_1} - \frac{e^{j(\omega t - \beta s_2)}}{s_2} \right]$$

شکل کو دیکھ کر

$$s_1 = r - \frac{l}{2}\cos\theta$$
$$s_2 = r + \frac{l}{2}\cos\theta$$

لکھے جا سکتے ہیں جنہیں مساوات 15.22 میں پر کرتے

$$(15.23) V = \frac{I_0 e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0 j\omega} \left[ \frac{(r + \frac{1}{2}\cos\theta)e^{j\frac{\beta l}{2}\cos\theta} - (r - \frac{1}{2}\cos\theta)e^{-j\frac{\beta l}{2}\cos\theta}}{r^2 - \frac{l^2}{4}\cos^2\theta} \right]$$

ملتا ہے۔ چکور قوسین میں شرح کے نچلے جصے میں  $r\gg l$  کی وجہ سے  $au \cos^2 heta \cos^2 heta$  کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مسکلہ ڈی موبور  $t\gg 1$  استعال سے

(15.24) 
$$V = \frac{I_0 e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0 j \omega r^2} \left[ \left( r + \frac{l}{2} \cos \theta \right) \left( \cos \frac{\beta l \cos \theta}{2} + j \sin \frac{\beta l \cos \theta}{2} \right) - \left( r - \frac{l}{2} \cos \theta \right) \left( \cos \frac{\beta l \cos \theta}{2} - j \sin \frac{\beta l \cos \theta}{2} \right) \right]$$

 $l \gg l = 1$  کھا جائے گا۔ چو نکہ  $l \gg l \gg 1$  لہذا

$$\cos \frac{\beta l \cos \theta}{2} = \cos \frac{\pi l \cos \theta}{\lambda} \approx l$$
$$\sin \frac{\beta l \cos \theta}{2} \approx \frac{\beta l \cos \theta}{2}$$

ہوں گے، جنہیں مساوات 15.24 میں پر کرنے سے

$$V = \frac{I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)} \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 c} \left(\frac{1}{r} + \frac{c}{j\omega r^2}\right)$$

حاصل ہوتاہے جہاں

Aبرتی رو کا حیطہ لیعنی اس کی زیادہ سے زیادہ قبت ہ $I_0$ 

m جفت قطب کی لمبائی، m

جہاں ہر ٹز  $\mathrm{Hz}$  یس تعدد  $(\omega=2\pi f)$  ، اکا کی rad/s یس تعدد  $\omega=2\pi f$ 

 $(e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha)$  de Moivre's theorem<sup>4</sup>

$$\operatorname{rad/m}$$
 زاویائی مستقل  $eta=rac{2\pi}{\lambda}$  اکائی  $eta$ 

ا وقت،s

ہ جفت قطب اور جفت قطب سے نقطہ N تک سمتیہ کے مابین زاویہ heta

 $8.854\,\mathrm{pF/m}$ ، خالی خلاء کا برقی مستقل  $\epsilon_0$ 

 $3 imes 10^8 \, \mathrm{m/s}$ خالی خلاء میں شعاع کی رفتار، c

 $\sqrt{-1}$  خيالى عدد j

m، جفت قطب کے وسط سے نقطہ N تک فاصلہ r

ہیں۔

مختصر جفت قطب کے وسط سے،  $\lambda \gg l$  اور  $r \gg l$  کی صورت میں، r فاصلے اور  $\theta$  زاویے پر مساوات 15.19 سمتی دباو اور مساوات 15.25 مقدار کی دباو دیتے ہیں۔ کروی محدد میں مقدار کی دباو کی ڈھلوان

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r} \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \boldsymbol{a}_{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \boldsymbol{a}_{\phi}$$

$$= \frac{I_{0} l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi \epsilon_{0} c} \left[ -\left(\frac{\cos \theta}{r^{2}} + \frac{2c \cos \theta}{j\omega r^{3}}\right) \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} - \left(\frac{\sin \theta}{r} + \frac{c \sin \theta}{j\omega r^{2}}\right) \boldsymbol{a}_{\theta} \right]$$

 $E=E_ra_\Gamma+E_ heta a_ heta+E_\phi a_\phi$  میدان میدان کے برابر ہے۔ برتی میدان کی مدد سے

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} - j\omega A_r$$

$$E_{\theta} = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} - j\omega A_{\theta}$$

$$E_{\phi} = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} - j\omega A_{\phi}$$

کھے جا سکتے ہیں جن میں مطلوبہ تفاعل پر کرنے سے برقی میدان کے عمومی مساوات

$$E_r = rac{I_0 l \cos heta e^{j(\omega t - eta r)}}{2\pi\epsilon_0} \left(rac{1}{cr^2} + rac{1}{j\omega r^3}
ight)$$
 (15.27) 
$$E_{ heta} = rac{I_0 l \sin heta e^{j(\omega t - eta r)}}{4\pi\epsilon_0} \left(rac{j\omega}{c^2 r} + rac{1}{jcr^2} + rac{1}{j\omega r^3}
ight)$$
 خوتی میدان  $E_{\phi} = 0$ 

حاصل ہوتے ہیں۔

مقناطیسی میدان مساوات 15.12 سے حاصل ہو گی۔ کروی محدد میں سمتی دباو کی گردش

(15.28) 
$$B = \nabla \times A = \frac{1}{r \sin \theta} \left[ \frac{\partial (A_{\theta} \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_{\theta}}{\partial \phi} \right] a_{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_{r}}{\partial \phi} - \frac{\partial (rA_{\phi})}{\partial r} \right] a_{\theta}$$

$$+ \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial (rA_{\theta})}{\partial r} - \frac{\partial A_{r}}{\partial \theta} \right] a_{\phi}$$

میں مساوات 15.18 پر کرنے سے مقناطیسی میدان کی عمومی مساوات

$$H_{\phi}=rac{I_0 l\sin heta e^{j(\omega t-eta r)}}{4\pi}\left(rac{j\omega}{cr}+rac{1}{r^2}
ight)$$
 میدان  $H_r=0$   $H_{ heta}=0$ 

 $_{\mathbf{u}}$  حاصل ہوتے ہیں جہاں  $\mathbf{B}=\mu_{0}$  کا استعال کیا گیا۔

مساوات 15.27 اور مساوات 15.29 کے تحت جفت قطب سے پیدا میدان کے صرف تین اجزاء  $E_{\theta}$  ،  $E_{r}$  اور  $H_{\phi}$  پائے جاتے ہیں۔ جفت قطب سے زیادہ فاصلے پر میدان کی مساوات میں  $\frac{1}{r^{2}}$  یا  $\frac{1}{r^{3}}$  کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یوں  $E_{r}$  قابل نظر انداز ہو گا لہٰذا  $E_{r}$  تصور کیا جائے گا جبکہ

$$E_{\theta} = \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0} \frac{j\omega}{c^2 r} = j \frac{30 I_0 \beta l}{r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}$$

$$H_{\phi} = \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \frac{j\omega}{cr} = j \frac{I_0 \beta l}{4\pi r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}$$

$$e^{j(\omega t - \beta r)}$$

ہوں گے۔مساوات 15.30 استعال کرتے ہوئے برقی اور مقناطیسی میدان کی شرح

$$\frac{E_{\theta}}{H_{\phi}} = \frac{1}{\epsilon_0 c} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 376.7 \,\Omega$$

حاصل ہوتی ہے جو خالی خلاء کی قدرتی رکاوٹ ہے۔

یہاں اس حقیقت پر توجہ دیں کہ خالی خلاء میں TEM موج کی طرح، جفت قطب سے دور  $E_{\theta}$  اور  $H_{\phi}$  آپس میں ہم قدم ہیں۔اس کے علاوہ دونوں میدان  $\theta = 0$  پر ان کی قیمت ناسب ہیں یعنی جفت قطب کے محوری سمت  $\theta = 0$  پر ان کی قیمت صفر جبکہ  $\theta = 0$  پر ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ سے اندرسہ 5 شکل کی ان میدان کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔

جفت قطب سے دور میدان حاصل کرتے وقت مساوات 15.27 اور مساوات 15.29 میں  $\frac{1}{r^3}$  یا  $\frac{1}{r^3}$  رکھتے اجزاء کو نظر انداز کیا گیا یعنی  $E_{\theta}$  میں

$$\left| j \frac{\omega}{c^2 r} \right| \gg \frac{1}{c r^2}$$

$$\left| j \frac{\omega}{c^2 r} \right| \gg \left| \frac{1}{j \omega r^3} \right|$$

$$(15.32) r \gg \frac{c}{\omega}$$

تصور کیا گیا۔اسی طرح Ho میں بھی

$$\left| j \frac{\omega}{cr} \right| \gg \frac{1}{r^2}$$

 $r \gg \frac{c}{\omega}$ 

(15.33)

doughnut<sup>5</sup>

يا

یا

تصور کیا گیا جسے

$$r\gg rac{1}{eta}$$
 (دور میدان)  $r\gg 1$ 

15.29 اور مساوات 15.27 اور مساوات  $r \ll \frac{1}{\beta}$  کھا جا سکتا ہے۔اگر جفت قطب کے قریب میدان کی بات کی جائے تو  $r \ll \frac{c}{\omega}$  تا یعنی  $r \ll r$  لیا جائے گا۔ یوں مساوات 15.27 اور مساوات 25.29 میں

$$\frac{1}{cr^2} \ll \left| \frac{1}{j\omega r^3} \right|$$

$$\left| \frac{j\omega}{c^2 r} \right| \ll \left| \frac{1}{j\omega r^3} \right|$$

$$\frac{1}{cr^2} \ll \left| \frac{1}{j\omega r^3} \right|$$

$$\left| \frac{j\omega}{cr} \right| \ll \frac{1}{r^2}$$

ہوں گے للذا قریبی میدان

$$E_{r} = \frac{I_{0}l\cos\theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{1}{j\omega r^{3}} = \frac{I_{0}l\cos\theta e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}}{2\pi\epsilon_{0}\omega r^{3}}$$

$$E_{\theta} = \frac{I_{0}l\sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{1}{j\omega r^{3}} = \frac{I_{0}l\sin\theta e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}}{4\pi\epsilon_{0}\omega r^{3}}$$

$$H_{\phi} = \frac{I_{0}l\sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \frac{1}{r^{2}} = \frac{I_{0}l\sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r^{2}}$$

$$\tilde{\tau}^{2} = \frac{I_{0}l\sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r^{2}}$$

لکھے جا سکتے ہیں۔ کل قریبی برقی میدان

(15.36) 
$$\mathbf{E} = E_r \mathbf{a}_{\mathrm{r}} + E_{\theta} \mathbf{a}_{\theta} = \left[ \frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 \omega r^3} \mathbf{a}_{\mathrm{r}} + \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 \omega r^3} \mathbf{a}_{\theta} \right] e^{j(\omega t - \beta r - \frac{\pi}{2})}$$

ہو گا۔مساوات 15.36 کے برقی میدان میں جزو ضربی  $e^{j(\omega t-eta r-rac{\pi}{2})}$  پایا جاتا ہے جبکہ مقناطیسی میدان میں جزو ضربی  $e^{j(\omega t-eta r)}$  پایا جاتا ہے۔ یوں جفت قطب کے قریب کسی بھی نقطے پر ہر لمحہ برقی میدان اور مقناطیسی میدان میں  $rac{\pi}{2}$  زاویے کا فرق پایا جاتا ہے جو ساکن میدان کی نشانی ہے۔

جفت قطب کے قریب برقی اور متناطیسی میدان میں کھاتی طور ∑ریڈیٹن کا زاویہ پایا جاتا ہے جبکہ جفت قطب سے دور دونوں میدان کھاتی طور پر ہم قدم ہیں للذاکسی در میانے فاصلے پر ان میدانوں میں °45 کا زاویہ ہو گا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جفت قطب سے فاصلہ بڑھانے سے برقی میدان وقت کی نسبت سے گھوم کر مقناطیسی میدان کے ہم قدم ہو جاتا ہے۔

مخلوط يونئنگ سمتيه استعال كرتے ہوئے مساوات 15.30 سے دور ميدان ميں كثافت تواناكي

$$m{\mathscr{P}}_{\scriptscriptstyle b\!-\!s\!-\!l}=rac{1}{2}\left[m{E} imesm{H}^*
ight]$$
وور کیافت طاقت  $=rac{1}{2}E_{ heta}H_{\phi}^*m{a}_{\Gamma}=rac{15I_0^2eta^2l^2}{4\pi r^2}\sin^2 hetam{a}_{\Gamma}$  وور کیافت طاقت

حاصل ہوتی ہے جو رداسی ۴ سمت میں منتقل ہوتی حقیق توانائی ہے۔ یہی اینٹینا کی شعاعی اخراج ہے۔شعاعی اخراج °90 = 0 پر زیادہ سے زیادہ ہے۔اس طرح یوئنٹنگ سمتیہ استعمال کرتے ہوئے مساوات 15.35 سے قریبی میدان میں کثافت توانائی

$$\begin{split} \frac{1}{2} \left[ \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}^* \right] & = \frac{1}{2} \left[ \left( E_r \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} + E_{\theta} \boldsymbol{a}_{\theta} \right) \times H_{\phi}^* \boldsymbol{a}_{\phi} \right] \\ & = \frac{1}{2} \left[ -\frac{I_0 l \cos \theta}{2\pi \epsilon_0 \omega r^3} \boldsymbol{a}_{\theta} + \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 \omega r^3} \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \right] \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi r^2} e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{split}$$

جدول 15.1: مختصر جفت قطب کے میدان

نيم ساكن ميدان	دور میدان	عمومي مساوات	جزو
$\frac{q_0 l \cos \theta}{2\pi \epsilon_0 r^3}$	0	$\frac{I_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{cr^2} + \frac{1}{j\omega r^3} \right)$	$E_r$
$\frac{q_0 l \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3}$	$\frac{j60\pi I_0 \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{r} \frac{1}{\lambda}$	$\frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{j\omega}{c^2 r} + \frac{1}{cr^2} + \frac{1}{j\omega r^3} \right)$	$E_{\theta}$
$\frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi r^2}$	$\frac{jI_0\sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2r}\frac{1}{\lambda}$	$\frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \left(\frac{j\omega}{cr} + \frac{1}{r^2}\right)$	$H_{\phi}$

عاصل ہوتی ہے جس کا بیشتر حصہ خیالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شعاعی اخراج کے علاوہ یہاں θ سمت میں گھومتی طاقت بھی پائی جاتی ہے۔

آئیں اب نہایت کم تعدد پر صورت حال دیکھیں۔ مساوات 15.27 میں  $I_0=j\omega q_0$  پر کرتے ہوئے اور مساوات 15.29 کو جول کا تول دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

$$\begin{split} E_r &= \frac{q_0 l \cos \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{2\pi\epsilon_0} \left( \frac{j\omega}{cr^2} + \frac{1}{r^3} \right) \\ E_\theta &= \frac{q_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi\epsilon_0} \left( -\frac{\omega^2}{c^2 r} + \frac{j\omega}{cr^2} + \frac{1}{r^3} \right) \\ H_\phi &= \frac{I_0 l \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi} \left( \frac{j\omega}{cr} + \frac{1}{r^2} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r^3} \left[ \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r^3} + \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r^3} \right] \\ E_\theta &= \frac{q_0 l \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\ H_\phi &= \frac{I_0 l \sin \theta}{4\pi r^2} \end{split}$$

حاصل ہوتی ہیں جن سے برقی میدان

(15.37) 
$$E = \frac{q_0 l}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left( 2\cos\theta a_{\rm r} + \sin\theta a_{\theta} \right)$$

کھا جا سکتا ہے۔ان میدان کو نیم ساکن میدان 6 کہا جاتا ہے۔ یہ صفحہ 105 پر حاصل کی گئی مساوات 4.67 ہی ہے۔اس طرح مندرجہ بالا مقناطیسی میدان  $H_{\phi}$  کی قیمت صفحہ 184 پر مساوات 7.3 ہی ہے۔ چونکہ یہ میدان  $\frac{1}{r^2}$  یا  $\frac{1}{r^2}$  کے تعلق سے تبدیل ہوتے ہیں للذا یہ جفت قطب کے قریب ہی پائے جاتے ہیں۔ جفت قطب سے دور ان کی قیمت قابل نظر انداز ہوتی ہے للذا ان کا شعاعی اخراج میں خاص کردار نہیں ہوتا۔ بلند تعدد پر دور میدان جنہیں مساوات 15.30 بیش کرتی ہے،  $\frac{1}{r}$  کے تعلق سے گھٹی ہیں للذا یہی شعاعی اخراج کو ظاہر کرتی ہیں اور یوں انہیں اخراجی میدان 7 کہا جاتا ہے۔

مختصر جفت قطب،  $l \ll \lambda$  اور  $l \ll \lambda$  ، کے تمام میدان کو جدول 15.1 میں پیش کیا گیا ہے۔بقایا اجزاء  $E_\phi = H_r = H_ heta = 0$  صفر کے برابر بیاں۔

باب 15. اینٹینا اور شعاعی اخراج

اگر ہماری دلچیسی صرف دور میدان میں ہوتب مطلوبہ میدان کو نہایت آسانی کے ساتھ صرف A سے حاصل کیا جا سکتا ہے چونکہ دور میدان میں مقداری دباو V کا کوئی کردار نہیں۔یوں مساوات 15.13 اور مساوات 15.18 سے

(15.38) 
$$E_{\theta} = -j\omega A_{\theta} = -j\omega \left( -\frac{\mu_0 I_0 l e^{j(\omega t - \beta r)}}{4\pi r} \sin \theta \right) = j\frac{30 I_0 \beta l}{r} \sin \theta e^{j(\omega t - \beta r)}$$

حاصل ہوتا ہے۔مقناطیسی میدان  $H_{\phi}$  کو مساوات 15.12 سے حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں  $\frac{1}{r^2}$  اجزاء رد کئے جائیں گے۔مقناطیسی میدان کو نسبتاً زیادہ آسانی سے، لامحدود خلاء کی قدرتی رکاوٹ  $Z_0=\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}=120\pi$  استعمال کرتے ہوئے

$$H_{\phi} = \frac{E_{\theta}}{Z_0} = j \frac{30I_0\beta l}{120\pi r} \sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)} = j \frac{I_0\beta l}{4\pi r} \sin\theta e^{j(\omega t - \beta r)}$$

سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مساوات 15.30 میں  $rac{2\pi}{\lambda}$  چرکتے ہوئے دور برقی میدان کو

(15.40) 
$$E_{\theta} = j \quad 60\pi \quad I_0 \quad \frac{l}{\lambda} \quad \frac{1}{r} \quad \sin \theta \quad e^{j(\omega t - \beta r)}$$

کھا جا سکتا ہے جہاں  $60\pi$  بزو مقدار ہے،  $I_0$  برقی رو،  $\frac{1}{\hbar}$  بھت قطب کی لمبائی جسے طول موج میں ناپا گیا ہے،  $\frac{1}{t}$  فاصلے کو ظاہر کرتا ہے،  $\theta$  میدان کی شکل اور  $e^{j(\omega t-\beta r)}$  زاویائی فرق ہے۔ کسی بھی اینٹینا کے میدان کو عموماً ان چھ اجزاء کے حاصل ضرب کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

جدول 15.1 مختصر جفت قطب کے میدان دیتا ہے۔ کسی بھی اینٹینا کو متعدد مختصر جفت قطب کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں کسی بھی اینٹینا کے میدان تمام جفت قطب کے میدان کو جمع کرتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

15.4 مختصر جفت قطب كا اخراجي مزاحمت

اینٹینا کے گرد کسی بھی بند سطح پر مخلوط بوئنٹنگ سمتیہ

(15.41) 
$$\mathscr{P}_{l_{s}} = \frac{1}{2} \left[ E_{s} \times H_{s}^{*} \right]$$

کی سطحی تکمل

(15.42) 
$$P = \int_{S} \mathscr{P}_{b \to s} \cdot ds \qquad (W)$$

کل شعای اخراج P دے گی۔ فی سیکنڈ خارج ہونے والی توانائی شعای اخراج کہلاتی ہے المذااس کی اکائی واٹ W ہے۔سادہ ترین بند سطح کرہ ہے۔ یوں اینٹینا کو کروی محدد کے مرکز پر رکھتے ہوئے تکمل حاصل کیا جائے گا۔ چونکہ دور کے میدان نسبتاً سادہ صورت رکھتے ہیں للذا بند سطح کا رداس جتنا زیادہ رکھا جائے تکمل اتنا آسان ہو گا۔ یوں رداس زیادہ سے زیادہ رکھتے ہوئے دور میدان استعال کرتے ہوئے جفت قطب کا شعاعی اخراج P حاصل کیا جاتا ہے۔ کامل اینٹینا کی صورت میں شعاعی اخراج اس برقی طاقت کے برابر ہو گا جو اینٹینا کے برقی سروں پر مہیا کی گئی ہو۔ اینٹینا کو مزاحمت R تصور کرتے ہوئے اس برقی طاقت کو  $P=rac{1}{2}I_0^2R$  کھا جا سکتا ہے جہاں  $I_0$  سائن نما برقی رو کا حیطہ ہے۔ یوں

$$R = \frac{2P}{I_0^2} \qquad (\Omega)$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں R اینٹینا کی اخراجی مزاحمت 8 کہلاتی ہے۔

آئیں مخضر جفت قطب کی اخراجی مزاحمت حاصل کریں۔دور میدان میں صرف  $E_{\theta}$  اور  $H_{\phi}$  پائے جاتے ہیں للذا شعاعی اخراج

$$P = \frac{1}{2} \int_{S} \left[ E_{\theta} H_{\phi}^{*} \right] ds$$
 (15.44)

ے حاصل ہو گی جہاں  $H_\phi^*$  مقناطیسی میدان  $H_\phi$  کا جوڑی دار مخلوط ہے۔اب  $E_ heta=E_ heta=E_ heta=E_ heta$  ہے المذا

(15.45) 
$$P = \frac{1}{2} \int_{S} \left[ H_{\phi} H_{\phi}^{*} Z_{0} \right]_{s} ds = \frac{Z_{0}}{2} \int_{S} \left| H_{\phi} \right|^{2} ds$$

یا

(15.46) 
$$P = \frac{1}{2Z_0} \int_{S} \left| E_{\phi} \right|^2 ds$$

کھا جا سکتا ہے جہاں خالی خلاء کی قدرتی رکاوٹ  $Z_0 = \sqrt{rac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120$  اور  $d\theta$   $d\theta$   $d\theta$   $d\theta$   $d\theta$   $d\theta$   $d\theta$  اور  $Z_0 = 15.30$  سے مقناطیسی میدان کا حیطہ

$$H_{\phi} = \frac{I\beta l}{4\pi r} \sin \theta$$

کھا جا سکتا ہے جہاں 1<sub>0</sub> کی جگہ I کھا گیا ہے جو جفت قطب کی پوری لمبائی پر اوسط برقی رو ہے۔اس کی مزید وضاحت مثال 15.1 سے ہو گی۔مقناطیسی میدان کے اس حیطے کو مساوات 15.4 میں پر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اخراجی طاقت

$$P = \frac{120\pi}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left( \frac{I\beta l}{4\pi r} \sin \theta \right)^2 r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$
$$= \frac{120\pi}{2} \left( \frac{\beta I l}{4\pi} \right)^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi$$
$$= 80\pi^2 I^2 \left( \frac{l}{\lambda} \right)^2$$


حاصل ہوتی ہے۔مساوات 15.45 یا مساوات 15.46 برقی رو کی چوٹی I کی صورت میں اخراجی طاقت دیتے ہیں جو سائن نما برقی رو کی صورت میں اوسط اخراجی طاقت کے دگناہوتی ہے۔یوں اوسط اخراجی طاقت

(15.48) 
$$P_{\text{level}} = 40\pi^2 I^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2$$

ہو گی۔مساوات 15.43 سے مختصر جفت قطب کی اخراجی مزاحمت

(15.49) 
$$R = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \left(\frac{I}{I_0}\right)^2 \tag{\Omega}$$

432 باب 15. اينٹينا اور شعاعي اخراج



شكل 15.3: كهمبا اينٹينا

حاصل ہوتی ہے۔

کسی بھی اینٹینا کی اخراجی مزاحمت

(15.50) 
$$R = \frac{Z_0}{I_0^2} \int_S |H|^2 ds = \frac{1}{Z_0 I_0^2} \int_S |E|^2 ds$$

ے حاصل کی جاسکتی ہے جہاں  $Z_0=120\pi$  کے برابر ہے۔

مثال 15.1: چالیس میٹر لمبے تھیے اینٹینا کو موصل سطح پر کھڑا کئے 300 kHz کے تعدد پر استعال کیا جاتا ہے۔اسے برقی اشارہ نچلے سرے پر فراہم کیا جاتا ہے۔اینٹینا کی اخراجی مزاحمت حاصل کریں۔اس تھمبے کو شکل 15.3 میں د کھایا گیا ہے۔تھیبے کو غیر موصل بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے۔

حل: موصل زمین میں کھمبالینٹینا کا عکس بنتا ہے۔ درکار تعدد پر  $m = \frac{3 \times 10^8}{300000} = \frac{3 \times 10^8}{300000}$  ہے جو کھمبے کی لمبائی سے بہت زیادہ ہے۔ یول اینٹینا اور اس کا عکس بطور مختصر جفت قطب کر دار اداکرتے ہیں۔ چو نکہ کھمبے کے سرپر موصل چادر نسب نہیں کیا گیا ہے لمذا اس کے پورے لمبائی پر برابر برقی رو تصور کرنا غلط ہو گا۔ حقیقت میں، جیسے شکل میں وضاحت کی گئی ہے، کھمبے کے کھلے سرپر برقی رو صفر ہو گی جبکہ نچلے سرپر اس کی قیمت بڑھتے بڑھے زیادہ سے زیادہ ہو گی۔ یوں اوسطاً برقی رو  $\frac{1}{2} = \frac{1}{10}$  ہو گی جہاں برقی رو کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $\frac{1}{2}$  ہے۔

یوں 40 × 2 میٹر لمبے فرضی جفت قطب کی اخراجی مزاحت مساوات 15.49 سے

$$80\pi^2 \left(\frac{80}{1000}\right)^2 \left(\frac{0.5I_0}{I_0}\right)^2 = 1.2633\,\Omega$$

حاصل ہوتی ہے۔ یہ مزاحمت حقیق تھمبے کے سر 1 اور عکسی تھمبے کے سر 2 کے مابین ہے۔ یوں اصل اینٹینا کی اخراجی مزاحمت جو زمین اور 1 کے مابین ناپی حائے گی کی قیمت

$$(15.51) R = \frac{0.63165}{2} = 0.63\,\Omega$$

ہو گی۔

اگر مخلوط پوئٹنگ سمتیہ کا حقیقی حصہ لئے بغیر کسی اینٹینا کو مکمل گیرے سطح پر اس کا تکمل لیا جائے تو حقیقی طاقت کے ساتھ ساتھ خیالی طاقت بھی حاصل ہو گا۔ حقیقی طاقت اخراجی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ خیالی طاقت متعامل جزو ہے۔ سطح تکمل کی صورت اور مقام کا تکمل کے حقیقی جزو پر کوئی اثر نہیں البتہ خیالی طاقت کا دارومدار سطح کی صورت اور مقام پر ہے۔ اینٹینا سے بہت دور خیالی جزو قابل نظر انداز ہوتا ہے جبکہ اینٹینا کے قریب اس جزو کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نہایت تیلی ساخت کے خطی اینٹینا کی صورت میں اگر سطح تکمل کو بالکل سطح اینٹینا کے ساتھ ملا لیا جائے تب حاصل مخلوط طاقت تقسیم 10 رکاوٹ R + jX دیتا ہے جہاں R اینٹینا کے اخراجی مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے۔

باب 16

سوالات

مويج

سوال 16.1: ہوااور تانبے کے سرحد پر GHz تعدد کے موج کا جھکاو حاصل کریں۔ جواب: °0.00177

سوال 16.2: ہوااور پانی 78  $\epsilon_R=7$  کے سرحد پر  $1\,\mathrm{GHz}$  تعدد کے موج کا جھکاو حاصل کریں۔ جواب:  $6.46^\circ$ 

باب 16. سوالات

 $\sigma$  :16.1 جدول

$\sigma, \frac{S}{m}$	چیر	$\sigma, \frac{S}{m}$	چيز
$7 \times 10^4$	گريفائٿ	$6.17 \times 10^{7}$	چاندى
1200	سليكان	$5.80 \times 10^{7}$	تانبا
100	فيرائث (عمومي قيمت)	$4.10 \times 10^{7}$	سونا
5	سمندری پانی	$3.82 \times 10^{7}$	المونيم
$10^{-2}$	چهونا پتهر	$1.82 \times 10^{7}$	ٹنگسٹن
$5 \times 10^{-3}$	چکنی مٹی	$1.67 \times 10^{7}$	جست
$10^{-3}$	تازه پانی	$1.50 \times 10^{7}$	بيتل
$10^{-4}$	تقطیر شده پانی	$1.45 \times 10^{7}$	نکل
$10^{-5}$	ریتیلی مٹی	$1.03 \times 10^{7}$	لوبا
$10^{-8}$	سنگ مرمر	$0.70 \times 10^{7}$	قلعى
$10^{-9}$	بيك لائث	$0.60 \times 10^{7}$	كاربن سٹيل
$10^{-10}$	چینی مٹی	$0.227 \times 10^{7}$	مینگنین
$2 \times 10^{-13}$	بيرا	$0.22 \times 10^{7}$	جرمينيم
$10^{-16}$	پولیسٹرین پلاسٹک	$0.11 \times 10^{7}$	سٹینلس سٹیل
$10^{-17}$	كوارالس	$0.10 \times 10^{7}$	نائيكروم

باب 16. سوالات

 $\sigma/\omega\epsilon$  and  $\epsilon_R$  :16.2 جدول

σ/ωε	$\epsilon_R$	چير
	1	خالي خلاء
	1.0006	<b>ب</b> وا
0.0006	8.8	المونيم اكسائد
0.002	2.7	عنبر
0.022	4.74	بيك لائث
	1.001	كاربن ڈائى آكسائڈ
	16	جرمينيم
0.001	4 تا 7	شیشہ
0.1	4.2	برف
0.0006	5.4	ابرق
0.02	3.5	نائلون
0.008	3	كاغذ
0.04	3.45	پلیکسی گلاس
0.0002	2.26	پلاسٹک (تھیلا بنانے والا)
0.00005	2.55	پولیسٹرین
0.014	6	چینی مٹی
0.0006	4	پائریکس شیشہ (برتن بنانے والا)
0.00075	3.8	كوارثس
0.002	2.5 تا 3	ָרָי <del>וּל</del> ָ
0.00075	3.8	SiO <sub>2</sub> سلیکا
	11.8	سليكان
0.5	3.3	قدرتی برف
0.0001	5.9	کھانے کا نمک
0.07	2.8	خشک مٹنی
0.0001	1.03	سثائروفوم
0.0003	2.1	ٹیفلان
0.0015	100	ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ
0.04	80	مقطر پانی
4		سمندری پانی
0.01	1.5 تا 4	خشک لکڑی

 $\mu_R$  :16.3 جدول

$\mu_R$	چيز
0.999 998 6	بسمت
0.99999942	پيرافين
0.999 999 5	لکڑی
0.999 999 81	چاندى
1.00000065	المونيم
1.00000079	بيريليم
50	نکل
60	ڈھلواں لوہا
300	مشين سٹيل
1000	فيرائك (عمومي قيمت)
2500	پرم بھرت (permalloy)
3000	ٹرانسفارمر پتری
3500	سيلكان لوبا
4000	خالص لوبا
20 000	میو میٹل (mumetal)
30 000	سنڈسٹ (sendust)
100 000	سوپرم بهرت (supermalloy)
	•

جدول 16.4: اہم مستقل

قيمت	علامت	چیر
$(1.6021892 \mp 0.0000046) \times 10^{-19} \mathrm{C}$	e	اليكثران چارج
$(9.109534 \mp 0.000047) \times 10^{-31} \mathrm{kg}$	m	اليكثران كميت
$(8.854187818 \mp 0.000000071) \times 10^{-12}\frac{F}{m}$	$\epsilon_0$	برقی مستقل (خالی خلاء)
$4\pi 10^{-7}  rac{\mathrm{H}}{\mathrm{m}}$	$\mu_0$	مقناطیسی مستقل (خالی خلاء)
$(2.997924574 \mp 0.000000011) \times 10^8\tfrac{m}{s}$	c	روشنی کی رفتار (خالی خلاء)

باب 16. سوالات