Hashburst Cloud OS

1. Preparazione dell'Ambiente

- 1. Scarica e Installa Linux Lite 7.0:
 - Scarica l'immagine ISO da https://mirror.koddos.net/linuxlite/isos/7.0/
 - Usa un tool come Rufus o Etcher per creare l'unità USB avviabile.
 - o Installa Linux Lite 7.0 sulla tua macchina. Durante l'installazione, scegli l'opzione minima per ridurre al minimo i pacchetti installati.

2. Rimozione di X11:

Rimuovi l'interfaccia grafica X11 se installata:

sh

```
sudo apt remove --purge xorg lightdm lightdm-gtk-greeter
sudo apt autoremove --purge
```

2. Installazione degli Strumenti Necessari

Aggiornamento del Sistema:

sh

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Installazione di Git, Curl, Wget, Node.is e npm:
```

```
sudo apt install git curl wget nodejs npm -y
```

Verifica dell'installazione di node e npm:

sh

```
node -v
```

npm -v

3. Installazione dei Driver Nvidia

Aggiunta del Repository dei Driver Nvidia:

sh

```
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt update
```

Installazione dei Driver Nvidia:

Individua l'ultima versione dei driver compatibili con Nvidia 4060. Di solito, i driver più recenti supportano le schede più recenti.

sh

```
sudo apt install nvidia-driver-515 -y sudo reboot
```

4. Configurazione della Macchina

- 1. Impostazione del Nome della Macchina e dell'Utente:
 - Supponiamo che l'utente abbia un codice alfanumerico (API KEY):
 ABCDEF123456.
 - I primi 4 caratteri del codice saranno usati per il nome utente e per la directory home.

sh

```
USER_CODE="ABCDEF123456"
USER_NAME="tow${USER_CODE:0:4}"
sudo useradd -m -d /home/$USER_NAME $USER_NAME echo "$USER_NAME:password" | sudo chpasswd
```

Configurazione del Nome del Sistema:

sh

```
sudo hostnamectl set-hostname "$USER_CODE"
echo "127.0.0.1 $USER_CODE" | sudo tee -a /etc/hosts
```

5. Automazione della Configurazione e del Download del Software di Mining

Creazione dello Script starter.sh:

Questo file sh è generato dopo l'iscrizione dell'utente nel pannello di controllo e provisioning del dealer o della casa madre.

Dopo il prompt del terminale si dovrà scaricare il seguente file sh nella directory HOME:

```
sudo wget -O <API KEY> https://hashburst.io/nodes/<DEALER>/<API KEY>
```

poi eseguire i seguenti comandi:

sh

```
sudo chmod +x <API KEY>
```

con cui si attribuisce il permesso di esecuzione e poi:

```
sudo bash <API KEY>
```

con il quale si genera il file "starter.sh" contenente il seguente script:

sh

#!/bin/bash

```
USER_CODE="ABCDEF123456"
```

```
USER_NAME="tow${USER_CODE:0:4}"
CLUSTER_CODE="cluster_code_here"
HOME_DIR="/home/$USER_NAME"
CONFIG_DIR="$HOME_DIR/configs"
BIN DIR="SHOME DIR/BIN"
# Crea le directory necessarie
mkdir -p $CONFIG_DIR $BIN_DIR
# Scarica le configurazioni dal sito hashburst.io
                "$CONFIG_DIR/$CLUSTER_CODE+${USER_CODE:0:4}.sh"
waet
"https://hashburst.io/nodes/$CLUSTER_CODE+${USER_CODE:0:4}"
                                    "$CONFIG_DIR/$USER_CODE.sh"
                   -0
wget
"https://hashburst.io/nodes/$USER_CODE"
# Scarica e installa RainbowMiner
              https://github.com/RainbowMiner/RainbowMiner.git
$BIN_DIR/RainbowMiner
cd $BIN DIR/RainbowMiner
./install.sh
# Scarica e installa il miner JS per Dogecoin
                              "$BIN_DIR/DogeconBrowserMiner.js"
wget
                -0
"https://github.com/hashburst/cryptominers/blob/main/DogeconBr
owserMiner.js"
cd SBIN DIR
npm install puppeteer
# Avvia RainbowMiner con le configurazioni scaricate
bash "$CONFIG_DIR/$CLUSTER_CODE+${USER_CODE:0:4}.sh"
bash "$CONFIG_DIR/$USER_CODE.sh"
# Avvia RainbowMiner
cd $BIN DIR/RainbowMiner
./start.sh
# Avvia il miner JS per Dogecoin
```

Rendere starter.sh Eseguibile:

sh

```
chmod +x starter.sh
```

Configurazione dell'Avvio Automatico:

o Aggiungere starter. sh all'inizio del processo di avvio di Linux.

sh

```
sudo cp starter.sh /usr/local/bin/starter.sh
sudo chmod +x /usr/local/bin/starter.sh
sudo nano /etc/systemd/system/starter.service
```

Incolla il seguente contenuto nel file starter.service:

ini

```
[Unit]
Description=Starter Service
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/starter.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
Abilita il servizio:

sh

sudo systemctl enable starter.service

sudo systemctl start starter.service

Riavvio e spegnimento:

sh

per il riavvio:
reboot
```

per lo spegnimento, digitare:

init 0