

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی معاونیت امور اکادمیک ریاست نصاب و تربیه معلم



پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان



ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

(Routing & Switching) \ روتینگ سویچینگ ا

رشته: کمپیوتر ساینس - دیپارتمنت: شبکه صنف ۱۴ – سمستر اول

سال: ۱۳۹۹ هجری شمسی



شناسنامه كتاب

نام کتاب: روتینگ سویچینگ ۱ (Routing & Switching)

رشته: كمپيوتر ساينس

تدوین کننده: روح الله ساحل

همكار تدوين كننده: سميه عثمان

کمیته نظارت: • ندیمه سحر رئیس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• عبدالحمید اکبر معاون امور اکادمیک ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی

• حبیب الله فلاح رئیس نصاب و تربیه معلم

• عبدالمتین شریفی آمر نصاب تعلیمی ریاست نصاب و تربیه معلم

• روح الله هوتک آمر طبع و نشر کتب درسی، ریاست نصاب و تربیه معلم

• احمد بشير هيلهمن مسؤل انكشاف نصاب، پروژه انكشاف مهارتهاي افغانستان

• محمد زمان پویا، کارشناس انکشاف نصاب، پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان

• على خيبر يعقوبي، سرپرست مديريت عمومي تأليف كتب درسي، رياست نصاب و تربيه معلم

كميته تصحيح: • دوكتور احمد فريد اسداللهي

• دوكتور نظر محمد بهروز

• محمد امان هوشمند مدیرعمومی بورد تصحیح کتب درسی و آثار علمی

دیزاین: صمد صبا و سیدکاظم کاظمی

چاپ کال: ۱۳۹۹ هجری شمسی

تيراژ: ۱۰۰۰

چاپ: اول

ویب سایت: www.dmtvet.gov.af

info@dmtvet.gov.af

حق چاپ برای اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی محفوظ است.



سرود ملي

دا وطنن افغانستان دی کور د تورې کور د تورې دا وطن د ټولوکور دی د پښتون او هنزاره وو ورسره عنرب، محوجنر دي براهوي دي، قزلباش دي دا هيواد به تنل ځليږي دا هيواد به تنل ځليږي په سينه کې د آسيا به نوم د حتى مو دی رهبر نوم د حتى مو دی رهبر

دا عـزت د هـر افغـان دی هـر بچـی یـې قهرمـان دی د بلوڅــو، د ازبکــو د ترکمنــو، د تاجکــو پامیریـان، نورســتانیان هـم ایمـاق، هـم پشـهیان لکـه لمـر پـر شـنه آسـمان لکـه زړه وی جاویــدان وایـو اللهاکبر وایـو اللهاکبر



پیام اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

استادان کرام و شاگردان نهایت ارجمند!

تربیت نیروی بشری ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری بزرگ در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به پلان گذاری و سرمایه گذاری در بخش نیروی بشری و توسعهٔ منابع این نیرو میباشد. بر مبنای این اصل و بر اساس فرمان شماره ۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱ ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی از بدنهٔ وزارت معارف جدا گردیده و به یک ادارهٔ مستقل ارتقا کرد. این اداره به عنوان متولی و مجری آموزشهای تخنیکی و مسلکی در بخشهای زراعت، صنعت، هنر و خدمات میباشد. این اداره که فراگیرترین نظام تعلیمی کشور در زمینههای متذکره محسوب می شود، تلاش می کند تا در حیطهٔ وظایف و صلاحیت خود زمینهٔ دستیابی به هدفهای تعیین شده در قانون اساسی کشور را ممکن سازد و جهت رفع نیاز بازار کار، فعالیتهای خویش را توسعه دهد در عین حال با توجه به ارتقای کیفیت این اداره به جنبههای کیفی فعالیتهای خویش تأکید داشته، سعی مینماید مهارت فارغان لیسهها و انستیتوتهای مسلکی را با تکنالوژی معاصر همگام سازد.

نظام اجتماعی و طرز زندگی در افغانستان مطابق به احکام دین مقدس اسلام و رعایت تمامی قوانین مشروع و معقول انسانی عیار است؛ ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با ایجاد زمینههای لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند به حرفه آموزی، ارتقای مهارتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت کادرهای مسلکی و حرفوی و ظرفیت سازی تخصصی از طریق انکشاف و ایجاد مکاتب و انستیتوتهای تخنیکی و مسلکی در سطح کشور با رویکرد ارزشهای اسلامی و اخلاقی فعالیت مینماید؛ فلهذا جهت نیل به اهداف عالی این اداره که همانا تربیهٔ افراد ماهر و توسعهٔ نیروی بشری در کشور میباشد. داشتن نصاب تعلیمی بر وفق نیاز بازارکار امر حتمی و ضروری بوده و کتاب درسی یکی از ارکان مهم فرایند آموزشهای تخنیکی و مسلکی محسوب میشود، پس باید همگام با تحولات و پیشرفتهای علمی نوین و مطابق نیازمندیهای جامعه و بازار کار تألیف گردد و دارای چنان ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخلاقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با روشهای نوین به شاگردان و محصلان انتقال دهد. کتابی را که اکنون در اختیار دارید، بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف گردیده است. به این وسیله، صمیمانه آرزومندیم که آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشور با خلوص نیت، رسالت اسلامی و ملی خویش را ادا نموده و نوجوانان و جوانان کشور را به سوی قلههای رفیع دانش و مهارتهای مسلکی رهنمایی نمایند و از شاگردان و محصلان گرامی نیز میخواهیم که از این کتاب به درستی استفاده نموده، در حفظ و نگهداشت آن سعی بلیغ به خرچ دهند. همچنان از مؤلفان، استادان، شاگردان و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود نظریات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب از نظر محتوا، ویرایش، چاپ، اشتباهات املایی، انشایی و تایپی عنوانی ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کتباً ارسال نموده، امتنان بخشند. در پایان لازم می دانم در جنب امتنان از مؤلفان، مترجمان، مصححان و تدقیق کننده گان نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی از تمامی نهادهای ملی و بین المللی که در تهیه، تألیف، طبع و توزیع کتب درسی زحمت کشیده و همکاری نمودهاند، قدردانی و تشکر نمايم.

ندیمه سحر رییس ادارهٔ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جمهوری اسلامی افغانستان

عنوان

ى		مقدمه
1	ببکه (Subnetting)	فصل اول: زیر ش
۲	نسخهٔ چهارم آی پی (IPv۴)	1.1
٣	آدرسهای کلاس A	1.1.1
٣	آدرسهای کلاس B	1.1.7
۴	آدرسهای کلاس C	1.1.1
۴	Subnet Mask	1.1.1
۵	تبدیل اعداد از دیسیمل به باینری	1.1.0
٨	زير شبكه (Subnetting)	1.7
٩	فواید Subnetting	1.7.1
17	Subnetکردن آیپیآدرس کلاس A	7.1
14	Subnet كردن أيپيآدرس كلاس B	1.4
18	Subnet كردن أيپيآدرس كلاس Cت	۱.۵
١٨	Variable Length Subnetmask (VLSM)	1.8
۲۵	تمعامل سیسکورInternetwork Operating System	فصل دوم: سیس
75	Internetwork Operating System (IOS)	۲.۱
75	Set up mode	7.1.1
۲۷	Command Line Interface) CLI) محيط خط فرمان	7.1.7
۲۸	مشخص کننده توانمندیها و قابلیتهای سیستم عامل روتر	۲.۲
٣٠	مشخصهٔ نحوهٔ اجرا و مکان اجرای سیستمعامل	۲.۳
٣٠	مشخصهٔ نسخه و بروز رسانی Update سیستمعامل سیسکو (IOS)	7.4
٣١	ویژگیهای سیستمعامل سیسکو (IOS)	۲.۵
٣١	IOS و ضرورت استفاده از آن	7.5
٣١	ماهيت اينترفيس IOS	۲.٧
٣٢	ارتقای سیستمعامل دستگاه سیسکو	٨.٢
٣٣	نسخەھاى IOS	۲.۹
٣٣	مودهای عیارسازی خط فرمان CLI	7.1.
٣٨	های سیسکو Cisco Routers	فصل سوم: روتر
	سخت افزار روترهای سیسکو	٣.١
٣٩	عناصر داخلی روتر (Router Internal elements)	7.1.1
۴.	واحد بددانش مرکزی (CPU)	717

۴٠	حافظة اصلى (RAM)	٣.١.٣
۴٠	حافظهٔ پایدار Non – Volatile RAM(NVRAM)	٣.١.۴
۴۱	حافظهٔ فلش (Flash memory):	۳.۱.۵
۴۱	گذرگاه (Buses)	٣.١.۶
۴۱	حافظهٔ ROM	۳.۱.۷
۴۲	سختافزار خارجی روتر	٣.٢
۴۲	پوش (جعبه) Case	٣.٢.١
۴۳	پورتهای کنسول Console و AUX	٣.٢.٢
۴۴	خط اتصال(LAN Interface)	٣.٢.٣
۴۵	خط اتصال (WAN Interface)	۳.۲.۴
۴۵	بوت (Boot) شدن IOS روتر سيسكو	٣.٣
45	مراحل بوت (Boot) شدن روتر سيسكو	٣.۴
۴۸	تنظيمات پيشفرض بالاآمدن يک Router default load	۳.۵
۵۳	تنظیمات ابتدایی روترهای سیسکو (Cisco Router Basic Configuration)	٣.۶
۵۳	راههای دسترسی به تجهیزات سیسکو	T.S.1
۵۶	Telnet	٣.۶.٢
۵٧	Auxiliary Port	٣.۶.٣
۵٧	انواع Mode ها در CLI	٣.٧
۶۰	پیغامهای خطا و معنای آنها	٨.٣
۶۱	تغییر Hostname در رورتر و سوئیچ	۳.۹
	پسورد گذاشتن روی Console یا User Mode	۳.۱۰
۶۳	Line VTY	٣.١١
	روش پسورد گذاشتن برای Enable Mode	٣.١٢
۶۳	امن کردن پسورد Enable Mode	٣.١٣
۶۳	روش پنهان کردن حروف پسورد	٣.١۴
۶۴	تنظیم Interfaceهای مسیریاب	٣.١۵
99	نمایش وضعیت خلاصه Portها و Interfaceها	٣.١۶
۶۶	نوشتن توضیحات برایPort ها	٣.١٧
۶۶	انتخاب چندین Interface همزمان	٣.١٨
۶۷	طريقهٔ دادن IP به Interfaceهای Router	٣.١٩
۶۷	معرفی Shortcutهای مهم در روتر(Router)	۳.۲۰
۶۷	ذخيرهكردن تنظيمات در روتر	٣.٢١
۶۸	طريقه Telnet نمودن به يک Router سيسکو	٣.٢٢
۶۹	Telnet از طریق Putty	٣.٢٣
٧۴	ىير يابى (Routing)	صل چهارم: مس
٧۵	همگرایی (Convergence – Routing Update)	4.1
٧۵	مسر بانی آی یی (IP Routing)	4.7

٧۶	تحويل مستقيم و غيرمستقيم	4.4	
٧٧	جدول مسيريابي IP	4.4	
ΥΥ	پروتوکولهای داخلی Interior Gateway Protocols	۴.۵	
Υλ	پروتوکولهای بیرونی Exterior Gateway Protocol	4.8	
Υλ	فاصله اداری(Administrative Distance)	4.7	
٧٩	متریک Metric	٨.٤	
۸٠	مسيريابى ثابت (Static Routing):	4.9	
۸۲	مزایای استفاده از مسیریابی ثابت (Static Routing)	4.9.1	
۸۲	معایب استفاده از مسیریابی ثابت (Static routing)	4.9.7	
۸۳	Dynamic Routing	4.1 •	
۸۴	مزایای استفاده از مسیریابی متغیر(Dynamic routing)	4.1 • .1	
۸۴	معایب استفاده از مسیریابی متغیر (Dynamic Routing)	4.1 • .7	
۸۴	Default Route	4.11	
۸۵	پروتو کولهای Distance Vectore	4.17	
۸٧	Routing Protocol های Link State	4.17	
۸۹	Routing Protocolهای Hybrid:	4.14	
۹۳	يچ سيسكو (Cisco Switch)	پنجم: سوئب	فصل
94	سوئيچ (Switch)	۵.۱	
۹۵	انواع Switchها	۵.۲	
۹۵	سويچهای غیر قابل کنترول Unmanageable Switches:	۵.۲.۱	
۹۵	سوئيچهای قابل کنترول Manageable Switches:	۵.۲.۲	
۹۶	عناصر داخلی سوئیچها	۵.۳	
۹۶	پردازنده مرکزی (CPU)	۵.۳.۱	
٩۶	RAM	۵.۳.۲	
٩۶	NV RAM	۵.۳.۳	
٩٧	ROM	2.7.6	
٩٧	Flash	۵.۳.۵	
٩٨	تنظيمات اوليهٔ سوئيچهاي سيسكو Cisco Switch Basic Configuration	۵.۴	
99	پیکربندی ابتدایی سوئیچ Switch Basic Configuration:	۵.۵	
١٠٣	تنظيم انترفيس VLAN	۵.۶	
۱۰۵	عملكرد سوئيچ و اصطلاحات رايج سوئيچينگ	۵.٧	
۱۰۵	- سوئيچ در لايهٔ دوم (Data Link Layer) مودل OSI	۸.۵	
	مهمترین روشهای مسیریابی سوئیچ	۵.۹	
	Packet – Switching	۵.۹.۱	
١٠٧	میتودهای انتقال فریم در شبکه	۵.۱۰	
	Cut – through	۵.۱۰.۱	
١.٧	Store – and – Forward	11.7	

١٠٧	Fragment – Free	2.1.5	
١٠٧	Switch Configuration	۵.۱۱	
١٠٨	جدول آدرسهای Mac در سوئیچ	۵.۱۲	
١٠٨	Transparent Bridging	۵.۱۳	
11.	روشهای انتقال دیتا در شبکه	0.14	
11.	واژههای بستههای اطلاعاتی (Packets)	۵.۱۵	
111	اجزای یک فریم	۵.۱۶	
117	جريان انتقال اطلاعات (از كمپيوتر مبدأ تا كمپيوتر مقصد)	۵.۱۷	
117	لايهٔ Application	۵.۱۷.۱	
117	لايهٔ Transport	۵.۱۷.۲	
117	لاية انترنت (Internet)	۵.۱۷.۳	
114	عملیات در کمپیوتر مقصد	۵.۱۸	
114	توكول Spanning Tree Protocol) STP)) ششم: پرو ^ا	فصل
119	حلقهٔ (Loop)	8.1	
17.	Spanning Tree Protocol (STP)	8.7	
171	نياز به پروتوکول STP	8.7.1	
174	نحوه کار پروتوکول STP	۶.۳	
١٢۵	پروتوکول STP چگونه کار می کند؟	8.4	
179	Hello BPDU , Bridge	۶.۵	
177	انتخاب سوئيچ Root:	9.9	
179	انتخاب Root Port برای هر سوئیچ	۶.٧	
177	انتخاب Designated Port در هر LAN Segment	۶.۸	
177	تبدیل کردن یک سوئیچ به Root	۶.۹	
177	غير فعال كردن STP	8.10	
147	ئة محلى مجازى (Virtual Local Area Network (VLAN) .	ى ھفتم: شبك	فصل
١٣٨	شبكة محلى مجازي (VLAN)	٧.١	
١٣٨	دليل استفاده از VLAN	٧.٢	
14	مزایای VLAN	٧.٣	
141	انواع VLAN	٧.۴	
141	عضویت ثابت (Static)	Y.F.1	
147	حالت ارتباط پورت در VLAN	۷.۵	
147	Access Link	٧.۵.١	
147	Trunk Link	٧.۵.٢	
147	ایجاد VLAN	٧.۶	
144	پیکربندی VLAN Configuration) VLAN)	Y.Y	
۱۵۰	ىر سى VLANھا	٧.٨	

١۵١	حذف كردن VLANVLAN	٧.٩	
١۵١	عضويت متغير (Dynamic)	٧.٩.١	
107	Trunk Port	٧.١٠	
١۵٣	Tag زدن به هر فریم جهت انتقال در Trunk	٧.١٠.١	
104	پروتوكول (ISL)	٧.١٠.٢	
١۵۵	پروتوكول ٨٠٢.١Q	۷.۱٠.۳	
159RIP (Rou	توكول معلومات مسيريابي (Iting Information Protocol	ل هشتم: پرو	فصل
18	Routing Information Protocol (RIP)	٨.١	
18	اصطلاحات مهم پروتوكول RIP	۲.۸	
181	ویژه گیهای پروتوکول RIP	۸.۳	
181	ویژگیهای Loop Free در پروتکلRIP	۸.۴	
181	مسمومیت مسیر (Route Poisoning)	1.4.1	
187	تقسيم افق (Split Horizon)	۲.۴.۸	
187	Hold Down Timer	۸.۴.۳	
187	Triggered (Flash) Updates	۲.۴.۴	
187	کارکرد پروتوکول RIP	۸.۵	
188	اعلان اطلاعات به روز (Advertising Update)	۸.۶	
188	رابطه غير فعال (Passive Interface)	A.Y	
188	شمارشهاپ (Hop Count)	٨.٨	
184	تايمرهای پروتوکول RIP Protocol Timer)	٨.٩	
184	انواع نسخههای (RIP)	۸.۱۰	
184	ویژگیهای RIP Version۱	۸.۱٠.۱	
	ویژگیهای RIP Version۲	۲.۰۱.۸	
184	ویژگیهای RIPng	۸.۱٠.۳	
180	تفاوتها و شباهتهای RIP v۱ وRIP ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۸.۱۱	
	تنظیم و فعال کردن پروتوکول RIP	٨.١٢	
188	مثال پیاده سازی پروتوکولRIP	۸.۱۳	
١۶٨	اختصاص آدرس IP به پورتهای روترها (Router Interface):	۸.۱۴	
189	پیکربندی پورتهای serial مسیریاب (Router۰):	۸.۱۵	
189	پیکربندی پورتهای serial مسیریاب (Router۱):	۸.۱۶	
١٧٠	پیکربندی پورتهای مسیریاب (Router۲)	٨.١٧	
174		2	مناد

مقدمه

با سپاس فراوان از الله متعال که برای ما توانایی داد تا بیاموزیم و به دیگران بیاموزانیم. ما در عصر زندگی می کنیم که در آن تکنالوژی و کمپیوتر، دنیای بزرگ را به دهکدهٔ کوچک مجازی تبدیل کرده است. کسانی که انترنت را بنا نهاد، هیچگاه تصور نمی کردند، روزی برسد که این شبکه دنیا را به تسخیر خود در آورد و به چنین گستردگی برسد. گسترش شبکهٔ انترنت به حدی است که بقای بسیاری از بنگاههای تجارتی به در دسترس بودن شبکهٔ انترنت وابسته است. از طرفی گستردگی و پراگندگی این شبکه نیاز به یک مسیریابی دقیق و پیچیده را به وجود آورده است. انترنت که تمام جهان را با هم وصل کرده، برای آسانی مدیریت و کنترول، از وسایل و پروتوکولهای شبکه استفاده می کند.

این کتاب دارای هشت فصل می باشد که در فصل اول آن به Subnetting که شامل Subnet کلاسهای A,B,C وVLSM است، به جزئیات تشریح شده است. در فصل دوم به سیستم عاملهای سیسکو اشاره شده است که آن راههای مختلف برقراری ارتباط با روترهای سیسکو، ویژگیهای سیستم عامل سیسکو، با محیط CLI و مودهای مختلف روترهای سیسکو آشنا میشوید. در فصل سوم روترهای سیسکو بررسی شده، با اجزای داخلی روترهای سیسکو، مراحل بوت شدن سیستم عامل روترهای سیسکو، با تنظیمات ابتدایی روتر، محیط CLI روتر و مودهای مختلف آن و با تنظیم انواع یسوردها و انترفسهای روتر به صورت اساسی آشنا می شوید. در فصل چهارم، روی مسیریابی یا روتینگ بحث صورت گرفته است که در آن به موضوعات اساسی مفاهیم اولیه روتینگ، الگوریتمهای Default, Dynamic, Static و با عملکرد پروتوکولهای مسیریابی (Distance vector Routing, Link State Routing, Hybrid Routing) اشاره شده است. در فصل پنجم این کتاب سویچهای سیسکو بررسی شده و موضوعات اجزای داخلی سویچ، تنظیمات ابتدایی آن، محیط CLI ومودهای آن، نحوه تنظیم انواع یسوردها، تنظیم انترفس VLAN1 وظایف سویچهای لایه دوم و میتودهای انتقال فریم در شبکه تشریح شده است. در فصل ششم این کتاب، با پروتوکول STP تشریح شده و با موضوعات وقوع حلقه (Loop) در شبكه LAN، يروتوكول STP و راهاندازي آن اشاره شده است. در فصل هفتم موضوع VLAN بررسی شده است. در این فصل به ویژگیها و نحوهٔ تنظیم آن و نقش TRUNK در VLAN اشاره صورت گرفته است. در فصل هشتم این کتاب، با پروتوکول مسیریابی RIP آشنا میشوید و نحوهٔ راهاندازی آن روی شبکه را یاد می گیرید.



هدف کلی کتاب

بعد از ختم موفقانهٔ این کتاب، محصلین با موضوعات بسیار مهم شبکه؛ چون Sunetting، سیستمعامل وسایل سیسکو، سویچها و روترهای شرکت سیسکو، مسیریابی، استفاده از پروتوکول مسیریابی RIP به صورت پروتوکول مسیریابی RIP به صورت اساسی آشنایی کامل حاصل خواهند کرد.



زیر شبکه (Subnetting)



هدف کلی: آشنایی و حصول معلومات در مورد عملیه subnetting و روشهای آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. با عملکرد و هدف Subnetting آشنایی حاصل نمایند.
- ۲. شبکه را به بخشهای کوچک (subnet) تقسیم نمایند.
 - ۳. کلاس A نتورک را Subnet نمایند.
 - ۴. کلاس B نتورک را Subnet نمایند.
 - ۵. کلاس C نتورک را Subnet نمایند.
 - باعملیه VLSM آشنا شوند.

در دهههای اخیر با پیشرفت تکنالوژی، وسایل زیادی از طریق انترنت باهم وصل شدند که در عرصههای مختلف از آن استفاده می شود. این همه وسایل نیاز به IP دارند. از این رو شرکت IANA که مسئول توزیع IP درجهان است، با کمبود IP روبرو شد. برای حل این مشکل علمای بخش تکنالوژی دو راه حل را پیشنهاد کردند. راه حل کوتاه مدت عبارت از NAT و Subnetting و راه حل دراز مدت عبارت از IPv6 بود. چون فعلاً IPv4به طور گسترده استفاده می شود، لازم است تا محصلین با هدف و عملکرد Subnetting آشنا شده، با استفاده از کلاسهای مختلف IP، شبکههای بزرگ را به بخشهای کوچک تقسیم کنند. همچنان عملیهٔ VLSM را به طور اساسی فراگرفته و در مثالهای عملی استفاده کنند.

1.1 نسخهٔ چهارم آی یی (IPv4)

قبل از اینکه به Subnetting بپردازیم، لازم است تا در مورد آی پی (IP) معلومات داشته باشیم، پس به همین خاطر اول در مورد آی پی نسخه چهارم معلومات مختصر ارائه می کنیم.

آی پی (IP) عبارت از آدرسی است که موقعیت یک وسیله (Device) را در شبکه معلوم می کند.

این آدرسها داراي ساختار منطقي بوده و ميتوانيم آن را تغیر دهیم. توسط این آدرسها ميتوانيم Network ها را شناسايي کنیم. آدرسهاي IP را به نام آدرس منطقي (Logical Address) نیز یاد می کند.

آدرسهاي IP داراي دو نسخهٔ (Version) بوده که نسخهٔ چهارم (IP v4) آن، هنوز هم مورد استفاده است. نسخهٔ چهارم IP در سال 1981معرفي گرديد. نسخهيی که جديداً معرفي گرديده، به نام نسخهٔ ششم (IP) نسخهٔ چهارم آدرسهاي IP را مورد بحث قرار می دهيم.

آدرسهاي v4 IP v4 داراي طول 32 بيت بوده و هر آدرس به چهار بخش جداگرديده است. هر بخش داراي هم شت بيت بوده که به نام Octet ياد مي شود (Octet به معني هشت است). هر Octet توسط نقطه از هم جدا مي شود و هر Octet مي تواند از صفر تا 255 قيمت بگيرد.

آدرسهاي IPv4 به پنج كلاس ذيل تقسيم مىشود:

- آدرسهای IP کلاس A
- آدرسهای IP کلاس B
- آدرسهای IP کلاس •
- آدرسهاي IP کلاس •
- آدرسهای IP کلاس •

هر كلاس داراي صفات و استفاده جداگانه بوده و از همين سبب شناختن هر كلاس مهم ميباشد. چطور اين كلاسها را شناخته ميتوانيم؟ این کلاسها را از روی اولین Octet طرف چپ، طور ذیل شناخته می توانیم:

آدرسهای IP کلاس A : اولین Octet کلاس A کلاس

آدرسهای IP کلاس B: اولین Octet آن از 128 تا 191

آدرسهای IP کلاس C: اولین Octet کلاس IP کلاس

آدرسهای IP کلاس D: اولین Octet کلاس IP آن از 224 تا

آدرسهای IP کلاس E: اولین Octet آن از 240 تا 255

Multicast بیشتر از سه کلاس اول (کلاس A و C) استفاده می کنیم. کلاس D برای Network ما در Network بیشتر از سه کلاس اول (کلاس B ، A و کلاس E وکلاس E وکلاس E

1.1.1 آدرسهای کلاس A

از این آدرسها اولین Octet طرف چپ آن برای Network و متباقی سه Octet آن برای Host میباشد. این آدرسها برای Network های کلان استفاده می شود.

Class A	Network	Host	Host	Host
Octet	1	2	3	4

قيمت اولين Octet آن از صفر تا127 مي باشد.

نوت: آدرس صفر ریزرف بوده و آدرس 127 برای Loopback استفاده میشود.

B آدرسهای کلاس B

از این آدرسها دو Octet طرف چپ براي Network و دو Octet طرف راست آن براي Host ميباشد. این آدرسها براي Network هاي متوسط استفاده می شود.

Class B	Network	Network	Host	Host
Octet	1	2	3	4

قيمت اولين Octet آن از 128 تا 191مي باشد.

1.1.۳ آدرسهای کلاس C

از این آدرسها سه Octet طرف چپ آن براي Network و یک Octet ميباشد. این آدرسها برای Network های کوچک استفاده می شود.


Class C	Network	Network	Network	Host
Octet	1	2	3	4

قيمت اولين Octet آن از 192 تا 223 ميباشد.

Subnet Mask 1.1.4

براي تشخيص بخش Network و بخش Host از Host استفاده مي شود. هر كلاس داراي Subnet Mask از قبل تعين شده (Default) مي باشد. Subnet Mask از قبل تعين شده (Default) براى كلاس هاي B ، A و C قرار ذيل مي باشد:

براي كلاس A: 255.0.0.0



تبدیل اعداد یکی از موضوعات مهم دیگری است که در Subnet کردن شبکه به ما بسیار کمک می کند؛ پس لازم است تا تبدیل اعداد از دیسیمل به باینری و برعکس آن یاد بگیریم.

1.1.۵ تبدیل اعداد از دیسیمل به باینری

برای اینکه بتوانیم یک آدرس IP را تحلیل کنیم و یاهم Subnet کنیم، باید تبدیل اعداد باینری به دیسیمل را بدانیم. هر قسمت دیسیمل آدرس IP را به یک عدد 8 بیتی باینری تبدیل خواهیم نمود و آن را در بیتهای صفر تا 7 که هشت بیت می شود قرار می دهیم:

 7 سیت 6
 بیت 5
 بیت 5
 بیت 6
 بیت 6
 بیت 9
 عدو را به توان شمارهٔ هر بیت بالا برده، مقدار عددی آن را یادداشت می کنیم:

 128
 64
 32
 16
 8
 4
 2
 1

 7 به توان 7
 2 به توان 6
 2 به توان 6
 2 به توان 7
 2 بیت 8
 4
 2
 1

 7 بیت 6
 بیت 6
 بیت 5
 بیت 6
 بیت 6</t

حال اگر بخواهیم یک عدد دیسیمیل را به باینری تبدیل کنیم، عدد را بهصورت متوالی به مقادیر بالا، از چپ به راست کسر می کنیم. درصورتی که مقادیر توانی، دو قابلیت کسر شدن از عدد باقیمانده را داشت، در جدول مربوطه عدد 1 و اگر نداشت عدد صفر را قرار می دهیم. جهت وضاحت بهتر می خواهیم عدد 249 را به باینری تبدیل نماییم:

مرحلهٔ اول: 121 = 128 – 249

بنابراین 128 در 249 وجود دارد، پس در جدول 1 قرار میدهیم

128 64 32 16 8 4 2 1

مرحلهٔ دوم: 57 = 64 – 121

بنابراین 64 داخل 121 وجود دارد، پس در جدول 1 قرارمی دهیم

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1

1

						57 - 32 = 25	مرحلهٔ سوم: 5
			ِمىدھىم	ِ جدول 1 قرار	دارد، پس در	خل 57 وجود	بنابراین 32 دا
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1					
						25 - 16 = 9	مرحلهٔ چهارم:
			ِمىدھىم	ِ جدول 1 قرار	دارد، پس در	خل 25 وجود	بنابراین 16 دا
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1				
						9 - 8 = 1	مرحلهٔ پنجم:
			ىدھيم	دول 1 قرار م	رد، پس در ج	ىل 9 وجود دا	بنابراین 8 داخ
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1			
					1 -	4 = ERROR	مرحلهٔ ششم:
			ىىدھىم	مدول 0 قرار ه	ارد، پس در ج	ىل 1 وجود ند	بنابراین 4 داخ
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0		
					1 –	2 = ERROR	مرحلهٔ هفتم:
			ىىدھىم	مدول 0 قرار ه	ارد، پس در ج	ىل 1 وجود ند	بنابراین 2 داخ
128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	0	

مرحله آخر: 0 = 1 - 1 بنابراین 1 داخل 1 وجود دارد، پس در جدول 1 قرار می دهیم از محاسبهٔ بالا می توان گفت که عدد دیسیمل 249 برابر با عدد باینری 11111001 است. تبدل اعداد باینری به دیسیمل درجدول بالا دیده می شود که از طرف چپ به راست قیمت اعداد باینری هر رقم دو برابر رقم قبلی است. لذا، اولین رقم دارای قیمت 1= 20 ، دومین رقم دارای قیمت 2= 21 سومین رقم دارای قیمت 4= 22 ، چهارمین رقم دارای قیمت 8= 23 و... است. حال با استفاده از جدول بالا عدد باینری 10101110<mark>2</mark> را به عدد دیسیمل تبدیل می کنیم. حل: اعداد باینری داده شده را به ترتیب از طرف چپ در جدول قرار می دهیم و قیمت آن را جمع می کنیم مرحلهٔ اول: عدد اول را در جدول قرار مي دهيم، ديده مي شود كه قيمت آن 1 است. 4 8 16 32 مرحلهٔ دوم: عدد دوم را در جدول قرار می دهیم، دیده می شود که قیمت آن 0 است. 4 8 مرحلهٔ سوم: عدد سوم را در جدول قرار مى دهيم، معلوم مى شود كه قيمت آن 4 است

4 8

مرحلهٔ چهارم: عدد چهارم را در جدول قرار می دهیم، معلوم می شود که قیمت آن صفر است مرحلهٔ پنجم: عدد پنجم را در جدول قرار مى دهيم، معلوم مى شود كه قيمت آن 16 است مرحلهٔ ششم: عدد ششم را در جدول قرار مي دهيم، معلوم مي شود كه قيمت آن 32 است مرحلهٔ هفتم: عدد هفتم را در جدول قرار مى دهيم، معلوم مى شود كه قيمت آن 64 است مرحلهٔ هشتم: عدد هشتم را در جدول قرار مى دهيم، معلوم مى شود كه قيمت آن 0 است 1 1

در اخير همه قيمتها را باهم جمع مي كنيم.

(1)+(0)+(4)+(0)+(16)+(32)+(64)+(0)=11710

پس گفته می توانیم که عدد 11710= 101011102 است.

(Subnetting) زير شبكه

عبارت از تقسیم کردن یک شبکهٔ بزرگ به شبکههای کوچک فرعی میباشد. هدف از Subnetting این است که یک محدوده (Range) از IP Addresses را که به ما تعلق دارد، به چند Range آدرس مجزا تقسیم کنیم تا بتوانیم از هر Range، جداگانه استفاده کنیم. مثلاً: ممکن است بخواهیم برای کاهش ترافیک، شبکه را به چند بخش (Segment) تقسیم کنیم و بین بخشهای روتر (Router) قرار دهیم.

۱.۲.۱ فواید Subnetting

- کم کردن ترافیک و بالابردن کارکرد شبکه.
- افزایش توان مدیریتی شبکه و درنتیجه حل مشکل، آسانتر.
- كوچک شدن اندازهٔ Routing table و در نتيجه بالا رفتن سرعت هم گرايي (Convergence) شبكه.

مثال: شبكه 192.168.129.0 كه subnet mask آن 255.255.255.0 است به دو بخش تقسيم كنيد؟

حل: در قدم اول شبکهٔ داده شده یا بخش(Network ID) و بخش Subnet mask را به باینری تبدیل می کنیم: می کنیم. باستفاده از فورمول سادهٔ ذیل، اگر زیر شبکه (subnet) خواسته شده بود، استفاده می کنیم:

Number of Subnet needed $2^n \ge$


n در فورمول فوق تعداد بیتهایی است که باید از سمت راست از Host قرض بیگریم و به Network اضافه کنیم.

چون از ما دو زیرشبکه خواسته شده است، پس اگر یک بیت را از Host قرض بگیریم دو زیر شبکه به ما میدهد.

يعنى 2=21

Network ID: 192.168.129.0

Subnet mask: 11111111.1111111.11111111.10000000 /255.255.255.128



شکل (۱-۱) بیتهای شبکه و Host

همانطور که مشاهده می کنید، به اندازهٔ یک بیت به سمت Host پیشروی کرده ایم. درواقع به اندازهٔ یک بیت از بخش Host قرض گرفته شده و مقدار آن از صفر به یک تبدیل شده است. بنابر این تعداد بیتهای بخش Host هفت بیت و یک بیت به عنوان بیت Subnet انتخاب می شود.

در شبکهٔ فرعی اول داریم

192.128.129.0 - 255.255.255.128

192.128.129.1 - 255.255.255.128

192.128.129.2 - 255.255.255.128

192.128.129.3 - 255.255.255.128

سرانجام، آخرین آی پی آدرس

192.128.129.127 - 255.255.255.128

نوت: اولین آی پی آدرس مربوط به Network ID و آخرین آی پی آدرس مربوط به Broadcast می Network ID و آخرین آی پی آدرس مربوط به Network ID و Network ID می باشد که به کمپیوترها داده نمی شود. ومتباقی آدرسهایی که در بین address قرار دارند، همه آنها آدرسهای معتبر (Valid) می باشد که می تواند به کمپیوترها داده شود. برای محاسبهٔ Network ID تمام بیتهای Host را صفر می سازیم و برای پیدا کردن Host را یک می سازیم.

در شبکهٔ فرعی دوم داریم:

192.128.129.128 - 255.255.255.128

192.128.129.129 - 255.255.255.128

192.128.129.130 - 255.255.255.128


192.128.129.131 - 255.255.255.128

و بالآخره آخرین آیپیآدرس

192.128.129.255 - 255.255.255.128

نوت: اولین آی پی آدرس مربوط به Network ID و آخرین آی پی آدرس مربوط به Broadcast address نوت: اولین آی پی آدرس مربوط به Network ID و آخرین آی پی آدرس می باشد که به کمپیوترها داده نمی شود. متباقی آدرسهای معتبر (Valid) می باشد که می تواند به کمپیوترها داده شود.

هردو شبكهٔ فرعى كه از شبكه 192.128.129.0 با Subnet mask ، 255.255.255.0 به وجود آمدهاند، در شكل ذيل نشان داده شده است.



شکل (۲-۱) شبکههای فرعی

تعداد بیتهای بخش Subnet به اندازهٔ یک بیت میباشد و تعداد حالتهایی که یک بیت میتواند داشته باشد، دو حالت است، یک و صفر.

بنابر این به کمک تعداد بیتهای Subnet میتواند، تعداد Networkهای ایجاد شده را تشخیص داد. در این مثال یک Network با 256 عدد آدرس به دو Sub network هرکدام با تعداد 128 عدد آدرس تبدیل شده است. در این مثال، بیت هشتم از Octet چهارم میتواند هم مقدار یک و هم مقدار صفر بگیرد، بنابر این با توجه به مقادیر یک و صفری که بیت هشتم گرفته است، دو حالت زیر را خواهد داشت:

1. صفر

بیت هشتم صفر و هفت بیت دیگر می تواند مقدار یک و صفر به خود گیرد، بنا براین رنج IIP addresss الی 192.168.29.127 خواهد که می توانیم داشته باشیم، با حساب صفر بودن بیت هشتم، 192.168.129.1 الی Network ID تغیر نکرده و همان 192.168.129.0 خواهد بود، با این تفاوت که رنج IP همان 292.168.129.0 خواهد بود، با این تفاوت که رنج address تغیر کرده است.

2. يک

بیت هشتم یک و هفت بیت دیگر می توانند مقدار یک و صفر به خود بگیرند، بنا براین رنج IIP address الی که با شرایط جدید می توانیم داشته باشیم با حساب یک بودن بیت هشتم، 192.168.129.129 الی 192.168.129.254 خواهد بود.

همانطور که می دانید برای تعیین Network Address باید در IP address بیتهای که نشان دهنده Host هستند، مقدار صفر بگیرند. زیرا Network Address با حساب یکبودن بیت هشتم، Host هستند، مقدار صفر بگیرند. و تعداد IP Addressهای که می توان در این شبکه استفاده کرد با حذف Network Address خواهد بود. و تعداد Network Address و Network Address آدرس خواهد بود.

بنابراین در مثال بالا با استفاده از Subnetting یک Network به دو تا Network تبدیل شده و تعداد Hostها نیز به دو بخش تقسیم شده است.

Subnet 1.۳ کردن آیپی آدرس کلاس A

مثال: آیپیآدرس کلاس A داده شده است میخواهیم آن را به تعداد 4 شبکهٔ فرعی تقسیم (subnet) نماییم:

50.0.0.0-255.0.0.0

مرحلهٔ اول: اول آیپیآدرس داده شده را به باینری تبدیل میکنیم و با استفاده از فورمول، بخشهای ذیل را معلوم میکنیم:

- است. subnet با استفاده از فورمول 2^n و 2^n عبارت از تعداد
 - است. Host با استفاده از فورمول 2^n و 2^n عبارت از Host است.
 - افزایش (Increment) عبارت از تعداد Host در یک subnet
 - octet) Octet که در آن محاسبه صورت می گیرد معلوم می کنیم)

مرحلهٔ دوم: آدرس داده شده را به باینری تبدیل می کنیم.

Ip address 00110010.00000000.00000000.00000000

Subnet mask 11111111.00000000.00000000.00000000

چون از ما 4 subnet خواسته شده، پس قیمت n ما می شود 2؛ یعنی دو بیت از Host قرض می گیریم و به شبکه اضافه می کنیم. Subnet mask جدید ما به شکل ذیل تبدیل می شود.

Subnet mask 11111111.11000000.00000000.000000000 /255.192.0.0

مرحلهٔ سوم: تعداد Host ها را در هر subnet با استفاده از فورمول 2h-2 معلوم مي كنيم.

Subnet mask 11111111.00000000.00000000.00000000

چون قيمت h در اين مثال 22 است پس در هر subnet به تعداد 4194304 آيپي وجود دارد.

مرحلهٔ چهارم: برای آسانی کار در octet که هم صفرها و هم یکها باشد، محاسبهٔ خود را انجام میدهیم که افزایش (increment) در 64 می باشد.

مرحلهٔ پنجم: اولین subnet عبارت است از

50.0.0.0 – 255.192.0.0 (Network ID)

50.0.0.1 - 255.192.0.0

50.0.0.2 - 255.192.0.0

بالآخره، آخرين آي پي ما قرار ذيل است:

50.63.255.255 – 255.192.0.0 (Broadcast address)

مرحلهٔ ششم: subnet دوم عبارت است از

50.64.0.0 - 255.192.0.0 (Network ID)

50.64.0.1 - 255.192.0.0

50.64.0.2 - 255.192.0.0

بالآخره، آخرین آی پی ما در این subnet قرار ذیل است:

50.127.255.255 – 255.192.0.0 (Broadcast address)

مرحلهٔ هفتم: subnet سوم عبارت است از:

50.128.0.0 – 255.192.0.0 (Network ID)

50.128.0.1 - 255.192.0.0

50.128.0.2 - 255.192.0.0

50.128.0.3 - 255.192.0.0

بالآخره، آخرین آی یی ما در این subnet قرار ذیل است.

50.191.255.255 – 255.192.0.0 (Broadcast address)

مرحلهٔ هشتم: subnet چهارم عبارت است از:

50.192.0.0 – 255.192.0.0 (Network ID)

50.192.0.1 - 255.192.0.0

50.192.0.2 - 255.192.0.0

50.192.0.3 - 255.192.0.0

بالآخره، آخرین آی یی ما در این subnet قرار ذیل است:

50.255.255.255 – 255.192.0.0 (Broadcast address)

Subnet 1.۴ کردن آیپی آدرس کلاس B

شبکهٔ داده شده را به 30 subnet تقسیم کنید؟

175.160.0.0

مرحلهٔ اول: اول آیپیآدرس داده شده را به باینری تبدیل میکنیم و با استفاده از فورمول، بخشهای ذیل را معلوم میکنیم.

- تعداد Subnet (با استفاده از فورمول "n (2 عبارت از تعداد Subnet است.
 - است. Host (با استفاده از فورمول 2^{h}) Host عبارت از Host ست.
 - افزایش (Increment) عبارت از تعداد Host در یک subnet است (2^h).
 - octet) Octet که در آن محاسبه صورت می گیرد، معلوم می کنیم)

مرحلهٔ دوم: آدرس داده شده را به باینری تبدیل می کنیم.

Ip address 10101111.10100000.00000000.000000000

Subnet mask 11111111.11111111.00000000.00000000

چون از ما subnet 30 خواسته شده، پس قیمت n ما 5 میشود؛ یعنی 5 بیت از Host قرض می گیریم و به شبکه اضافه می کنیم. Subnet mask جدید ما به شکل ذیل تبدیل می شود:

Subnet mask 11111111.11111111.11111000.00000000 /255.255.248.0

مرحلهٔ سوم: تعداد Host ها را در هر subnet با استفاده از فورمول 2h-2 معلوم می کنیم:

Subnet mask 11111111.11111111.111111000.00000000

چون قیمت h در این مثال 11 است، پس در هر subnet به تعداد 2048 آی پی وجود دارد.

مرحلهٔ چهارم: برای آسانی کار در octet که هم صفرها و هم یکها باشد، محاسبهٔ خود را انجام میدهیم که افزایش (increment) در octet سوم 8 میباشد.

مرحلهٔ پنجم: اولین subnet عبارت است از:

175.160.0.0 – 255.255.248.0 (Network ID)

175.160.0.1 - 255.255.248.0

175.160.0.2 - 255.255.248.0

175.160.0.3 - 255.255.248.0

و بالآخره، آخرین آی پی ما قرار ذیل است:

175.160.7.255 – 255.255.248.0 (Broadcast address)

مرحلهٔ ششم: subnet دوم عبارت است از

175.160.8.0 – 255.255.248.0 (Network ID)

175.160.8.1 - 255.255.248.0

175.160.8.2 - 255.255.248.0

175.160.8.3 - 255.255.248.0

بالآخره، آخرین آی پی ما در این subnet قرار ذیل است:

175.160.15.255 – 255.255.248.0 (Broadcast address)

در این مثال subnet ، 32 وجود دارد، آخرین subnet را هم محاسبه می کنم و محاسبه subnetهای باقی مانده به محصلین عزیز واگذار می شود.

مرحلهٔ آخر: Subnet ، 32 ام عبارت است از:

175.160.248.0 – 255.255.248.0 (Network ID)

175.160.248.1 - 255.255.248.0

175.160.248.2 - 255.255.248.0

بالآخره، آخرین آی پی ما در این subnet قرار ذیل است:

175.160.255.255 – 255.255.248.0 (Broadcast address)

۵.۵ Subnet کردن آیپی آدرس کلاس C

شبکهٔ داده شده را به 8، subnet تقسیم کنید.

200.50.60.0 255.255.255.0

مرحلهٔ اول: اول آیپیآدرس داده شده را به باینری تبدیل میکنیم و با استفاده از فورمول بخشهای ذیل را معلوم میکنیم.

- است. subnet عبارت از تعداد n (2^n استفاده از فورمول n Subnet عبارت از تعداد \bullet
 - است. Host (با استفاده از فورمول $h(2^h-2)$ عبارت از Host است.
 - افزایش (Increment) عبارت از تعداد Host در یک subnet
 - octet) Octet که در آن محاسبه صورت می گیرد، معلوم می کنیم)

مرحلهٔ دوم: آدرس داده شده را به باینری تبدیل می کنیم.

Ip address 11001000.00110010.00111100.00000000

Subnet mask 11111111.11111111.11111111.11100000

چون از ما subnet 8 خواسته شده، پس قیمت n ما 3 می شود، یعنی 3 بیت از Host قرض می گیریم و به شبکه اضافه می کنیم. Subnet mask جدید ما به شکل ذیل تبدیل می شود.

Subnet mask 11111111.11111111.11111111.11100000 /255.255.255.224

مرحلهٔ سوم: تعداد Host ها را در هر subnet با استفاده از فورمول 2^{h} معلوم می کنیم.

Subnet mask 111111111.11111111.11111111.11100000

چون قيمت h در اين مثال 5 است؛ پس در هر subnet به تعداد 32 آي پي وجود دارد.

مرحلهٔ چهارم: برای آسانی کار در octet که هم صفرها و هم یکها باشد، محاسبهٔ خود را انجام میدهیم که افزایش(increment) در octet اول 32 می باشد.

مرحلهٔ پنجم: اولین subnet عبارت است از

200.50.60.0 – 255.255.255.224 (Network ID)

200.50.60.1 - 255.255.255.224

200.50.60.2 - 255.255.255.224

200.50.60.3 - 255.255.255.224

بالآخره، آخرين آي پي ما قرار ذيل است:

200.50.60.31 – 255.255.255.224 (Broadcast address)

مرحلهٔ ششم: subnet دوم عبارت است از:

200.50.60.32 - 255.255.255.224 (Network ID)

200.50.60.33 - 255.255.255.224

200.50.60.33 - 255.255.255.224

200.50.60.35 - 255.255.255.224

بالآخره، آخرین آی پی ما قرار ذیل است:

200.50.60.63 – 255.255.255.224 (Broadcast address)

مرحلهٔ هفتم: subnet سوم عبارت است از:

200.50.60.64 – 255.255.255.224 (Network ID)

200.50.60.65 - 255.255.255.224

200.50.60.66 - 255.255.255.224

200.50.60.67 - 255.255.255.224

بالآخره، آخرين آييي ما قرار ذيل است:

200.50.60.95 – 255.255.255.224 (Broadcast address)

آخرین subnet این مثال عبارت است از:

200.50.60.224 – 255.255.255.224 (Network ID)

200.50.60.225 - 255.255.255.224

200.50.60.226 - 255.255.255.224

200.50.60.227 - 255.255.255.224

بالآخره، آخرين آي پي ما قرار ذيل است:

200.50.60.255 – 255.255.255.224 (Broadcast address)


Variable Length Subnetmask (VLSM) 1.9

کلال یک آدرس با کلاس استاندارد RFC 1812 تعریف شده و اجازه استفاده از Subnet Mask های با اندازهٔ مختلف در خلال یک آدرس با کلاس استاندارد را به ما میدهد؛ به بیان ساده: استفادهٔ بهتر از فضای آدرسی که در اختیارمان قرار داده شده است.


مزیتهای VLSM شامل دو مورد مهم زیر است:

- استفاده هرچه بهتر از فضای آدرس که در اختیار ما قرارگرفته است.
 - استفاده از خصوصیت Route Summarization.

همان طوری که در مورد اول اشاره شد، با استفاده از VLSM می توان از فضای آدرسی که در اختیار ما قرار داده می شود، به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. این اشکال، مثال ساده یی را قبل و بعد از VLSM نشان می دهد.



شکل (۱-۳) شبکه بدون VLSM



شکل (۱-۴) شبکه با VLSM

در مثال فوق روتر (A) که به روترهای دیگر (B, C, D) وصل شده است. در هر یک از این سایتها حد اکثر تعداد 50 عدد کمپیوتر وجود دارد و بنابراین Subnet Mask، 26 را نظر به فورمول که قیمت 10 استفاده شده است، فقط می توان یک Mask که برابر با انتخاب نمودیم. در شکل (3-1) که از VLSM استفاده نشده است، فقط می توان یک Mask که برابر با 255.255.255.255 بوده و حد اکثر 10 آدرس را برای هریک از شبکهها ارائه می دهد، در تمام شبکهها به کاربرد. به خاطری که تعداد شبکههای ما با Subnetهای مورداستفاده باید از دو آدرس در کلاس 10 استفاده نماییم، در این صورت آدرسهای زیاد در شبکه ضایع خواهد شد.

در شکل (4-1) آدرسدهی شبکه را با استفاده از VLSM انجام دادهایم. در این مثال شبکههای دور (1-4) آدرسدهی روتر A از 30/ به عنوان Mask استفاده می کند و در این صورت فقط یک آدرس (Remote) در کلاس C برای آدرسدهی تمام دستگاههای شبکه، موردنیاز خواهدبود که در نتیجه از ضایع شدن آی پی آدرسهای زیاد جلوگیری خواهد شد.

مراحل آدرسدهی با روش VLSM:

- ۱. آن شبکه یا Segment را که دارای بیشترین تعداد کمپیوتر بوده، مشخص می کنیم.
 - ۲. بهترین Mask ممکن را برای بزرگترین شبکه تعیین مینماییم.
 - ۳. شبکههای ایجاد شده بهوسیلهٔ Mask تعیین شده را می نویسیم.

- ۴. برای شبکههایی که دارای تعداد کمپیوترهای کمتری هستند، یکی از شبکههای ایجاد شده را تعیین تخصیص داده و متناسب با مقدار کمپیوترهای موجود در آن شبکه، Mask مناسب را تعیین میکنیم.
 - ۵. شبکههای جدیدی که ایجاد شده است، دوباره مینویسیم.

محاسبات انجام شده در حقیقت تقسیم کردن شبکهیی است که خود تقسیمشده است، به شبکههای کوچکتر و در صورت ضرورت تقسیمبندی دوباره آنها میباشد. در این صورت است که از فضای آدرس که در اختیار ما قراردارد، میتوانیم به بهترین صورت استفاده کنیم.

مثال:

شبکه 255.255.255.0 _ 190.50.60.0 داده شده است. آن را به سه شبکه، در شبکه (A) 60 کمپیوتر، در شبکه (B) 50 کمپیوتر وجود دارد؛ طوری که کمترین ضایعات آی پی آدرس داشته باشد.

حل:

نظر به مراحل گفتهشده (1 و 2) بزرگترین شبکه ما دارای 60 پایه کمپیوتر بوده که با توجه به آدرس را داده شده، Mask مناسب به صورت 255.255.255.255.255.255 خواهد بود که 62 عدد آی پی آدرس را ارائه می دهد. در مراحل 3 شروع به نوشتن شبکه های ایجادی با استفاده از Mask جدید می کنیم:

قىمت h = 6 است.

1-190.50.60.0 255.255.255.192

2-190.50.60.64 255.255.255.192

3-190.50.60.128 255.255.255.192

4-190.50.60.192 255.255.255.192

چهار شبکه ایجاد شد که در هر شبکه به تعداد 62 آیپیآدرس معتبر وجود دارد. subnet اول را به شبکه (A) اختصاص میدهیم.

subnet دوم را به شبکهٔ (B) خود نظر به تعداد کمپیوتر دوباره تقسیم می کنیم و دو subnet آخری به شبکههای دیگر قابل استفاده می باشد. قیمت h=5 است.

حال، شبکهٔ دوم خود را مانند مراحل فوق تقسیم می کنیم که subnetmask آن تغیر می کند.

192.50.60.64 255.25.255.224

190.50.60.96 255.255.255.224

.

Subnet اول که 30 آیپیآدرس را به ما میدهد، به شبکهٔ (B) خود اختصاص میدهیم و subnet دوم را برای شبکهٔ (C) خود که دارای 6 کمپیوتر میباشد، دوباره تقسیم میکنیم.

که این دفعه، قیمت h=3 است. شبکه با subnetmask جدید به وجود می آید.

190.50.60.96 255.255.255.248

نوت: در تقسیم بندی آخری، شبکهٔ ما به 32 شبکه فرعی تقسیم می شود که subnet اول آن را به شبکه (C) خود اختصاص داده و subnetهای متباقی برای شبکه هایی که جدیداً ایجاد می شود، قابل استفاده می باشد.

خلاصهٔ فصل اول

آی پی آدرس (IP address) یک آدرس منطقی است که در یک شبکه برای تعیین موقعیت یک وسیله استفاده می شود. دارای دو بخش مهم است که عبارت از بخش شبکه و بخش است. این آدرس منطقی به پنج کلاس تقسیم بندی شده که کلاس های (A , B ,C) برای استفاده عموم، کلاس D برای P رای کلاس تقسیم باشد.

Subnetmask جداکنندهٔ بخش شبکه و بخش Host در یک آیپیآدرس میباشد. بنابر رشد سریع انترنت شرکت Subnetmask که مسئول توزیع آیپی بود، با کمبود آیپیآدرس مواجه شد. علمای بخش تکنالوژی برای حل این مشکل دو راه حل پیشهاد کردند. راه حل اولی NAT و subnetting بود و راه حل بنیادی ایجاد IPv6

در Subnetting یک شبکهٔ بزرگ به شبکههای کوچک تقسیم میشود.

برای تعیین تعداد شبکههای فرعی (subnet) از فورمول ذیل استفاده میشود.

2ⁿ >= Number of Available subnet

حرف n تعداد بیتهایی را که از بخش (Host) قرض گرفته شده و به بخش (Network) اضافه شده است، نشان می دهد.

درصورتی که IPهای قابل استفاده مورد نظر باشد، از فورمول ذیل استفاده می شود:

 $2^h - 2 >=$ Number of Available IP Address

حرف h تعداد بیتهایی را نشان می دهد که در بخش Host باقی مانده است.

اما مشکل که در subnetting وجود داشت، این بود که شبکه را به سایزهای مساوی تقسیم می کرد و سبب ضایع شدن آی پی آدرس می گردید.

بعداً VLSM ایجاد شد که مشکل ضایع شدن آیپی را به حد اقل رساند. این برنامه طوری عمل می کند که آیپیها را نظر به ضرورت شبکه اختصاص می دهد. در هرشبکه Network ID و Host address قابل استفاده نمی باشد.

سوالات فصل اول

- ۱) کلاسهای IPv4 را با مثال شرح دهید.
- ۲) هدف اصلی Subnetting چیست توضیح دهید.
- ۳) عملیهٔ Subnetting را بالای IP کلاس A اجرا کنید.
- ۴) عمليهٔ Subnetting را بالای IP کلاس B اجرا کنید.
- ۵) عملیهٔ Subnetting را بالای IP کلاس C اجرا نمایید.
- ۶) فورمول حداقل IPهای قابل استفاده در یک شبکه را واضح سازید.
- ۷) فورمول تعداد Subnetهای موردنیاز در یک شبکه را واضح سازید.
 - ۸) عملیهٔ VLSM را مختصراً توضیح دهید.
 - ۹) خصوصیات مهم VLSM را توضیح دهید.
 - ۱۰)مراحل آدرسدهی با روش VLSM را خلص توضیح دهید.



- ۱- IP Address 10.0.0.0 255.0.0.0 به شش شبکهٔ فرعی تقسیم کنید.
- ۲- IP Address 150.120.0.0 255.555.0.0 را به شبکه 15 شبکهٔ فرعی تقسیم کنید.
 - ۳- IP Address 192.168.10.0 255.255.255.0 را به 50 شبكهٔ فرعى تقسيم كنيد.
- ۴- 80.30.150.0 255.255.255.0 را طوری به شبکههای فرعی تقسیم کنید که هر شبکهٔ فرعی داری
 40 آی پی آدرس معتبر (valied) داشته باشد.
- ۵- IP Address 192.168.5.0 255.255.255.0 را با استفاده از مراحل Subnet ، VLSM نمایید. طوری (IP) نمایید. طوری که سه شبکه LAN با تعداد IPهای 110، 55 و 22 را در نظر بگیرید و باید کمترین ضایع آی پی (IP) را داشته باشید.



سیستمعامل سیسکو IOS (Internetwork Operating System)



هدف کلی: آشنایی با سیستم عامل سیسکو (IOS) با محیط CLI و مودهای (Modes) آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. راههای مختلف برای برقراری ارتباط با تجهیزات Cisco را تشریح نمایند.
 - ۲. ویژگیهای سیستم عامل سیسکو (IOS) را مشخص کرده بتوانند.
 - ۳. محیط CLI و مودهای آن را توضیح داده بتوانند.

سیستمعامل سیسکو، مختص به شرکت سیسکو میباشد. برای تجهیزات ارتباطی این شرکت قرار دارد و از آن برای کنترول روتینگ و سویچینگ دستگاهها در شبکههای بزرگ استفاده میشود. سیستمعامل IOS مجموعهٔ کاملی از ابزارها و فرامین است که به مسئول شبکه کمک می کند تا روتر یا سوئیچ سیسکو را پیکربندی و مدیریت نماید. برای تمامی مدیران شبکه آشنایی با IOS برای مدیریت و پیکربندی دستگاههای نظیر روتر یا سوئیچ الزامی است. قبل از اینکه بخواهیم به مسائل آموزشی سیسکو بپردازیم، شناخت سیستمعامل سیسکو (IOS) لازم است.

Internetwork Operating System (IOS) 7.1

عبارت از هسته مرکزی روتر (Router) و سویچ (Switch)های شرکت سیسکو می باشد. این سیستم عامل همانند سیستم عاملههای دیگر وظیفهٔ ذخیره و بازیابی فایل، مدیریت حافظه و مدیریت سرویسهای مختلف را به عهده دارد. این سیستم عامل فاقد محیط گرافیکی بوده و مبتنی برخط فرمان (CLI) می باشد؛ بنابراین دارای یک واسطه کاربری (UI) می باشد که به کمک آن دسترسی به دستورات و پیگربندی وسایل سیسکو امکان پذیر می باشد.

IOS سیسکو در دو mode پیگربندی می شود:

Set up mode .\

CLI .Y

Set up mode Y.1.1

هنگامی که روتر و یا بعضی از سویچهای سیسکو برای باراول راه اندازی می کنید وارد set up mode شده، می توانید تنظیمات اولیه را انجام دهید.

درینجا توضیحاتی در باره سختافزار دستگاه، تعداد و نوع پورتها وجود دارد. اما مسئلهٔ مهم، خط آخر است. در این خط پرسیده می شود که آیا قصد داریم عیارکردن دستگاه را ادامه بدهیم. اگر جواب ما Y Yes باشد و انتر بزنیم، عملاً وراد یک رشته از پرسش و پاسخ خواهیم شد که باعث انجام یک عیارسازی اولیه طبق استندردهای مدنظر خود سیسکو می شود. در صورتی که قصد داشته باشیم که تنظیمات را مشخصاً انجام داده و وارد این پرسش و پاسخ نشویم، حرف X - X را انتخاب کرده و دکمه انتر را فشار می دهیم.

IOS Command Line Interface

```
unable
to comply with U.S. and local laws, return this product
immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending
export@cisco.com.
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of
memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
         --- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/
```

شكل (٢-١) محيط خط فرمان

Command Line Interface) CLI ۲.۱.۲ محیط خط فرمان

عبارت از محیطی است که می توانید تنظیمات بیشتری را روی روتر (Router) و سویچ (Switch) انجام دهید. CLI یک محیط قدرتمند text base است که استفاده کننده (user) دستورات مورد نظر خود را تایپ می کند. البته باید بگوییم که محیط خط فرمان (CLI) تنها روش پیکربندی وسایل سیسکو نیست. این وسایل را بعدها از طریق مرورگر ویب و یا حتا با یک سلسله نرمافزارهای مدیریت شبکه نیز می توان عیار سازی یا مدیریت کرد. اما از مرورگرها و نرمافزارها زمانی می توان استفاده کرد که وسیلة سیسکوی مدنظر، دارای IP ملطحه.

IOS Command Line Interface

```
Router>
Router>ena
Router>enable
Router#
Router#
Router#confi
Router#configure
Router#configure terminal
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #
Router(config) #
Router (config) #
Router (config) #
Router (config) #
```

شکل (۲-۲) مودهای خط فرمان

۲.۲ مشخص کننده توانمندیها و قابلیتهای سیستم عامل روتر

مصرف اول: به معنای این میباشد که نسخهٔ IOS موجود، برای قابلیت IP Routing به صورت ویژه طراحی شده است. مقادیر و حروفی که به صورت معمول شما می توانید در این قسمت مشاهده کنید، معمولاً به شکل ذیل می باشد:



IP Base. ۱: همان گونه که احتمالاً حدس می زنید، این IOS بسیار پایداری و دارای حداقل امکانات است که معمولاً به صورت رایگان و به همراه دستگاه به شما ارائه می شود.

نکته: Enterprise Base یا entbase بسیار شبیه به IP – Base است با این تفاوت که Enterprise Base بسیار شبیه به است و از پروتوکولهای مختلفی؛ چون: (Various IBM Protocol, AppleTalk, IPX) پشتیبانی می کند. سیسکو در بسیاری از دستگاههای جدید خود این نسخه را بهعنوان IOS رایگان اولیه ارائه می کند.

IOS در این IOS امکانات فراوانی از جمله IOS در این IOS امکانات فراوانی از جمله IOS در این IP - Services.۲ و غیره را در اختیار دارید که به همین دلیل باید ابتدا (HA,VRF - Lite, Net flow, Advance Multicast نیاز این سرویسها را احساس کنید، سپس اقدام به انتخاب IOS خود نمایید.

IOS زیر IOS این IOS خود دربرگیرنده انواع ذیل است. بنابراین به امکانات سه IOS زیر دفت کنید. همهٔ آنها برعلاوهٔ امکاناتی؛ چون تنظیمات امنیتی بسیار پیشرفته IPV6، سرویسهای مخصوص ارائهدهندگان سرویسهای بزرگ (Service Provider Services) و ... در این IOS وجود دارند.

مجموعهٔ این IOS عبارت انداز:

- Advanced Security: شامل امکاناتی؛ چون (Advanced Security: شامل امکاناتی؛ چون (SFirewall) عیباشد.
 - SP Services: شامل امكاناتى؛ چون (SSH ،ATM ،VOATM) و MPLS) مى باشد.
 - IP Voice: شامل امکاناتی؛ چون (VOIP ،VOFR ،IP Telephone) میباشد.

*Enterprise Services. برای دانستن امکانات این مجموعه، کافیست مجموعههای (Service Provider و پشتیبانی او پشتیبانی Service Provider و پشتیبانی؛ چون ارائه سرویسهای IP Voice ،Base و پشتیبانی کامل از IBM. اضافه کنید

Advanced IP Services) یا بهتر است (Enterprise Services و Advanced IP Services) یا بهتر است بسیار (IOS) بوده که دارای قیمت بسیار بگوییم Full Cisco IOS Software. کامل ترین سیستم عامل سیسکو (IOS) بوده که دارای قیمت بسیار بالای می باشد و کاربرد خاص خود را دارد.

7.7 مشخصهٔ نحوهٔ اجرا و مکان اجرای سیستمعامل

این قسمت نشان دهنده محل قرارگیری IOS حرف (m) و نوع فشرده سازی آن حرف (z) است.

دیگر گزینههای موجود برای محل قرارگیری عبارت انداز:

m: در حافظه RAM

r: در حافظهٔ ROM

f: در حافظه Flash

i: محل قرارگیری IOS در هنگام بوت و اجرای دستورات عوض می شود.

دیگر گزینههای موجود برای فشردهسازی عبارت انداز:

z: فشردهسازی Zip

z: فشردهسازی mzip

w: فشردهسازى با الگوريتم STAC

۲.۴ مشخصهٔ نسخه و بروز رسانی Update سیستمعامل سیسکو

اعداد مانند 3. 12 یا 28-122 به معنای نسخهٔ IOS و نمایانگر آخرین Patch یا بستهٔ بهروز رسانی که روی آن وجود دارد، میباشد.

مشخصة نهايي

اول تر از همه بدانید که ممکن است، در اینجا ترکیبی از یک یا چند تا از حروف E و E و E و E و E و امشاهده کنید. هر یک بیانگر موضوعاتی می باشد که در ذیل آن را توضیح می دهیم.

T. برخی ویژگیهای جدید اضافهشده و برخی نقایص و ایرادات (دقت کنید نقایص و ایرادات و خطاها نه صرفاً باگهای کوچک) برطرف شدهاند.

S. برخی ویژگیهای محکم کاریها (Consolidation) و تهدیدات امنیتی، رفع بعضی نقایص و ایرادات.

E. نشان می دهد این IOS مربوط به سازمانهای بزرگ و Service Providerها است. در این نسخه برخی ایرادات رفع شده اند. ضمن اینکه امکاناتی مخصوص Service Providerها، و تنظیمات و قابلیتهای پیشرفته (Voice ،Firewall ،Security) و QOS) اضافه شده اند.

B. برخی امکانات مخصوص سرویسهای (+ Broadband) رفع برخی نقایص و مشکلات.

K9. این علامت بدین معناست که شما میتوانید Encryption داشته باشد با کلیدی به طول بیش از 64 . بایت.

۲.۵ ویژگیهای سیستمعامل سیسکو (IOS)

عملکرد اصلی Cisco IOS این است که ارتباطات اطلاعات بین دستگاههای شبکه را فعال مینماید.

- عملیات روتینگ و سوئیچینگ (مسیریابی و تعویض)
 - قابلیت توسعه و تغییر پیکربندی شبکه
 - دستیابی ایمن به منابع شبکه
 - امنیت ترافیک شبکه Network Security
 - رمزگذاری Encryption
 - احراز هویت Authentication
 - قابلیت Firewall
 - اجرای خط مش Policy Enforcement

IOS دارای نسخههای متفاوتی است که هر نسخه دارای ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد خود میباشد؛ ولی ساختار اولیهٔ دستورات پیکربندی در همه آنها مشابه میباشد.

IOS 7.۶ و ضرورت استفاده از آن

یک روتر یا سوئیچ بدون وجود یک سیستمعامل، قادر به انجام وظایف خود نمی باشد- مانند یک کمپیوتر. شرکت سیسکو سیستمعامل Cisco IOS را برای محصولات شبکه یی خود طراحی و پیاده سازی نموده است. نرم افزار فوق، جزء جدا ناپذیر در معماری نرم افزار روترهای سیسکو می باشد و همچنین به عنوان سیستمعامل در سوئیچهای Catalyst ایفای وظیفه می کند. بدون وجود یک سیستمعامل، سخت افزار قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهد بود.

۲.۷ ماهیت اینترفیس IOS

نرمافزار IOS از یک اینترفیس خط دستوری و یا IOS (Command – Line Interface) استفاده می نماید. IOS یک تکنالوژی کلیدی است که از آن در اکثر خطوط تولید محصولات شرکت سیسکو استفاده می شود. عملکرد IOS با توجه به نوع دستگاههای بین شبکه یی متفاوت می باشد. برای دستیابی به محیط IOS از روشهای متعددی استفاده می شود.

Console Session: در این روش با استفاده از یک اتصال سریال (Serial) با سرعت پایین، کمپیوتر و یا دستگاه ترمینال را مستقیماً به پورت کنسول روتر متصل می کنند.

ارتباط Dialup: در این روش با استفاده از مودم و از طریق پورت کمکی (AUX) با روتر ارتباط برقرار می شود. سرویس شبکهیی خاص بر روی روتر پیکربندی شده است.

استفاده از Telnet: در این روش می باید حداقل یکی از اینترفیسها با یک آدرس IP پیکربندی شود و Login برای Login برای دستیابی به بخش رابطه کاربر روتر و یا سوئیچ از یک برنامهٔ ترمینال استفاده می شود.

Hyper Terminal متداول ترین گزینه در این رابطه میباشد. Cisco IOS سیستمعامل قدرتمند با تمام ویژگیها و تواناییهای لازم است که در عین قدرتمندی بسیار ساده و کارآمد طراحی شده است. به خاطر داشته باشید که سیستمعامل قادر است تا تمام مسیریابهای سیسکو را راهاندازی نماید، باید از تمام ویژگیهای آنها حمایت کند تا بتواند با استفاده از آن، هر مسیریاب را در هر محیط تنظیم و پیکربندی کرد. این سیستمعامل فرامین توابع زاید و بیمصرفی که بهصورت ندرت مورداستفاده قرار بگیرد، ندارد.

۲.۸ ارتقای سیستمعامل دستگاه سیسکو

تغییر و نصب IOS با سیستم عامل سوئیچ و روتر سیسکو یکی از مواردی است که توسط مدیر شبکه کمپیوتری یک سازمان صورت می گیرد. دلیل این کار را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

- مانند بقیه نرمافزارها، سیستمعامل دستگاهها نیز دارای نقاط ضعف امنیتی هستند که بهمرور زمان توسط تولیدکنندگان شناسایی شده و در نسخههای جدید سیستمعامل اصلاح میشوند.
- اضافه شدن امکانات جدید به سیستمعامل، همواره مدنظر ایجادکنندگان سیستمعامل بوده است.
- <update) همیشه بهروزبودن (update) و بهروز نگهداشتن دستگاهها بهعنوان یک اصل مهم در وظیفهٔ مدیران است.

۲.۹ نسخههای IOS

هر سیستم مسیریاب (Router) با نسخه ای اصل Cisco IOS عرضه می شود و به طور ذاتی حداقل از یکی از پروتوکول های مسیریابی مانند (IP و IP) حمایت می کند. حال وقتی می خواهید آن را به گونه یی ارتقا دهید که هم زمان بخواهید از هر دو پروتوکول حمایت کند، باید نسخهٔ IP / IPX Feature Pack را تهیه و نصب کنید. برخلاف سیستم عامل PC که نسخه ای اصلاحی (Service Pack) فقط سیستم عامل را ارتقا داده و از آن نواقص را رفع می کند.

Feature Pack نسخه ای ارتقا دهنده نیست؛ بلکه به طورمعمول کل سیستم را در خود دارد و از نو آن را نوب می کند. لذا وقتی یک Feature Pack را به روی مسیریاب خود نصب می کنید، باید مطمئن شوید که این نسخه تمام قابلیتها و عملکردهای مطلوب شما را در خود دارد؛ مثلاً: اگر شما بر روی سیستم خود نسخه یی که از IPX او می خواهید سیستم خود را به نسخههای که از IPX نیز حمایت کند، ارتقا دهید؛ (یعنی هر دو را همزمان داشته باشید) باید Service Pack در IPX را از ابتدا نصب کنید و نمی توانید IPX Pack Feature را اضافه به سیستم قبلی مانند Service Pack در PC نمایید.

۲.۱۰ مودهای عیارسازی خط فرمان CLI

نخستین مود به نام User Mode و یا Exec Mode یاد می شود. وقتی وارد CLI شویم، مستقیماً وارد این مود می شود. علامت این مود < است؛ یعنی نام Device که در برابرش علامت < قرارگرفته است.

مانند <Router

این مود صرفاً حالت دروازهٔ ورودی را دارد و از طریق آن وارد کنسول میشویم. در این مود دستورهای کمی وجود دارد و برای رفتن به مود بالاتر از دستوری Enable استفاده می کنیم.

با دستور Configure Terminal به مود بالاتر و قوی تری به نام Configure Terminal به مود بالاتر و قوی تری به نام Configure Terminal به مود توانیم. اکثر دستورات اصلی و اجرایی در این مود قابل استفاده می باشد. کار این مود به صورت ذیل است:

Router (Config) #

در شکل زیر، می توان چگونگی حرکت از User Mode به Global Mode را مشاهده کرد:

Router>

Router>enable

Router#


Router# configure terminal

Router (config)#

اگر بخواهیم از یک مود به مود قبلی برگردیم، در همه مودها میتوان از دستور Exit استفاده کرد. یعنی در هر مودی که باشیم، توسط دستور Exit میتوانیم به مود قبلی باز گردیم.

البته دستورات دیگری نیز وجود دارد. اگر دقت کرده باشید، برای اینکه از User Mode به User Mode با بینکه از User Mode با بین حرکت Mode برویم، دستورات enable را وارد می کردیم. دقیقاً با دستور disable هم می توانیم معکوس این حرکت را انجام دهیم، یعنی از Privilege Mode به Privilege Mode باز گردیم، از Privilege Mode هم می توانیم با وارد کردن دستور end به Privilege Mode برگردیم.

کلید ترکیبی Ctrl + Z ما را از هر مود مستقیماً به Privilege Mode برمی می گرداند. شکل ذیل را درنظر بگیرید.



شکل(۲-۳) مودهای محیط خط فرمان

تایپ دستورات در محیط خط فرمان(CLI) ساده است. شما لازم نیست که دستور اتر محیط خط فرمان(CLI) ساده است. شما لازم نیست که دستور که منظور از را به صورت کامل وارد کنید، کافی است وارد کنید: این دستور خلاصه، دستور Configure Terminal می باشد. یا به جای enable صرفاً کافی است وارد کنید: این دستور خلاصه، دستور را حدس می زند و اجرا می کند. اگر دستوری که قصد نوشتن آن را دارید، اختصاصاً مربوط به همان مود باشد، کافی است یکی دو حرف اول را تایپ کنید، کلید TBA را از صفحهٔ کلید فشار دهید تا خود editor بقیه آن دستور را تکمیل نماید. همچنان شما می توانید از کمک (help) استفاده کنید. در هر مودی که باشید با تایپ علامت (؟) تمام دستورات آن مود به شما نمایش داده می شود.



خلاصهٔ فصل دوم

(IOS) سیستم عامل وسایل شرکت سیسکو می باشد. از آن برای کنترول روتینگ و سوئیچینگ دستگاهها در شبکههای بزرگ و کوچک استفاده می شود. سیستم عامل IOS مجموعه یی کامل از ابزارها و فرامینی است که به مسئول شبکه کمک می کند تا Router یا Switch سیسکو را پیکربندی و مدیریت کند.

عمدتاً هر یک از سیستم عاملهای روتر یا سوئیج سیسکو، بنابر قابلیتها و امکانات دسته بندی می شوند و این تفاوت بیانگر قیمت هر یک از آنها است. IOS سیسکو دارای محیط خط فرمان (CLI) قدرتمند است. نام استفاده کننده (User) می تواند، تمام دستورات خود را در آن بنویسد. دارای سه مود مهم می باشد که مود اول آن به نام user mode مود دوم آن به نام privilege mode و مود سوم آن به نام عی شود.

IOS سیسکو دارای قابلیتهای زیادی می باشد که چند قابلیت آن را ذکر می کنیم:

- ۱) عملیات Routing و Switching (مسیریابی و تعویض)؛
 - ۲) قابلیت توسعه و تغییر پیکربندی شبکه؛
 - ۳) دستیابی امن به منابع شبکه؛
 - ۱۹ امنیت ترافیک شبکه Network Security
 - ۵) رمزگذاری Encryption
 - Authentication احراز هویت
 - ۷) قابلیت فایروال Firewall

برای دستیابی به محیط IOS از روشهای Dialup ،Console Session و Telnet استفاده وسیع صورت می گیرد.

سوالات فصل دوم

- ۱) سیسکو IOS را مختصراً تشریح نمایید.
- ۲) سیسکو IOS را با معرفه Advanced Enterprise Services را تشریح نمایید.
 - ۳) ویژگیهای سیستمعامل سیسکو (IOS) را برشمارید.
 - ۴) قابلیتهای سیستم عامل سیسکو (IOS) را شرح دهید.
 - ۵) ماهیت IOS Interface را شرح دهید.
 - ۶) روشهای دستیابی به محیط IOS را شرح دهید.
 - ۷) محیط خط فرمان (CLI) را واضح سازید.
 - ۸) مودهای محیط خط فرمان (CLI) را شرح دهید.
- ۹) برای رفتن از User Mode به مود بالاتر از کدام دستور استفاده می شود؟ واضح سازید.
 - Config mode (۱۰ را بهطور خلاصه واضح سازید.



- ۱. با استفاده از packet tracer تنظیمات مودهای مختلف محیط خط فرمان، در روتر اجرا نمایید.
 - ۲. کارکرد نسخههای مختلف سیستم عامل روتر را باهم مقایسه نمایید.
 - ۳. ویژگیهای سیستم عامل روتر را در گروپهای کوچک با هم صنفیان خود بحث نمایید.



روترهای سیسکو Cisco Routers



هدف کلی: آشنایی با روتر، تنظیمهای ابتدایی روتر و محیط CLI.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. اجزای داخلی روتر را توضیح داده بتوانند.
- ۲. مراحل Boot شدن IOS را توضیح داده بتوانند.
 - ۳. تنظیمات ابتدایی روتر را انجام داده بتوانند.
- ۴. محیط CLI روتر و Modeهای آن را توضیح کرده بتوانند.
 - ۵. انواع پسوردهارا تنظیم کرده بتوانند.
- ۶. نحوة تنظيم اينترفيسهاي روتر را تشريح كرده بتوانند.

در این فصل اجزای داخلی روترهای سیسکو را تحت مطالعه قرار می دهیم. شرکت سیسکو روترهای خود را در انواع و مودلهای مختلفی ارائه می کند که تفاوت این مودلها در قابلیتهای سخت افزاری آنها نهفته است. انجینران و طراحان شبکه باید با این نوع تفاوتها آشنایی حاصل نمایند. تا وقتی از یک سلسله (series) خاص از روترها صحبت می شود. باید بدانیم که با چه ترکیب سخت افزاری سروکار داریم، مثلاً: وقتی بدانیم در یک سلسله (series) از روترها از ISDN پشتیبانی نمی شود. دیگر وقت خود را برای تنظیم و پیکربندی آن تلف نخواهیم کرد. مراحل بوت (Boot) شدن سیستم عامل روتر و تنظیمات ابتدایی روتر توضیح داده شده است. محیط خط فرمان (CLI) در روتر و مودهای آن تشریح شده، انواع مختلف پسوردها در روتر و تنظیم انترفسها به صورت اساسی تشریح شده است.

7.1 سخت افزار روترهای سیسکو

سخت افزار عبارت از تمام اجزای روتر که قابلیت لمس کردن را داشته باشد، به نام سخت افزار یاد می شود. سخت افزار روتر را می توانیم به دو بخش تقسیم کرد:

- ۱. سختافزار داخلی: سختافزار داخلی یک روتر شبیه به ساختار داخلی یک کمپیوتر شخصی میباشد و بر روی مادربورد میباشد و قطعاتی؛ مانند RAM و CPU مدارات داخلی (chip) را شامل میباشد و بر روی مادربورد روتر به شکل ثابت نصب میباشند.
- 7. سختافزار خارجی (قابلمشاهده): سختافزار خارجی هم شامل پورتهای اتصال به روتر برای پیکربندی پورت اتصال به برق و کلید خاموش و روشن کردن روتر، اینترفیسهای مخصوص شبکههای (LAN، کارتهای توسعه برای WAN و جعبهٔ اصلی روتر) بوده و از بیرون قابلمشاهده است.

۳.۱.۱ عناصر داخلی روتر (Router Internal elements)

استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است. یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکهٔ دیگر (انترنت و یا سایر سایتهایی از راه دور) درعصر حاضر است. نام در نظر گرفته شده برای روترها، متناسب با کاری است که آنان انجام می دهند، ارسال دیتا (data) از یک شبکه به شبکهٔ دیگر؛ مثلاً: درصورتی که یک شرکت دارای یک شعبه در کابل و یک دفتر دیگر در ننگرهار باشد، به منظور اتصال آنان به یکدیگر می توان از یک خط Leased اختصاصی که به هر یک از روترهای موجود در دفاتر متصل می شود، استفاده نمود. بدین ترتیب، هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود، از طریق روتر صورت می گیرد و تمامی ترافیکهای غیرضروری دیگر، فیلتر و در پهنای باند(Bandwidth) و هزینههای مربوطه، صرفه جویی می شود.

۳.۱.۲ واحد يردازش مركزي (CPU)

واحد پردازش مرکزی مسئولیت اجرای دستورالعملها در سیستمعامل سیسکو را برعهده دارد. مقداردهی اولیه (Routing Process)، عملیات (Routing Process) و غیره از جمله وظایف یک پردازنده می باشد. بسیاری از روترهای سیسکو از پردازندههای نوع RISC موتورلا خانواده 68000 استفاده می کنند که سرعتی در حدود 200 مگاهرتز را دارا می باشند. این پردازندهها برای عملیات محاسباتی پیچیده که روتر بدان احتیاج دارد، بسیار مناسب هستند. یکی از ویژگیهای این نوع پردازندهها (CPUs) آن است که با توان مصرفی بسیار پایین، عملکرد مناسبی از خود نشان می دهند. از آنجایی که پردازنده (CPU) روتر انرژی زیادی مصرف نمی کند؛ لذا حرارت زیاد تولید نمی کند. این ویژه گی مهم باعث می شود که مسیریاب (Router)های سیسکو به پکههای خنک کنندة پردازنده نیاز نداشته باشند. همین ویژگی باعث می شود که روترهای سیسکو، بی سر و صدا، کم مصرف و از لحاظ حجمی، کوچک و ظریف باشند.

٣.1.٣ حافظة اصلى (RAM)

از این حافظه به منظور ذخیرهٔ اطلاعات جدول روتینگ، صفهای بستههای اطلاعاتی، اجرای پیکربندی (Configuration Implementation) و Cache سوئیچینگ سریع استفاده می شود. در اکثر روترها، حافظهٔ RAM ، فضای زمان اجرا (Runtime) برای نرم افزار IOS و زیر سیستمهای مربوطه را فراهم می نماید. حافظه RAM منطقاً به دو بخش (حافظه پردازنده اصلی و حافظه ورودی و خروجی مشترک) تقسیم می شود.

از حافظه ورودی و خروجی مشترک (Shared) توسط اینترفیسها و به منظور ذخیره موقت بستههای اطلاعاتی استفاده میشود. با توجه به تکنالوژی استفاده شده در ساخت اینگونه حافظهها، پس از خاموش کردن و یا روشنشدن دوبارهٔ روتر، اطلاعات موجود در حافظهٔ RAM حذف میشود. حافظههای فوق معمولاً از نوع (DRAM حافظه RAM) پویا بوده و میتوان با افزودن ماژولهای DIMMs ظرفیت آنان را تغییر و افزایش داد.

۳.۱.۴ حافظهٔ پایدار (NVRAM) حافظهٔ پایدار

این نوع حافظه از نوع حافظههای پرسرعت است و همان گونه که از نامش پیداست پایدار میباشد، یعنی با خاموش شدن یا دوباره روشن شدن (Restart) روتر، اطلاعات آن از بین نمیرود. اطلاعات مربوط به فایل start-up Configuration روتر در این حافظه قرار می گیرد.

فایل Start-up Configuration درواقع همان فایل پیکربندی روتر است و تمام اطلاعات پیکربندی روتر را که شما انجام داده اید، در خود دارد. سیستمعامل روتر سیسکو یا به اختصار IOS به هنگام BOOT کردن روتر از روی این فایل تمام اطلاعات قبلی پیکربندی روتر را میخواند و آن اطلاعات را بر روی روتر اعمال می کند.

۳.۱.۵ حافظهٔ فلش (Flash memory):


از این نوع حافظه ها به منظور ذخیرهٔ نسخهٔ کامل نرمافزار IOS استفاده می شود. روتر معمولاً IOS پیش فرض خود را از حافظهٔ فلش دریافت می نماید. با توجه به تکنولوژی استفاده شده در ساخت اینگونه حافظه ها، همواره می توان نرمافزار ذخیره شده داخل آنان را ارتقا و با یک نسخهٔ جدید جایگزین نمود IOS. ممکن است به صورت فشرده و یا معمولی ذخیره شده باشد. در اکثر روترها یک نسخهٔ اجرایی از IOS در زمان راه اندازی روتر، به حافظه RAM انتقال می یابد. در سایر روترها IOS ممکن است مستقیماً از طریق حافظهٔ فلش اجرا شود. با افزودن و یا تعویض ماژول های SIMMs و یا کارتهای PCMCIA ، می توان ظرفیت حافظهٔ فلش را ارتقاداد. در شمارهٔ مودل مسیریابهای سیسکو، هرگاه بعد از نام مودل علامت R درج شده باشد، بدین معناست که راه اندازی و اجرای برنامه های روتر، از طریق RAM داخلی انجام می شود.

۳.۱.۶ گذرگاه (Buses)

اکثر روترها شامل یک گذرگاه سیستم و یک گذرگاه پردازنده میباشد. از گذرگاه سیستم به منظور مبادلهٔ اطلاعات بین پردازنده و اینترفیسها و یا تجهیزات جانبی نصب شده در یکی از سلات (Slot)های سیستم، استفاده میشود. گذرگاه فوق مسئولیت مبادلهٔ بستههای اطلاعاتی به اینترفیسها را برعهده دارد (دریافت و ارسال). گذرگاه پردازنده توسط پردازنده و به منظور دستیابی عناصر از طریق حافظهٔ اصلی روتر استفاده میشود. این گذرگاه مسئولیت مبادلهٔ دستورالعملها و دیتا (data) به یک آدرس خاص از حافظه را برعهده دارد (ذخیره و بازیابی).

۳.۱.۷ حافظة ROM

از این نوع حافظه به منظور ذخیرهٔ دایم کودِ خطایابی (Debugging) راهانداز (ROM Monitor) استفاده می شود. مهم ترین وظیفهٔ حافظهٔ ROM، تست و عیبیابی سخت افزار در زمان راهاندازی روتر و استقرار نرم افزار IOS از حافظهٔ فلش به داخل حافظهٔ RAM می باشد. برخی روترها دارای یک نسخهٔ خاص و سبک تر از IOS می باشند. می توان از آن به عنوان یک گزینه و منبع جایگزین در زمان راهاندازی روتر استفاده نمود. اطلاعات موجود در اینگونه حافظه ها را نمی توان حذف نمود و در صورت نیاز به ارتقا، باید مدار مجتمع و یا ای سی (Integrated circuit) مربوطه را تعویض نمود. نوع عناصر و محل نصب آنان در روترها با توجه به مودل آنان می تواند متفاوت و متغیر باشد. شکل زیر عناصر اصلی داخلی در یک روتر 2600 را نشان می دهد.



شکل (۳-۱) نمای عناصر داخلی روتر

برعلاوهٔ اجزای فوق، می توان توانایی روترهای سیسکو را با اضافه نمودن مادیولهای مختلف با خدمات بیشتر عیار نمود و بلند برد.

7.7 سختافزار خارجی روتر

۲.۲.۱ پوش (جعبه) Case

شاید صحبت در رابطه با پوش یک پورت، عجیب به نظر برسد، ولی باید توجه کرد که برای طراحی بدنهٔ در یک روتر، بسیاری مورد توجه قرارگرفته است تا استفاده از آن برای مهندسان شبکه راحت باشد. بدنه در روترهای سیسکو دارای رنگ آمیزی خاصی است و نشان (logo) شرکت معمولاً در سمت چپ قرار دارد. و شمارهٔ سلسله (series) مربوط به آن روتر در سمت راست قرار می گیرد. معمولاً روترهایی که در آن شمارهٔ سلسله (series) و نشان شرکت در پیش روی بدنه قرار می گیرند، برای نصب در Rack طراحی شدهاند و به مودلهای تجاری از روترهای سیسکو تعلق دارند. البته در مودلهایی که برای شبکههای کوچک طراحی می شوند، شمارهٔ سلسله (series) بر قسمت بالایی بدنهٔ روتر قررا دارد و این نوع از روترها برای قرارگرفتن بر روی میز یا نصب بر روی دیوار طراحی شدهاند. در روترهای سیسکو معمولاً پورتهای اتصال و دکمهٔ خاموش و روشن در عقب بدنه قرار دارد و برای هر پورت یک جفت چراغ LED برای تعیین وضعیت پورتها در کنار هر پورت در نظر می گیرند و به آنها پانال وضعیت (State panel) می گویند. پانل وضعیت (Enterprise) در پشت روتر و در روترهای خانگی و کوچک معمولاً در روی بدنه قرار دارد.


این چراغها (پانل وضعیت) برای تشخیص اتصال درست کیبلها، در هرپورت و همچنین تعیین نرخ خطا به روی پورتهای انترنت یا WAN مورداستفاده قرار می گیرند.




شکل (۳-۲) بدنه (جعبه) Case روتر

T.Y.Y پورتهای کنسول Console و AUX

از جمله پورتهایی است که در پشت روترهای سیسکو قرار دارند. پورت کنسول اولین راه برقراری ارتباط با روتر سیسکو محسوب می شود. از طریق وصل یک کیبل مخصوص، به نام Rollover Cable به این پورت می توانید روتر را به یک کمپیوتر متصل کرده و از طریق آن کمپیوتر اقدام به پیکربندی روتر نمایید. پورت کنسول از لحاظ ظاهری شبیه به پورت 45-RJ می باشد؛ اما تفاوتهایی از لحاظ کارکرد با آن دارد، به همین دلیل برای اتصال کامپیوتر به پورت کنسول، کیبل مخصوصی وجود دارد که به همراه روتر به شما فروخته می شود. همچنین با استفاده از پورت کنسول به اختصار Auxiliary یا به اختصار کرده و کاربر نیز با اتصال به این مودم از طریق اتصال از راه دور اقدام به پیکربندی روتر نماید.



شکل (۳-۳) انجامهای کیبل ارتباطی Console



شکل (۳-۴) ساختمان پورتهای AUX، کنسول و ایترنت

۳.۲.۳ خط اتصال(LAN Interface)

از این نوع خط اتصال (Interface) برای اتصال روتر به شبکههای محلی، مانند Token Ring Ethernet و یا شبکههای محلی مبتنی بر فیبر نوری (FDDI) استفاده می شود.


بسته به نوع و شماره سلیله (series) یک روتر، انترفیسهای متفاوتی برای اتصال به شبکههای محلی (Gigabit Ethernet و Fast Ethernet ،Ethernet Interface) و جود دارند که از این میان می توان به (Interface) و همچنین به اینترفیسهای مخصوص کیبلهای فیبر نوری اشاره کرد.

انترفیسهای فوق دارای (chip) کنترلی خاصی میباشند که منطق لازم برای اتصال روتر به محیط انتقال شبکه محلی را ارائه مینمایند. درواقع عملکرد هر کدام از این نوع انترفیسها همانند کارت شبکه محلی میباشد.

۳.۲.۴ خط اتصال (WAN Interface)

بسیاری از روترهای سیسکو قابلیت اتصال به WAN به اختصار WIC نامیده می شود، از قبل در محل مربوط، نصب شده است. اغلب کارتهای اتصال به WAN شامل WAN و ISDN میباشند و شما می توانید از طریق این پورتها به شبکههای شهری و یا Ethernet متصل شوید. در اغلب روترهایی که پورت اتصال به WAN را ندارند، یک تیغهٔ فلزی قابل برداشتن، در پشت آنها وجود دارد که شما می توانید با برداشتن آن تیغه و قراردادن یک کارت توسعهٔ WAN در محل پورت مربوطه، اقدام به ارتقای روتر خود نمایید. انواع کارت توسعهٔ WAN که می توان در یک روتر سیسکو نصب و اضافه کرد، به سلسله (series) و مودل روتر بستگی دارد. روترها از اینترفیس SERIAL برای برقراری ارتباط با استفاده از تکنالوژی ISDN و از اینترفیس ۲۱E1 مخابرات بهره می برند. هر برای برقراری ارتباط با استفاده از تکنالوژی ارتباط با استفاده از تکنالوژی در و بدل دیتاها استفاده می کنند.

همچنین روترها می توانند برای اتصال به Ethernet از کارت توسعهٔ مودم آنالوگ یا کارت توسعهٔ ASDL استفاده کنند. البته باید توجه کرد که امروزه استفاده از تکنولوژی مودم آنالوگ، برای اتصال به Ethernet منسوخ شده است.




LAN و WAN و WAN و WAN و WAN

۳.۳ بوت (Boot) شدن IOS روتر سیسکو

همانطور که میدانید، تجهیزاتی مانند روتر و سویچ، دقیقاً مشابه سختافزارهاییاند که شما در کمپیوترهای خانگی یا لپتاپها دارید. آنها هم یک سیستم کمپیوتری هستند که بهجای اینکه در قالب یک لپتاپ یا Case ما از آنها استفاده کنیم، در قالب یک وسیلة سختافزاری به شکل یک وسیله (Appliance) از آنها استفاده می کنیم.

همه تجهیزات برای خودشان پروسه دارند که از زمان روشن شدن دستگاه تا رسیدن به سیستم عامل مربوطه انجام می شود. به این پروسه در اصطلاح روترهای سیسکو، Cisco Boot Sequence یا ترتیب بوت

(Boot) روترهای سیسکو گفته می شود. در این پروسه، سخت افزارهای سیستم بررسی می شوند و در صورت نیاز نرم افزارهای وابسته به آنها نیز اجرا می شوند تا تمامی آزمایش ها بر روی دستگاه قبل از رسیدن به سیستم عامل یا همان IOS انجام شده باشد. این پروسه شامل مراحل زیر می باشد:



شکل (۳-۶) مراحل بوت (Boot) شدن روتر سیسکو

3.4 مراحل بوت (Boot) شدن روتر سیسکو

- ا. مانند یک سیستم معمولی کمپیوتری، روتر به محض روشن شدن پروسة Post که مخفف Post میدهد. Post Power On Self Test است را انجام میدهد. Post تمامی سختافزارهای موجود بر روی دستگاه را تست می کند و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل می کند. برای مثال تمامی POST میکند و از صحت عملکرد آنها بهتر بگوییم میان افزاری که پروسة POST را در روترها انجام می دهد، هم در حافظه POST شده است و هم از همین حافظه اجرا می شود.
- ۲. در مرحلهٔ بعدی برنامه یی به نام bootstrap که در ROM ذخیره شده است و برای اجرای نرمافزارها استفاده می شود، مقدار یا Value مربوط به Configuration Register را بررسی می کند تا محل

Load کردن IOS روتر را پیدا کند. Value پیشفرض IOS کردن Load بیدا کند. Hexadecimal

زمانی که Value به شکل 21020 باشد، به این معناست که روتر باید سیستم عامل Volue روتر را از Value خود را با سرعت که در حافظهٔ Flash روتر وجود دارد، Load کند و همچنین start-up Configuration خود را با سرعت که در حافظهٔ Value به شکل 21020 باشد، بعد از این که این مرحله نرم فزار Start-up Configuration نرم افزار IOS را از حافظهٔ Flash می خواند و Load می کند.

نکته: وظیفهٔ اصلی برنامهٔ Bootstrap ، شناسایی سختافزارها و پیداکردن نرمافزار IOS روتر و سپس Flash کردن IOS این نرمافزار است. بهصورت پیشفرض، در تمامی روترهای سیسکو IOS از حافظة که روی روترها قرار دارد، Load می شود.

محل دیگری که می توان IOSهای روترهای سیسکو را قرارداد تا از آن Load شوند، TFTP سرور است که معمولاً بر روی یک کمپیوتر قرار می گیرد. اگر برنامهٔ Bootstrap نتواند یک Image معتبر پیدا کند، به عنوان ROM Monitorعمل خواهد کرد.

محیط ROM Monitor درواقع یک محیطی ROM Monitor است که شما می توانید برای برخی از پیکربندی های روتر خود، از قبیل دانلودکردن Image سیستم عامل IOS از TFTP سرور و یا بهبودی یافتن، Recover کردن رمزهای عبور فراموش شده و یا حتا تغییردادن Configuration Register و برخی دیگر از تنظیمات از آن استفاده کنید.

نکته: منظور از ROMMON، سیستمعاملی بسیار سبک و ساده و با اندک قابلیتها میباشد. یکی از کاربردهای این سیستمعامل و اجرای آن این است که میتوانید در داخل آن اقدام به کاپی نمودن فایل IOS به داخل Flash نمایید- در زمانی که فایل IOS قبلی به صورت اتفاقی حذف شده باشد. از دیگر استفادههای آن می توان به انجام عملیات بازیابی رمز عبور یاد کرد.

توجه داشته باشید که شما قادر به هچگونه دخل و تصرفی در مراحل 1 و 2 نخواهید بود و این در حالیست که می توانید مراحل 3 و 4 را دستخوش تغییر قرار دهید. به عنوان مثال، می توان یک Router را به گونه یی پیکربندی نمود که به جای جستجو برای اجرای یک IOS در فضای اقدام به چنین کاری در یک فضای به اشتراک گذاشته شده در شبکه، مانند یک (TFTP) نماید. همچنین شما می توانید یک Routerرا طوری پیکربندی نمایید که به جای اجرای فایل startup-config موجود در اقدام به بارگذاری و اجرای آن از طریق فایلی در فضای به اشتراک گذاشته شده در شبکه نماید.

۳. بعد از این مرحله، نرمافزار IOS به دنبال یک Configuration-File معتبر که در NVRAM فایل شده باشد، می رود. به این فایل startup-config هم گفته می شود. اگر در این میان در NVRAM فایل

Startup Configuration وجود داشت، روتر از طریق این فایل تنظیمات و دستورات را میخواند، اما اگر فایلی در NVRAM پیدا نشد، سیستمعامل IOS روتر System Configuration Setup را نمایش می دهد.

User به شما خط فرمان Startup Configuration به رمانی که Mode به صورت کامل Mode شد، IOS به شما خط فرمان Mode

8.3 تنظیمات پیشفرض بالاآمدن یک Router default load

انتخاب IOS از سوی یک Router به دو عامل زیر بستگی دارد:

- ۱. تنظیمات مرتبط با قابلیتconfiguration-register
- ۲. پیکربندی صورت گرفته بر اساس دستور boot system

تنظیم پیش فرض در نظر گرفته شده برای قابلیت Configuration Register عدد 0x2101 میباشد، به منظور مشاهده آن، از دستور زیر استفاده کنید:

Router# show version | include register



شکل (۳–۷) تنظیم پیشفرض برای ریجیستر

شما می توانید با مراجعه به این مستند، معنای عدد مذکور را بیابید. به تصویر زیر که از این مستند استخراج شده است، دقت کنید:

0x2102	Ignores Break	
	Books into ROM if initiak boot fails	
	9600 console baud rate default value for most platforms	

بر اساس دستور زیر می توانید دریابید که چه IOSهای در حال حاضر بر روی دستگاه موردنظر وجود دارند. توجه داشته باشید که در مثال زیر، دستگاه موردنظر در خانواده محصولات Cisco Router 2800 می باشد:

```
Router#show flash: | include c2800

12 67926080 Apr 2 2015 14:21:46 +00:00 c2800nm-adventerprisek9 – mz.151-4.M10.bin

29 67929600 Nov4 2016 12:11:22 + 00:00 c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.m12a.bin
```

شکل (۳–۸) سیستم عامل روتر

همانطور که در مثال فوق مشاهده می نمایید، بر روی Flash دو IOS وجود دارد. لطفاً به اعداد درج شده در کنار فایلهای IOS دقت کنید. در صورت عدم انتخاب IOS جهت لود شدن از طریق دستور Boot در کنار فایلهای IOS که عدد مرتبط شده با آن کوچکتر باشد، اولیت بالاتری جهت لود شدن در هنگام بالا آمدن Router دارد. همچنین به منظور مشاهده IOS که در حال حاضر، Router موردنظر از آن جهت بالا آمدن استفاده نموده است، می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

```
Router#
Router#show version | include image
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
Router#
```

بررسی تنظیمات موردنیاز جهت بوت نمودن Router از طریق فایل IOS موجود در Flash دستگاه: در IOS ادامه می خواهیم با فرض وجود چندین فایل IOS بر روی Flash یک Router آن را وادار کنیم که از یک IOS خاص عملیات بوت شدن را به انجام برساند. بدین منظور می توانید از دستور Boot System استفاده کنید. به مثال زیر نگاه کنید:

```
Router(config) # Router(config) #boot system flash c2800-adventerprisek-mz.151-4.ml2a.bin
```

برسی تنظیمات موردنیاز جهت بوت نمودن Router از طریق فایل IOS موجود در شبکه

حداقل دو سناریو را می توان مورد بررسی قرار داد که بوت نمودن Router از طریق فایل IOS موجود در شبکه می تواند برای آنها مفید باشد. در سناریوی اول، فرض کنید که فضای خالی موجود بر روی Flash شبکه می تواند برای آنها مفید باشد. در سناریوی اول، فرض کنید که در زیر آنقدر کوچک است که امکان نگهداری از فایل IOS فایل مورد نظر را ندارد. همچنین فرض کنید که در زیر ساخت شبکه سازمان خود از تعداد زیادی Router استفاده می کنید. در این صورت، بدون نیاز به کاپی کردن فایل IOS بر روی هریک آنها، می توان آنها را به گونه یی پیکربندی نمود که فایل IOS موردنظر شما را از فضای در نظر گرفته شده در شبکه، دانلود و سپس به اجرا در آورند.

در هر دو سناریوی فوق، بوت نمودن Router از طریق فایل IOS موجود در شبکه می تواند مفید واقع شود و در ادامه به چگونگی انجام این کار اشاره شده است:

```
Router(config) #boot system ?

WORD TFTP filename or URL

flash Boot from flash memory

tftp Boot from a tftp server
```

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، یکی از گزینههای موجود، استفاده از پروتوکول TFTP اشاره شده می باشد. در مثال زیر به چگونگی پیکربندی Router موردنظر جهت استفاده از TFTP Server اشاره شده است:

```
Router(config) #boot sys

Router(config) #boot system tftp c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.m12a.bin.192,168.1.2
```

پیکربندی فوق مشخص مینماید که Router موردنظر به دنبال کدام IOS بر روی کدام Router باشد. البته توجه داشته باشید که این تنها نیمی از عملیات پیکربندی بوده و این بدان علت است که بهصورت پیش فرض، تنظیمات صورت گرفته بر روی قابلیت Configuration Register به گونه یی میباشد که Router عملیات همواره به دنبال یافتن فایل IOS بر روی فضای ذخیره سازی Flash خود میباشد. لذا به منظور ادامهٔ عملیات پیکربندی، باید با تغییر تنظیمات Configuration Register از حالت پیش فرض به عبارت X210F اقدام نمایید، به شکل زیر نگاه کنید:

```
Router(config)#
Router(config)#config-register 0x210F
```

نکتهٔ دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، این است که باید اطمینان حاصل کنید که Router مورد نظر، امکان دسترسی به TFTP Server را دارد. بدین منظور بر اساس مثال زیر، ابتدا بر روی یکی از ainterface مورد نظر، پیکربندی زیر را به انجام میرسانیم:

```
Router (config) # interface FastEthernet 0/0

Router (Config - if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router (Config - if) # no Shutdown
```

حال با ذخیرهٔ تنظیمات صورت گرفته، روی روشن کردن Router، به صحت فعالیتهای انجام شده خود یی خواهیم برد، به شکل زیر توجه کنید:

Loading c2800nm-Adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin from 192.168.1.2 (Via Fast Ethernet0/0):

[OK – 6792600 bytes]

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، عملیات load شدن IOS از طریق پروتوکول TFTP با موفقیت صورت پذیرفت.

بررسی تنظیمات موردنیاز جهت بوت نمودن Router از طریق فایل IOS موجود در شبکه در محیط Router بررسی تنظیمات موردنیاز جهت بوت نمودن بروی Router از بروی در Flash امکان ذخیره IOS بر روی آن وجود ندارد. همچنین نتوانسته اید قبل از بروز این مشکل، Router را به گونه یی پیکربندی کنید که از TFTP Server جهت لود IOS استفاده کند. با وجود چنین شرایط پیچیده راه حل چیست؟

خوشبختانه به منظور رفع این مشکل، میتوانید از محیط ROMMON کمک بگیرید. بدین منظور باید در مراحل اولیة بالا آمدن ROMMON، با فشردن ترکیب CTRL و BREAK وارد محیطROMMON خواهید شد، به شکل زیر توجه کنید:

شکل (۹-۳) محیط ROMMON

در این محیط باید چندین متغیر را تعریف کنید. توجه داشته باشید که اگر چنانچه TFTP Server مورد نظر در Subnet یکسان با Router مورد نظر قرار دارد، نیازی به مشخص کردن آن نیست. به مثال زیر نگاه کنید:

```
rommon 1 > IP_ADDRESS= 192.168.1.1
rommon 2 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
rommon 3 > DEFAULT_GETWAY= 192.168.1.254
rommon 4 > TFTP_SERVER=192.168.1.2
rommon 5 > TFTP_FILE=C2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin
```

هنگامی که از صحت تنظیمات نمایش داده شده در شکل فوق اطمینان حاصل کردید، باید به Router بفهمانید که IOS مشخص شده را در Flash خود ذخیره سازی ننماید. بدین منظور از دستور زیر استفاده کنند:

rommon 6 > tftpdnld -r

با اجرای دستور فوق، رویداد زیر به وقوع خواهد پیوست:

```
IP_ADDRESS:
                          192.168.1.1
          IP_SUBNET_MASK:
                          255,255,255,0
         DEFAULT_GATEWAY:
                          192.168.1.254
             TFTP SERVER:
                          192,168,1,2
                 TFTP FAIL
                          c2800nm - adventerprisek9-mz.151 - 4.m12a.bin
             TFTP_VERBOS:
                          Progress
        TFTP RETRY COUNT:
            TFTP TIMEOUT:
           TFTP CHECKSUM:
           TFTP MACADDR:
                          00:1d:a1:8b:36:d0
                FE PORT:
                          Fast Ethernet 0
           FE_SPEED_MODE:
Receving c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin from
File reception completed.
Validating checksum.
loading image c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.m12a.bin
program laod complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x40c8438
```

شكل (۱۰-۳) نتيجهٔ دستور tftpdnld -r

همانطور که مشاهده می کنید، تنظیمات صورت گرفته به شما نمایش داده شده و در نهایت، در صورت عدم وجود مشکل در تنظیمات، IOS نظر شروع به دانلود شدن کرده است و نهایتاً کنترول دستگاه به وی سیرده می شود.

۳.۶ تنظیمات ابتدایی روترهای سیسکو (Cisco Router Basic Configuration)

۳.۶.۱ راههای دسترسی به تجهیزات سیسکو


برای دسترسی به روتر و سوئیچ 5 روش وجود دارد. 3 روش جهت دسترسی به CLI و یک روش جهت ارتباط بین TFTP Server و تجهیزات سیسکو و روش آخر تنظیم کردن تجهیزات سیسکو به کمک Web میباشد. در این بخش ما قصد داریم روشهای اتصال به CLI را مورد بحث قرار میدهیم. برای اتصال به CLI شما می توانید از 3 روش استفاده کنید.

- Console Port
- Telnet
- Auxiliary Port

دارد؛ بنابراین تنها راه دسترسی به IOS و تنظیم کردن آن استفاده از پورت console Port ندارد؛ بنابراین تنها راه دسترسی به IOS و تنظیم کردن آن استفاده از پورت console میباشد. این پورت برای IOS میباشد. این پورت برای IOS میباشد. این پورت باتصال به محیط خط فرمان (CLI) استفاده می شود که در زیر به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت. اتصال به پورت Console روتر یا سوئیچ با استفاده از کیبل Rollover کیبل است که یک سر آن دارای کانکتور RG45 جهت اتصال به پورت Console روتر و یک سر دیگر آن دارای کانکتور و پین جهت اتصال به پورت Console اتصال به پورت RG45 کمپیوتر میباشد. تنها راه ارتباط با سوئیچ یا روتری که تازه تهیه کرده اید، استفاده از ایک کیبل Rollover که یک سرش به پورت Console وصل دیگر به پورت console وصل می شود. درصورتی که کمپیوتر شما، پورت com کمپیوتر وصل می شود. درصورتی که کمپیوتر شما، پورت com ناز طریق باید از تبدیل com به USB استفاده کنید و پس از نصب کردن نرم افزار آن در سیستم عامل، می توان از طریق این کیبل به روتر وصل شد. نمونهٔ کیبلهای کنسول Rollover و همچنین تبدیل com به USB را در زیر مشاهده می کنید:



شکل (۱۱-۳) کیبل Rollover



شكل (٣-١٢) اتصال به كنسول توسط پورت USB



شکل (۳–۱۳) پورت کنسول در روتر

Router#

Router#show version | include image

System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"


Router#

چون، قرار است از طریق سریال به روتر وصل شویم، باید شمارهٔ پورت سریال Serial را بدانیم. برای این کار می توانید از طریق device manager از قسمت پورت شماره پورت serial یا com خودتان را پیدا کنید.



شکل (۱۴-۳) Device Manager

برنامهٔ Putty را بازکرده، از قسمت Connection Type دکمهٔ Serial را انتخاب کنید و از قسمت Putty میباشد، Serial شمارهٔ پورت سریال خود را انتخاب نمایید. در بخش Speed هم 9600 که بهصورت پیشفرض میباشد، در تغییر دهید و در اینجا چون پورت سریال من روی COM3 میباشد، در قسمت Serial Line شمارهٔ سریال را تغییر میدهیم.



شکل (۳–۱۵) نرمافزار Putty

روی دکمهٔ Open کلیک کنید تا به کنسول روتر وصل شوید. درصورتی که بعد از زدن open صفحهٔ putty مشکی ماند و هیچ عکس العملی نداشت، چندین بار دکمهٔ Enter را پشت سر هم فشار دهید که کنسول router را برای شما نمایش دهد.



شکل (۳–۱۶) صفحه اتصال به Router

یوزر و پسورد خود را جهت اتصال به command line روتر وارد کنید.



شكل (۳-۱۷) صفحه اتصال به Router توسط نرمافزار ۱۷-۳

Telnet T.S.Y

درصورتی که هنگام تنظیم کردن اولیه، روتر و سوئیچ IP Address را به آن نسبت داده باشید، به راحتی می توانید در یک شبکهٔ TCP/IP به روتر یا سوئیچ دسترسی پیدا کرده، آن را تنظیم کنید. این ارتباط از طریق سرویس Telnet می باشد، بنابراین در صورت داشتن آدرس (IP Address) روتر یا سوئیچ و همچنین فعال

بودن امکان دسترسی از طریق Telnet در روتر میتوانید به آن متصل شوید و تنظیمات موردنظرتان را انجام دهید.

Auxiliary Port 7.9.7

در این روش استفاده از پورت AUX میباشد. شما میتوانید از راه دور با روتر یا سوئیچ ارتباط برقرار کرده و آنها را تنظیم کنید. این ارتباط از بستر مخابراتی صورت میپذیرد. بهطور مثال با متصل کردن یک روتر به یک مودم و ارتباط از طریق خطوط Dial UP میتوان به روتر دسترسی پیداکرد و آن را تنظیم کرد.

۳.۷ انواع Mode ها در

محیط خط فرمان (CLI) در IOS سیسکو دارای دو Mode اجرایی میباشد:

- User Mode
- Privileged Mode

این بدان معناست که برای وارد کردن تنظیمات روی روتر یا سوئیچ، باید ابتدا وارد Mode مربوطه شوید.

User Mode: در این Mode می توانید عملیات محدودی را انجام دهید. درواقع این Mode پایین ترین سطح دسترسی به روتر یا سوئیچ را نشان می دهد. در این Mode عملیات Monitoring قابل اجراست. درواقع افراد مختلف می توانند وارد این Mode شده و بدون دسترسی داشتن به تنظیمات، عملیات محدودی؛ چون چک کردن عملکرد روتر و یا سوئیچ، نمایش وضعیت حافظه و کنترول میزان ترافیک ورودی و یا خروجی به هر Interface را انجام دهند. بعد از Boot شدن Sod و Load شدن کامل تنظیمات، User Mode اولین جایگاهی است که CLI نشان می دهد. در این جایگاه Command Prompt به صورت زیر می باشد.

Hostname >

Privilege Mode جایگاهی با دسترسی بالاتر برای انجام تنظیمات روی روتر و یا سوئیچ میباشد. بهصورت پیشفرض برای واردشدن به این Mode نیازی به واردکردن پسورد نیست، اما برای برقراری امنیت باید قبل از وارد شدن به آن Mode، پسورد گذاشته شود تا فقط افراد خاص با داشتن پسورد به این امنیت باید قبل از وارد شدن به آن Mode که به آن Enable Mode هم گفته می شود، اجازه دسترسی Mode لایوت می فرامین جهت تنظیمات بیشتر داده می شود. با واردکردن دستور Enable در Privileged Mode خواهید شد.

Hostname > enable

با واردکردن دستور بالا علامت بزرگتر "<" در Command Prompt به علامت شارپ "#" تغییر خواهدکرد.

Hostname#

برای خارج شدن از این Mode میتوانید از دستور Exit استفاده کنید.

Hostname # exit

نکته: برای خارج شدن از محیط Privilege میتوانید از کلیدهای Ctrl+Z هم استفاده کنید.

كمك گرفتن از Help (علامة سوال ؟)

برای دیدن لیست فرمانها در یک Mode میتوان از علامة سوالیه "؟" استفاده کرد. با وارد کردن علامة سوالیه "؟"، همه دستورات قابل اجرا در هر Mode که هستیم، برای ما نمایش داده خواهد شد. درصورتی که تعداد دستورات نمایش داده شده از یک صفحه بیشتر باشد، با زدن کلید Space صفحه به صفحه و با زدن کلید Enter خط به خط دستورات را میتوانید مشاهده کنید.

همچنین می توانید چند حرف اول از یک فرمان را نوشته و سپس با زدن علامت "؟" فرمانهایی را که با این حرف آغاز می شوند، ببینید. به طور مثال، بعد از نوشتن حرف "e" علامت "؟" را تایپ کنید. بنابراین کلماتی را که با حرف "e" آغاز شده اند، برای شما نمایش خواهد داد.

router>e?

emm enable ethernet exit

تنظیم ساعت و تاریخ در ورتر و سوئیچ

در این مثال میخواهیم ساعت (Router and Switch) را با کمک گرفتن از علامت سوالیه، تنظیم کنیم.

router#clock?

read-calendar -- Read the hardware calendar into the clock

set -- Set the time and date

update-calendar -- Update the hardware calendar from the clock router#clock set ?

hh:mm:ss -- Current Time

router#clock set 19:06:00

<1-31> Day of the month

MONTH Month of the year

router#clock set 19:07:00 16 february 2020?

<cr>

router#clock set 19:07:00 16 february 2020

router#

*Feb 16 19:07:00.000: %SYS-6-

CLOCKUPDATE: System clock has been updated from 15:33:56 UTC Tue Feb16 2020 to 19:07:00 UTC Tue Feb 16 2020, configured from console by cisco on console.

نکته: <cr> مخفف Carriage Return میباشد، یعنی به آخر دستور رسیدهایم و دستور کامل میباشد. با دستور Show Clock میتوانید ساعت و تاریخ روتر یا سوئیچ را مشاهده کنید.

router#show clock

19:07:15.775 UTC Tue Feb 16 2020

router#

دستور History در History: Router لیستی از آخرین دستورات را که وارد کرده اید، نشان میدهد. به کمک دستور زیر می توانید History و محتویات آن را مشاهده کنید.

router#show history

با این دستور شما می توایند 10 دستور قبلی را که اجرا کرده اید، مشاهده کنید.

درصورتی که بخواهیم بیشتر از 10 دستور را در History روتر یا سوئیچ ذخیره کنیم، از دستور زیر استفاده میرسانیم. Switch یا Switch یا دخیره شود، به 256 عدد میرسانیم. در اینجا ما تعداد دستورهایی را که باید در router#terminal history size 256

دستور Version: این دستور برای اطلاعات پایهیی کاربرد زیادی دارد. به کمک این دستور میتوان در up و RAM, NV RAM, Flash, Platform و مدت زمان بودن روتر یا سوئیچ معلومات حاصل کنیم.

router#show version

Router>show version Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc. Compiled Thurs 5-Jan-12 15:41 by pt team ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1) cisco2901 uptime is 33 seconds System returned to ROM by power-on System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA. 151-1.M4.bin" Last reload type: Normal Reload This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are

شکل (۳–۱۸) نتیجه دستور ۱۸–۱۸)

7.8 پیغامهای خطا و معنای آنها

در زیر شما را با برخی پیامهای خطا را که در روتر با آن زیاد مواجه می شوید، آشنا می کنیم، همچنین معنای هر یک از این خطاها را خواهید آموخت.

% Ambiguous Command: "e"

یعنی با کلمه "e" آپشنهای متفاوتی داریم و فقط یک آپشن نیست.

% Unknown Command

يعني همچون آپشن وجود ندارد.

% Invalid input detected at '^' marker

یعنی با این علامت '^' نشان می دهد که کجای دستور مورد نظر را اشتباه نوشته ایم.

% Incomplete Command

يعنى دستور كامل نيست.

% Unrecognized Command

یعنی این دستور را در این Mode نمی شناسد.

۳.۹ تغییر Hostname در رورتر و سوئیچ

برای تغییر Hostname در Router خود می توانید از دستور Hostname استفاده کنید.

router(config)#hostname TVET

TVET(config)#

نام مسیر یاب (Router) به (TVET) تبدیل گردید. برای ذخیره (save) کردن تغییرات دو روش وجود دارد. در Privilege mode از دستورات ذیل استفاده کنید.

TVET#write

TVET#copy running-config startup-config

درست کردن بنر (Banner) در مسیریاب (Router): پیام روزانه، پیامی میباشد که در هر بار Login درست کردن به Switch یا Switch برای کاربر نمایش داده می شود. بنر (banner) را توسط دو دستور ذیل ایجاد کرده می توانیم.

TVET(config)#banner motd "Message"

TVET(config)#banner login "Message"

```
TVET(config) #banner mot
TVET(config) #banner motd .
Enter TEXT message. End with the character '.'.

Belongs to TVET.

TVET(config) #
```

شکل(۳–۱۹) دستور banner

تنظیمات Console Port و پسورد گذاشتن روی User Mode: تنها راه ارتباط با روتر یا سوئیچ که تازه تهیه کرده ایم، استفاده از Console Port میباشد. روش ارتباط با روتر یا سوئیچ را از طریق کیبل کنسول در درسهای قبلی تشریح گردید، اکنون تنظیمات Console Port را مورد بحث قرار میدهیم.

وارد شدن به کنسول: از دستور زیر برای وارد شدن به Console Port استفاده می کنیم تا بتوانیم تنظیمات را انجام دهیم.

TVET(config)#line console 0

TVET(config-line)#

نامحدودکردن زمان اتصال به کنسول روتر (Router): مدت زمان برقراری ارتباط کنسول با روتر یا سوئیچ به صورت پیشفرض 10 دقیقه میباشد. به کمک دستور زیر میتوانیم مدت زمان برقراری این ارتباط را به صورت نامحدود تعریف کنیم. درواقع، اگر Packet هایی برای مدت زمان طولانی از این اینترفیس رد و بدل نشود، این ارتباط قطع نخواهد شد. در اینجا عدد 0 یعنی هیچ وقت ارتباط قطع نشود.

TVET(config-line)#exec-timeout 0 0

روش برداشتن خطاهای مزاحم: یکی دیگری از مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید این است که Show شما دستورات را که در Command Prompt روتر یا سوئیچ خود وارد می کیند، به طور مثال: دستور Run و منتظر نتیجهٔ آن هستید، در این لحظه پیام جدیدی مبنی بر اینکه یکی از اینترفیسها Up شده است، ظاهر می شود. بنابراین نمی توانید تفاوت بین نتیجهٔ فرمان خودتان و پیامهایی را که ظاهر شده است، متوجه شوید. به کمک این دستور می توانید به Router یا Switch یا Switch بگویید؛ پیام جدید را بعد از خروجی دستور شما نمایش دهد.

TVET(config-line)#logging synchronous

۲.۱۰ پسورد گذاشتن روی Console یا User Mode

Console Password پسوردی است که قبل از وارد شدن به User Mode پرسیده می شود. دو روش برای دادن پسورد وجود دارد که به صورت زیر تنظیم می شود.

روش اول:

TVET(config)#line console 0

TVET(config-line)#password cisco

TVET(config-line)#login

روش دوم:

TVET(config)#username cisco password cisco

TVET(config)#line console 0

TVET(config-line)#login local

با این روش در User Mode می توانیم افرادی را که با Usernameهای مختلف وارد شدهاند و کار کردهاند، مشاهده و کنترول کنیم.

Line VTY **7.11**

شماره VTY از 0 تا 15 است. که 16 میشود؛ یعنی اگر همه را فعال کنیم، همزمان 16 استفاده کننده (user) از طریق Telnet از راه دور با این روتر یا سوئیچ متصل شده میتوانند. برای فعال کردن آن از دستورات ذیل استفاده می کنیم.

TVET(config)#line vty 0 4

TVET(config-line)#login

TVET(config-line)#password cisco

TVET(config-line)#

T.17 روش پسورد گذاشتن برای Enable Mode

برقراری امنیت هنگام وارد شدن به Privileged Mode استفاده می شود. برای گذاشتن پسورد روی Enable Mode

TVET(config)#enable password cisco1234

بعد از گذاشتن پسورد، هر موقع شما بخواهید وارد محیط Enable بشوید، از شما این پسورد را در خواست می کند.

۳.۱۳ امن کردن یسورد T.۱۳

پسوردی که در بالا گذاشتیم، بهصورت Clear Text ذخیره می شود و به کمک دستور Show Run می توانید آن را بهصورت Clear و کود نشده ببینید. برای اینکه کسی نتواند رمزهای ما را در ببیند، می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم.

TVET(config)#enable secret cisco1234

7.14 روش پنهان کردن حروف پسورد

از دستور زیر برای پنهان کردن حروف Password استفاده می کنیم که در حقیقت پسوردها را به یک سلسله اعداد تبدیل می کند.

TVET(config)#service password-encryption

۳.۱۵ تنظیم Interfaceهای مسیریاب

وارد شدن به یک Interface به کمک دستور زیر می توانیم وارد اینترفیس موردنظر شده و آن را تنظیم کنیم.

TVET(config)#interface type mod/num

Type در قسمت Type نوع اینترفیس را مشخص می کنیم، مثلاً: Ethernet / Fast Ethernet یا Type و غیره...

Number: در قسمت num شماره port یا اینترفیس مورد نظر نوشته می شود.

نکته: شماره interface در switch در switch ها از 1/0 و در روترها از 0/0 شروع می شود.

روشن و خاموش کردن یک Interface برای تنظیم کردن یک Interface همانطور که در بالا گفته شد، ابتدا باید وارد آن Interface شویم. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم.

TVET(config)#interface GigabitEthernet 0/0

TVET(config-if)#

از دستور shutdown برای خاموش یا غیرفعال کردن یک انترفیس و از دستور no shutdown برای روشن یا فعال کردن یک انترفیس استفاده می شود.

TVET(config-if)#shutdown

TVET(config-if)#no shutdown

برای نشان دادن وضعیت یک پورت یا انترفیس می توانید از دستور show interfaces استفاده کنید.

TVET#show interfaces GigabitEthernet 0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

Hardware is PQ3_TSEC, address is 78da.6edf.5501 (bia 78da.6edf.5501)

Internet address is 172.16.16.147/25

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45

output flow-control is XON, input flow-control is XON

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

66774 packets input, 6350046 bytes, 0 no buffer

Received 66640 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 2769 multicast, 0 pause input

6782 packets output, 746971 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

923 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

TVET#

3.19 نمایش وضعیت خلاصه Portها و Interfaceها

با دستور Show interface brief مى توانيد وضعيت تمام انترفيسها را مشاهده كنيد.

TVET#show interface brief

از دستور زير هم مي توانيد جهت مشاهده اطلاعاتInterface ها بهصورت خلاصه تر استفاده كنيم.

TVET#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Embedded-Service-Engine 0/0 unassigned Yes NVRAM administratively down

GigabitEthernet0/0 172.16.16.147 YES manual administratively down

GigabitEthernet0/1 172.16.100.17 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down

3.17 نوشتن توضیحات برایPort ها

جهت مدیریت بهتر interface ها، شما می توانید برای آنها توضیحاتی را با استفاده از دستور description

TVET(config)#interface GigabitEthernet 0/0

TVET(config-if)#description connect to gateway data center

برای دیدن این توضیحات از انترفیس مورد نظرتان از دستور show استفاده کنید.

۳.۱۸ انتخاب چندین Interface همزمان

برای انتخاب چندین انترفیس همزمان، ما از دستور Interface Range به 2 روش زیر میتوانیم عمل کنیم:

روش اول: در این روش، نام انترفیس را به همراه شمارهٔ پورت آن وارد کرده و میان آنها را با کامه "," جدا می کنیم.

 $TVET (config) \# interface \ range \ Gigabit Ethernet \ 0/0 \ , \ Gigabit Ethernet \ 0/1 \ , \ Gigabit Ethernet \ 0/2 \ , \ Gigabit$

TVET(config-if-range)#

روش دوم:

TVET(config)#interface range GigabitEthernet 0/0-2 TVET(config-if-range)#

۱۹.۳ طریقهٔ دادن IP به Interface طریقهٔ دادن

استفاده از دستور IP Address به انترفیسهای روتر(Router) خود IP بدهیم. ساختار دستور به شکل زیر می باشد.

TVET(config)#interface GigabitEthernet 0/0
TVET(config-if)#ip address 172.16.16.147 255.255.255.0

بعد از نوشتن دستور IP Address و بعد از آن Subnet Mask مورد نظر را وارد می کنیم.

۳.۲۰ معرفی Shortcutهای مهم در روتر(Router)

Ctrl + A: كرسر را به اول خط برمي شود.

Ctrl + E: كرسر را به آخر خط مي برد.

Ctrl + F: کرسر یک حرف به پیش می رود.

Ctrl + B: کرسر یک حرف به عقب می رود.

Ctrl + D: یک حرف را پاک می کند.

. Ctrl + U از جای کرسر تا اول مود را پاک می کند.

Ctrl + R: خط فرمان (CLI) را Refresh می کند.

Ctrl + B: کرسر یک کلمه به عقب می ود.

Ctrl + F: کرسر یک کلمه به پیش می وود.

\$: يعنى قبل از اين حرف نيز نوشته هست.

برای نمایش دستورهای قبلی و بعدی که قبلا نوشته شده باشد از shortcutهای ذیل استفاده کنید.

UP \$ Down or Ctrl + P & Ctrl + N

7.71 ذخیره کردن تنظیمات در روتر

دستور write memory برای ذخیره تنظیمات: تا اینجا هرچه تنظیمات انجام دادهایم، در حافظه موقت روتر وجود دارد و با قطع و وصل شدن برق روتر یا Reload کردن روتر، تمام تنظیماتی که انجام دادهایم از

بین میرود. برای ذخیرهٔ تغییراتی که انجام شده است، از دستور Write Memory در محیط User Mode استفاده مے کنیم.

TVET#write memory

Building configuration...

[OK]

TVET#

Telnet نمودن به یک Telnet سیسکو

یکی از راههای دسترسی به سوئیچ یا روتر Telnet میباشد. در هر ارتباط Telnet یک Session برقرار میشود. بنابراین به اندازهٔ تعداد Lineهایی که IOS حمایت میکند، میتوانید Telnet Session برقرار کنید. برای تنظیم Telnet باید 3 مرحله زیر را طی کنید:

- Setting IP Address
- User Mode Security
- Enable Mode Security

این 3 مرحله در بحثهای قبلی بهصورت مفصل تشریح شده است.

Telnet از طریق Telnet: Command Prompt را باز کرده و همانند زیر با استفاده از دستور Telnet بونید.

C:\Users\habili>telnet 172.16.1.47

بعد از وارد کردن یوزر و پسورد به روتر Login کنید و دیگر تنظیمات خود را انجام دهید.

Telnet ٣.٢٣ از طريق

نرمافزار Putty را باز کنید و از قسمت Connection Type دکمه Telnet را انتخاب کنید، در قسمت نرمافزار Putty را باز کنید و از قسمت Hostname هم IP روتر یا سوئیچ خود را انتخاب کرده، روی دکمهٔ Open کلیک کنید. در مرحلهٔ بعد، یوزر و پسورد خود را جهت Login کردن به روتر وارد کنید.

نکته: اگر بعد از انجام تنظیمات فوق، موفق نشدید به روتر Telnet بزنید، حتماً تنظیمات روتر را بررسی کنید. ممکن است که access list تعریف نشده باشد و روتر شما را به IP Addressهای خاصی محدود کرده باشد. اگر Access List داشتید، حتماً آن را تغییر داده، رنج IP Address روتر را در آن وارد کنید.



خلاصهٔ فصل سوم

شرکت Cisco روترهای خود را در انواع و مودلهای مختلف ارائه میکند که تفاوت این مودلها در قابلیتهای سختافزاری آنها نهفته است. انجنیران و طراحان این بخش باید با این نوع تفاوتها آشنایی حاصل نمایند.

سیستمعامل که با آن Routerهای سیسکو را پیکربندی مینمایند و Cisco IOS نامیده میشود. در اکثر محصولات یکسان میباشد و تمامی دستورات پیکربندی را پشتیبانی میکند. سختافزار هر Router سیسکو را میتوان به دو بخش تقسیم کرد (سخت افزارهای عمومی و سخت افزارهای ویژه)

همچنین می توان سخت افزار یک روتر را به سخت افزار داخلی و خارجی قابل مشاهده تقسیم کرد. بدنه در Cisco به طور خاص تهیه می شود تا استفاده از آن برای انجنیران و طراحان شبکه راحت باشد. بدنه در روترهای سیسکو دارای رنگ آمیزی خاص است.

پورتهای Console و Aux از مولفههایی است که پشت روترهای سیسکو قرار دارند و پورت Aux و Console اولین راه برای برقراری ارتباط با روتر سیسکو محسوب می شود.

خط اتصال (Interface) اتصال به شبکههای LAN واسط ایست، برای اتصال روترها به شبکههای محلی مانند: اترنت، توکن رینگ و یا شبکههای محلی مبتنی بر فیبر نوری FDDI استفاده می شود.

خط اتصال (Interface) اتصال به شبکههای WAN که بسیاری از روترهای سیسکو قابلیت اتصال به WAN را دارند. لذا در این روترها کارت توسعه WAN که به اختصار WIC نامیده می شود، از قبل در محل مربوط نصب شده است.

استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است. یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر (ایترنت و یا سایر سایتهای از راه دور) در عصر حاضر است.

CPU و احد پردازش مرکزی مسؤلیت اجرای دستورالعملها در سیستمعامل سیسکو را برعهده دارد

حافظهٔ اصلی RAM به منظور ذخیرهٔ اطلاعات جدول مسیریابی (Routing)، بستههای اطلاعاتی اجرای پیکربندی و Cache سوئیچینگ سریع استفاده میشود.

حافظهٔ پایدار (Non – Volatile RAM (NV RAM) از جمله حافظه های پر سرعت است و همان گونه که از نامش پیداست، پایدار می باشد. یعنی با خاموش شدن یا ریستارت شدن روتر اطلاعات آن از بین نمی رود.

از حافظهٔ فلش (Flash) به منظور ذخيرهٔ نسخهٔ كامل نرمافزار IOS استفاده مي شود، روتر معمولاً IOS پيشفرض خود را از حافظهٔ فلش دريافت مي نمايد.

اگر روترهای شامل یک گذرگاه (Buses) سیستم و یک گذرگاه پردازنده (processor) میباشند. از گذر سیستم به منظور مبادله اطلاعات بین پردازنده (processor) و انترفیسها استفاده میشود.

از حافظهٔ ROM به منظور ذخيرهٔ دايم كود اشكال زدايي راهانداز (ROM Monitor) استفاده مي شود.

مهم ترین وظیفهٔ حافظهٔ ROM، تست و عیبیابی سختافزار در زمان راهاندازی روتر و استقرار نرمافزار IOS از حافظهٔ فلش به داخل حافظهٔ RAM می باشد.

همه تجهیزات برای خودشان عملیاتی دارند که از زمان روشن شدن دستگاه تا رسیدن بر سیستمعامل مربوطه انجام می شود که به این عملیات در اصطلاح روترهای سیسکو، Cisco Boot Sequence یا ترتیب بوت روترهای سیسکو گفته می شود.

جهت اتصال به CLI ما می توانیم از 3 روش مهم استفاده کنیم (console port, telnet, Auxiliary port) (user mode, privileged mode) در IOS سیسکو دارای دو Mode اجرایی می باشد

یکی از راههای دسترسی به سوئیچ یا روتر Telnet میباشد، برای هر ارتباط Session یک Telnet برقرار میشود. بنابراین به اندازه تعداد Lineهایی که IOS حمایت میکند، میتوانید Telnet Session برقرار کنید.

سوالات فصل سوم

- ۱. پورتهای Console و Aux را تشریح نمایید.
- ۲. تفاوت بین اینترفیسهای LAN و WAN را در روترهای سیسکو واضح سازید.
 - ٣. عناصر داخلي CPU ،Router و RAM را مختصراً توضيح دهيد.
 - ۴. حافظهٔ یایدار (NV RAM) و حافظهٔ فلش (Flash) را توضیح کنید.
 - ۵. مراحل Boot شدن روتر را مختصراً شرح دهید.
 - ۶. انتخاب IOS یک روتر به چند عامل بستگی دارد؟ توضیح کنید.
- ۷. تنظیمات و مراحل Boot نمودن Router از طریق فایل IOS موجود در شبکه را توضیح نمایید.
 - ۸. راههای دسترسی به روتر را بر شمارید.
 - ٩. مراحل اتصال به CLI روتر از طریق پورت Console را واضح سازید.
 - ۰۱. مودهای CLI را توضیح نمایید.
 - ۱۱. دستور کمک گرفتن از محیط CLI را تشریح کنید.
 - ۱۲. پیامهای خطا را در محیط CLI بیان کنید.
 - ۱۳. مراحل پسورد گذاشتن روی User Mode را تشریح کنید.
 - ۱۴. مراحل پسورد گذاشتن روی Enable Mode را توضیح دهید.
 - ۱۵. شماره (VTY) از صفر تا 4 را یا از صفر تا 15 چه را بیان می کند.
 - ۱۶. چگونه به یک Telnet ،Router نماییم؟



۱. با استفاده از نرم افزار packet tracer یا GNS3 پیکربندی ابتدایی روتر را انجام دهید.

- ۲. پسوردهای پورتهای مختلف روتر را فعال و غیر فعال نمایید.
- ۳. دو شبکه کوچک را هرکدام داری 5،5 کمپیوتر باشد- توسط روتر باهم وصل نمایید که موفقانه باهم ارتباط برقرار کنند.



مسیریابی (Routing)



هدف کلی: آشنایی با پروسة مسیریابی و انواع پروتوکولهای آن.

اهداف آموزشي: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. مفاهیم اولیهٔ مسیریابی (Routing) را تشریح نمایند.
- ۲. با مسیریابی (Routing)، پروتوکولهای Static ،Default و Dynamic آشنا شوند.
 - ۳. شرح عملکرد پروتوکولهای مسیریابی Distance Vector Routing بدانند.
 - ۴. شرح عملکرد پروتوکولهای مسیریابی Link State Routing بدانند.
 - ۵. شرح عملکرد پروتوکولهای مسیریابی Hybrid Routing بدانند.

مسیریابی عبارت از پروسهٔ انتخاب بهترین مسیر برای دسترسی به شبکههای غیر محلی میباشد. مسیریابی (Routing) یکی از مهمترین ویژگیهای موردنیاز در یک شبکه (Network) به منظور ارتباط با سایر شبکه Host . در صورتی که پروتوکولهای مسیریابی وجود نداشته باشد، کمپیوترها قادر به مبادلهٔ اطلاعات (Data) نخواهند بود.

بنابراین، روتر با شناخت از شبکهها، مسیرهای رسیدن به هر کدام و نگهداری این اطلاعات در یک جدول به عنوان مسیریاب ایفای وظیفه می کند. در این فصل مفاهیم مسیریابی، انواع مسیریابی و عملکرد پروتوکولهای مسیریابی به صورت اساسی تشریح شده است. از مسیریابی (Routing) به منظور دریافت یک بسته اطلاعاتی (Packet) از یک دستگاه و ارسال آن از طریق شبکه به دستگاه دیگر و بر روی شبکه متفاوت استفاده می شود. درصورتی که شبکة شما دارای روتر نباشد، امکان مسیریابی اطلاعات بین شبکه شما و سایر شبکهها وجود نخواهد داشت.

یک مسیریاب (Router) به منظور مسیریابی یک بستهٔ اطلاعات، باید آگاهی موارد ذیل را داشته باشد.

- ۱. آدرس مقصد (Destination Address)
- ۲. روترهای مجاور (Neighbors) که با استفاده از آنان امکان اخذ اطلاعات لازم در خصوص شبکههای
 از راه دور، فراهم می شود.
 - ۳. مسیرهای موجود به تمامی شبکههای از راه دور؛
 - ۴. بهترین مسیر به هریک از شبکهها از راه دور؛
 - ۵. نحوة نگهداری و بررسی اطلاعات مسیریابی (Routing).

(Convergence – Routing Update) همگرایی ۴.۱

عملیهٔ موردنیاز برای تمامی روترهای موجود در یک شبکه، به منظور بهروز (Update) کردن جداول مسیریابی (Routing) و ایجاد یک نگرش سازگار از شبکه با استفاده از بهترین مسیرهای موجود، در زمان انجام عملیه فوق (همگرایی) اطلاعات کاربر ارسال نخواهد شد.

۴.۲ مسیریابی آی یی (IP Routing)


به طور عموم، روترها که اکثر اوقات Gateway هم گفته می شود. هم Host مبدأ و هم روتر به یک برآورد اولیه برای اینکه چطور بسته را ارسال کند، نیاز دارند. برای انجام تخمین، لایه IP که نام دیگر آن لایهٔ شبکه است، با جدول مسیریابی (Routing Table) خود که در حافظه اش ذخیره شده است، مشورت می کند. اطلاعات جدول مسیریابی در ابتدا با آغاز مذاکرات TCP / IP ایجاد می شوند و در ادامه اطلاعات بعدی به طور خودکار از طریق ارتباط روترها با یکدیگر به جدول اضافه می شود.

4.7 تحويل مستقيم و غيرمستقيم

بستههای IP براساس اینکه مقصد نهایی، مستقیماً در یک شبکه متصل به شبکهٔ خودش است یا نه؟ می تواند حداقل یکی از دو نوع تحویل استفاده کند. این دو نوع از تحویل، بسته به تحویل مستقیم و غیر مستقیم معروف هستند.

- تحویل مستقیم زمانی رخ می دهد که نود IP یک بسته را به مقصدی در شبکه فعلی مبدأ، به طور مستقیم ارسال می کند. برای این کار، نود مربوط بسته IP را در قالب یک فریم، کپسول بندی می کند و در حالی که آن را با آدرس سخت افزاری (آدرس مک) مقصد آدرس دهی می کند، برای لایهٔ دوم؛ یعنی لایه Data Link مثل (اترنت یا توکن رینگ) ارسال می کند.
- تحویل غیر مستقیم زمانی رخ می دهد که نود یک بسته را به نود میانی که غالباً یک روتر است ارسال می کند. این قضیه به این علت رخ می دهد که مقصد نهایی در شبکهٔ فعلی مبدأ قرار ندارد. برای این کار، نود مربوط بسته IP را در قالب یک فریم، کپسول بندی می کند و در حالی که آن را با آدرس سخت افزاری (آدرس مک) روتر میانی آدرس دهی می کند. برای لایهٔ کوم، یعنی لایه Data Link مثل (اترنت یا توکن رینگ) ارسال می کند.

درواقع مسیریابی IPV4به ترکیبی از تحویلهای مستقیم و غیر مستقیم اطلاق می شود. در شکل زیر، هنگامی که بسته ها به نود B ارسال می شوند، نود A یک تحویل مستقیم انجام اطلاعات است. اما هنگامی که بسته ها به مقصد نود C ارسال می شوند، نود A درواقع یک تحویل غیر مستقیم را به روتر 1 و سپس روتر 1 یک تحویل غیر مستقیم را به نود C انجام می دهد: یک تحویل غیر مستقیم را به نود C انجام می دهد:




شکل (۱-۴) روش انتقال اطلاعات به شکل مستقیم و غیر مستقیم

۴.۴ جدول مسیریابی IP

یک جدول مسیریابی در تمام نودهای IP وجود دارد. این جدول اطلاعات مربوط به شبکههای IP و نحوهٔ دسترسی (مستقیم و غیرمستقیم) به آنها را در خود ذخیره می کند. به علت آن که تمام نودهای IP در حوزهٔ فعالیت خود برخی از انواع مسیریابی را انجام میدهند، نمی توان اینطور برداشت کرد که جدول های مسیریابی فقط مختص روتر Host . هر نودی که از پروتوکول TCP / IP استفاده می کند، یک جدول مسیریابی دارد. در این جدول یک سلسله از اطلاعاتهای پیش فرض بر اساس پیکربندی نود وجود دارند و دیگر اطلاعاتهای ورودی می توانند به طور خودکار از طریق تعامل با روترها و یا به طور دستی از طریق مولفههای TCP / IP به جدول اضافه شوند.

در شکل زیر دو کمپیوتر داریم هر دو در شبکههای مختلف قرار دارند. فرض کنید PC0 یک بسته را به PC1 می فرستد. این مراحل زیر را طی می کند:



شکل (۲-۴) طی مراحل ارسال بستهها در دو شبکه مختلف


هنگام ارسال بسته (Packet) با جدول مسیریابی در موارد زیر مشورت و تخمین انجام میشوند:

IP Address قمان Next - hop مقصد نهایی IP مقصد نهایی ادرس Next - hop مقصد نهایی است. اما در یک تحویل غیر مستقیم، آدرس Next - hop برابر با

Next – hop Interface: اینترفیس منطقی و یا سختافزاری مثل یک کارت شبکه را که برای ارسال بسته به مقصد و یا روتر بعدی استفاده می شود، مشخص می کند.

4.4 پروتوکولهای داخلی Interior Gateway Protocols

پروتوکولهای داخلی (IGPs) برای به اشتراک گذاشتن و توزیع مسیریابی بین روترها در همان AS پروتوکولهای داخلی (IGRs) برای به اشتراک گذاشتن و توزیع مسیریابی بین روترها در همان OSPF و IGRP ،RIPv2 ،RIPv1 و OSPF.



شکل (۴-۳) پروتوکولهای داخلی و بیرونی

۴.۶ پروتو کول های بیرونی Exterior Gateway Protocol

پروتوکولهای بیرونی (EGPs) برای به اشتراک گذاشتن و توزیع مسیریابی بین ASهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرند. مثال EGP پروتوکول (BGP) است.

۴.۷ فاصله اداری(Administrative Distance

روترهای شرکت سیسکو برای انتخاب بهترین مسیر به مقصد بین چندین Routing Protocol به نام مختلفی Administrative Distance استفاده می کنند. دراین حالت برای رسیدن به یک مقصد، مسیرهای مختلفی در داخل جدول مسیریابی روترها وجود دارد که توسط پروتوکولهای مسیریابی مختلف به دست آمده است. Routing Protocol از شرایط روترهای شرکت سیسکو برای انتخاب بهترین مسیر بین چندین Administrative Distance استفاده خواهند کرد و از مسیری که دارای Administrative Distance کمتری باشد استفاده خواهند کرد که Administrative Distance یک روش اختصاصی سیسکو برای رتبه بندی پروتوکولها ومنابع Routing میباشد و عدد بین 0 تا 255 است که در جدول زیر مقادیر آن را برای هر Routing Protocol

جدول (۱-۴): مقایسه Administrative Distance پروتوکولهای مسیر یابی

Route source	Administrative Distance (AD)
Connected Interface	
Static Route	
EIGRP Summary Route	(i) a5
External BGP	20
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
15-15	115
RIP	120
EGP	140
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown was to the be	255

۴.۸ متریک Metric

- ۱. اگر دو بهنگامسازی (Update) مسیریابی برای یک شبکه با یک مقدار AD برسد، درآنصورت متریک برای انتخاب بهترین مسیر استفاده خواهد شد. Metric یک واحد اندازه گیری برای محاسبه بهترین مسیر است.
- 7. مسیر با کمترین متریک انتخاب خواهد شد. پروتوکولهای مختلف مسیریابی از معیارهای مختلف استفاده می کنند. استفاده می کنند.
- ۳. برای مثال EIGRP از پهنای باند (Bandwidth)، تأخیر (Delay)، بار (Load)، و قابلیت اطمینان (Reliability) استفاده می کند. در حالی که RIP فقط از تعداد Hopها به عنوان متریک استفاده می کند.


جدول (۲-۴) روتینگ Metric

برای روشن شدن بهتر موضوع جدول ذیل را مدنظر می گیریم:		
Routing	Metric	Description
Protocol		
EIGRP	Bandwidth	Capacity of link in Kbps
EIGRP	Delay	Time to reach in destination
EIGRP	Load	Path that is least utilize
EIGRP	MTU	Path that support largest frame size
EIGRP	Reliability	Path that have least down time
OSPF	Cost	Inverse of bandwidth links
RIP	Hop Count	Hops (Routers) in the way of destination

۴.۹ مسیریابی ثابت (Static Routing):

که در Static Routing دارد و بهصورت دستی در روتر Learn یا تعریف شده است، بسته اطلاعاتی را به سمت Routing Table دارد و بهصورت دستی در روتر Learn یا تعریف شده است، بسته اطلاعاتی را به سمت Static Route دارد و بهصورت دستی توسط مدیر شبکه در Routing مقصد هدایت می کند. در بسیاری از موارد Static Route ها بهصورت دستی توسط مدیر شبکه در Routing ییکربندی می شوند. بر خلاف مسیریابی داینامیک یا Routing پیکربندی می شوند. بر خلاف مسیریابی داینامیک یا Static Routing مسیریابی ثابت یا Static Routing ثابت هستند و تا زمانی که تغییری در ساختار فیزیکی شبکه؛ مانند Static نابت یا حذف شدن یک روتر از شبکه) به وجود نیامده است، بدون تغییرات باقی می مانند. Static راضافه شدن یا حذف شدن یک روتر از شبکه) به وجود نیامده است، بدون تغییرات باقی می مانند. Dynamic Routing و Static Routing و اینطور نیست که تنها یکی از آن دو در روتر پیاده سازی شود؛ بلکه می توان pymamic Routing و Static Routing و Static یا بالا برد. از مسیریابی از Static یا Static یا در سیریابی را بالا برد. از مسیریابی Static یا Static یا در شبکه های کوچک استفاده می شود؛ زیرا مدیریت آن در شبکه های کوچک آسانتر است. Routing بیشتر در شبکه های کوچک استفاده می شود؛ زیرا مدیریت آن در شبکه های کوچک آسانتر است.

مثال ذیل را جهت پیکربندی (Configuration) مسیریابی پیشفرض (Default) و ثابت (Static) در نظر ی گیریم:



شکل (۴-۵) پیکربندی مسیریابی پیشفرض و ثابت

Router1:

#Interface Serial 1/0

#IP Address 10.10.10.10 255.0.0.0

#Bandwidth 64

#Clock Rate 64000

#No Shutdown

#Interface Fast Ethernet 0/1

#IP Address 192.168.10.1 255.255.255.0

#No Shutdown

Router2:

#Interface Serial 1/0

#IP Address 10.10.10.20 255.0.0.0

#No Shutdown

#Interface Fast Ethernet 0/1

#IP Address 192.168.20.1 255.255.255.0

#No Shutdown

ساختار مسیر ثابت برای روتر ۱

#IP Route 192.168.20.0 255.255.255.0 Serial 1/0

ساختار مسیر ثابت برای روتر ۲

#IP Route 192.168.10.0 255.255.255.0 Serial 1/0

ساختار مسیر Default برای روتر 1

#IP Route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 1/1

(Static Routing) مزایای استفاده از مسیریابی ثابت

- ۱. از Static Routing میتوان برای تعیین یک مسیر پیشفرضِ خروج بسته اطلاعاتی، در صورت نبود آدرس مقصد آن بسته در Routing Table روتر استفاده کرد.
- ۲. از Static Routing می توان در شبکههای کوچک که نیاز به یک یا دو Route دارند، استفاده کرد.
- ۳. از Static Routing می توان در مواقعی استفاده کرد که Dynamic Routing در دسترس نباشد؛ به این معنا که می توان به عنوان یک مکمل در این معنا که می توان به عنوان یک مکمل در کنار Dynamic Routing از آن استفاده کرد.
- ۴. از Static Routing از یک کمک برای انجام عملیات Routing از یک پروتوکول مسیریابی به پروتوکول مسیریابی دیگر بهره برد (Routing Redistribution).

4.9.7 معایب استفاده از مسیریابی ثابت (Static routing)

- ۱. Human error: در بسیاری از موارد Static Routeها به صورت دستی در روتر تعریف می شود که سبب اشتباهات فردی می شود. اگر تنها یک Router به اشتباه در Router وارد شود، عملیات مسیریابی در کل شبکه از کار می افتد.
- ۲. Fault Tolerant از قابلیت Static Routing یا تحمل خرابی ۴. پشتیبانی نمی کند. به این معنا که اگر یکی از Routerها در شبکه خراب شود یا تغییری در ساختار


- فیزیکی شبکه ایجاد شود، دیگر ترافیک قابل مسیریابی در شبکه نمیشود. درنتیجه شبکه غیر قابل استفاده می شود و تا زمانی که مشکل برطرف نشده باشد کل شبکه فلج می شود.
- ۳. Administrative Distance: مسیرهای ثابت یا Static Routeها بر علی اتقدم دارند درند. است مانع از کارکرد مناسب پروتوکولهای مسیریابی یا Static Routeها ممکن است مانع از کارکرد مناسب پروتوکولهای مسیریابی یا Routing Protocolها شود. که راهکار این مشکل تغییردادن مقدار Routing Protocolها روتوکول مسیریابی است.

Dynamic Routing f.1.

Dynamic Routing از پروتوکولهای مسیریابی (Routing Protocols) برای شناسایی شبکهها و مقصدها و همچنین پیداکردن بهترین مسیر برای رساندن بستهٔ اطلاعاتی به مقصد استفاده میکنند. Dynamic Routing این قابلیت را به Routing Table میدهد که بتواند زمانی که یک Pouter خاموش است یا در دسترس نیست یا اینکه یک شبکه جدید به مجموعه اضافه میشود؛ این تغییرات را در Tableها اضافه کند.

Routing Protocol با استفاده از Dynamic Routing این قابلیت را دارند که بهصورت دایمی با شبکه تبادل اطلاعات داشته باشند و وضعیت هر یک از Routerهای شبکه را بررسی کنند و با استفاده از Broadcast و یا Multicast با هم ارتباط برقرار کنند و اطلاعات Broadcast را بهروز (update) کنند. با این روش همیشه توپولوژی شبکه بهروز (update) باقی میماند و همه Routerهای شبکه از آخرین Routing به Routing بروز استفاده می کند. از پروتوکولهای Dynamic Routing می Table و EIGRP) Enhanced Interior Gateway Protocol یا Path First (OSPF) اشاره کرد.

شکل ذیل مثال از پروتوکولهای متغییر Dynamic Routing Protocol را نشان می دهد.



شکل (۴-۶) مسیریابی متغیر (Dynamic routing)

(.۱۰.۱ مزایای استفاده از مسیریابی متغیر (Dynamic routing)

- ۱. مناسب برای تمام انواع شبکهها است.
- ۲. جدول مسیریابی را بهطور خودکار می سازد.
- ۳. وقتی که یک ارتباط قطع شود، ترافیک را از شبکه احتمالی قابل دسترس ارسال می دارد.

4.10.7 معایب استفاده از مسیریابی متغیر (Dynamic Routing)

- ۱. پیادهسازی (Configuration) سخت است.
- ۲. کمتر امن است، زیرا Update مسیریابی را با دیگر روترها به اشتراک می گذارد.
- ۳. هزینهٔ اضافی را در منابع مانند CPU، حافظه و پهنای باند لینک قرار می دهد.

Default Route F.11

Default Route یا مسیر پیشفرض که به Gateway of Last Resort یا آخرین محل رفت و آمد معروف است، یک نوع خاص از Static Route است. همانطوری که در Static Route شما یک مسیر را برای روتر مشخص می کنید تا مشخص می کنید تا به یک مقصد برسد، در Default Route شما یک مسیر را برای روتر مشخص می کنید تا رمانی که یک مقصد را شناسایی نکرد یا در Routing Table آن تعریف نشده بود، درخواست موردنظر را به مسیر پیشفرضی که برایش تعریف شده ارسال کند. به عبارت دیگر Default Route یک Default Route یک آن را شناسایی است، روتر زمانی که در Datagram آدرس Destination یا مقصدی را مشاهده کند که آن را شناسایی نکند، به این مسیر ارسالش می کند.

تمامی IP Datagramهایی که بهصورت Unknown شناسایی میشوند، به سمت Befault Route هدایت می شود.


```
Router(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0 IP_address_of_next_hop_neighbor [administrative_distance] [permanent]

Or

Router(config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0 interface_to_exit [administrative_distance] [permanent]
```

شکل (۲-۴) عیار سازی default route در روتر

به صورت کلی Routing Protocolهای داخلی (IGP) به سه دسته تقسیم بندی می شود:



(IGP) انواع پروتوکولهای مسیریابی داخلی (Λ - Ψ)


۴.۱۲ پروتوکولهای Distance Vectore

همانطور که از نام اینگونه پروتوکولها نیز پیداست از دو فاکتور، مسافت (Distance) و جهت (Vector) برای پیدا کردن مقصد استفاده می کنند. این پروتوکولها به اساس Hop Count کار می کند. روترهایی که از پروتوکولهای مسیریابی Distance Vector استفاده می کنند به روترهای همسایه (Neighbor)های خود در خصوص توپولوژی شبکه و تغییراتی که در اوقات زمانی متفاوت انجام می شود، اطلاع رسانی می کنند، این اطلاع رسانی با استفاده از Broadcast انجام می شود و از آدرس IP ای، به شکل Bellman-Ford برای پیداکردن اینکار استفاده می کند. پروتوکولهای Distance Vector از الگوریتم Bellman-Ford برای پیداکردن به مقصد استفاده می کنند. روترهای مورد استفاده در توپولوژیهای Postance می کنند. روترهای همسایهٔ خود مطلع شوند، بر روی بهترین مسیر برای اینکه از اطلاعات موجود در Broadcast می کنند. این پروتوکولها برای شریک کردن اطلاعات کود، درخواست را Broadcasting می کنند. این پروتوکولها برای شریک کردن اطلاعات Broadcasting استفاده می کنند.

الگوریتمهای Distance Vector تغییراتی را که در Routing Table انجام می شود، بلافاصله برای روترهای همسایهٔ خود در همه جهتها روی همهٔ Interface ها ارسال می کند. با هر تبادله یی که انجام می شود، روتر Distance Value مربوط به Route دریافت شده را افزایش می دهد و Distance Value خودش را نیز بر روی Route های جدید قرار می دهد. روتری که این تغییرات یا Update ها را دریافت می کند، نیز به

همین ترتیبRoute های خودشان را بر روی این Table قرار می دهند و برای روترهای باقی مانده، ارسال می کنند. این پروسه به همین شکل ادامه پیدا می کند. پروتو کول های Distance Vector به این موضوع توجه نمی کنند. این پروسه به همین شکل ادامه پیدا می کند. چالب اینجاست که بدانید نمی کنند که چه کسی به Update هایی که ارسال می شوند، گوش می کند. جالب اینجاست که بدانید پروتو کول های Distance Vector حتا در صورتی که هیچ تغییری در Broadcast حتا در صورتی که هیچ تغییر عتا اگر توپولوژی شبکهٔ شما تغییر هم بصورت متناوب Broadcasting خود را Broadcasting می کنند، یعنی حتا اگر توپولوژی شبکهٔ شما تغییر هم نکرده باشد، Broadcasting انجام می شود.

پروتوکولهای Distance Vector ساده ترین نوع از پروتوکولها بسیار ساده است، همچنان روتر برای انجام میباشد، پیادهسازی و رفع مشکل این نوع از پروتوکولها بسیار ساده است، همچنان روتر برای انجام پروسههای پروسس، نیاز به منابع بسیار کمتری دارد. منطق کاریDistance Vector ها ساده است، آنها Routing Update را دریافت می کنند، مقدار Metric را افزایش می دهند، نتایج را با مقادیر موجود در Routing Table خود مقایسه می کنند. پروتوکولهایی Distance Vector را Distance Vector می باشد.



شکل (۴-۹) کار کرد پروتوکول کار کرد پروتوکول Distance Vectore

Routing Protocol ۴.۱۳ های Link State

الگوریتمهای مورداستفاده در این نوع پروتوکولها نسبت به Distance Vectorها کاملاً متفاوت عمل ، Hop Count می کند و دارای پیچیدگیهای خاص خود می باشد. در این الگوریتمها از فاکتورهای مثل Cost می کند و دارای پیچیدگیهای به صورت همزمان برای تعیین بهترین مسیر و بهترین Cost برای انجام عملیات فاصله، سرعت، لینک و ترافیک به صورت همزمان برای تعیین بهترین مسیر و بهترین ققط زمانی معلومات Routing استفاده می کنند، فقط زمانی معلومات Routing Table یکی از Routing Table یکی از Routing Table یکی از Routing Table اضافه شده باشد. به همین دلیل کمترین ترافیک را در هنگام یکسانسازی Routing Table با همدیگر ایجاد می کنند. الگوریتمهای مسیریابی مثل OSPF از نوع پروتوکولهای Link State هستند.

در پروتوکولهای Link State هر یک از روترهایی که از یکی از پروتوکولهای Link State استفاده می کند، اطلاعات کاملی در مورد خود روتر، لینکهای مستقیم متصل شده به آن و وضعیت آن لینکها را در اختیار شبکه قرار می دهد. این اطلاعات توسط پیامهای Multicast به همه روترهای موجود در شبکه ارسال می شود، دقیقاً بر خلاف پروتوکولهای مسیریابی Distance Vector که اینکار را به وسیلهٔ استفاده از Broadcast انجام می دهند.

پروسه مسیریابی Link State به گونه ای است که با ایجاد شدن کوچکترین تغییری در توپولوژی شبکههای موجود، بلافاصله این تغییر به صورت Incremental برای سایر روترها هم ارسال میشود تا توپولوژی شبکه روی همه روترها همیشه بهروز (update) باشد. هر کدام از روترهای موجود در شبکههای توپولوژی شبکه را در خود دارند و آن را تغییر نمی دهند. بعد از اینکه آخرین تغییرات شبکهها را دریافت کردند، هر روتر به صورت کاملاً مستقل به محاسبهٔ بهترین مسیرها برای رسیدن به شبکههای مقصد می پردازد.

پروتوکولهای مسیریابی Link State بر اساس الگوریتم SPF (shortest path first) برای پیداکردن به مقصد پایهریزی شده اند. نام دیگر این الگوریتم Dijkstra است. در للفریتم Routing Update است. که وضعیت یک لینک ارتباطی تغییر می کند، یک Routing Update که به عنوان -Link للفوریتم SPF، زمانی که وضعیت یک لینک ارتباطی تغییر می کند، یک State Advertisement یا LSA شناخته می شود ایجادشده، بین تمامی روترهای موجود تبادل می شود.

زمانی که یک روتر LSA Routing Update را دریافت می کند، الگوریتم Link-State با استفاده از آن کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به مقصد مورد نظر محاسبه می کند. هر روتر برای خود یک نقشهٔ کامل از شبکهها ایجاد می کند. چند نکتهٔ مهم در مورد پروتوکولهای Link State وجود دارد که قرار ذیل بیان می شود.

- Link-State Advertisement یا LSA: یک Packet کوچک اطلاعاتی است که در آن اطلاعات مربوط به Routing بین روترها رد و بدل می شود
 - Topological Database : مجموعه اطلاعاتی که از LSA ها دریافت می شود.
- الگوریتم SPF یا Dijkstra : الگوریتمی است که محاسبات بر روی database های موجود در SPF . Tree انجام می دهد.
 - Routing Table: یک لیست از مسیرها وInterface های شناسایی شده است.

پروتوکولهای مسیریابی Link State در عین این که به مدت زمان کمتری برای Converge شدن نسبت به پروتوکولهای مسیریابی Distance Vectorبرخوردارند، در مقابل به وجودآمدن Routing Loop هم نسبت به Distance Vectorها مقاوم تر هستند و کمتر موردی پیش می آید که Routing Loop در پروتوکولهای Link State ایجاد شود. اما از طرفی دیگر الگوریتمهای مورد استفاده در پروتوکولهای Link State نیاز دارند.

پروتوکولهای Link State از یک ساختار سلسله مراتبی و موروثی استفاده می کنند که این ساختار باعث کاهش فاصلهها و نیاز کمتر به انتقال LSA ها می شود. پروتوکولهای Link State از مکانیزم باعث کاهش فاصلهها و نیاز کمتر به انتقال LSA ها می شود. پروتوکولهای Multicast برای اشتراک گذاری اطلاعات مسیریابی استفاده می کنند، فقط روترهایی که از پروتوکولهای مسیریابی Link State ها Link State ها داین Routing Update ها داین استفاده می کنند، این فقط زمانی اطلاعات روتر را ارسال می کنند که در شبکه تغییری ایجاد شده باشد و صرفاً همان تغییر را برای سایر روترها ارسال می کنند. پیاده سازی پروتوکولهای مسیریابی Link-State پیچیده تر و پر هزینه تر از پیاده سازی پروتوکولهای Tipk-State بیشتر می باشد و هزینهٔ نگهداری پروتوکولهای Distance Vector بیشتر می باشد.

Routing Protocol ۴.۱۴ های Hybrid؛

همانطوری که از نام این پروتوکولها نیز مشخص است، این پروتوکولها از ترکیب شدن پروتوکولهای مسیریابی Distance Vector و پروتوکولهای مسیریابی

در حقیقت این نوع پروتوکولهای مسیریابی از نقاط قوت هردونوع پروتوکول که در واقع پروتوکولهای مسیریابی State را در یک پروتوکول جمع کردهاند. اما حقیقت امر این است که در واقع پروتوکولهای مسیریابی State اما حقیقت امر این است که در واقع پروتوکولهای مسیریابی Hybrid یک نوع پروتوکول مسیریابی Eigr هستند که بسیاری از مزایا و امکانات پروتوکولهای Link State به داخل آنها اضافه شده است. مانند پروتوکول مسیریابی Eigr که مخفف کلمات Interior Gateway Routing Protocol است به عنوان یک پروتوکول مسیریابی Hybrid معرفی می شود که ویژگیهای پروتوکولهای Distance Vector و اینالیت که صحبت از تبادل قدرت پردازشی (Process) روترها می شود، از قابلیتهای Distance Vector و زمانی که صحبت از تبادل در شبکه باشد، از قابلیت Link State استفاده می کند.

EIGRP برخلاف OSPF برخلاف Link State Advertisement یا LSA ارسال می کند، به عوض آن به صورت EIGRP برخلاف OSPF برخلاف Distance Vector یا Link State قدیمی از طریق شیوه یی که در پروتوکولهای Cost مربوط به دسترسی به هر یک از مسیرها پروسة Update کردن اطلاعات مربوط به شبکهها، به علاوهٔ EIGRP می پروتوکولهای Link State را نیز دارد.

routing table محتویات startup خود را با سایر شبکههای همسایه (neighbor) خود یکپارچهسازی و synchronize می کند. هر زمان که احساس کند تغییری در توپولوژی شبکه ایجاد شده است، بلافاصله این تغییرات را اعلام می کند.

خلاصهٔ فصل چهارم

روتینگ (Routing) یکی از مجهزترین ویژگیهای موردنیاز در یک شبکه (Network) به منظور ارتباط با سایر شبکه Host . از Routing به منظور دریافت یک بستهٔ اطلاعاتی (Packet) از یک دستگاه و ارسال آن از طریق شبکه برای دستگاه دیگر بر روی شبکه استفاده می شود.

برای پیکربندی جدول مسیریابی روتر، به صورت دستی مسیرها و شبکههارا درون این جدول اضافه موجود و مسیریابی آنها آگاهی داشته باشد و به صورت دستی مسیرها و شبکههارا درون این جدول اضافه نماید. در مسیریابی (Dynamic) از پروتوکولهای مسیریابی (Routing Protocol) برای شناسایی شبکهها و مقصدها و همچنین پیداکردن بهترین مسیر برای رساندن بستهٔ اطلاعاتی به مقصد استفاده می کند. به روترها غالباً و همچنین پیداکردن بهترین مسیر برای رساندن بستهٔ اطلاعاتی به مقصد استفاده می کند. به برترورها غالباً و همچنین پیداکردن بهترین مسیر برای براساس اینکه مقصد نهایی مستقیماً در یک شبکه متصل به بسته را ارسال کند، نیاز دارد. بستههای IP براساس اینکه مقصد نهایی مستقیماً در یک شبکه متصل به شبکهٔ خودش است یا نه؟ می تواند حداقل از یکی و یا از دو نوع تحویل استفاده کند که به تحویل مستقیم و غیر مستقیم معروف هستند.

به صورت کلی Routing Protocols به سه دسته تقسیم می شوند:

- ۱. Routing Protocol های Distance Vector که از معیارهای Hop Count یا تعداد روترهای مسیر برای Routing Table در Routing Tableهای خود استفاده می کنند.
- ۲. پروتوکولهای Link State نسبت به Distance Vectorها کاملاً متفاوت عمل می کند و دارای پیچیدگیهای خاص خود می باشد. در این الگوریتمها از فاکتورهایی مثل Hop Count، فاصله، سرعت، لینک و ترافیک به صورت هم زمان برای تعیین بهترین مسیر استفاده می کند و از الگوریتم Dijkstra استفاده می کند.
- ۳. روتینگ پروتوکولهای Hybrid، همانطوریکه از نام این پروتوکول معلوم است، پروتوکول ترکیبی است که از خوبیهای پروتوکولهای Distance Vector و Link State استفاده می کند.

سوالات فصل چهارم

- ۱. موارد استفاده از روتینگ را خلص توضیح دهید.
- ۲. یک روتر به منظور مسیریابی یک بسته اطلاعات، به کدام اطلاعات آگاهی داشته باشد؟
 - ۳. مسیریابی IP، ثابت و متغییر را توضیح دهید.
 - Pefault Route .۴ چیست؟ توضیح دهید.
 - ۵. دستور ساختار Default Route را در یک Router توضیح دهید.
 - ۶. جدول مسيريابي (IP Routing Table) چيست؟ توضيح دهيد.
 - ۷. مزایا و معایب Static Route را برشمارید.
 - ۸. مزایا و معایب Default Route را برشمارید.
 - ۹. Autonomous System چیست؟ توضیح دهید.
 - ۱۰. تفاوت میان IGP و EGP را واضح سازید.
 - Administrative Distance .۱۱ و Metric چیست؟ واضح سازید.
 - Routing Protocol .۱۲ های Distance Vector را توضیح و نام ببرید.
 - Routing protocol .۱۳ های Link State را شرح و نام ببرید.
 - Routing Protocol .۱۴ های Hybrid را توضیح نموده و نام ببرید.



فعالیتهای فصل چهارم

- در نرم افزار packet tracer توپولوژی را رسم نمایید که دارای سه روتر باشد، با استفاده از (static) route و default route) مسیریابی را بین آنها فعال نمایید.
 - در بارهٔ تفاوت پروتوکولهای Dynamic را بین گروپها بحث نمایید.



سوئیچ سیسکو (Cisco Switch)



هدف کلی: آشنایی با سوئیچهای سیسکو و تنظیمات اولیهٔ آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. اجزای داخلی سوئیچ را تشریح نمایند.
- ۲. تنظیمات ابتدایی سوئیچ را انجام دهند.
- ۳. محیط CLI سویچ و مودهای آن را شرح نمایند.
 - ۴. تنظیمات انواع پسورد را انجام دهند.
 - ۵. انترفیس VLAN1 را تنظیم نمایند.
 - وظایف سوئیچهای لایه دوم را توضیح دهند.
- ۷. میتودهای انتقال فریم در شبکه LAN را توضیح نمایند.

سوئیچهای سیسکو (Cisco switches) جزو پر مصرف ترین و پرطرفدار ترین وسیلههایی به حساب می رود که در شبکهها، دیتاسنترها، سازمانها، موسسات و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد. سوئیچهای سیسکو (Cisco switches) اولین لایه برای متصل شدن دستگاهها، کمپیوترها، سرورها، کامرههای امنیتی و ... به شبکه می باشد. به همین خاطر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. بیشتر سوئیچهای سیسکو (Cisco switches) کردن یا سوئیچینگ فریمهای دریافت شده به پورتهای خود و انتقال آنها به پورتهای دیگر را بر عهده دارد. سوئیچهای شرکت سیسکو (Cisco) پایداری خوبی دارند و با امکانات و ویژگیهای خاص که دارند، مسئول شبکه به راحتی می تواند پورتها و نودهای شبکه را مدیریت کرده، از قابلیتهای امنیتی سوئیچ در افزایش سطح امنیتی شبکه استفاده کند. در این فصل به اجزای داخلی سوئیچ سیسکو پرداخته شده است. با استفاده از محیط خط فرمان (CLI) تنظیمات ابتدایی سوئیچ و نحوهٔ تنظیم انواع پسوردها تشریح شده است. نحوهٔ تنظیم انترفیس فرمان (CLI) و وظایف سوئیچهای لایهٔ دوم به صورت اساسی تشریح شده است و هم چنان در اخیر میتودهای انتقال فریم در شبکه LAN توضیح داده شده است.


۵.۱ سوئيچ (Switch)

سوئیچ یکی از سخت افزارهای شبکه است که در عین شباهت به (Hub)، بسیار هوشمندتر از آن است. براساس مودل OSI سوئیچها در لایه 2 یا همان لایه Data Link کار می کنند. وظیفهٔ این سخت افزارها، انتقال بسته های دیتا از یک دستگاه به دستگاه دیگر از طریق شبکه و براساس آدرس سخت افزاری MAC انتقال بسته های دیتا از یک دستگاه به دستگاه به دستگاه به هم متصل هستند، چندین کاربر می توانند در یک شبکه که کامپیوترها توسط Switch به هم متصل هستند، چندین کاربر می توانند در یک لحظه اطلاعات را از طریق شبکه ارسال نمایند و در این حالت سرعت ارسال اطلاعات هر یک از کرابران بر سرعت دستیابی سایر کاربران شبکه تأثیر نخواهد کرد. تصادمی میان بسته های اطلاعاتی صورت نمی گیرد و ارتباط کاملاً دو طرفه می باشد. یکی از خوبی های موجود در سوئیچها این است که در هر لحظه، یک سرعت ارتباطات دو طرفه مابین دو Device موجود در شبکه ایجاد می کنند، همین امر باعث بلند بردن سرعت این شبکه می شود.

۵.۲ انواع Switchها

۵.۲.۱ سویچهای غیر قابل کنترول Unmanageable Switches:


این نوع سوئیچها طبق آن معیارهایی که کمپنی سازنده تعیین کرده کار میکند و نمیتوان آنها را مدیریت کرد.



شكل(۵-۱) سوئيچ غير قابل كنترول

۵.۲.۲ سوئيچهاي قابل كنترول Manageable Switches:

یک سوئیچ را در نظر بگیرید: می دانیم که همه سوئیچها Mac Address Table دارند، اما گاهی قصد داریم تعیین کنیم که سوئیچ به چه صورت روی این جدول کارکند. برای کارهای این چنینی، باید سوئیچ راهی داشته باشد که بتوانیم آن را مدیریت کنیم، یعنی باید یک خروجی داشته باشد که از طریق آن بتوانیم به سیستم عاملی که درون سوئیچ وجود دارد، دستور بدهیم که چه کارهایی را انجام دهد و چه کارهایی را انجام دهد و په کارهایی را انجام دهد، درنتیجه باید از سوئیچهای Manageable استفاده کنیم.



شكل (۵-۲) سوئيچ قابل كنترول

به طور دقیق زمانی می توانیم روی یک دستگاه پیکربندی (Configuration) انجام دهیم که بتوانیم با آن ارتباط برقرارکنیم، پس داخل دستگاه سیستم عامل گنجانیده شده و سیستم عامل داخل دستگاههای IOS و IOS است.

3.7 عناصر داخلی سوئیچها

۵.۳.۱ پردازنده مرکزی (CPU)

ترافیک ورودی را با جداول بالاتر مقاسیه مینماید و تصمیم می گیرد که به یک پورت خاص ارسال بدارد یا اینکه به صورت عمومی به همه پورتها بجز از پورت ورودی ارسال بدارد.

RAM 4.T.Y

در دستگاههای کمپیوتر، حافظهٔ موقتی است. یقیناً (Running Config) که در حافظهٔ RAM گنجانیده می شود، چیزی است که می تواند فرارکند.



شکل (۳-۵) RAM حافظه

NV RAM 4.T.T

حافظهٔ غیر فرار و ماندگار است. خودش در قالب فایل Config.text داخل آخیره می شود، فقط چون در قالب یک حافظه جداگانه در حافظهٔ RAM بالا می آید، به آن NV RAM گفته می شود. یعنی یک Process حافظه یی می گیرد.



شکل (۴-۵) NV RAM

ROM 4.T.F

حافظهٔ ROM در دستگاههای Cisco، بوت (Boot) شدن دستگاه را برعهده دارد و مشخصات دستگاه و پارامترهای Boot دستگاه را نشان میدهد. درواقع نشان میدهد که IOS دستگاه چیست و از کجا باید شروع به Load شدن کند.



شکل (۵-۵) ROM

:Flash 4.T.4

مثل فلشهای معمولی است که داخل دستگاه قرار داده شده است. سیستم عامل روتر در آن قرار دارد. در IOS) در Cisco می توانیم این فلش را بیرون بیاوریم که با این کار، سیستم بدون سیستم عامل (IOS) می شود.



Flash شکل (۵–۶) ساختمان ظاهری فلش


وقتی که به دستگاه وصل می شویم و می خواهیم شروع به کارکردن با IOS کنیم، صفحه یی مقابل ما قرار می گیرد که به نام CLI یاد می شود. از طریق آن می توانیم د ستورهای مربوط به د ستگاه را بنویسیم، هرکاری که در این محیط انجام می دهیم، داخل Running Config اتفاق می افتد که دستورات را اجرا می کند.

اما اگر دستگاه را خاموش و روشن کنیم، این حافظه از بین می رود، مگر اینکه دستورات را در قالب فایلی به نام Config.text ذخیره کنیم. این فایل داخل Flash ذخیره می شود، هر بار که دستگاه بالا می آید، محتویات این فایل را داخل حافظه Load ،RAM می کند و در قالب Running config به محتویاتی که مقابل چشم ماست، اضافه می کند.

م.۶ تنظیمات اولیهٔ سوئیچهای سیسکو Cisco Switch Basic Configuration

چگونه می توان با یک سویچ ارتباط برقرار کرد؟ سوئیچ دارای یک Port است که بر روی آن RJ45 نوشته شده است. یک کیبل آبی فیروزه یی یا مشکی داریم به نام کیبل Console که یک سر آن ساکت RS45 است و سر دیگر آن RS232 است.

قسمت RJ45 به Port Console متصل میشود و طرف RS232 به PC که قرار است با استفاده از آن سوئیچ را Configure کنیم، متصل میشود. کیبل کنسول در شکل زیر نشان داده میشود:



شکل (۵–۷) ساختمان کیبل کنسول

کیبل Console کیبل Ethernet به حساب نمی آید. کیبل Serial است و برای Config و تنظیم دستگاه استفاده می شود.

نکته: برای Configure دستگاه نیاز به لپتاپ داریم. لپتاپهای امروزه پورت RS232 را ندارند، در اینجا ما به یک تبدیل نیازداریم که به آن تبدیل RS232 به USB گفته می شود که به شکل زیر است:



شکل (۷-۵) تبدیل RS۲۳۲ به USB

عملکرد این کیبل به اینگونه است که RS232 را می گیرد و به USB تبدیل می کند تا بتوانیم آن را به لپ تاپ وصل کنیم. حال برای اینکه بتوانیم در لپتاپ خودمان محیط Config را ببینیم، احتیاج به یک نرمافزار (ترمینال) داریم؛ مانندSecure CRT ، Putty ، HyperTerminal و...

RS232 یک کیبل Serial است، با این کیبل باید از طریق نرمافزارهای Terminal با دستگاه ارتباط برقرارکنیم.

سوئیچ را روشن می کنیم، همان طور که می دانیم، سوئیچ یک دستگاه Active است و چون به سوئیچ را روشن می کنیم، همان طور که می دانیم، سوئیچ و سر RS232 آن را به کامپیوتر وصل متصل است، کیبل کنسول را برداشته و سر RJ45 آن را به سوئیچ و سر Putty. می کنیم. سپس داخل Desktop به دنبال یک نرمافزار

این نرمافزار کارهای مختلفی می تواند انجام دهد. از جمله اینکه می تواند به کیبل Serial وصل شود. در قسمت Serial و کاروی 9600 قرار (روی 9600 قرار Serial را روی Bit Per Second را بر روی Serial گذاشته و قسمت Connection Type، Session را بر روی Bandwidth می دهیم، با این مقدار Bandwidth ارتباط برقرا است و OK می کنیم. با این کار به محیط CLI وارد شده ایم.

۵.۵ پیکربندی ابتدایی سوئیچ Switch Basic Configuration:

فرض کنید یک سوئیچ سیسکو 2960 خریداری کرده اید و نیاز دارید که ابتدا تنظیمات اولیه را بالای آن اجرا نمایید، برای شروع، ابتدا سوئیچ سیسکو را با کیبل کنسول سیسکو به یک PC با پورت سریال متصل و با یک برنامه ترمینال مثل Putty به آن متصل شوید.

پس از اینکه موفق به ارتباط با سوئیچ یا روتر سیسکوی خود شدید، حال قادر خواهید بود تنظیمات مقدماتی را روی آن انجام دهید. این تنظیمات عبارتند از:

• انتخاب یک نام برای سوئیچ خود (hostname)

• تخصیص (Privileged Level)

• امن نمودن (VTY Lines)

• Encrypt نمودن Passwordها

انتخاب نام مناسب برای سوئیچ یا روتر خود روی شبکه بسیار مفید خواهد بود و درصورتی که تعداد آنها در مجموعه بیشتر شود. شناسایی آنها تنها با نام به راحتی قابل انجام است. درصورتی که در شبکه، بخشهای متعددی وجود دارد، انتخاب این اسمها را میتوانید با توجه به نام آن بخش انجام دهید. برای تنظیم نام، ابتدا باید حق دسترسی Administrator به دستگاه خود بدهید و سپس به حالت تنظیم دستگاه بروید.

دستورات زیر برای این منظور استفاده می شوند. برای بازگشت به مود اولیه از دستور disable می توانید استفاده کنید.

Enable administrative privilege

Switch>enable

Enter the configuration mode:

Switch #configure terminal

Hostname: حال برای اینکه نام سوئیچ خود را بهطور مثال به "نام دلخواه" تغییر دهید، از دستور ذیل استفاده کنید:

Switch(config)#hostname TVET

TVET(config)#

همانطور که مشاهده می کنید نام سوئیچ در خطهای دستور به TVE تغییرکرد. حال نوبت آن است که Privileged Level Secret را تنظیم کرده، برای آن کلمهٔ عبوری (پسـورد) تعیین کنید. فایدهٔ این کار این است که اعمال تغییرات در سیستم سیسکو را محدود کرده و هر شخصی امکان Enable کردن سیسکو و اعمال تغییرات را نخواهد داشت. برای انجام این منظور از دستورات زیر استفاده کنید:

Enable administrative privilege

TVET >enable

configuration mode: Enter the

TVET #configureterminal

TVET (config)#enable secret cisco

حال باید برای امن کردن بیشتر کنسول Administrator را نیز امن کنید. لذا مراحل زیر را انجام دهید تا برای کنسول نیز کلمه عبور (پسورد) تنظیم کنید.

TVET >enable

TVET #configure terminal

TVET (config)#line console 0

TVET (config-line)#password 123456

TVET (config-line)#login

Use the "logging synchronous" command, so the messages appear only after you press Return

TVET (config-line)#logging synchronous

دستور آخر درواقع به معنى Apply كردن تنظيمات شما است.

همانطور که میدانید برای ارتباط از راه دور با سوئیچ یا روتر سیسکو از دستورات زیادی مانند , Telnet این SSH استفاده می شود. این روش یک ارتباط را از طریق خطوط ۷۲۲ برقرار می سازند. با توجه به این مطلب این خطوط نیز باید ایمن شوند و از کلمه عبور (پسورد) استفاده شود. برای تنظیم کلمهٔ عبور (پسورد) بر روی این خطوط از دستور زیر استفاده می شود:

TVET >enable

TVET #configureterminal

TVET (config)#line vty 04

TVET (config-line)#password 123456

config-line)#login(TVET

TVET (config-line)#logging synchronous

باید توجه داشته باشید که کلمههای عبوری که در Running – Config ذخیره شدهاند. به صورت (واضح) Plain Text استفاده کردهاید و قبل از ذخیره نمودن نهایی آنها باید رمزگذاری یا Encrypt شوند. برای انجام این کار از دستورهای زیر استفاده کنید.

TVET >enable

TVET #configure terminal

TVET (config)#service password-encryption

حال برای نمایش پسورد که آیا به رمز تبدیل شده یا نه، از دستور ذیل استفاده کنید:

TVET #show running-config

دیده می شود که پسوردهای خطوط کنسول و VTY به رمز تبدیل شده و از حالت متن واضح (text) خارج شده است.

line con 0

password 7 08701E1D5D4C53

logging synchronous

!

line vty 04

password 7 08701E1D5D

logging synchronous

فراموش نکنید که تغییرات شما در Running – Config هستند و هنوز ذخیره نهایی نشده است. برای اینکه آن را در حافظهٔ دایمی ذخیره کنید، از دستور زیر استفاده کنید.

TVET#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

TVET#

۵.۶ تنظیم انترفیس ۱ VLAN

تا حال یاد گرفتیم که چطور باید به یک سوئیچ سیسکو وصل شویم و چطور باید تنظیمات اولیه را انجام دهیم. اما باید به یاد داشته باشید که همیشه نمی توان به صورت مستقیم و با کیبل به دستگاه سیسکو خود وصل شویم و نیاز به ارتباط از راه دور روی شبکه همیشه وجود خواهد داشت. شما باید قادر با شید از راه دور و از طریق کمپیوترتان به دستگاه وصل شوید، آن را چک کنید، تغییرات وارد کنید و یا تنظیم کنید. برای انجام این کار باید به دستگاه خود IP بدهید. شما باید یک IP از رنج شبکه برای این کار اختصاص دهید. برای تنظیم IP دستگاه خود، مراحل زیر را باید انجام دهید:

در ابتدا باید به دستگاه خود Login کنید دستور زیر را اجرا کنید.

TVET > enable

رمز عبور (پسورد) را وارد کنید (درصورتی که در مرحلهٔ قبل تنظیم نکرده اید، تنها دکمهٔ انتر را بزنید)

TVET # Config Terminal

TVET (config)# interface vlan 1

TVET (config-if) #

TVET (config-if) #ip address 192.168.1.100 255.255.255.0

TVET (config-if) # no shutdown

TVET (config-if) #end

فراموش نکنید که تغییرات و تنظیمات خود را حتماً باید در آخر ذخیره کنید. برای این کار – Running کود را حتماً باید در آخر ذخیره کنید. که مانند هاردیسک Config را که حکم حافظهٔ موقت برای دستگاه دارد، باید به Startup-Config - که مانند هاردیسک دستگاه شما است- کپی کنید.

TVET#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

TVET#

چند نکتهٔ مهم

- سوئیچهای سیسکو یک VLAN Database دارند که اطلاعات هر VLAN در آن ذخیره با سایر سوئیچهای سیسکو به اشتراک گذاشته می شود، برای ایجاد هر VLAN، حتماً باید آن VLAN موجود باشد.
- سوئیچهای لایه 2 سیسکو قابلیت IP Routing نداشته و برای Routing باید از یک روتر برای Inter VLAN Routing استفاده کرد.
- سوئیچهای سیسکو بهصورت پیشفرض بهصورت یک سوئیچ معمولی عمل می کنند و تمامی پورتهای آنها در حالت فعال و بهصورت پیشفرض عضو VLAN 1 هستند، پس می توانید از باکس خارج کنید و با وصل کردن به برق، استفاده کنید.

۵.۷ عملکرد سوئیچ و اصطلاحات رایج سوئیچینگ

سوئیچ (switch) یکی از عناصر اصلی و مهم در شبکههای کمپیوتری است. در این دستگاه علاوه بر دریافت و ارسال سیگنال، کارهای دیگری نیز انجام می شود. در حقیقت حدود عملیاتی که در Switch انجام می شود، لایهٔ datalink می باشد. درواقع switch در دو لایهٔ پایینی OSI کار می کند.

در یک شبکه که کمپیوترها توسط سوئیچ به هم متصل هستند، چندین کاربر میتوانند در یک لحظه اطلاعات را از طریق شبکه ارسال نمایند. در این حالت سرعت ارسال اطلاعات هر یک از کاربران بر سرعت دستیابی سایر کاربران شبکه تأثیر نخواهد گذاشت. در این صورت برخوردی میان بستههای اطلاعاتی صورت نمی گیرد و ارتباط کاملاً دو طرفه میباشد. درواقع یکی از خوبیهای موجود در سوئیچها این است که در هر لحظه یک ارتباطات دو طرفه مابین دو device موجود در شبکه ایجاد می کنند. همین امر باعث افزایش سرعت شبکه می شود.

۵.۸ سوئیچ در لایهٔ دوم (Data Link Layer) مودل OSI

سوئیچ در لایهٔ دوم مودل OSI وظیفه انجام می دهد. بدین معناست که به صورت هوشمند مسیر اطلاعات را مشخص می کند. به طور مثال اگر یک بستهٔ اطلاعاتی مقصدش کمپیوتر شماره ۱ باشد، سوئیچ، آن بسته را فقط برای همان کمپیوتر ارسال می کند. سوئیچ در یک لیست، آدرس پورتهای خود و آدرس کمپیوترهای متصل به آن پورتها را ذخیره کرده، با استفاده از آن می تواند مسیر اطلاعات را مشخص کند.

برای اطمینان از سالم دریافت شدن اطلاعات در کمپیوتر مقصد، نیاز به یک راهکار مناسب میباشد. در ساختار FRAME قسمتی تحت عنوان کمپیوتر وجود دارد که به وسیلهٔ آن کمپیوتر

مقصد در می باید که آیا اطلاعات دریافتی را صحیح و سالم گرفته است یا نه! به این فعالیت CRC گفته می شود.

سوئیچ سیگنالها را دریافت کرده، پس از دریافت سیگنالها یک Frame به صورت کامل، ابتدا اقدام به کنترل crc مینماید. در صورتی که crc نشان دهندهٔ سالم بودن Frame با شد. در مرحلهٔ بعدی آدرس مبدأ و مقصد مقصد مقصد معرفی میکند. با کنترل آدرس مبدأ و شیمارهٔ پورت و mac address mac مربوط به کمپیوتر ارسال کننده، در جدول Filter/Forward Table ثبت می شود. سپس در صورتی که مقصد نیز در جدول مذکور شناخته شده بود، اطلاعات صرفاً به همان پورتی که مقصد به آن متصل است، ارسال می شود.

در صورت وجود نداشتن آدرس کمپیوتر مقصد در جدول مذکور، با توجه به اینکه معلوم نیست مقصد بر روی کدام پورت است؟ Frame دریافت شده توسط Switch به تمام پورتها ارسال شده یا اصطلاحات Scood کدام پورت است؟ Frame از نوع Broadcast به Switch برسد، به تمام پورتها میشود.

تعداد پورتهای Switch در برخی مودل ها بیش از ۴۸ عدد می باشد و دارای کاربردها و مودل های بسیار متفاوتی می باشد. قابل ذکر است: با توجه به کاربردهای متفاوت از سوئیچهای متفاوت با ابعاد و توانایی های گوناگون استفاده می شود. سوئیچهایی که برای هر یک از اتصالات موجود در یک شبکه داخلی استفاده می شوند، سوئیچهای LAN نامیده می شوند.

0.9 مهمترین روشهای مسیریابی سوئیچ

Packet – Switching 4.4.1

سوئیچها بر مبنای Packet-Switching کار می کنند و بین سگمنتهایی که از نظر بُعد مکانی از هم به حد کافی دور می باشند، ارتباط برقرار می سازد. بسته های اطلاعاتی وارده در Buffer نگهداری می شوند. آدرسهای مذکور که در این قسمت قراردارد، آدرسهای مذکور که در این قسمت قراردارد، خوانده می شوند و با جدول Mac سوئیچ (MAC Table) مقایسه می شوند. همچنین فریم انترنت در یک شبکه LAN قسمتی به نام Payload دارد که شامل MAC Address می اشد. همانطور که قبلاً گفته شد، سوئیچ MAC Address میدا و مقصد را در جدول مک آدرسهای خود داشت، برای مقصد ارسال می کند.

منظور از حافظهٔ بافر (Buffer Memory) در رابطه با سوئیچ چیست؟

حافظهٔ بافر، یک ناحیهٔ ذخیرهسازی برای رسیدگی به دیتاهای عبوری میباشد. بافرها معمولاً برای دریافت و ذخیرهسازی اطلاعات پراگنده را که پشت سر هم توسط دستگاههای سریعتر، ارسال میشود، دریافت می کنند و تفاوت سرعت را جبران مینمایند. اطلاعات ورودی ذخیره میشوند تا هنگامی که تمام دیتاهای گرفته شدهٔ قبلی فرستاده شوند. این حافظه در سوئیچ به اشتراک گذاشته می شود.

۵.۱۰ میتودهای انتقال فریم در شبکه

سوئیچها از سه روش برای انتقال فریم (اطلاعات) در شبکه استفاده می کند:

- Cut through
- Store and Forward
- Fragment Free

Cut-through 4.1..1

در این روش، سوئیچ آدرسهای Mac را به محض دریافت بسته میخواند و سپس آ بایت Mac اطلاعات مربوط به آدرس را ذخیره می کند. با وجود این که ما بقی بسته ها در حال رسیدن به سوئیچ می باشند، اقدام به ارسال بستهٔ مذکور به سمت نود مقصد می نماید.

:Store - and - Forward 4.1...

سوئیچی که از این روش استفاده می کند، ابتدا تمام اطلاعات داخل بسته را دریافت و نگهداری می کند و قبل از ارسال بستهٔ مورد نظر به دنبال خطای CRC و یا مشکلات دیگر می شود. درصورتی که بسته دارای خطایی با شد، آن بسته را کنار می گذارد. در غیر این صورت، سوئیچ آدرسِ کارت شبکهٔ گیرنده را جستجو کرده، سپس آن را برای نود مقصد ارسال می دارد.

بیشتر سوئیچها همزمان از دو روش فوق استفاده می کنند؛ مثلاً: ابتدا از روش Cut – through استفاده می کند، ولی به محض برخورد با یک خطا، روش خود را تغییر می دهد و به شیوهٔ Store – and – Forward می کند، از آنجایی که روش Cut – through قادر به اصلاح خطا نمی باشد، درنتیجه سوئیچهای کمتری از این روش استفاده می کنند؛ ولی از سرعت بالاتری برخوردار است.

Fragment – Free 4.1.. T

سوئیچها از این روش کمتر استفاده می کند. این روش مانند روش اول می باشد؛ با این تفاوت که در این شیوه، سوئیچ قبل از ارسال بسته، ۲۴ بایت اول آن را نگه می دارد. این کار به خاطر آن است که بیشتر خطاها و برخوردها در طول اولین ۲۴ بایت بستهٔ اطلاعاتی، اتفاق می افتد.

Switch Configuration 4.11

سوئیچهای LAN از نظر شکل فیزیکی با هم متفاوتاند، در حال حاضر سوئیچها دارای سه شکل عمده می باشند:

- 1. Shared Memory: این نوع از سوئیچها، بستهٔ رسیده را در یک حافظهٔ مشترک یا بافر که این بافر در بین تمامی دستگاههای سوئیچ تقسیم میشود، نگهداری میکنند. سپس پکت (Packet) را از طریق دستگاه مناسب برای سمت نود مقصد ارسال میکنند.
- ۲. Bus Architecture: در این دسته از سوئیچها، یک بافر (Buffer) برای هر یک از دستگاهها در نظر
 گرفته شده است- که گذرگاه اطلاعات را کنترل می کند.
- ۳. Matrix این نوع سوئیچها دارای یک شبکه خطوط داخلی (ماتریکس) با پورتهای ورودی و خروجی میباشند. زمانی که وجود یک بسته اطلاعاتی در پورت ورودی تشخیص داده شود، آدرس کارت شبکه (Mac) با جدول جستجوی موجود در سوئیچ (Mac Table)، مقایسه میشود تا در نهایت بستهٔ مذکور به پورت خروجی موردنظر هدایت شود. بنابراین سوئیچ در حد فاصل بین این دو پورت یک خط ارتباطی ایجاد کرده، آن دو پورت را به هم متصل می کند.

۵.۱۲ جدول آدرسهای Mac در سوئیچ

سوئیچهای لایهٔ ۲، کارهای متفاوتی مانند: یاد گرفتن آدرس Mac، فرستادن و فیلترکردن تصمیمات و غیره را انجام میدهند. وقتی یک سوئیچ روشن میشود، جدول آدرسهای Mac آن خالی است. وقتی دستگاه، فریم میفرستد و توسط واسط (Interface) دریافت میشود، سوئیچ آدرس مبدأ را در جدول آدرسهای Mac را برای فرستادن و آدرسهای میکند. بعد از این مرحله، سوئیچ جدول آدرسهای مشخص می کند که فریمها باید از پورت مشخص شده فیلترکردن فریمهای دریافتی استفاده می کند و سوئیچ مشخص می کند که فریمها باید از پورت مشخص شده عبور کنند یا خیر؟ به همین دلیل جدول آدرسهای Mac، جدول فیلتر کننده نیز گفته می شود.

:Transparent Bridging **4.17**

اکثر سوئیچها از سیستمی موسوم به Transparent Bridging استفاده می کنند تا جداولی جهت جستجوی آدرس بسازند. سیستم مذکور یک تکنالوژی می باشد که امکان می دهد تا سوئیچ همه آنچه را که در مورد موقعیت نودها در شبکه باید بداند، بدون دخالت مدیر شبکه (Network Administrato می آموزند. این سیستم دارای پنج قسمت زیر می باشد:

- Learning
- Flooding
- Forwarding
- Filtering
- Aging

Learning: اگرکمپیوتر a که در سگمنت a قرار دارد، دیتایی برای کمپیوتر d واقع در سگمنت c ارسال Mac اگرکمپیوتر و که در سگمنت می کند. آدرس کارت شبکه یا می کند. پس سوئیچ اولین بستهٔ اطلاعاتی را از روی نود a دریافت می کند. آدرس کارت شبکه یا Address آن را میخواند و آن را در جدول Mac خود به ثبت می رساند. پس از این، سوئیچ به محض دریافت یک بستهٔ اطلاعاتی که آدرس مقصد دستگاه، نود a آدرس دهی شده باشد، می تواند نود a را با توجه به آدرس موجود بیابد. به این عملیات Learning می گویند. یعنی به محض دیدن یک Mac Address جدید، سوئیچ آن را یاد می گیرد.

Flooding: با توجه به اینکه سوئیچ، Mac Address نود b را نمی شناسد، بسته را به تمامی سگمنتها به استثنای سگمنت a می فرستد. هرگاه سوئیچ برای یافتن یک نود مشخص بسته را به تمامی سگمنتها بفرستد. در اصطلاح به این عمل Flooding می گویند.

Forwarding: نود d بسته را دریافت کرده، بسته یی را برای شناسایی به سمت نود a می فرستد. بسته ارسالی از سوی نود d به سوئیچ می رسد و سوئیچ نیز آدرس کارت شبکهٔ نود d را به لیست Mac Table خود در سگمنت c اضافه می کند. از آنجایی که سوئیچ، آدرس نود a را از قبل می داند، درنتیجه بسته را مستقیماً به نود a می فرستد. چون سگمنتی که نود a متعلق به آن است با سگمنتی که نود d به آن تعلق دارد با هم متفاوت می باشند. درنتیجه، سوئیچ باید این دو سگمنت را با هم مربوط سازد و سپس اقدام به ارسال بسته نماید که به این عمل Forwarding می گویند. بستهٔ دیگری از سوی a به سمت نود d ارسال می شود. بسته ابتدا به سوئیچ می رسد، سوئیچ نیز آدرس نود d را می داند و بسته را مستقیماً به نود b می فرستد.

Filtering: نود c اطلاعاتی را برای نود a می فرستد. آدرس نود c به سوئیچ نیز از طریق Hub، ارسال می شود و سوئیچ آدرس نود c را نیز به لیست آدرسهای خود در سگمنت a اضافه می کند. پیش از این، سوئیچ آدرس مربوط به نود a را می دانست و مشخص می ساخت که این نودها (a و c) هر دو در یک سگمنت مشابه قرار دارند، پس برای ارسال اطلاعات از نود c به نود a، دیگر نیازی نیست تا سوئیچ سگمنت a را با سگمنت دیگری مرتبط سازد. بنابراین، سوئیچ در حین انتقال اطلاعات بین نودهای درون یک سگمنت عکس العملی از خود نشان نمی دهد که به این عمل Filtering می گویند.

مراحل Learning و Flooding ادامه می یابد تا اینکه سوئیچ، مک آدرس تمامی نودها را به لیست خود اضافه کند. بیشتر سوئیچها برای نگهداری لیست آدرسها از حافظهٔ زیادی برخورد دارند. اما برای استفاده بهتر از این حافظه، سوئیچ آدرسهای قدیمی را از جدول پاک می کند و برای جلوگیری از ضایع شدن وقت، در آدرسهای قدیمی به دنبال آدرسی نمیشود. برای انجام این کار از تکنیکی موسوم به aging بهره می گیرد. اساساً وقتی اطلاعات یک نود وارد جدول سوئیچ می شود یک Timestamp در مقابل آن اطلاعات نوشته می شود و با دریافت هر بستهٔ اطلاعاتی دیگر، آن بر چسب زمان (Timestamp) به روز (Update) می شود.

سوئیچ دارای قابلیتی است که پس از مدتی در صورت عدم فعالیت نود، اطلاعات مربوط به آن را پاک می کند. این قابلیت باعث می شود تا فضای قابل توجهی از حافظه برای اطلاعات و پکتهای دیگر اختصاص داده شود. در نمونهای که ملاحظه کردید، دو نود (c و 2) یک سگمنت را بین خود تقسیم می کنند حال آنکه سوئیچ برای هر یک از نودهای b و b یک سگمنت مستقل می سازد. در یک شبکه LAN – Switched هر یک از نودها دارای یک سگمنت جداگانه می باشد که خصوصیت مذکور، احتمال برخورد بین بستههای اطلاعاتی و همچنین نیاز به فیلترینگ را حذف می کند.

۵.۱۴ روشهای انتقال دیتا در شبکه

پروسه ارسال اطلاعات، شامل مراحل متعددی است. این مراحل شامل سازماندهی دیتا درون بستههای اطلاعاتی در کمپیوتر مبدأ و بهم بستن آنان در کمپیوتر مقصد میباشد- بگونه یی که شکل اولیه مجدداً ایجاد شود. هر لایه از پروتوکول TCP/IP ، دارای نقشی موثر در کمپیوترهای مبدأ و مقصد است.


۵.۱۵ واژههای بستههای اطلاعاتی (Packets)

در هریک از لایههای TCP/IP از بستهٔ اطلاعاتی (packet) با اسامی متفاوتی نام برده می شود. همزمان با حرکت یک بستهٔ اطلاعاتی از یک لایه به لایهٔ دیگر، در پروتوکول TCP/IP هر یک از پروتوکول های مربوطه، اطلاعات اختصاصی خود را به آن اضافه می نمایند. از بستهٔ اطلاعاتی خود با اطلاعات اضافه شده به آن، با نامهای فنی دیگر، یاد می گردد که عبارتند از: Segment (سگمنت)، message (پیام)، می باشند. (دیتاگرام) و frame (فریم)، می باشند.

- سگمنت: سگمنت واحد انتقال اطلاعات در TCP بوده و شامل یک TCP header است که توسط . Application data
- پیام: واحد انتقال اطلاعات در پروتوکولهای ICMP,UDP,IGMP و ICMP است. پیام شامل یک Protocol header بوده که توسط ARP و یا ARP بوده که توسط Application
- دیتاگرام: دیتاگرام، واحد انتقال اطلاعات در سطح لایه IP است. دیتاگرام شامل یک IP header است. است که توسط لایه transport، اضافه شده است.
- فریم: واحد انتقال اطلاعات در سطح لایهٔ اینترفیس شبکه است. فریم شامل یک header است که در لایهٔ network به آن اضافه شده است.

۵.16 اجزای یک فریم

یک فریم (اصطلاحی برای یک بستهٔ اطلاعاتی در سطح لایهٔ شبکه) شامل سه بخش اساسی(trailer و trailer) است.



شکل (۵–۸) اجزای یک فریم

Header. اطلاعات موجود در این بخش شامل موارد زیر می باشد:

- یک سیگنال هشداردهنده، مبنی بر ارسال یک بستهٔ اطلاعاتی؛
 - آدرس مبدأ؛
 - آدرس مقصد.


Data: در این بخش، اطلاعات واقعی ارسال شده توسط برنامه، قرار می گیرد. این بخش از بستهٔ اطلاعاتی دارای اندازههای متفاوتی است. (بستگی به محدودیت اندازهٔ تنظیم شده توسط شبکه دارد). بخش Data، در اکثر شبکهها از نیم کیلوبایت تا چهارکیلوبایت را می تواند شامل شود. در شبکههای انترنت، اندازهٔ دیتا تقریباً معادل یک و نیم کیلو بایت است. با توجه به اینکه اکثر تنظیمات دیتاهای اولیه، بیش از چهارکیلوبایت می باشند، باید دیتا به بخشهای کوچکتری به نام بستههای اطلاعاتی (packet)، تقسیم شود. در زمان انتقال یک فایل با ظرفیت بالا، بستههای اطلاعاتی زیادی در طول شبکه منتقل خواهند شد.

Trailer: محتویات trailer، ارتباط مستقیم به پروتوکول استفاده شده در لایهٔ انترفیس شبکه دارد. در Cyclical redundancy check) CRC معمولاً شامل بخشی به منظور بررسی خطا بوده که CRC (Cyclical redundancy check)، نامیده می شود. CRC معدی است که توسط یک محاسبهٔ ریاضی برروی بستهٔ اطلاعاتی در مبدأ (فرستنده)، تولید می شود. زمانی که بستهٔ اطلاعاتی به مقصد خود می رسد، مجدداً محاسبهٔ مربوطه انجام خواهد شد. در صورتی که نتایج به دست آمده یکسان باشد، نشان دهندهٔ صحت ارسال یک بستهٔ اطلاعاتی خواهدبود. در صورتی که حاصل محاسبه در مقصد با نتیجهٔ محاسبه شده در مبدأ، مغایرت داشته باشد، به این مفهوم خواهد بود که دیتا در زمان انتقال، تغییر نموده است. در چنین حالتی، کمپیوتر مبدأ، دوباره دیتا را ارسال خواهد کرد.

3.17 جريان انتقال اطلاعات (از كمپيوتر مبدأ تا كمپيوتر مقصد)

بستههای اطلاعاتی ارسالشده از یک کمپیوتر برای کمپیوتر دیگر، از بین لایههای متعدد پروتوکول استههای اطلاعات عبور خواهدکرد. زمان رسیدن یک بستهٔ اطلاعاتی به یک لایه، پروتوکولهای موجود در آن، اطلاعات خاصی را به آن اضافه خواهندکرد. اطلاعات اضافه شده، توسط هر پروتوکول، شامل اطلاعاتی در رابطه با بررسی خطا بوده که Checksum، نامیده میشود. از Checksum، به منظور بررسی صحت ارسال اطلاعات اضافه شده در اطلاعات اوسط پروتوکول مربوطه، در پروتوکول مقصد استفاده میشود (اطلاعات باید بدون کم و کاست در اختیار پروتوکول مقصد قرار بگیرند).

فراموش نکنیم که CRC بررسی مینماید. اطلاعات اضافه شده در هر لایه، به عنوان دیتا توسط پروتوکولهای لایهٔ زیرین، بستهبندی خواهدشد. زمانی که بستهٔ اطلاعاتی به مقصد مورد نظر میرسد، لایهٔ مربوطه (منتاظر) یک بخش از header را برداشته و به بستهٔ اطلاعاتی به عنوان دیتا برخورد خواهدکرد. بستهٔ اطلاعاتی در ادامه به سمت پروتوکولهای موجود در لایهٔ بالاتر ارسال و دراختیار پروتوکول مربوطه قرار خواهد گرفت. در ادامه، عملکرد هر یک از لایهها را در پروسهٔ انتقال اطلاعات بررسی و این موضوع را از نظر کمپیوتر مبدأ و مقصد دنبال خواهیم کرد.



شكل (۵-۹) نحوه انتقال ديتا در شبكه

Application لايهٔ ۵.۱۷.۱

پروســهٔ انتقال اطلاعات از لایهٔ application آغاز میشــود. یک پروتوکول مانند FTP، پروســس را در کمپیوتر مقصـد، کمپیوتر مبدأ مقداردهی اولیه مینماید؛ یعنی آماده نمودن دیتا به فارمتی که پروتوکول در کمپیوتر مقصـد، قادر به تشخیص آن باشد). پروتوکول موجود در کمپیوتر مبدأ ، کنترل تمام پروسه را برعهده خواهد داشت.

۵.۱۷.۲ لایهٔ Transport

از لایهٔ Application، دیتا به لایهٔ transport منتقل می شود. این لایه شامل پروتوکول های TCP و TCP و UDP و TCP است. برنامهٔ مورد نظر نوع پروتوکول "انتقال" را مشخص می نماید (UDP یا TCP). در هردو حالت

Checksum برای TCP و UDP اضافه خواهد شد.

در صورتي که پروتوکول TCP، انتخاب شود:

- یک عدد مسلسل (Sequence number) به هر سگمنت منتقل شده، اضافه خواهد شد.
- اطلاعات مربوط به Acknowledgment برای یک ارتباط، به هر سگمنت اضافه می شود.
 - شمارهٔ یورت TCP در رابطه با برنامههای مبدأ و مقصد، اضافه خواهد شد.

در صورتی که پروتوکول UDP، انتخاب گردد:

• شمارهٔ پورت UDP در رابطه با برنامههای مبدأ و مقصد، اضافه خواهد شد.

۵.۱۷.۳ لايهٔ انترنت (Internet)

پس از این که اطلاعات اضافه شد، بستهٔ اطلاعاتی در اختیار لایهٔ انترنت قرار داده می شود. در این لایه، اطلاعات زیر به header اضافه می شود:

- آدرس IP مبدأ
- آدرس IP مقصد
- نوع پروتوكول انتقال
 - مقدار checksum
- اطلاعات(Time to Live (TTL)

علاوه بر اطلاعات فوق، لایهٔ انترنت مسئولیت برطرف نمودن آدرسهای IP مقصد به یک آدرس MAC را نیز برعهده دارد. پروتوکول ARP، مسئول انجام عملیات فوق است. آدرس MAC به header بسته اطلاعاتی اضافه و در ادامه، بستهٔ اطلاعاتی در اختیار لایهٔ انترفیس شبکه، قرار داده می شود.

لاية انترفيس شبكه (Network Interface)

این لایه، پس از دریافت یک بستهٔ اطلاعاتی از لایهٔ IP، اطلاعات زیر را به آن اضافه خواهدکرد:

- مقدمهٔ (Preamble): تعدادی از بایتهایی است که ابتدای یک "فریم" را مشخص مینماید.
- CRC: حاصل یک محاسبهٔ ریاضی است که به انتهای فریم اضافه و از آن به منظور صحت ارسال فریم، استفاده می شود.

پس از افزودن اطلاعات مورد نظر به فریمها در لایهٔ انترفیس شبکه، در ادامهٔ فریمها بر روی شبکه ارسال خواهند شد.

۵.۱۸ عملیات در کمپیوتر مقصد

زماني كه فريمها به كمپيوتر مقصد مي رسند، لايهٔ انترفيس شبكه، مقدمهٔ (Preamble) را حذف و مقدار رماني كه فريمها به كمپيوتر مقصد مراتي كه مقدار به دست آمده با مقدار محاسبه شده در مبدأ، يكسان CRC باشد، در ادامه آدرس MAC مقصد، موجود بر روى فريم، بررسي مي شود. در صورتي كه آدرس MAC بيك Broadcast و يا آدرس MAC با كمپيوتر مقصد مطابقت نمايد، فريم به لايهٔ "انترنت"، ارسال خواهدشد. در غير اين صورت فريم ناديده گرفته مي شود. در لايهٔ IP، مجدداً محدداً محاسبه و با مقدار محاسبه در غير اين صورت فريم ناديده گرفته مي شود تا اين اطمينان حاصل شود كه بستهٔ اطلاعاتي در طول مسير تغيير ننموده است. در ادامه، IP بستهٔ اطلاعاتي را در اختيار پروتوكول "انتقال"، قرار مي دهد (UDP يا TCP) به منظور تصميم گيري در رابطه با نوع پروتوكول "انتقال"، از اطلاعات موجود در IP header استفاده مي شود. در لايهٔ "انتقال"، در صورتي كه بستهٔ اطلاعاتي از TCP دريافت شده باشد، عددي مسلسل (sequence در السال مي شود. در ادامه از اطلاعاتي بررسي و يک acknowledgement براي TCP كمپيوتر مبدأ ارسال مي شود. در ادامه از اطلاعات پورت TCP موجود، در بستهٔ اطلاعاتي استفاده تا بستهٔ اطلاعاتي براي برنامهٔ مي شود. در ادامه از اطلاعات پورت TCP موجود، در بستهٔ اطلاعاتي استفاده تا بستهٔ اطلاعاتي براي برنامهٔ مي شود. در لايهٔ Application ، ارسال شود.

در صورتي که UDP بستهٔ اطلاعاتی را از لایهٔ "انترنت" دریافت نماید، از اطلاعات پورت UDP موجود در بستهٔ اطلاعاتی استفاده می شود تا آن را برای برنامهٔ مربوطه در لایهٔ Application ارسال نماید. (بدون ارسال یک acknowledgement برای کمپیوتر مبدأ).

پس از دریافت اطلاعات توسط Appliaction، پروسسهای لازم و ضروری در مورد آنها انجام خواهد شد.

خلاصة فصل ب

سوئیچ (Switch) یکی از سخت افزارهای شبکه بوده که در عین شباهت با (Hub)، بسیار هوشمندتر از آنها می باشد. براساس مودل OSI سوئیچها در لایهٔ 2 یا لایهٔ Data Link کار می کند. وظیفهٔ این سخت افزارها، انتقال بستههای دیتا از یک دستگاه به دستگاه دیگر می باشد. تعداد پورتهای Switch متفاوت بوده که در برخی مودل ها به بیش از 48 عدد می رسد و دارای کاربردها و مودل های متفاوتی می باشد. Switch به دو نوع غیر قابل کنترول و قابل کنترول تقسیم می شوند. نوع اول طبق هر آن چیزی که کمپنی سازنده تعیین کرده است، کار می کند و نمی توان آن ها را مدیریت کرد. switch های قابل کنترول را می توان نظر به ضرورت سازمان خود تنظیم و پیکربندی کرد. برای امنیت سویچ از پسورد استفاده می شود که به پورت های کنسول و خط VTY داده می شود.

عناصر مهم داخلی سوئیچها: عبارت از Console نوشته شده است، یک کیبل آبی فیروزه یی یا مشکی به نام کیبل کیبل آبی فیروزه یی یا مشکی به نام کیبل Port است که بر روی آن Console نوشته شده است، یک کیبل آبی فیروزه یی یا مشکی به نام کیبل Console که یک سر آن ساکت RJ45 است و سر دیگر آن RS232 است. قسمت RJ45 به پورت کنسول متصل می شود و طرف دیگر آن به PC که قرار است با استفاده از آن سوئیچ را Configuration کنیم، متصل می شود. باید به خاطر داشت که همیشه نمی توان به صورت مستقیم و با کیبل به دستگاه سیسکو وصل شویم. باید قادر بود تا از راه دور و از طریق کمپیوتر به دستگاه وصل شود و آن را چک و پیکربندی کرد، برای انجام این کار باید به انترفس VLAN1دستگاه خود IP بدهیم.

سوئیچها از سه روش برای انتقال اطلاعات در شبکه استفاده می کند که به نامهای (Cut-through) سوئیچها از سه روش برای انتقال اطلاعات در شبکه استفاده می کند که به نامهای (Fragment free و Store and Forward استفاده می کنند تا جدولهای جهت جستجوی آدرس بسازند. سیستم مذکور یک تکنالوژی می اشد که امکان می دهد تا سوئیچ همه آنچه که در مورد موقعیت نودها در شبکه باید بداند، را بدون دخالت می دیر شبکه (Network Administrator) می آموزند. این سیستم دارای پنج قسمت (Forwarding, Filtering, Aging) می باشد.

ارسال اطلاعات از یک کمپیوتر به کمپیوتر در شبکه، شامل مراحل متعددی است (سازماندهی دیتا درون بستههای اطلاعاتی در کمپیوتر مبدأ و بهم بستن آنان در کمپیوتر مقصد بگونهیی که شکل اولیه مجدداً ایجاد شود). هر لایه از پروتوکول TCP/IP، دارای نقشی موثر در کمپیوترهای مبدأ و مقصد است.

سوالات فصل پنجم

- ۱. سوئیچ را تعریف کرده و انواع آنرا توضیح دهید.
- ۲. اجزای داخلی سوئیچ را نام برده و وظیفه فلش را شرح دهید.
 - ۳. فرق بین حافظههای RAM و NVRAM را توضیح دهید.
- ۴. سوئیچهای قابل کنترول و غیر قابل کنترول چه فرق دارد؟ توضیح دهید.
- ۵. جهت تنظیمات اولیه سوئیچ از کدام پورت و کدام نوع کیبل استفاده می شود؟ توضیح دهید.
 - ۶. اهمیت انواع پسوردها در سوئیچهای سیسکو را تشریح نمایید
 - ۷. دستورات دادن نام به یک سوئیچ سیسکو را توضیح دهید.
 - ۸. مراحل دادن پسورد برای Privileged Level Secret را تشریح نمایید.
 - ۹. مراحل خط VTY و امن نمودن آن را با دستورات خاص آن بنویسید.
 - ۱۰. تنظیم اینترفیس VLAN 1 را با دستورات آن بنویسید.
 - Packet Switching . ۱۱ را شرح دهید.
 - ۱۲. مراحل کار سیستم Transparent Bridging را توضیح دهید.
 - ۱۳. مراحل انتقال اطلاعات در مودل TCP/IP را توضيح نماييد.



- ۱. با استفاده از نرم افزار packet tracer پیکربندی ابتدایی سوئیچ را انجام دهید.
 - ۲. پسوردهای مختلف پورتهای سوئیچ را انجام دهید.
 - ۳. انترفیس VLAN1، پورت کنسول و پورت VTY را تنظیم نمایید.



پروتوکول Spanning Tree Protocol) STP پروتوکول



هدف کلی: آشنایی با پروتوکول STP و عمل کردن آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. عوامل وقوع Loop در شبکه را توضیح دهند.
 - پروتوکول STP را تشریح نمایند.
- ۳. پروتوکول STP را در شبکه راهاندازی نمایند.

Spanning-tree Protocol عبارت از پروتوکول است که ابتدا توسط شرکت DEC و بعداً توسط Spanning-tree Protocol عبارت از پروتوکول است که ابتدا توسط شرکت 802.1D کار می کند. وظیفهٔ اصلی تحت عنوان 802.1D استاندارد شد. تمام سوئیچهای سیسکو با ورژن 802.1D کار می کند. وظیفهٔ اصلی STP جلوگیری از رخدادن Loop و متوقف کردن Loop واقع شده در لایهٔ 2 می باشد. در حقیقت این کار را با کردن Shutdown کردن Alink کردن این کار وابت که این کار وابت که این کار وابت که این کار وابت کار وابت کار وابت که این کار وابت که این کار وابت که این کار وابت که این کار وابت کار و

STP با به کاربردن Spanning-tree Algorithm توپولوژی شبکه را به صورت درخت قرار می دهد و سپس با غیر فعال کردن مسیرهای اضافی که منجر به رخدادن حلقهٔ (Loop) در شبکه شده اند، Loop واقع شده را مهار می کند.


۴.۱ حلقهٔ (Loop)

حلقه زمانی به وجود میآید که شما در ارتباطات شبکهیی خود، ارتباطات چندگانه (redundant) داشته باشد. این مسیرهای اضافی سبب به وجود آمدن حلقهٔ (loop) در شبکه می شود. به این معنا که یک فریم برای رسیدن به مقصد، بین سوئیچها مکرراً به حرکت خود ادامه می دهد و گاه منجر به از بین رفتن فریم می شود.

حال این چرخه می تواند چه تاثیراتی روی شبکه داشته باشد:

- Broadcast Storms (طوفان ارسال اطلاعات)
- 7. Duplicate Frame Copies (ارسال کایی فریمها)
- ۳. Unstable MAC Table (جدول MAC غير ثابت)

یکی از تاثیرات این حلقه در شبکه اشغال پهنای باند Bandwidth میباشد. گاهی ممکن است این حلقه پهنای باند شبکهٔ شما را تا ۱۰۰٪ اشغال کند. در این حالت فریمهایی که به عنوان Broadcast به سوئیچ ارسال می شود که سوئیچ مجدداً این فریمها را برروی تمامی پورتهای خود ارسال می کند. با ادامهٔ این کار، حجم عظیمی از ترافیک در شبکه ایجاد می شود. هنگامی که این اتفاق میافتد، هر سیستم توانایی برقراری ارتباط را در شبکه از دست می دهد و چراغهای روی سوئیچ شما از حالت چشمک زدن به حالت روشنِ دوامدار تغییر خواهند کرد. البته اگر حلقه ایجاد شده در شبکه شکسته شود، ظرف چند دقیقه چراغها به حالت اولیه باز می گردند.



شکل (۱-۶) حلقه (Loop) در شبکه

یکی دیگر از تاثیرهای ایجاد حلقه در شبکه، بالابردن کار CPU سوئیچ شما است. سوئیج شما در این زمان به علت ارسال و دریافتهای حجم زیاد، از فریمها و بالابودن میزان پروسس اطلاعات با بالا رفتن میزان کار CPU و RAM مواجه می شود. دلایل زیادی برای ایجاد Loop در شبکه وجود دارد. مثل اشتباه در کیبل کشی، اشتباه در پیکربندی (Configuration) سوئیچ و یک سلسله دلایل دیگر؛ اما یکی از نکات قابل توجه این است که حلقهٔ ایجاد شده در لایهٔ دوم است. یکی از راهکارهای شرکت سیسکو برای رفع این مشکل، پروتوکول TYP است. این پروتوکول به صورت پیش فرض برروی سوئیچهای سیسکو فعال است. به صورت پیش فرض از امکان ایجاد حلقه در شبکهٔ شما جلوگیری می کند، اما چنانچه قصد دارید، ایجاد لمورد بیش فرض از امکان ایجاد این پروتوکول را غیر فعال کنید.

Spanning Tree Protocol (STP) 9.7

سوئیچهای سیسکو با استفاده از پروتوکول STP، از به وجود آمدن Loop در شبکه جلوگیری می کنند. اگر در یک LAN که دارای مسیرهای زیاد (Redundant) می باشد، پروتوکول STP فعال نباشد، واگر در یک LAN که دارای مسیرهای زیاد (Down) می تواند باعث توقف (Down) شدن شبکه شود. در حالی که نا محدود در شبکه به وجود می آید که این امر می تواند باعث توقف (Down) شدن شبکه شود. در حالی که اگر در همان LAN پروتوکول STP فعال باشد، سوئیچها برخی از پورتها را بلاک می کنند و اجازهٔ عبور اطلاعات از آن پورتها را نمی دهند تا در شبکه، حلقهٔ (Loop) ایجاد نشود.

تمامی Deviceهای موجود در LAN باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. درواقع STP حداقل تعداد پورتها را بلاک می کند تا LAN به چند بخش مستقل از هم که نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنند، تقسیم نشود. Brame ها بعد از مدتی Drop می شوند و به طور نا محدود در Loop قرار نمی گیرند.

پروتوکول STP شبکهها را متعادل می کند؛ به طوری که Frameها به هرکدام از Deviceها می توانند ارسال شوند؛ بدون این که مشکل Loop به وجود آید.

پروتوکول STP با چککردن هر پورت قبل از این که از طریق آن اطلاعات ارسال کند، از به وجود آمدن STP با چککردن هر پورت در یک VLAN، در وضعیت Loop در شبکه جلوگیری میکند. در روند چککردن، اگر آن پورت در یک VLAN، در وضعیت Forwarding باشد، از آن پورت داخل همان VLAN در حالت عادی استفاده می شود، اما اگر در وضعیت STP باشد، در آن VLAN، ترافیک تمام کاربران بلاک می شود و ترافیکی از آن پورت عبور نخواهدکرد.

توجه کنید که وضعیت STP یک پورت، دیگراطلاعات مربوط به پورت را تغییر نمی دهد. برای مثال با تغییر وضعیت خود تغییری در وضعیتهای trunk/access و trunk/access ایجاد نمی کند. وضعیت STP یک مقدار جدا از وضعیتهای قبلی دارد و اگر در حالت بلاک باشد، پورت را از پایه غیر فعال می کند.


۶.۲.۱ نیاز به پروتوکول STP

پروتوکول STP از وقوع سه مشکل رایج در Ethernet LANها جلوگیری می کند. در نبود پروتوکول STP بعضی از Frameهای Ethernet برای مدت زیادی (ساعتها، روزها و حتی برای همیشه، اگر Deviceهای بعضی از Loop و لینکها از کار نیافتد) در یک Loop داخل شبکه قرار می گیرند. سوئیچهای سیسکو بهطور پیش فرض پروتوکول STP را تا زمانی که تسلط کامل به آن پیش فرض پروتوکول STP را تا زمانی که تسلط کامل به آن ندارید، غیر فعال نکنید.

اگر یک Frame در Loop قرار بگیرد، Broadcast Storm به وجود می آید، Broadcast Storm زمانی به Broadcast Frame ،Multicast Frame مانند Ethernet و وجود می آید که هر نوعی از Frameهای Ethernet مانند LAN مانند Unicast Storm قرار بگیرند.

Broadcast Storm ها می توانند لینکهای شبکه را با کاپیهای به وجودآمده از یک Broadcast Storm اشباع کنند و باعث از بین رفتن بعضی از Frameها شوند. از سوی دیگر با توجه به بار پردازشی (process) موردنیاز برای پروسس Broadcast Frame ها، تأثیر قابل ملاحظهای روی عمکرد Device های کاربران دارند.

تصویر ذیل مثال ساده از Broadcast Storm را نشان می دهد که در آن سیستمی که Bob نام دارد، یک STP ارسال Broadcast Frame ارسال می کند. خط چینها نحوهٔ ارسال Broadcast Frame ارسال می کند. خط چینها نحوهٔ ارسال می دهند.



شکل (۲-۶) Broadcast Storm

در تصویر فوق frame ها در جهتهای مختلفی میچرخند، برای سادهترشدن مثال فقط در یک جهت آنها را نمایش دادهایم.

سوئیچها Broadcast Frame دریافتی از Bob را به سوئیچ SW2 ارسال می کند، سوئیچ SW2 آن را برای شکل فوق سوئیچ سوم Frame دریافتی از Bob را به سوئیچ SW2 ارسال می کند، سوئیچ SW1 آن را برای sw1 ارسال می کند و به همین ترتیب این SW1 سوئیچ SW1 ارسال می کند و به همین ترتیب این Frame سوئیچ الدی داخل یک حلقه (Loop) قرار می گیرد. زمانی که یک Broadcast Storm اتفاق می افتد، هثلا: شخصی یکی از پورتها را مثال بالا به چرخیدن ادامه می دهند تا زمانی که تغییراتی به وجود آید؛ مثلا: شخصی یکی از پورتها را خاموش کند، سوئیچ را Reload کند یا کاری کند که pop از بین برود).

MAC Table Instability همچنان باعث به وجود آمدن مشکل نا محسوسی به نام Broadcast Storm همچنان باعث به وجود آمدن مشکل Frameهایی که مکآدرس مبدأ یکسانی دارند، از پورتهای مختلفی وارد سوئیچ میشوند که منجر به تغییر دائمی جدول مکآدرس میشود. به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق در ابتدا سوئیچ SW3 مک آدرس Bob را که از طریق پورت Fa0/13 وارد سوئیچ می شود، به جدول مک آدرس خود اضافه می کند:

0200.3333.3333 Fa0/13 VLAN 1

حالا پروسه Switch Learning را در نظر بگیرید، Frame ارسالی پس از یک دور چرخیدن از طریق پورت Switch Learning را در نظر بگیرید، بنابراین جدول مک آدرس خود را به روز (Update) می کند: (Gi0/1 مکآدرس مبدأ 2000.3333.3333 Gi0/1 VLAN 1

پس از بهروز (Update) کردن جدولِ مکآدرس، سوئیچ SW3 هم دیگر نمی تواند به درستی Frame را به سیستم Bob برسد Bob برساند، برای مثال در این حالت، اگر یک Frame که مقصد آن Bob باشد به سوئیچ SW3 برسد (خارج از Frame یک در داخل Loop افتاده اند)، سوئیچ SW3 به اشتباه که در داخل Loop افتاده این اشتباه یک Loop است که ترافیک زیادی را در شبکه ایجاد می کند.

سومین مشکلی که Frameهای موجود در یک Broadcast Storm را برای لاره میکند، رسیدن کاپیهای مختلف از یک Frame به دست گیرنده است. در شکل فوق فرض کنید که باب یک Frame را برای لاره ارسال کند، در حالی که هیچ کدام از سوئیچها مکآدرس لاره را نمیدانند. سوئیچها، Frameها را بهصورت ارسال کند، در حالی که مکآدرس مقصدشان مشخص نیست، ارسال میکنند. زمانی که باب یک Frame را که مکآدرس مقصدش لاره است، ارسال میکنند، سوئیچ SW3 آن را به سوئیچهای SW1 و SW2 ارسال میکند. سوئیچهای Frame میکنند، این Frame میکند، آن Frame سوئیچهای Frame را Frame در داخل یک Loop میشوند. سوئیچ SW1 نیز کاپیهای متعددی از آن Frame را به پورت Frame برای لاره ارسال میکند که میتواند باعث از کار افتادن برنامه یی در سیستم لاره و یا مشکلات شبکه یی شود.


جدول (۱-۶) مشکلهای اساسی در شبکه

جدول ذیل خلاصهیی از سه مشکل اساسی در شبکهیی است که دارای Redundancy است و STP در				
آن اجرا نمیشود:				
توضيحات	مشكل	شماره		
ارسال مکرر یک Frame بر روی یک لینک،	Broadcast Storm	1		
ظرفیت قابل ملاحظهیی از لینک را اشغال				
مىكند.				
بهروز رسانی مکرر جدول مکآدرس سوئیچها با	MAC Table Instability	2		
ورودیهای اشتباه بر اثر چرخش Frameها- که				
باعث ارسال Frameها به مقصد اشتباه می شود.				
یکی از جنبههای تاثیرات چرخش Frameها که	Multiple Frame	3		
باعث می شود کاپی های مختلفی از Frame به	Transmission			
مقصد برسد و آن Device را گیچ کند				

8.7 نحوه کار پروتوکول STP

پروتوکول STP با قرار دادن هر یک از پورتهای سوئیچ در وضعیتهای Forwarding از به وجود آمدن Loop جلوگیری می کنند. پورتهایی که در وضعیت Forwarding هستند به صورت عادی فعالیت می کنند. اما پورتهای که در وضعیت Blocking قرار دارند فعالیت می کنند. اما پورتهای که در وضعیت STPها را ارسال و دریافت می کنند. اما پورتهای که در وضعیت STPهای استفاده می شوند، به جز پیامهای مربوط به پروتوکول STP و برخی دیگر از پیامهای که برای پروتوکول ها استفاده می شوند، هیچ Frame دیگری را پروسس نمی کنند. در حقیقت این پورتها Frameهای کاربران را ارسال نمی کنند. مک آدرس Frameهای ورودی را ذخیره نمی کنند و Frameهای دریافتی از کاربران را نیز پروسس نمی کنند.

تصویر ذیل راه حل استفاده از پروتوکول STP (قرار دادن یکی از پورتهای سوئیچ SW3 در وضعیت (Blocking) در مثال پیشین را نمایش میدهد:



شکل (۶-۳) (قرار دادن یکی از پورت سوئیچهای SW۳ در وضعیت Blocking)

همانطور که در مراحل زیر نشان دادهشده، زمانی که باب یک Broadcast را ارسال میکند، دیگر Loop به وجود نمی آید:

مرحلهٔ اول: باب Frame را به سوئيچ SW3 ارسال مي كند.

مرحلهٔ دوم: سوئیچ SW3 این Frame را فقط به سوئیچ SW1 ارسال می کند، دیگر به سوئیچ SW2 ارسال نمی کند، چون پورت Gi0/2 در وضعیت Blocking قرار دارد.

مرحلهٔ سوم: سوئيچ SW1 اين Frame را روى پورتهاى Fa0/11 و Gi0/1 ارسال مي كند.

مرحلهٔ چهارم: سوئيچ SW2 اين Frame را روى پورتهاى Fa0/12 و Gi0/1 ارسال مى كند.

مرحلهٔ پنجم: سوئیچ SW3 به صورت فزیکی یک Frame را دریافت می کند، اما Frame دریافتی از SW2 به دلیل اینکه پورت Gi0/2 در سوئیچ SW3 در وضعیت Blocking قرار دارد، نادیده گرفته می-شود.

با استفاده از توپولوژی STP در تصویر فوق، سوئیچها از لینک موجود بین SW2 و SW2 برای انتقال ترافیک استفاده نمی کنند. با این حال، اگر لینک بین SW3 و SW1 دچار مشکل شود، پروتوکول STPوضعیت پورت Gi0/2 را از Blocking به Forwarding تغییر می دهد و سوئیچها می توانند از آن لینک Redundant استفاده کنند. در این موقعیتها پروتوکول STP با انجام این پروسه، متوجه تغییرات در توپولوژی شبکه می شود و تشخیص می دهد که پورتها نیاز به تغییر در وضعیت آنها را تغییر می دهد.

سوالاتی در ذهن ما خطور می کند: پروتوکول STP چگونه پورتها را برای تغییر وضعیت انتخاب می کند و چرا این کار را می کند؟ چگونه وضعیت Blocking را برای بهره مندی از مزایای لینکهای اضافی Redundant، به وضعیت Forwarding تغییر می دهد؟ در ادامه به این سؤالات پاسخ خواهیم داد.

۶.۴ پروتوکول STP چگونه کار میکند؟

الگوریتم STA از پورتهایی که در جابجایی Frameها مشارکت میکنند، یک درخت پوشا (STA الگوریتم STA از پورتهایی که در جابجایی Tree به هم (Tree به سیرهایی را که برای رساندن لینکهای Ethernet به هم مشخص میکنند. (مانند: پیمودن یک درخت واقعی که از ریشه درخت شروع میشود و تا برگها ادامه دارد).

توجه: STP قبل از اینکه در سوئیچهای LAN استفاده شود، در Ethernet Bridgeها به کار رفته بود.

STP از عملیه که بعضاً (Spanning – Tree Algorithm – STA) نامیده می شود، استفاده می کند تا پورتهایی که برای Forwarding قرار بگیرند را انتخاب کند، سپس STP پورتهایی که برای Blocking انتخاب نشدند را در وضعیت Blocking قرار می دهد. در واقع پروتوکول STP پورتهایی که ورتهایی که در ارسال کردن اطلاعات باید فعال باشند را انتخاب می کند و پورتهای باقی مانده را در وضعیت STP قرار می دهد. پروتوکول STP برای قرار دادن پورتها در حالت Forwarding از سه مرحله استفاده می کند:

- ۱. پروتوکول STP یک سوئیچ را بهعنوان اساس(Root) انتخاب می کند و تمام پورتهای فعال در آن سوئیچ را در وضعیت Forwarding قرار می دهد.
- در هرکدام از سوئیچهای (Non Root) همهٔ سوئیچها به جز Root، پورتی که کمترین هزینه را برای رسیدن به سوئیچ Root دارد (Root Cost)، به عنوان Root Port انتخاب می کند و آنها را در وضعیت Forwarding قرار می دهد.
- ۳. تعداد زیادی سوئیچها می توانند به یک بخش از Ethernet متصل شوند، اما در شبکههای مدرن، معمولاً دو سوئیچهایی که به یک لینک مشترک

متصل هستند، پورت سوئیچی که Root Cost کمتری دارد در وضعیت Forwarding قرار می گیرد. این سوئیچها را Designated Switch مینامند و پورتهایی که در وضعیت Forwarding قرار گرفته را DP) Designated Port مینامند.

باقی پورتها در وضعیت Blocking قرار می گیرند.

خلاصهای از علت قرار گرفتن پورتها در وضعیتهای Blocking و Forwarding توسط پروتوکول STP قرار ذیل بیان می شود:

جدول (6-2) وضعیت قرار گرفتن یورتها

توضيح	وضعيت	پورت
سوئیچ Root همیشه در بخشهایی که به آن	Forwarding	تمام پورتهای سوئیچ
متصل هستند، Designated Switch است.		Root
پورتی که کمترین هزینه را برای رسیدن به Root	Forwarding	Root Port همة
دارد.		سوئيچها به جز سوئيچ
		Root
سوئیچ که کمترین Root Cost را دارد.	Forwarding	Designated
		Portهای مربوط به هر
		LAN
این پورتهای برای ارسال Frameهای کاربران	Blocking	باقی پورتها
استفاده نمیشوند یا حتی Frameهایی که از		
این پورتها دریافت شوند، برای ارسال در نظر		
گرفته نمیشوند.		

#Bridge 9.4 Bridge

پروسهٔ STA با انتخاب یک سوئیچ به عنوان Root شروع می شود. برای اینکه روند انتخاب را بهتر متوجه شوید، شما باید با مفهوم پیامهایی که بین سوئیچها تبادله می شود و فرمت شناساگری که برای شناسایی هر سوئیچ استفاده می شود آشنا شوید.

(BID) STP Bridge ID یک مقدار 8 بایتی برای شناسایی هر سوئیچ میباشد. Bridge ID یک مقدار 8 بایتی برای شناسایی هر سوئیچ میباشد. System ID یک مشخص کننده اولویت و حق تقدم است و 6 بایتی که مشخص کننده اولویت و حق تقدم است و 6 بایتی که Bridge ID نامیده میشود و همان مک آدرس هر سوئیچ است، تقسیم میشود. استفاده از مک آدرس این اطمینان را میدهد که Bridge ID هر سوئیج یکتا خواهد بود.

پیامهایی که برای تبادله اطلاعات مربوط به پروتوکول STP بین سوئیچها استفاده می شود، BPDU یا Bridge Protocol Data Unit نام دارد. رایج ترین BPDU، که Hello BPDU نام دارد، تعدادی از اطلاعات که شامل BID سوئیچها نیز می شود را لیست و ارسال می کند. با استفاده از BID درج شده روی هر پیام، سوئیچها می توانند تشخیص دهند که هر پیام Hello BPDU از طرف کدام سوئیچ است.

جدول زیر اطلاعات کلیدی مربوط به Hello BPDU را نشان می دهد:

جدول (۳-۶) اطلاعات کلیدی Hello BPDU			
توضيح	عنوان		
در ابتدا تمام سوئیچها در پیام خود می گویند که من Root هستم	Root Bridge ID		
تا زمانی که سوئیچ Root مشخص شود.			
Bridge ID سوئیچ که پیام Hello BPDU را ارسال می کند.	Bridge ID ارسال کننده		
هزینه رسیدن اطلاعات از سوئیچ ارسال کننده به سوئیچ که در آن	Root Cost ارسال کننده		
لحظه Root است.			

9.6 انتخاب سوئيچ Root:


سوئیچها با استفاده از BIDهای موجود در پیامهای BPDU، سوئیچ Root را انتخاب می کنند. سوئیچی که عدد BID آن مقدار کمتری را داشته باشد به عنوان سوئیچ Root انتخاب می شود. با توجه به اینکه بخش اول عدد BID مقدار اولویت می باشد، سوئیچی که مقدار اولویت پایین تری داشته باشد به عنوان سوئیچ Root انتخاب می شود. برای مثال اگر سوئیچهای اول و دوم به ترتیب دارای اولویتهای 4096 و 8192 باشند، بدون در نظر گرفتن مک آدرس سوئیچها که در به وجود آمدن BID هر سوئیچ مؤثر است، سوئیچ اول به عنوان سوئیچ Toot انتخاب خواهد شد.

مقدار اولویت مضربی از 4096 است و بهصورت پیشفرض برای همه سوئیچها مقدار 32768 را دارد. از آنجایی که مک آدرس سوئیچها معیار مناسبی برای انتخاب سوئیچ root نمی باشد بهتر است بهصورت دستی مقدار اولویت را تغییر دهیم تا سوئیچی که می خواهیم، به عنوان سوئیچ root انتخاب شود.

در پروسه انتخاب سوئیچ Root، سوئیچها از طریق فرستادن پیامهای Hello BPDU که BID خود را در این پیامها Root به سوئیچهای این پیامها بهعنوان Moot BID قرار دادهاند، سعی می کنند خود را بهعنوان سوئیچ BID به سوئیچهای مجاور خود معرفی کنند. اگر یک سوئیچ پیامی را دریافت کند که BID کمتری نسبت به BID خودش داشته


باشد، آن سوئیچ دیگر خود را بهعنوان سوئیچ Root معرفی نمی کند، به جای آن شروع به ارسال BPDU دریافتی که دارای BID بهتری است، می کند. (مانند رقابتهای انتخاباتی که یک نامزد به نفع نامزد دیگر که موقعیت بهتری دارد از رقابت در انتخابات خارج می شود). در نهایت تمامی سوئیچها به یک نظر نهایی می رسند که کدام سوئیچ BID کمتری دارد و همه، آن سوئیچ را به عنوان سوئیچ Root انتخاب می کنند.

توجه: در مقایسه دو پیام Hello، پیامی که BID کمتری دارد، Supeiort Hello و پیامی که BID بیشتری دارد، Inferior Hello نام دارد.



شکل (۴-۶) چگونگی انتخاب سوئیچ Root

شکل فوق آغاز پروسه انتخاب سوئیچ Root را نشان می دهد، در ابتدای این پروسه SW2 همانند باقی سوئیچها خود را به عنوان سوئیچ Root معرفی می کنید. SW2 پس از دریافت Hello مربوط به SW1 متوجه می شود که SW1 شرایط بهتری را برای Root بودن دارد، پس شروع به ارسال Hello دریافت از SW1 می کند. در این حالت سوئیچ SW1 خود را عنوان Root معرفی می کند و SW2 نیز با آن موافقت می کند. اما سوئیچ SW3هنوز سعی می کند که خود را به عنوان سوئیچ Root معرفی کند و Hello BPDUهای خود را ارسال می کند.



Root یروسه انتخاب یروسه شکل ($(\Delta-8)$)

دو نامزد هنوز باقی میمانند: SW1 و SW3 از آنجایی که SW1 مقدار BID کمتری دارد، SW3 پس از BPDU مربوط به SW1، SW1 را به عنوان سوئیچ Root میپذیرد و به جای BPDU خود، BPDU دریافتی از SW1 را به سوئیچهای مجاور ارسال می کند.


پس از اینکه پروسهٔ انتخاب تکمیل شد، فقط سوئیچ Root به تولید پیامهای Hello BPDU ادامه می دهد. سوئیچهای دیگر این پیامها را دریافت می کنند و BID فرستنده و Root Cost را تغییر می دهد و به باقی پورتها ارسال می کند. در شکل فوق، در قدم اول سوئیچ SW1 پیامهای Hello را ارسال می کند، در قدم دوم سوئیچهایی SW2 و SW3 به صورت مستقل تغییرات را روی پیامهای دریافتی اعمال می کنند و آنها را روی پورتهای خود ارسال می کنند.

۶.۷ انتخاب Root Port برای هر سوئیچ

پس از انتخاب سوئیچ Root، در مرحلهٔ بعدی، پروتوکول STP برای سوئیچهای Non – Root همه سوئیچها به جز سوئیچ Root یک (Root Port) انتخاب می کند. RP هر سوئیچ، پورتی است که کمترین هزینه را برای رسیدن به سوئیچ Root دارد.

احتمالاً عبارت هزینه برای همهٔ ما در انتخاب مسیر بهتر، روشن و مشخص باشد. اگر به دیاگرام شبکهیی که در آن سوئیچ Root و هزینهٔ ارسال اطلاعات روی هر پورت مشخص باشد، توجه کنید، می توانید هزینهٔ برقراری ارتباط با سوئیچ Root را برای هر پورت به دست آورید. توجه کنید که سوئیچها برای به دست آوردن هزینهٔ برقراری ارتباط با سوئیچ Root، از دیاگرام شبکه استفاده نمی کند، صرفاً استفاده از آن برای درک این موضوع به ما کمک می کند.

شکل پایین همین سوئیچهای مثال قبلی که در آن سوئیچ Root و هزینهٔ رسیدن به سوئیچ Root را برای پورتهای سوئیچ SW3 نشان میدهد.




 SW^{π} برای پورتهای Root شکل (8-8) هزینه رسیدن به سوئیچ

سوئیچ SW3 برای ارسال Frameها به سوئیچ Root، می تواند از دو مسیر استفاده کند: مسیری که از پورت SW3 برای ارسال Root می شود و به سوئیچ Root می رسد و مسیر غیر مستقیمی که از پورت Gi0/2 خارج می شود و از طریق SW2 به سوئیچ Root می رسد. برای هر یک از پورتها، هزینه رسیدن به سوئیچ Root برابر است با مجموع هزینه خروج از پورتهایی که Frame ارسالی، برای رسیدن به سوئیچ Root از آنها عبور می کند (در این محاسبه، هزینه ورود به پورتها حساب نمی شود). همانطور که مشاهده می کنید، مجموع هزینه مسیر مستقیم که از پورت Gi0/1 سوئیچ SW3 خارج می شود برابر 5 است، و مسیر دیگر دارای مجموع هزینه 8 می باشد. از آنجایکه مسیری که دارای هزینه کمتری برای رسیدن به سوئیچ Root می باشد از پورت Gi0/1 این پورت را به عنوان Root Port انتخاب می کند.

سوئیچها با سپری کردن عملیه متفاوت به همین نتیجه میرسند. آنها هزینه خروج از پورت خود را به Root Cost موجود در Hello BPDU ورودی از همان پورت اضافه می کنند و هزینهٔ رسیدن به سوئیچ Root Cost از طریق آن پورت را به دست می آورند. هزینهٔ خروج از هر پورت در پروتوکول STP یک عدد صحیح (Integer) می باشد که به هر پورت در هر VLAN اختصاص می یابد، تا پروتوکول STP با استفاده از این مقیاس اندازه گیری بتواند و تصمیم بگیرد که کدام پورت را به توپولوژی خود اضافه کند.

سوئیچها در این پروسه Root Cost سوئیچهای مجاوری را که از طریق Hello BPDUهای دریافتی به دست می آورند، بررسی می کنند.



شكل (٧-۶) محاسبه بهترين Root Cost و انتخاب ۲۰۲۲

شکل (۶-۷) یک مثالی از چگونگی محاسبهٔ بهترین Root Cost و سپس انتخاب آن بهعنوان Root Port انها را نشان می دهد. اگر به شکل توجه کنید، خواهید دید که سوئیچ Root پیامهایی را که Root Cost آنها برابر صفر می باشد، ارسال می کند. هزینهٔ رسیدن به سوئیچ Root از طریق پورتهای سوئیچ Root برابر با صفر است.

در ادامه به سمت چپِ شکل توجه کنید که سوئیچ سوم، Root Cost دریافتی از طریق SW1 را که برابر (5) (صفر) می باشد، با هزینهٔ خروج از پورت Gi0/1 که آن Hello را دریافت کرده است. مقدار آن برابر (5) می باشد، جمع می کند و هزینهٔ ارسال اطلاعات از طریق این پورت را به دست می آورد.

در سمت راست شکل، سوئیچ SW2 متوجه شده که Root Cost آن برابر با (۴) است. پس زمانی که SW2 کر سمت راست شکل، سوئیچ SW2 متوجه شده که Root Cost آن را (۴) قرار می دهد. در سمت دیگر، هزینهٔ ارسال یک Hello برای SW3 ارسال می کند، مقدار SW3 برابر (4) می باشد. از اینرو سوئیچ SW3 این دو مقدار را با اطلاعات از طریق پورت Gi0/2 در سوئیچ SW3 برابر (8) هم جمع می کند و به این نتیجه می رسد که هزینهٔ رسیدن به سوئیچ Root از طریق پورت Gi0/2 برابر (8)

با توجه به نتایج به دست آمده، از آنجایی که پورت Gi0/1 نسبت به پورت Gi0/2 هزینهٔ کمتری برای رسیدن به سوئیچ SW2 پورت Gi0/1 را به عنوان RP انتخاب می کند. سوئیچ SW3 نیز با گذراندن همین پروسهٔ پورت Gi0/2 را به عنوان RP انتخاب می کند. سپس تمام سوئیچها، Root Portهای خود را در وضعیت Forwarding قرار می دهند.

۱۹۸۸ LAN Segment در هر Designated Port

پس از انتخاب سوئیچ Root، در سوئیچهای Non – Root، تمام Root انتخاب سوئیچ شدند و در وضعیت Forwarding قرار گرفتند. مرحلهٔ نهایی پروتوکول STP برای تکمیل توپولوژی Forwarding وضعیت Designated Port در هر بخش (Segment) از LAN، پورت سوئیچ که Designated Port در هر به آن بخش از LAN متصل است Designated Port) نامیده می شود. کمترین Root Cost را دارد و به آن بخش از LAN متصل است Hello کند، هزینهٔ رسیدن به سوئیچ Root را زمانی که یک سوئیچ می می خواهد که یک Hello می خواهد که یک Root را ارسال کند، هزینهٔ رسیدن به سوئیچ ابرای در این صورت پورت سوئیچی که کمترین هزینه را برای رسیدن به Root در آن بخش متصل هستند، به عنوان DP در آن بخش شناخته می شود. در این مرحله اگر هزینهٔ سوئیچها برای رسیدن به سوئیچ Root برابر بود، پورت سوئیچ را BID کمتری دارد، به عنوان DP انتخاب می کند.

جدول (۶–۳) وضعیت نهایی پورتها و عوامل آن				
علت قرار گرفتن در وضعیت	وضعيت	پورت		
از پورتهای سوئیچ Root میباشد، پس بهعنوان DP در آن لینک	Forwarding	SW1, G0/1		
انتخاب میشود.				
از پورتهای سوئیچ Root میباشد، پس بهعنوان DP در آن لینک	Forwarding	SW1, G0/2		
انتخاب میشود.				
Root Port مربوط به سوئيچ SW2	Forwarding	SW2, G0/2		
پورت DP در LAN Segment متصل به SW3	Forwarding	SW2, G0/1		
Root Port مربوط به سوئيچ SW3	Forwarding	SW3, G0/1		
این پورت بهعنوان RP یا DP انتخاب شد.	Blocking	SW3, G0/1		

به صورت خلاصه اگر بخواهیم توضیح دهیم، در پروسهٔ اجرای پروتوکول STP:

- در قدم اول سوئیچ Root انتخاب می شود که ابتدا تمام سوئیچها سعی می کنند که خود را به عنوان Root معرفی کنند، سپس سوئیچ که رقم BID آن مقدار کمتری را داشته باشد؛ به عنوان سوئیچ Root انتخاب خواهد شد.
- در قدم دوم برای هر سوئیچ، پورتی که کمترین هزینه (cost) برای رسیدن به سوئیچ Root را دارد،
 بهعنوان Root Port انتخاب می شود. سپس همهٔ Root Portها را در وضعیت Forwarding قرار می گیرند.
- در قدم سوم، پورتهای کاندید انتخاب میشوند و در وضعیت Forwarding قرار میگیرند. در نهایت پورتهایی که وضعیتشان مشخص نشده است، در حالت Blocking قرار میگیرند.

۶.۹ تبدیل کردن یک سوئیچ به Root

با دستور ذیل می توانیم یک سوئیچ را به Root تبدیل کنیم.

اگر عدد اولویت (Priority) از سوئیچهای دیگر کوچکتر داده شود، سوئیچ به Root تبدیل می شود.

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority?

<0-61440> bridge priority in increments of 4096

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

Switch(config)#

۶.۱۰ غیر فعال کردن STP

پروتوکول STP به صورت پیش فرض در تمام سوئیچهای سیسکو فعال میباشد. هیچگاه کوشش نکنید که STP را در شبکهٔ واقعی تان غیر فعال کنید؛ به خاطری که شبکهٔ تان متوقف (Down) خواهد شد. اگر بخواهید آن را غیر فعال کنید، از دستور ذیل استفاده کنید

Switch(config)#no spanning-tree vlan 1

Switch(config)#

و اگربخواهید آن را دوباره فعال کنید، از دستور ذیل استفاده کنید.

Switch(config)#spanning-tree vlan 1



خلاصهٔ فصل ششم

یکی از مشکلات شبکه از دیدگاه لایهٔ دوم (Data Link) مشکل وقوع حلقه (Loop) میباشد. STP پروتوکولی است که با به کاربردن الگوریتم STA توپولوژی را به صورت درختی و بدون حلقه (Loop) به وجود میآورد.

در این حالت یک سوئیچ نقش گرِه اصلی درخت را بازی می کند و بقیه سوئیچها با توجه به گرِه از بالا به پایین قرار می گیرد. الگوریتم STA در مورد وضعیت پورتها و این که کدام پورت ارسال و دریافت فریم را به عهده داشته باشد و یا کدام پورت غیر فعال باشد، تصمیم گیری می کند.

بعد از اینکه کار الگوریتم STA به پایان رسد تمام پورتها در دو State پایدار قرار می گیرد، STA دوباره روی و STA دوباره روی . Blocking در صورتیکه تغیری در شبکه رخ دهد و توپولوژی شبکه تغیر کند الگوریتم STA دوباره روی تمام سوئیچها اجرا می شود. هر سوئیچ که BID کمتر داشته باشد، به حیث اساس (Root) انتخاب می شود. پروتوکول STP به صورت پیش فرض در تمام سوئیچهای سیسکو فعال می باشد. قابل یادآوری است، هیچ گاه کوشش نکنید که پروتوکول STP را در شبکهٔ واقعی تان غیر فعال کنید، زیرا با این کار شبکه تان متوقف (Down) خواهد شد.

سوالات فصل ششم

- ۱. Loop در شبکه چه زمانی اتفاق می افتد؟
- ۲. تاثیرات بارز Loop در شبکه را توضیح دهید.
- ۳. کدام پروتوکول از وقوع Loop می تواند جلوگیری نماید.
 - ۴. ضرورت استفاده از پروتوکول STP را توضیح کنید.
 - ۵. Broadcast Storm چیست؟ توضیح دهید.
 - ۶. چه باعث بی شاتی MAC Table در سوئیچ می شود؟
 - ۷. نحوهٔ کار پروتوکول STP را توضیح دهید.
- ۸. مراحل انتخاب سوئیچ Root را در پروتوکول STP شرح دهید.
 - ۹. انتخاب Root Port را در پروتوکول STP توضیح دهید.
- ۱۰. حالت پورت سوئیچ در Forwarding و Blocking را توضیح نمایید.
 - ۱۱. با غیر فعال کردن STP در شبکه، چه واقع می شود؟ شرح دهید.
 - ۱۲. دستور تبدیل یک سوئیچ عادی به سوئیچ Root را توضیح دهید.
 - ۱۳. چگونه می توان STP را غیر فعال کرد؟ توضیح نمایید.



- ۱. کارکرد پروتوکول STP را در گروپها بحث نمایید.
- ۲. در نرم افزار packet tracer شبکهیی را دیزاین کنید که دارای چهار سوئیچ باشد. کارکرد پروتوکولSTP را بررسی کنید و سپس، سوئیچ دلخواه تان را به Root تبدیل نمایید.
- ۳. در شبکه که دیزاین کردهاید، پروتوکول STP را غیر فعال کنید. ببینید که چه واقع میشود. با همصنفی ها تان بحث نمایید.



شبکهٔ محلی مجازی (VLAN) Virtual Local Area Network



هدف کلی: آشنایی با VLAN و ساختار آن.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. VLAN و ویژگیهای آن را را توضیح نمایند.
- ۲. نحوهٔ تنظیم VLAN را روی سوئیچ تشریح نمایند.
 - ۳. رابطهٔ Trunk را توضیح نمایند.

هرگاه یک شبکهٔ محلی (LAN) را به صورت مجازی به چندین شبکهٔ کوچک تقسیم نماییم، به نام (VLAN) یاد می شود. شبکه را به خاطری تقسیم می کنیم که آسان مدیریت شود و امنیت آن بالا برود، همچنان ساحه Broadcast Domain آن کوچک شود. با انجام دادن این کار ازدهام ترافیک در شبکه کم می شود و سرعت ارسال و دریافت دیتا زیاد می شود. به صورت عموم ارتباط پورتها در VLAN به دو نوع است Access link به دو نوع می شود.


پورتهای Trunk عبور دیتاهای VLANهای مختلف را از خود اجازه می دهد. از دو نوع پروتوکول برای بسته بندی فریمها استفاده می کند که عبارت از 802.1Q و Inter-Switch Link می باشد.

۷.۱ شبکهٔ محلی مجازی (VLAN)

شبکهیی که به صورت مجازی یک LAN را به چندین شبکه کوچک تقسیم کند، به نام VLAN یاد می شود. شبکهٔ محلی مجازی (VLAN)، یکی از جدیدترین و جالبترین تکنالوژیهای شبکه است که اخیراً مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. رشد بدون وقفهٔ شبکههای LAN و ضرورت کاهش هزینهها برای تجهیزات گران قیمت بدون از دست دادن کارایی و امنیت، اهمیت و ضرورت، توجه بیشتر به VLAN را جلب نموده است.

۷.۲ دلیل استفاده از VLAN

در ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که VLAN نداریم، در حالت معمول در یک LAN تمام پورتهای یک سوئیچ عضو Broadcast مشابهیاند. به این ترتیب اگر یک کمپیوتر پیامی را به صورت Broadcast Domain مشابهیاند. به این ترتیب اگر یک کمپیوتر پیامی را به صورت که در آن Broadcast Domain هستند، دریافت خواهدکرد. مثلاً: در شکل زیر کمپیوتر PC1 پیامی را به صورت Broadcast ارسال می کند و همان طور که در شکل مشخص است، این پیام به تمام کمپیوترهایی که در آن Broadcast Domain قرار دارد، می رسد. این کار سبب ازدهام ترافیک در شبکه خواهد شد. به نظر شما این روش از لحاظ کارایی معقول می باشد؟




شکل (۱-۷) LAN

در حالت کلی این روش معقول نمی باشد؛ زیرا اگر PC1 بخواهد که این پیام را تنها به PC برساند، اما از این طریق سایر کمپیوترها نیز این پیام را دریافت می کنند، شاید به نظرتان برسد که برای این کار به جای ارسال Broadcast می تواند از ارسال مستقیم به PC استفاده کند، این فکر درست است، اما باید بدانیم که این شکل تنها یک مثال ساده برای بیان چیـــزی است که می خواهیم در موردش بیشتر بدانیم.

به عبارت بهتر، اگر فرض کنید که هر کدام از این کمپیوترها نماد ۱۰۰۰ کمپیوتر باشد، قضیه به چه شکل خواهد بود؟ اینجاست که ارسال Broadcast کاملاً مفید به نظر میرسد؛ اما همان طور که گفتیم هنوز این مشکل وجود دارد که علاوه بر PC 2 سایر کمپیوترها هم این پیام را دریافت می کنند. این کار پهنای باند زیادی را هدر می دهد. اگر از بحث پهنای باند صرف نظر کنیم، از نظر امنیتی به مشکل بر می خوریم.

برای رفع این مشکل می توان PC 1 و PC 2 و PC را عضو یک VLAN قرار داد و سایر کمپیوترها را را عضو یک LAN دیگر، تا به این شکل هرکدام از این LAN ها Broadcast Domain خودشان را داشته باشند. اما برای این راه حل نیاز است که یک سوئیچ دیگر خریداری کنیم و این هزینهٔ زیادی برای ما در برخواهد داشت. اما اگر از VLAN استفاده کنیم، می توانیم همین دو شبکهٔ مجزا را روی یک سوئیچ پیاده سازی کنیم و دو VLANمجزا داشته باشیم.

به این ترتیب، برخی از پورتهای سوئیچ را- مثلاً به VLAN شماره ۲ و برخی دیگر را به VLAN شماره ۳ نسبت می دهیم و هرکدام از VLAN ها Broadcast Domain خاص خود را خواهند داشت که از دسترس سایر کمپیوترهای VLAN دیگر دور خواهد ماند. شکل زیر این موضوع را بهتر نشان می دهد.



شکل (۲-۷) VLAN

۷.۳ مزایای ۷.۳

شبکهٔ محلی مجازی دارای مزایای ذیل میباشد:

- ۱. امنیت: بخشهایی از شبکهٔ بزرگ که دارای اطلاعات حساستری میباشد، با جداشدن از بخشهای معمولی احتمال آسیب دیدن و یا هرگونه مشکلی برای دیتاهای حساس را کم می کند.
- ۲. کاهش قیمتها: با استفاده از امکانات ۷LAN، استفادهٔ بهتر از تمامی منابع شبکه موجود به عمل آمده، دیگر نیازی به ارتقای سخت افزاری در شبکههای بزرگ با قیمت بالا نخواهد بود.
- ۳. عملکرد بهتر: با تبدیل شبکههای layer2 به شبکههای کوچک مجازی، ترافیکهای غیر ضروری
 شبکه کم و در نتیجه، عملکرد بهتر به همراه خواهد داشت.
- ۴. بهتر شدن کارکرد مدیران آی.تی و شبکه: همانطور که در ابتدا اشاره شد، یکی از اهداف ذاتی از استفاده VLANها تبدیل آنها به بخشهای کوچکتر برای مدیریت راحت شبکههای بزرگ یاد کردیم. این موضوع در تمامی بخشها از نصب تا اشکال یابی، به راحتی به مدیر شبکه کمک خواهد کرد تا در اسرع وقت بتواند بخش مشکل دار شبکه را یافته و رفع کند. حال آنکه در صورت دستهبندی نشدن، شاید این موضوع ساعتها به طول انجامد.

۷.۴ انواع VLAN

- است که تمامی پورتهای سوئیچها در وقت VLAN ویلن پیشفرض نوعی از VLAN است که تمامی پورتهای سوئیچها در وقت راهاندازی و تنظیمات، عضو این VLAN خواهند بود.
 - ۲. Data VLAN : نوعی از VLAN است که صرف برای حمل دیتاهای کاربر استفاده می شود.
- ۳. Native VLAN: نوعی از VLAN است که خاص برای پورتهای ترنک (Trunk) برای انتقال دیتا
 بین VLAN های مختلف استفاده می شود.
- ۴. Management VLAN: نوعی از VLAN است که برای دسترسی مدیریتی به تنظیمات سوئیچها طراحی شده است.
 - ۵. Voice VLAN: نوعی از VLAN است که برایvoice over ip استفاده می شود.

عضویت در VLAN Membership) VLAN


- ثابت (Static)
- متغیر (Dynamic)

(Static) عضویت ثابت (۷.۴.۱

اختصاص VLANها به صورت ثابت، شایع ترین و مطمئن ترین روش است. تنظیم و نظارت آن بسیار آسان است. در این روش ما VLAN را به صورت دستی اختصاص می دهیم تا پورت را تغییر دهیم. VLANهایی که معمولاً به این ترتیب پیکربندی شده اند، به عنوان VLANهای مبتنی بر پورت (Port – Based) شناخته می شوند.

روش ثابت (Static) امن ترین روش است. همانطور که هر پورت سوئیچ که ما به یک VLAN اختصاص داده ایم، این اتصال همیشه حفظ خواهد شد، مگر اینکه ما آن را دستی تغییر دهیم.

این روش کارکرد بسیار عالی درمحیط شبکه دارد که در آن هر حرکت استفاده کننده (User) داخل شبکه کنترول می شود.



شكل (٣-٧) نمايش VLANها

۷LAN حالت ارتباط پورت در

به صورت کلی یک پورت در VLAN دارای دو نوع ارتباط میباشد. در جریان پیکربندی VLAN برای یک پورت، ما باید بدانیم که پورت چه نوع ارتباط را دارد. سوئیچ از دو نوع ارتباط پشتیبانی می کند.

- Access Link .1
- Trunk Link .Y

:Access Link Y.A.1

NICهای استاندارد تنها فریمهای IEEE 802.3 یا Ethernet II یا IEEE 802.3 میکند، اتصال دسترسی NIC (Access Link) فقط می تواند به یک VLAN اختصاص داده شود. به این معناست که تمام دستگاههای متصل به این پورت، در یک دامنه پخش (Broadcast Domain) قرار می گیرند.

Trunk Link V.A.Y

Trunk ارتباطی است که پورت سوئیچ با یک دستگاه که قادر به درک چندین VLAN است، متصل شود. معمولاً (Trunk Link) برای ارتباط دو سوئیچ یا سوئیچ به روتر استفاده می شود. با استفاده از این نوع ارتباط، VLAN می تواند در هر نقطه شبکه قرار بگیرد.

(Trunk Link) به ما اجازه می دهد تا اطلاعات VLANهای مختلف را در سراسر شبکه ارسال یا دریافت کنیم. برای پشتیبانی از Trunking، فریم اصلی اترنت (Ethernet) برای انتقال اطلاعات VLAN اصلاح شده است.

۷.۶ ایجاد ۷.۶

با دستورات ذیل VLAN را ایجاد کرده می توانیم

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 100

Switch(config-vlan)#name TVET_A

با دستورات بالا VLAN با شماره 100 ساخته شد حال ميخواهيم يک پورت را به آن اختصاص دهيم.


Switch(config)#interface fastEthernet 0/5

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-if)#

(VLAN Configuration) VLAN پیکربندی ۷.۷



شکل (۴-۷) مثال پیکربندی VLAN

در شکل (۲-۴) دو سوئیچ داریم که به هرسوئیچ دو کمپیوتر وصل شده است، میخواهیم در هرسوئیچ دو VLAN ایجاد کنیم، به نامهای (100-IT و 400-HR). در قدم اول وارد switch0 میشویم و تنظیمات ذیل را انجام میدهیم.

نوت: به هر vlan صرف یک شماره از (2 الی 4094) داده می شود و هرنام که خواسته باشید، به vlan خود داده می توانید.

Switch0>

Switch0>enable

Switch0#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch0(config)#vlan 100

Switch0(config-vlan)#name IT

Switch0(config-vlan)#exit

Switch0(config)#

Switch0(config)#vlan

Switch0(config)#vlan 200

Switch0(config-vlan)#name HR

Switch0(config-vlan)#exit


Switch0(config)#exit

Switch#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#

طوری که دیده می شود در switch0 دو IT) Vlan و IT) با شماره 100 و HR باشماره 200) ایجاد شده است. که در شکل ذیل دیده می شود؛ اما تا حال کدام پورت برایش اختصاص داده نشده است.



switch \cdot شکل (۷–۵) های ایجاد شده VLAN

به همین طور وارد switch1 میشویم و عین تنظیمات را انجام میدهیم

Switch1>

Switch1>enable

Switch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch1(config)#vlan 100

Switch1(config-vlan)#name IT

Switch1(config-vlan)#exit

Switch1(config)#vlan 200

Switch1(config-vlan)#name HR

Switch1(config-vlan)#exit


Switch1(config)#exit

Switch1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch1#

در switch1 هم دو IT) Vlan با شماره 100 وHR باشماره 200) ایجاد شده است که در شکل ذیل دیده می شود؛ اما تا حال کدام پورت برایش اختصاص داده نشده است.



switch های ایجاد شده VLAN (۶–۷) شکل

به کمپیوترها آدرسهای آی پی می دهیم، همه کمپیوترها موفقانهٔ یکدیگر را ping می کند.

نوت: دستور Ping برای تست اتصال بین دو کمپیوتر استفاده می شود.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.4
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

شكل (۷-۷) ping مؤفقانه

وقتی که کمپیوترها در vlanهای جداگانه انداخته شود، در آن وقت کمپیوترهای یک vlan کمپیوترهای vlan کمپیوترهای vlan دیگر را ping نخواهدکرد.

حال در switch1 توسط دستور ذیل پورتها را به vlanهای جداگانه اختصاص می دهیم.

Switch1>

Switch1>enable

Switch1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch1(config)#

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch1(config-if)#switchport mode access

Switch1(config-if)#switchport access vlan 100

Switch1(config-if)#exit

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/2 Switch1(config-if)#switchport mode access Switch1(config-if)#switchport access vlan 200 Switch1(config)#exit Switch1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Switch1#write Building configuration... [OK] Switch1# عین پیکربندی را در switch0 هم انجام میدهیم. Switch0> Switch0>enable Switch0#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch0(config)# Switch0(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch0(config-if)#switchport mode access Switch0(config-if)#switchport access vlan 100 Switch0(config-if)#exit Switch0(config)#interface fastEthernet 0/2 Switch0(config-if)#switchport mode access Switch0(config-if)#switchport access vlan 200

Switch0(config)#exit

Switch0#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch0#write

Building configuration...

[OK]

Switch0#

حال در هر دو سوئیچ دیده میشود که پورت fa0/1 به vlan-100 و پورت fa0/2 به vlan-200 اختصاص داده شده است. که در شکل ذیل نمایش داده میشود.

	and the same section of the same section of	^
	Fa0/19, Fa0/2	10,
	Fa0/23, Fa0/2	4,
active	Fa0/1	
active	Fa0/2	

شکل (۷-۸) اختصاص پورت به vlan

حال وقتی از یک کمپیوتر، کمپیوتری را که در vlan مخالف قرار دارد، ping کنیم، جواب نمی دهد؛ زیرا یک سوئیچ به صورت مجازی به دو سوئیچ تقسیم گردید.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

شکل (۹-۷) Ping کردن کمپیوتر ۹-۷ مخالف

اما کمپیوترهایی که در عین vlan قرار دارد را موفقانه ping می کند.

```
C:\>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.3
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms
C:\>
```

شکل(ping (۱۰-۷ کردن کمپیوتر در عین vlan

۷.۸ بررسی ۷.۸ها

به کمک دستور show vlan میتوان تعداد و نام vlanها و وضعیت هرکدام از آنها و پورتهایی را که در هریک از آنها قرار دارد، مشاهده کرد.

Swite	ch#sho	w vlan									2.5
VLAN	Name				Staf	tus Po	rts				
1	defau	lt			act:	Fa Fa Fa	0/7, 0/11, 0/15, 0/19,	Fa0/4, Fa Fa0/8, Fa Fa0/12, Fa0/16, Fa0/20,	0/9, Fa Fa0/13, Fa0/17, Fa0/21,	0/10 Fa0/14 Fa0/18	
100	IT				act	ive Fa		Fa0/24,	G1g0/2		
200	HR				act	ive Fa	0/2				
1002	fddi-	default			act,	unsup					
1003	token	-ring-defa	ault		act,	unsup					
1004	fddin	et-default	5		act	/unsup					
1005	trnet	-default			act,	/unsup					
VLAN	5-5-5	SAID		Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	ı
1		100001		- 1700 AND		**************************************	7	en erroren erro Erroren erroren	0	0	
100	enet	100100	1500	-	2	2	22	120	0	0	- 8
200	enet	100200	1500	-	₩:	_	5.0 0	-	0	0	
1002	fddi	101002	1500	-	₩.	æ	75	(2)	0	0	
1003	tr	101003	1500					1 7 00	0	0	81

شکل (۱۱-۷) نتیجه دستور show

۷LAN حذف کردن ۷.۹

در تمام سوئیچها VLAN1 به صورت پیشفرض تعریف شده است و تمامی پورتها در داخل آن قرار دارد. بنابراین امکان حذف آن وجود ندارد. VLANهایی را که ایجاد کردهایم، میتوان حذف کرد با این کار تمام پورهایی که مربوط آن است، نیز حذف خواهد شد. اگر بخواهیم که پورت حذف نشود، اول وارد انترفیس مربوطه شده و دستور ذیل را وارد کنید تا انترفیس دوباره عضو VLAN1 شود.

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#no switchport access vlan 100

سپس با وارد کردن دستور ذیل VLAN را حذف کنید.

Switch#configure terminal

Switch(config)#no vlan 100

Switch(config)#end

Switch#

(Dynamic) عضویت متغیر


در روش متغیر، VLANها به طور خودکار به پورت اختصاص داده می شوند، البته وابسته به دستگاههای متصل. در این روش ما یک سوئیچ را از شبکه به عنوان یک سرور پیکربندی می کنیم، سرور شامل اطلاعات خاص دستگاه؛ مانند آدرس MAC، آدرس IP و غیره می باشد. این اطلاعات با VLAN همنوا می شوند. سوئیچ به عنوان سرور عمل نموده، به عنوان (VMPS – VLAN Membership Policy Server) شناخته می شود (سرور خط مشی عضویت VLAN). فقط بالاترین سوئیچ می تواند به عنوان VMPS پیکربندی شود. پایان ترین سوئیچ به عنوان سرویس گیرنده عمل می کند و اطلاعات VLAN را از VMPS دریافت می نماید.

VLANهای متغیر از قابلیت انتقال (Plug and Play) پشتیبانی می کنند، برای مثال اگر ما یک کامپیوتر را از یک پورت به پورت دیگر منتقل کنیم، پورت سوئیچ جدید به طور خودکار به VLAN کاربر (User) که تعلق دارد، پیکربندی می شود. در روش ثابت، ما باید این روند را به صورت دستی انجام دهیم.

Entry	VLAN Membership	MAC Address
1	2 —	5D:FF:68:DE:22:0A
2	4	5A:09:DF:FF:41:12
3	4	1A:B4:4F:CC:35:32
4	12	8E:E3:FA:C8:B2:63
5	4	F2:3D:A9:00:37:42
6	4	C4:72:36:FF:A2:61
7	12	5B:90:03:BB:BC:25
8	12	B9:42:27:A3:7F:1F
9	2 —	DD:0D:26:52:78:35
10	2 —	C4:42:25:1F:DA:94

شکل (۷-۲۱) نمایش VLANهای متغیر

Trunk Port V.1.



شکل (۷-۱۳) ارتباط Trunk

Trunk عبارت از انترفیس است که اطلاعات تمام VLANهارا از خود عبور میدهد و انترفیسهای Trunk عضو هیچ VLAN نمی باشد.

تبدیل پورت به Trunk

Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#

```
Switch>
Switch>
Switch>ena
Switch>enable
Switch#
Switch#confi
Switch#configure
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch (config) #inte
Switch(config) #interface gi
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch (config-if) #swi
Switch (config-if) #switchport mo
Switch(config-if) #switchport mode tr
Switch (config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
Switch (config-if) #
```

شکل (۷-۲) تبدیل پورت به Trunk


Tag ۷.۱۰.۱ زدن به هر فریم جهت انتقال در

در صورتی که هر کدام از فریمهای ارسالی از یک سوئیچ دارای برچسب (tag) باشد، به راحتی می توان تشخیص داد که فریم از کدام VLAN آمده است و سوئیچ دریافت کننده آن را تحویل VLAN مربوطه می کند. بنابراین Trunk وظیفهٔ انتقال فریمهایی را که دارای Tag مربوطه هستند، به عهده دارند. برای Ethernet دون به یک فریم در یک شبکه Ethernet دو استندرد زیر وجود دارد:

- 1. Inter-Switch Link (ISL)
- 2. 802.1Q

۷.۱۰.۲ پروتوکول (ISL)

ISL به عنوان یک ستندرد لایهٔ دوم به منظور بسته بندی کردن یک فریم جهت انتقال در یک کانال ارتباطی مشترک (Trunk) می باشد. این پروتوکول مختص به شرکت سیسکو بوده و در Deviceهای لایهٔ دوم به صورت پیش فرض فعال می باشد. در این ستندرد ساختار فریم اولیهٔ Ethernet تغیر نمی کند؛ بلکه فقط فیلدهای ISL FCS و ISL FCS به آن اضافه می شود.



شکل (۷–۱۵) بسته بندی پروتوکول ISL

این پروتوکول توسط دستورهای ذیل پیکربندی میشود.

Switch>

Switch>enable

Switch#configure terminal


Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl

٧.١٠.٣ يروتوكول ٧.١٠.٣

802.1Q به عنوان یک ستندرد باز (Open) در لایهٔ دوم جهت برچسب زدن (Tag) به فریمهایی که باید در داخل Trunk منتقل شوند، به کار میرود. بنابراین سوئیچهایی از شرکتهای مختلف این پروتوکول را پشتیبانی می کند که در یک شبکه، سوئیچهای شرکتهای مختلف وجود داشته باشد. از این پروتوکول برای Tag زدن به فریمها استفاده می شود. به اساس این پروتوکول، ساختار فریم Ethernet تغییر می کند و منجر به ایجاد یک فریم جدید می شود.



شکل (۷–۱۶) بسته بندی پروتوکول Λ ۰۲.۱Q

این پروتوکول توسط دستورهای ذیل پیکربندی میشود.

Switch>

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q



خلاصهٔ فصل هفتم

هر شبکهٔ محلی (LAN) دارای یک دامنهٔ پخش (Broadcast Domain) میباشد که سبب ازدهام ترافیک، ضعف مدیریت و ضعف امنیت در شبکه می شود. برای اینکه Broadcast Domain شبکه را کوچک کرده باشیم، لازم است تا شبکهٔ محلی را به بخشهای کوچک تقسیم نماییم. بهترین و آسان ترین راه ایجاد شبکهٔ محلی مجازی (VLAN) میباشد. VLAN به دو روش ثابت و متغیر (static) ساخته می توانیم که امنیت روش static بیشتر میباشد.

در روش متغیر (dynamic)، VLANها به طور خودکار به پورت اختصاص داده می شوند. در این روش ما یک سوئیچ را از شبکه به عنوان یک سرور پیکربندی می کنیم. سرور شامل اطلاعات خاص دستگاه مانند: Plug and Play و غیره می باشد. VLANهای متغیر از قابلیت انتقال Plug and Play پشتیبانی می کنند.

سوئيچ از دو نوع ارتباط VLANها پشتيباني مي كند:

۱. ارتباط دسترسی (Access link)

۲. اتصال بدنه (Trunk link)

ارتباط لینک بدنه (Trunk Link) برای اتصال چندین سوئیچ و به اشتراکگذاری یکسان اطلاعات VLANها استفاده می شود. Trunk برای برچسب زدن فریمها از دو نوع پروتوکولها استفاده می کند که عبارت از ۱nter-Switch Link (ISL) می باشد.

سوالات فصل هفتم

- ۱. VLAN را تشریح نمایید.
- ۲. مزایای VLAN برشمارید.
- ۳. سوئیچها به طور پیش فرض به کدام VLAN قرار دارد؟
 - ۴. انواع VLANها را بیان نمایید؟
- ۵. فرق میان عضویت در VLAN به شکل Static و Dynamic را توضیح نمایید.
 - ۶. Access Link را توضیح کنید.
 - ۲. Trunk Link را تشریح نمایید.
 - ۸. Trunk Tagging چند نوع است توضیح نمایید.
 - ۹. دستورات ایجاد یک VLAN را تحریر دارید.
 - ۱۰. دستور عضویت یک انترفیس را در یک VLAN تحریر دارید.
 - ۱۱. دستورات تخصیص یک پورت مشخص به یک VLAN را تحریر دارد.
 - ۱۲. دستورات بررسی وضعیت VLAN را توضیح نمایید.
 - ۱۳. دستورات حذف یک VLAN مشخص را تشریح نمایید.



با استفاده از نرم افزار packet tracer یک توپولوژی را دیزاین نمایید که دارای دو سوئیچ باشد و به هر سوئیچ 8 کمپیوتر وصل باشد.

- ۱. در هر سوئیچ دو VLAN به نامهای دلخواه تان بسازید.
- ۲. پورتهایی که به کمپیوترها وصل است، به حالت access link پیکربندی نمایید.
 - ۳. پورتهای بین سوئیچ را به حالت Trunk link پیکربندی نمایید.
 - ۴. پروتوكول 802.1Q را فعال نماييد.



پروتوکول معلومات مسیریابی RIP (Routing Information Protocol)



هدف کلی: آشنایی با پروتوکول معلومات مسیریابی یا RIP.

اهداف آموزشی: در پایان این فصل محصلان قادر خواهند شد تا:

- ۱. پروتوکول RIP را توضیح دهند.
- ۲. عملکرد پروتوکول RIP را تشریح نمایند.
- ۳. طریقه تطبیق و تنظیم RIP را توضیح نمایند.

یکی از مباحث مهم در شبکه و زیرساخت، نحوة ایجاد ارتباط بین شبکهها و هدایت بستهها از یک شبکه به شبکهٔ دیگر و تحویل آن به مقصد میباشد که به آن مسیریابی گفته می شود. مسیریابی به روشهایی؛ مانند Static صورت می گیرد. در این فصل می خواهیم با یکی از پروتوکولهای Dynamic مسیریابی آشنا شویم.

پروتوکول مسیریابی RIP که دارای نسخههای (RIPv1,RIPv2,RIPng) میباشد، برای انتخاب بهترین مسیر در شبکههای کمپیوتری استفاده میشود. این پروتوکول میتوانند تا 15 روتر را پشتیبانی کند. به همین لحاظ در شبکههایی که بیشتر از 15 روتر داشته باشد استفاده نمیشود.

Routing Information Protocol (RIP) A.1

پروتوکول معلومات مسیریابی (Routing Information Protocol) به اختصار RIP قدیمی ترین پروتوکول مسیریابی است که در سال 1988 ارائه شد و به عنوان یک پروتوکول RIP، هنوز هم برای شبکههای کوچک مورداستفاده قرار می گیرد. پروتوکول RIP جزء دسته Distance Vector پروتوکولها می باشد. این پروتوکول برای دریافت بهترین مسیر بین شبکههای مختلف کمپیوتری استفاده می شود. حداکثر تعداد بروتوکول برای دریافت بهترین مسیر بین شبکههای مختلف کمپیوتری استفاده می شود. حداکثر تعداد Hopها در پروتکل RIP فقط 15 می باشد، یعنی 15 روتر را می توان در پروتکل RIP به هم متصل کرد. پروتوکول RIP در هر 30 ثانیه یک بار تمام اطلاعات Routing Table خود را به آدرس Version1 دارای سه نسخه می باشد. RIPng و (RFC1058), RIP Version2 (RFC1721 & RFC1722)

A.Y اصطلاحات مهم پروتوکول RIP

- ۱. همسایگی (Neighbors): دو روتر برای اینکه بتواند اطلاعات جدول مسیریابی خود را بین هم رد و بدل کند، باید یک سلسله شرایط را داشته باشد. در صورت داشتن این شرایط، گفته می شود که دو روتر با یکدیگر همسایه شده اند.
 - ۲. Update: بستهٔ حاوی اطلاعات مربوط به جدول مسیریابی
 - ۳. Advertisement: عمل ارسال بسته Update توسط روتر روی اینترفیسهای خود
- ۴. Metric: عددی که بر اساس فورمول مخصوص پروتوکول مسیریابی به دست می آید و جهت انتخاب بهترین مسیر کاربرد دارد.

۸.۳ ویژه گیهای پروتوکول RIP

- ۱. RIP یک پروتوکول Distance-Vector میباشد.
- ۲. متریک یا معیار انتخاب بهترین مسیر در این پروتوکول تعداد گام(hop count) می باشد.
- ۳. بلندترین (Maximum) مقداری که برای متریک در این پروتوکول در نظر گرفته شده است، 15 میباشد و در صورتی که متریک از این مقدار بیشتر شود، مسیر غیر قابل دسترس خواهد بود و در حقیقت infinity خواهد بود.
- ۴. Full update در این پروتوکول هر30 ثانیه یکبار در شبکه به صورت Broadcast از اینترفیسهای متصل به روتر خارج شده، به روترهای مجاور ارسال می شود.
- ۵. Load Balacing در RIP ، روتر در صورتی که چند مسیر با متریک یکسان به یک شبکه پیداکند، ترافیک را بین این مسیرها تقسیم می کند. بنابراین در این حالت از منابع شبکه و پهنای باند موجود به خوبی استفاده می شود. RIP به صورت پیش فرض توانایی پشتیبانی 4 مسیر با متریک یکسان جهت load balancing را دادر.
- 9. RIPv1 یک class full routing protocol میباشد، زیرا VLSM و CIDR و VLSM را پشتیبانی نمی کند. subnet mask یک ارسال نمی کند. بنابراین در update که ارسال می کند،
- ۷. RIPv2 یک classless routing protocol میباشد؛ زیرا VLSM و CIDR را پشتیبانی میکند. بنابراین در updateهایی که ارسال میکند subnet mask را همراه با Network ID ارسال میکند.
 - ۸. (RIP Next Generation) در IPv6 استفاده می شود.

۸.۴ ویژگیهای Loop Free در پروتکل RIP

(Route Poisoning) مسمومیت مسیر ۸.۴.۱

در شبکههایی که از تعداد روترهای بالا برخوردار هستند و از پروتکل RIP بهره می برند، در صورتی که نقطهٔ انتهایی این مسیر قطع شود، به تعداد روترهای موجود در مسیر به دلیل مدت زمان مدت زمان که ۱۸۰ ثانیه است، طول می کشد تا روتر ابتدایی از قطع شدن شبکهٔ انتهایی با خبر شود. این مدت زمان ممکن است تا ۴۵ دقیقه طول بکشد. به منظور رفع این مشکل، در صورتی که یک مسیر قطع شود، روتر با استفاده از ویژگی Route Poisoning به جای اینکه ۱۸۰ ثانیه منتظر بماند تا اعلام قطعی یک شبکه را ارسال نماید، یک Advertisement با مقدار متریک ۱۶ برای آن شبکه به روترهای دیگر ارسال می نماید. در این صورت وقفهٔ ایجاد شده از ۱۸۰ به ۳۰ ثانیه برای روترها کاهش می یابد و چون Metric در این ارسال ۱۸ قرار داده شده است، برای روترها به مفهوم عدم کارآیی آن می باشد.

۸.۴.۲ تقسیم افق (Split Horizon)

در شرایطی که ارتباطات روترها بر روی یک لینک قرار داشته باشد و شبکهٔ یک روتر قطع شود، براساس ویژگی Route Poisoning ، مقدار متریک ۱۶ در ۳۰ ثانیه بعدی برای روتر همسایه ارسال میشود، اما روتر همسایه تا قبل از دریافت این مقدار، Metric خود را با یک عدد افزایش برای روتر همسایه خود ارسال می کند. اتفاقی که رخ می دهد این است که جدول روتینگهای این دو روتر به روزرسانی شده و این ارسال Split توافق کنند، ادامه می یابد. ویژگی Hetric که هر دو روتر به بروتوکولهای روتینگ وجود دارد، مانع از این کار می شود. براساس این ویژگی یک روتر حق ندارد یک مسیر یادگرفته از یک روتر دیگر را به همان روتر یاد دهد.

نکته: این ویژگی در مسیرهای Poisoned فعال نمیباشد. یعنی اگر مسیری را با ۱۶ Metric فعال نمیباشد. یعنی اگر مسیری را با ۱۶ Metric فراگیرد مجدداً آن را به تمام روترهای همسایهٔ خود و همان روتری که این مسیر را برای این روتر ارسال کرده است، ارسال می کند. دلیل این امر، فراگیری سریع تمام روترهای مسیر از قطعی بودن یک ارتباط میباشد.

Hold Down Timer A.F.T

ویژگی Split Horizon برای مسیرهای Multi-Link به تنهایی پاسخگو نمیباشد؛ دلیل آن نیز مدت فرمان ثابت همگرایی روترها در ۳۰ ثانیه میباشد. لذا ویژگی Hold Down Timer به کمک این ویژگی آمده است. در صورتیکه یک روتر یک مسیر را با ۱۶ Metric ها برای آن، مسیر اعلام شده از سوی سایر Timer مدت ۱۸۰ثانیه میبرد و با دریافت Boute Update ها برای آن، مسیر اعلام شده از سوی سایر روترها تغییرات را اعمال نمی کند تا این مدتزمان به پایان برسد. بنابراین، در این مدتزمان در صورتی که یک روتر اطلاعات مسیر اشتباه را در مدت ۳۰ ثانیه ارسال کند، در مدت ۳۰ ثانیهٔ بعدی خود اطلاعات صحیح را به روتر ارسال می کند.

Triggered (Flash) Updates A.F.F

روترها براساس ویژگی Route Poisoning مدتزمان ارسال قطع شبکهٔ خود را از ۱۸۰ ثانیه به ۳۰ ثانیه کاهش دادند، اما باز این مدتزمان برای شبکه یی که مثلاً ۱۵ روتر درون خود دارد، زیاد است. این ویژگی به روتر این امکان را می دهد که در صورت قطعشدن یک ارتباط در همان لحظه، یک Route Update با مقدار ۱۶ Metric برای روترهای دیگر ارسال نماید و بعداً در مدتزمانی ۳۰ ثانیهٔ خود نیز این Update را برای روترها مجدداً ارسال می کند؛ در نتیجه زمان تشخیص خطا در شبکه می تواند به صفر ثانیه کاهش یابد.

۸.۵ کارکرد پروتوکول RIP

روترهایی که از پروتوکول RIP استفاده می کنند، برای اینکه از تمام مسیرها و شبکهٔ موجود اطلاع پیداکند، تمام اطلاعات جدول مسیریابی خود را روی اینترفیسهای شان ارسال می کند تا سایر روترها اعلام کند که چه شبکههایی را دارند. این ارسال هر \mathfrak{v} ثانیه، یکبار انجام می شود. برای ارسال از پروتوکول \mathfrak{v} با شماره

پورت ۵۲۰ استفاده می کند. روتر با دریافت بستهٔ Update جدول مسیریابی خود را با آن بروز رسانی می کند و فقط یک مسیر اطلاعات را برای یک مقصد در جدول مسیریابی نگه می دارد.

روترها از مقدار AD و Metric برای انتخاب مسیر استفاده می کند، اما درصورتی که از همسایه خود طی Update دریافت نکند، آن را غیر قابل استفاده در نظر می گیرد و بعد از ۲۴۹ ثانیه از جدول AD استفاده مسیریابی خود، پاک می کند. RIP برای انتخاب بهترین مسیر از مفهومی به نام Hop Count استفاده می کند. Hop Count بر اساس تعداد روترهای موجود در مسیر، محاسبه می شود و حد اکثر مقدار آن ۱۵ می باشد. درصورتی که که تعداد از ۱۵ بیشتر باشد، RIP آن شبکه را غیر قابل دسترس در نظر می گیرد. RIP به وسیلهٔ این روش، از ایجاد Loop در شبکه جلوگیری می کند، اما این محدودیت باعث می شود که این پروتوکول برای شبکههای بزرگ مناسب نباشد.

(Advertising Update) اعلان اطلاعات به روز اعلان اطلاعات به

RIP به طور مداوم اطلاعات مسیریابی را از همه پورتهای آن پخش می کند. معمولاً این مرحله با پخش می محلی (Local Broadcast) با IP مقصد 255.255.255.255 صورت می گیرد. در حال پخش اهمیتی نمی دهد که چه کسی این پخش را می شنود/به دست می آورد یا خیر؟ از هیچ میکانیزم برای تائید شنونده استفاده نمی کند.

(Passive Interface) رابطه غير فعال ٨.٧

به طور پیش فرض پخش RIP (RIP Broadcast) از تمام پورت (Interface)ها صورت می گیرد. RIP به ما اجازه می دهد این رفتار را کنترول کنیم. ما می توانیم پیکربندی نماییم تا کدام پورت (Interface) باید Passive Interface) نماید. هنگامی که ما هر پورت (Interface) را به عنوان پورت غیر فعال (Passive Interface) علامت گذاری می کنیم، ارسال های به روز سازی RIP از آن پورت متوقف خواهد شد.

۸.۸ شمارشهاپ (Hop Count)

RIP هرهاپ، روتر را که یک بسته برای رسیدن به مقصدی از آن عبور می کند، شمارش می نماید و تعدادهاپ را به 15 محدود می کند. RIP از ساحه TTL بسته ها برای ردیابی تعدادهاپ ها استفاده می کند. بعد از عبور بسته ها از هرهاپ RIP، مقدار TTL را یک کاش می دهد. اگر این مقدار به صفر برسد، بسته رها (Drop) خواهد شد.

۸.۹ تایمرهای پروتو کول RIP Protocol Timer) RIP

برای بهتر سازی شبکه ، RIP از چهار نوع تایمر ذیل استفاده می کند:

- ۱. Route update timer : زمان ارسال اطلاعات جدول مسیریابی که پیشفرض هر 30 ثانیه یکبار انجام می شود.
- 7. Route invalid timer : حداکثر مدتزمانی که روتر منتظر دریافت advertisement از طرف مقابل می شود و در صورت عدم دریافت route های دریافتی را غیرقابل استفاده در نظر می گیرد که پیش فرض مقدار آن 180 ثانیه است.
- ۳. Route hold-down timer : در صورت دریافت یک update با متریک بالاتر آن را به مدت 180 ثانیه
 در حالت hold-down قرار می دهد. برای جلوگیری از بروز loop، اینکار انجام می شود.
- ۴. Route flush timer : اگر 180 ثانیه دیگر منتظر advertisement گذشت 60 ثانیه دیگر منتظر میماند، در غیر اینصورتroute ها را از جدول مسیریابی خود پاک می کند.

۸.۱۰ انواع نسخههای (RIP)

- RIP Version 1 •
- RIP Version 2 •
- RIPng (RIP Next Generation) •

۱۰.۱۸ ویژگیهای RIP Version۱

- یک پروتوکول Classful است و از VLSM پشتیبانی نمی کند.
 - دارای امکان احراز هویت (Authentication) نیست.
 - Advertisement ارسال می کند.

۸.۱۰.۲ ویژگیهای RIP Version۲

- در سال 1993 ارائه شد.
- یک پروتوکول Classless است و از VLSM پشتیبانی می کند.
 - دارای امکان احراز هویت (Authentication) است.
- Advertisment ها را بهجای Broadcast به صورت Multicast به آدرس 223.0.0.9 ارسال می کند.

۸.۱۰.۳ ویژگیهای RIPng

- پشتیبانی از IPv6
- از پروتوکول UDP با شماره پورت 521 استفاده می کند.

نكته: Administrative Distance پروتوكول RIP برابر با 120 مي باشد.

نكته: Load Balance را روى 16 خط دارد كه مقدار 4 پيش فرض آن مى باشد.

نکته: Routeهای پروتوکول RIP با حرف اختصار R در جدول مسیریابی نمایش داده می شود.

۱۱. ۱ تفاوتها و شباهتهای RIP v۱ و RIP v۲

RIP v1	RIP v2	
Distance Vector	Distance Vector	
Maximum Hop Count of 15	Maximum Hop Count of 15	
Classful	Classless	
Broadcast Based	Uses Multicast 244.0.0.9	
No Support for VLSM	Supports VLSM Networks	
No Authentication	Allows for MD5 Authentication	
No Support for discontiguous Networks	Supports discontiguous Networks	

شکل(۱-۸) تفاوتهای نسخه ۱ و ۲ پروتوکول Rip

A.17 تنظیم و فعال کردن پروتوکول RIP

کافی است دستور زیر را در Global Mode وارد کنیم

R(config)#router rip

با دستور زیر می توانیم نسخهٔ RIP را مشخص کنیم:

R(config-router)#version 2

نکته: درصورتی که بخواهیم از RIPng استفاده کنیم، از دستور زیر کار می گیریم:

R(config)#IPv6 router rip

درصورتی که بخواهیم روی برخی از انترفیسها advertisement ارسال نشود، مانند انترفیس متصل به LANاز دستور زیر استفاده می کنیم:

R(config-router)#passive-interface fastethernet 0/0

جهت مشخص یا معرفی کردن شبکههایی که میخواهیم آنها را advertise کنیم:

R(config-router)#network 192.168.1.0

• نکته: شبکهٔ مشترک بین دو روتر باید Advertise شود؛ در غیر این صورت بین آنها اطلاعات رد و بدل نمی شود.

برای تعیین کردن Authentication برای Advertisement ها به صورت زیر عمل می کنیم:

• در ابتدا باید یک دسته کلید تعریف کنیم، به دستورات زیر:

R(config)#key chain itpro

R(config-keychain)#key 1

R(config-keychain-key)#key-string IT

• سپس باید روی انترفیس موردنظر Authentication را فعال کنیم

R(config)#interface fastethernet 0/0

R(config-if)#ip rip authentication key-chain itpro

• حالا باید نوع authentication را مشخص کنیم. برای RIP به دو صورت Encrypted) MD5)وtext (Encription) می توان تعریف کرد:

R(config-if)#ip rip authentication mode md5

جهت مشاهدهٔ اطلاعات جدول مسيريابي، از دستور زير استفاده مي كنيم:

R#show ip route


برای عیبیابی از دستور زیر استفاده می کنیم:

R#debug ip rip

۸.۱۳ مثال پیاده سازی پروتوکولRIP

با توجه به شکل زیر، میخواهیم بین روترهای R1 ،R0 و R2 پروتوکول RIP را راهاندازی کنیم تا این روترها از شبکهٔ موجود مطلع شوند و به آنها دسترسی پیدا کنند.

در مرحلهٔ اول یک توپولوژی بهصورت زیر می سازیم:



شکل (۸-۲) توپولوجی پیکربندی پروتوکول RIP جدول (۸-۸) راهنمای ساختار شکل (۸-۲)

در مرحلهٔ دوم، آی پی آدرس را به پورتهای روتر و کمپیوتر طوری که در جدول ذیل دیده می شود، اختصاص مىدھيم. Connected With Device Interface IP Cofiguration PC0 Fast Ehternet 10.0.0.2/8 Router0s Fa0/1 PC0s Fast Ehternet Router0 1Fa0/ 10.0.0.1/8 Router0 S0/0/1192.168.1.254/30 Router2s S0/0/1 Router0 S0/0/0 Router1s S0/0/0 192.168.1.249/30 Router1 S0/0/0 Router0s S0/0/0 192.168.1.250/30 Router1 S0/0/1 192.168.1.246/30 Router2s S0/0/0 Router2 S0/0/0 192.168.1.245/30 Router1s S0/0/1 Router2 S0/0/1 192.168.1.253/30 Router0s S0/0/1 Router2 Fa0/1 20.0.0.1/30 PC1s Fast Ethernet PC1 Fast Ethernet 20.0.0.2/30 Router2s Fa0/1

در مرحلهٔ سوم به کمپیوترها آدرسآیپی را میدهیم.

۱۴ اختصاص آدرس IP به پورتهای روترها (Router Interface):

سه پورت 0 / Serial 0/0/0 ،FastEhternet0 و 0/1 / Serial0 از روتر 0 در این توپولوژی مورداستفاده قرار می گیرد.

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration command, one per line. End with CNTL/z.

Router (config)#

Router (config)#interface fastEthernet 0/1

Router (config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

Rputer (config-if)no shutdown

Router (config-if)#exit

Router (config)#

ما می توانیم دستور show controllers interface را برای بررسی پایان کیبل استفاده کنیم.

Router#show controllers serial 0/0/0

Interface Serial 0/0/0

Hardware is powerQUTCC MPC860

DCE V.35, clock rate 2000000

[Outepute omitted]

۸.۱۵ پیکربندی پورتهای serial مسیریاب (Router•):

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #interface serial 0/0/0
Router(config-if) #ip address 192.168.1.249 255.255.255.252
Router(config-if) #clock rate 64000
Router(config-if) #bandwidth 64
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.252
Router(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.252
Router(config-if) #clock rate 64000
Router(config-if) #bandwidth 64
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if) #exit

۸.۱۶ پیکربندی پورتهای serial مسیریاب (Router۱):

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config) #interface serial 0/0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.250 255.255.255.252

Router(config-if) #no shutdown

Router (config-if) #exit

Router(config) #interface serial 0/0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.246 255.255.255.252

Router(config-if)#clock rate 64000

Router (config-if) #bandwidth 64

Router(config-if)#no shutdown

Router (config-if) #exit

۸.۱۷ پیکربندی پورتهای مسیریاب (RouterY)

```
Router>enable
   Router#configure terminal
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   Router (config) #interface fastEthernet 0/0
   Router(config-if) #ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
   Router (config-if) #no shutdown
   Router (config-if) #exit
   Router(config) #interface serial 0/0/0
   Router(config-if) #ip address 192.168.1.245 255.255.255.252
   Router (config-if) #no shutdown
   Router (config-if) #exit
   Router (config) #interface serial 0/0/1
   Router (config-if) #ip address 192.168.1.253 255.255.255.252
   Router (config-if) #no shutdown
                                            حال، يروتوكول RIP را فعال مي كنيم.
       دستور Router Rip برای فعال کردن پروتوکول مسیریابی Rip در مسیریاب استفاده می شود.
دستور Network ما را قادر می سازد تا شبکه هایی را که می خواهیم تبلیغات (Advertisment) را انتشار
دهند، مشخص کنیم. ما فقط نیاز به مشخص کردن شبکههایی را داریم که طور مستقیم با روتر ارتباط دارند.
                              حال پروتوکول RIP را به ترتیب در این سه روتر فعال می کنیم
      Router 0 (config) #router rip
      Router0(config-router) # network 10.0.0.0
      Router0(config-router) # network 192.168.1.252
      Router0(config-router) # network 192.168.1.248
      Router1(config) #router rip
      Router1(config-router) # network 192.168.1.244
      Router1(config-router) # network 192.168.1.248
      Router2(config) #router rip
      Router2(config-router) # network 20.0.0.0
      Router2(config-router) # network 192.168.1.252
      Router2(config-router) # network 192.168.1.244
                                    دستور پیکربندی برای RIPv2 به شرح زیر است:
در پیکربندی پروتوکول RIPv2 صرف دستور version2 اضافه می شود، دیگر هیچ تفاوتی با پیکربندی
                                                              RIPv1 ندارد.
  #router rip
  #version 2
```

برای اینکه جدول مسیریابی روترها را ببینم، از دستور show ip route استفاده می کنیم.



خلاصهٔ فصل هشتم

یکی از مباحث مهم در شبکه و زیرساخت، نحوهٔ ایجاد ارتباط بین شبکهها و هدایت بستهها از یک شبکه به شبکهٔ دیگر و تحویل آن به مقصد می باشد که به آن مسیریابی گفته می شود.

Routing Information Protocol یا به اختصار RIP قدیمی ترین پروتو کول مسیریابی است و RIP جزء دسته Distance Vector است.

روترهایی که از پروتوکول RIP استفاده می کنند، تمام اطلاعات جدول مسیریابی خود را روی اینترفیسهای شان ارسال می کنند. این ارسال هر 30 ثانیه یکبار انجام می شود. برای ارسال از پروتوکول اینترفیسهای شان ارسال می کنند. روتر با دریافت بسته Update جدول مسیریابی خود را با آن بروز (update) می کند و فقط یک مسیر اطلاعات را برای یک مقصد در جدول مسیر نگه می دارند.

هنگامی که یک Router متوجه شد که هر یک از مسیر مستقیم مرتبط آن شکست (Disconnect) خورده است، آن مسیر را مسموم خواهد کرد. به طور پیش فرض یک بسته فقط می تواند در RIP تا 15هاب سفر نماید. هر مسیر که فراتر از 15 مرتبه است، مسیر نا معتبر برای RIP است.

پروتوکول RIP از چهار نوع تایمر (Timer) استفاده می کند:

- (Hold Down Timer) .1
- (Router Invalid Timer) . Y
 - (Route Flash Timer) . "
 - (Updeate Timer) . *

RIP دارای نسخههای Version 2 ،Version 1 و Version RIP میباشد. برای RIP دارای نسخههای RIP میباشد. برای استفاده میشود.

سوالات فصل هشتم

- ۱. اصطلاحات Update ،Neighborhood و Advertisment را توضيح كنيد.
 - ۲. پروتوکول RIP را خلص توضیح دهید.
 - ۳. Metric در پروتوکول RIP چیست؟ واضح سازید.
 - ۴. Advertising Update را توضيح كنيد.
 - ۵. Split Horizon را توضیح نمایید.
 - ۶. Route Poisoning را تشریح کنید.
 - ۷. Timer مای پروتوکول RIP را توضیح نمایید.
 - ۸. تفاوتهای عمده RIPv1 و RIPv2 را واضح سازید.
 - ویژگیهای RIPng را توضیح کنید.
 - ۱۰. ویژگیهای RIPv2 را تشریح نمایید.
- ۱۱. نحوهٔ تنظیم و فعال کردن RIP را در Packet Tracer با دستورات آن عملی نمایید.



بااستفاده از نرم افزار packet tracer توپولوژییی را دیزاین نمایید که دارای دو کمپیوتر، دو سوئیچ و سه مسیریاب (Router) باشد.

- ۱. پیکربندی ابتدایی مسیریاب (Router) را انجام دهید.
 - ۲. پیکربندی ابتدایی سوئیچ را انجام دهید.
 - ۳. پروتوکول مسیریابی RIP را پیکربندی نمایید.
- ۴. با استفاده از دستور show مسیریاب و سوئیچ را بررسی نمایید.

- Wendell, O. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume1. Cisco Press 221 River St.(3D11C) Hoboken, NJ 07030
- 2. Todd Lammle, S. O., &kevin, W. (2015). CCNA Routing and Switching.
- 3. Wendel, O. & Scott, H. (2017). CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide. Cesco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA.
- 4. Wendel, O (2016). CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide. Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA.
- 5. Tood, L (2016). CCNA Routing and Switching Complete Study Guide/ISBN: 978-1-119-28830-5 Manufactured in the United States of America.
- 6. Todd Lammle. (2017). CCNA Cisco CertifiedNetwork Associate Study Guide/ISBN: 0-7821-2647-2 Manufactured in the United States of America.
- 7. (http//cisco.com)