



L'originalit'e de ce format d'adressage r'eside dans l'association de l'identification du r'eseau avec l'identification de l'hôte.


- → La partie réseau est commune à l'ensemble des hôtes d'un même réseau,
- → La partie hôte est unique et désigne une seule interface physique.


Le masque de réseau:


Le masque de réseau sert à séparer les parties réseau et hôte d'une adresse. On retrouve l'adresse du réseau en effectuant un ET logique bit à bit entre une adresse complète et le masque de réseau.


L'adresse de diffusion:


Chaque réseau possède une adresse particulière dite de *diffusion*. Tous les hôtes du réseau « écoutent » cette adresse en plus de la leur. Certaines informations telles que le routage ou les messages d'alerte sont utiles à l'ensemble des hôtes du réseau. Il existe deux définitions d'adresses de diffusion : la plus petite (192.168.100.0 dans notre exemple) ou la plus grande (192.168.100.255). La convention sur l'Internet veut que l'on utilise l'adresse la plus grande comme adresse de diffusion.




























L'adressage IP: Le sous-adressage (subnetting)

Calcul des adresses avec le sous adressage:

Le sous-adressage consiste à déterminer :

- Le masque adéquat pour le sous-réseau.
- Le calcule des sous-réseaux correspondants:
 - Calculer l'adresse du sous-réseau.
 - Calculer l'adresse de diffusion correspondante.
 - Déterminer les adresses utilisables.
- Deux méthodes existent pour le calcul:
 - Le calcul binaire.
 - Le calcul décimal.


Dane 3F




L'adressage IP: Le sous-adressage (subnetting)

Algorithme de calcul des sous-réseaux:

- Déterminer le nombre de bits dans la partie sous-réseau qui permet d'avoir le nombre de sous-réseaux voulu. (avec n bits on peut créer 2ⁿ sous réseaux)
- Déterminer le nombre de bits dans la partie machine qui permet d'avoir le nombre de machines. (avec m bits on peut avoir 2^m -2 machines par sous réseau)
- Déterminer le masque qui va être utilisé pour ses sous-réseaux.
- Écrire sous forme binaire l'adresse IP initial.
- Écrire sous forme binaire le masque initial.
- Écrire sous forme binaire le nouveau masque.
- Déduire les adresses de sous-réseaux en incrémentant la partie de sous-réseau dans l'adresse initial.
- Déduire l'adresse du broadcast en remplaçant par des 1 tous les bits de la partie machine de l'adresse IP.
- Enfin déduire les adresses utilisables.







La fragmentation des datagrammes IP

- Quand un datagramme est fragmenté, il n'est rassemblé que par la couche IP destinatrice finale. Cela implique trois remarques :
 - ➤ Cette opération est absolument transparente pour les couches de transport qui utilisent IP.
 - > Chaque fragment est acheminé de manière indépendante.
 - ➤ Un temporisateur de réassemblage sur le destinataire est armé quand le premier fragment arrive.
- La perte d'un fragment IP provoque la retransmission de l'ensemble du datagramme.


Page 30



Le sous adressage

Quelque rappel sur le calcul binaire:


Une adresse IP est un entier sur 32 bit, et donc elle est décomposé en une somme de puissances de 2:




 $2^0 + 2^1 + 2^3 + 2^4 + 2^6 + 2^7 = 219$

Le nombre de réseaux possible par adresse = 2^nombre de bits de la partie réseau


Le nombre de machines par réseau = 2^nombre de bits de la partie hôte -2

























Qu'est ce que le routage?

- Processus par lequel un élément (courrier, appels téléphoniques, trains, paquets IP, ...) va être acheminé d'un endroit à un autre.
- Un élément faisant du routage doit connaître :
 - ✓ La destination,
 - \checkmark De quelle source il peut apprendre les chemins d'accès à la destination voulue,
 - ✓ Les itinéraires possibles pour atteindre la destination,
 - ✓ Le(s) meilleur(s) itinéraire(s) pour atteindre la destination,
 - ✓ Un moyen d'actualiser les itinéraires.



Pourquoi faire du routage sur un réseau?

· Un équipement sur un réseau local

- ✓ Peut atteindre directement les machines sur le même segment sans routage (ARP),
- ✓ Ne peut pas atteindre les équipements sur un autre réseau (ou sous réseau) sans un intermédiaire.

Qui doit faire du routage sur un réseau ?


- ✓ Équipement connecté à 2 réseaux ou sous réseaux au moins,
 - ☐ Station de travail avec 2 interfaces réseau au moins,
 - ☐ Routeur (CISCO, Juniper, BayNetworks, ...)

Page 5



PRINCIPES DU ROUTAGE IP

- Routage IP basé uniquement sur l'adresse du destinataire
- Chaque équipement du réseau sait atteindre un équipement d'un autre réseau, s'il existe au moins un équipement de routage pour acheminer les paquets à l'extérieur du réseau local.
- Les informations de routage sont mémorisées dans la table de routage des équipements (routeurs).
- · Cette table doit être périodiquement mise à jour
 - ✓ Manuellement : routage STATIQUE
 - ✓ Automatiquement : routage DYNAMIQUE
- Le routage s'effectue sur deux opérations:
 - ✓ La sélection de la meilleure voie,
 - ✓ La commutation du paquet sur l'interface appropriée.





ROUTAGE IP STATIQUE

Avantages d'un routage statique

- ✓ Sécurité par masquage de certains parties d'un interréseau
- ✓ Moins de surcharge par rapport au routage dynamique.

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1 – STATIQUE ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.1 - DEFAULT

Route par défaut

- · Facilite la circulation des données sur un réseau de grande taille,
- · Pour atteindre une destination inconnue.
- utilisée si le prochain saut ne figure pas explicitement dans la table de routage.

