# Oriented FAST

2016010873 박정욱

- FAST가 해결할 수 없는 문제
- Harris corner detector
  - Corner란? Edge란?
- oFAST: Oriented FAST

  - Image Pyramid세기 도심(Intensity Centroid)
- 정리
- Todo

## FAST가 해결할 수 없는 문제

- 1. '**모서리스러움(Cornerness)**'의 척도 부재
- 2. 영상에 대한 스케일을 고려하지 않음
- 3. 방향 요소가 존재하지 않음

- Moravec(1980)의 아이디어에서 착안
  - 1. 영상 내에 작은 정사각형의 '**패치**'가 있다고 생각
  - 2. 패치를 8방향으로 움직였을 때, 화소 세기의 변화를 고려
- 해석적 확장을 이용해, 임의의 방향에 대한 움직임을 고려
  - 특정 조건에서만 정의되는 함수의 조건을 완화시키는 방법
  - **테일러 전개**를 이용
- 원형 가우시안 블러를 패치에 적용하면 노이즈 억제 가능

• 패치 움직임에 따른 화소 세기의 변화 E(x,y)

$$E(x,y) = \sum_{u,v} w(u,v) [I(x+u,y+v) - I(u,v)]^{2}$$
  
패치 화소 세기 차이

- E(u,v)를 최대로 하기 위해 **화소 세기 차이** 항을 최대화!
  - 패치 함수 부분은 모든 x, y에 대해 동일하기 때문

## 테일러 전개

$$E(x,y) = \sum_{u,v} w(u,v) [I(x+u,y+v) - I(u,v)]^{2}$$

$$\approx \sum_{u,v} \left(\frac{\partial I}{\partial u}x\right)^{2} + \left(\frac{\partial I}{\partial v}y\right)^{2} + 2\frac{\partial I}{\partial u}\frac{\partial I}{\partial v}xy$$

- 다루기 어려운 함수 f(x)를 다항함수로 근사하는 방법
  - x=a에서 f(x)와 동일한 미분계수를 갖도록!
- 편미분계수는 각 축 방향에 대한 화소 세기 그레이디언트(기울기)
- 8방향만을 계산할 수 있던 함수를 임의의 방향으로 확장!

$$\sum_{u,v} \left( \frac{\partial I}{\partial u} x \right)^{2} + \left( \frac{\partial I}{\partial v} y \right)^{2} + 2 \frac{\partial I}{\partial u} \frac{\partial I}{\partial v} xy$$

$$= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum_{v} \left( \frac{\partial I}{\partial u} \right)^{2} & \sum_{v} \frac{\partial I}{\partial u} \frac{\partial I}{\partial v} \\ \sum_{v} \frac{\partial I}{\partial u} \frac{\partial I}{\partial v} & \sum_{v} \left( \frac{\partial I}{\partial v} \right)^{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- 확장된 화소 세기 변화 함수 E(x,y) 의 행렬 형태
- E(x,y)가 커지기 위해서는 중간의 행렬값이 커져야 함

- 이 행렬을 고윳값 분해하여, Corner/Edge/Flat 여부를 판단
  - 고윳값 분해: 고윳값과 고유벡터를 찾는 작업
- 행렬, 즉 변환을 적용했을 때 방향이 바뀌지 않는 벡터 -> 고유벡터
- 고유벡터를 원래 벡터의 크기로 만들어주는 숫자
  - -> 고윳값

## Corner란? Edge란?

- x축 방향과 y축 방향에 대한 그레이디언트로 행렬을 구성
  - -> 고유벡터들 중 가장 큰 고유값을 가지는 벡터 방향
  - -> 화소 세기 변화가 가장 큰 방향!
- Corner: 두 고윳값이 모두 큰 경우
- Edge: 두 고윳값 중 하나만 큰 경우
- Flat: 두 고윳값 모두 작은 경우




Figure 5. Auto-correlation principal curvature spaceheavy lines give corner/edge/flat classification, fine lines are equi-response contours.


#### oFAST: Oriented FAST

1. Cornerness 척도를 이용하여 더 정확한 Corner 검출
• 원하는 N개 이상이 나오도록 FAST Corner점 검출 후 Harris 적용

- 2. 'Image pyramid'를 이용하여 스케일 고려
- 3. '세기 도심(Intensity Centroid)'를 이용하여 방향 요소 부여

## Image pyramid

- 영상의 크기를 단계적으로 축소하며 일련의 영상 집합 생성
  - 블러링 다운샘플링을 반복
- 블러링 시 가우시안 필터 이용
- 다운샘플링 시 홀수번째 화소들만 취함



# 세기 도심(Intensity Centroid)

- 영상 **모멘트**(Image moment)를사용
  - 영상 화소 세기에 대한 '가중평균' 개념
  - 이를 이용하여 간단한 이미지 속성들을 도출할 수 있음
- 모멘트라?
  - 물리량의 '분포상태'에 따라 결정되는 물리적 효과를 나타내는 방법
  - Harris detector에서 도출된 행렬도 일종의 모멘트(2차 모멘트 행렬)
    - 또는 자기상관행렬

$$\mu_n = r^n Q$$

(r은 거리, Q는 물리량, n은 차수)

## 세기 도심(Intensity Centroid)

• 일반적인 모멘트 식의 형태에 따른 영상 모멘트 정의


$$m_{pq} = x^p y^q I(x, y)$$

• x축 방향 요소를 p만큼, y축 방향 요소를 q만큼 반영한다는 뜻!

$$m_{00} = x^0 y^0 I(x, y) = I(x, y)$$
  
 $m_{10} = x^1 y^0 I(x, y) = x I(x, y)$   
 $m_{01} = x^0 y^1 I(x, y) = y I(x, y)$   
화소 세기를 반영한 도심  $C = \left(\frac{m_{10}}{m_{00}}, \frac{m_{01}}{m_{00}}\right)$ 

# 세기 도심(Intensity Centroid)

- 이렇게 구한 세기 도심과 Corner의 중심점으로 벡터를 만듦
- 만들어진 벡터의 atan2값이 곧 Corner의 방향 요소!
  - atan2: 탄젠트의 역함수, 결과값으로 '각'을 반환



## 정리

- FAST가 해결하지 못했던 문제를 해결!
  - 1. Cornerness 척도 도입, 정확도 향상
  - 2. Image Pyramid 도입, 스케일 요소 고려
  - 3. 세기 도심 개념 도입, 방향 요소 추가
- 각 해결법의 근간이 되는 기반 지식
  - 테일러 전개, 고윳값 분해 Corner를 수학적으로 정의
  - 블러링/다운샘플링 영상처리에서 스케일이 가지는 의미
  - 모멘트, 역탄젠트 영상 속성을 계산해내는 방법

#### Todo

• BRIEF

Rotated BRIEF

• SLAM