命令手册

目录

1	概述	. 2
	1.1 常规选项	. 2
2	用户命令	.3
	2.1 archive	. 3
	2.2 distcp	. 3
	2.3 fs	. 3
	2.4 fsck	. 3
	2.5 jar	. 4
	2.6 job	. 4
	2.7 pipes	. 5
	2.8 version	. 6
	2.9 CLASSNAME	. 6
3	管理命令	. 6
	3.1 balancer	. 6
	3.2 daemonlog	. 6
	3.3 datanode	. 7
	3.4 dfsadmin	. 7
	3.5 jobtracker	. 8
	3.6 namenode	. 9
	3.7 secondarynamenode	. 9
	3.8 tasktracker	. 9

1. 概述

所有的hadoop命令均由bin/hadoop脚本引发。不指定参数运行hadoop脚本会打印所有命令的描述。

用法: hadoop [--config confdir] [COMMAND] [GENERIC_OPTIONS] [COMMAND_OPTIONS]

Hadoop有一个选项解析框架用于解析一般的选项和运行类。

命令选项	
config confdir	覆盖缺省配置目录。缺省是\${HADOOP_HOME}/conf。
GENERIC_OPTIONS	多个命令都支持的通用选项。
COMMAND 命令选项S	各种各样的命令和它们的选项会在下面提到。这 些命令被分为 <u>用户命令 管理命令</u> 两组。

1.1. 常规选项

下面的选项被 <u>dfsadmin</u>, <u>fs</u>, <u>fsck</u>和 <u>job</u>支持。 应用程序要实现 <u>Tool</u>来支持 <u>常规</u> 选项。

GENERIC_OPTION	
-conf <configuration file=""></configuration>	指定应用程序的配置文件。
-D <pre>-D <pre>roperty=value></pre></pre>	为指定property指定值value。
-fs <local namenode:port></local namenode:port>	指定namenode。
-jt <local jobtracker:port></local jobtracker:port>	指定job tracker。只适用于 <u>job</u> 。
-files <逗号分隔的文件列表>	指定要拷贝到map reduce集群的文件的逗号分隔的列表。 只适用于.job。
-libjars <逗号分隔的jar列表>	指定要包含到classpath中的jar文件的逗号分隔的列表。 只适用于 <u>job</u> 。
-archives <逗号分隔的archive列表>	指定要被解压到计算节点上的档案文件的逗号分割的列表。 只适用于.job。

2. 用户命令

hadoop集群用户的常用命令。

2.1. archive

创建一个hadoop档案文件。参考 Hadoop Archives.

用法: hadoop archive -archiveName NAME <src>* <dest>

命令选项	
-archiveName NAME	要创建的档案的名字。
src	文件系统的路径名,和通常含正则表达的一样。
dest	保存档案文件的目标目录。

2.2. distcp

递归地拷贝文件或目录。参考DistCp指南以获取等多信息。

用法: hadoop distcp <srcurl> <desturl>

命令选项	
srcur1	源Ur1
destur1	目标Ur1

2.3. fs

用法: hadoop fs [GENERIC OPTIONS] [COMMAND_OPTIONS]

运行一个常规的文件系统客户端。

各种命令选项可以参考HDFS She11指南。

2.4. fsck

运行HDFS文件系统检查工具。参考Fsck了解更多。

用法: hadoop fsck [GENERIC OPTIONS] <path> [-move | -delete |

-openforwrite] [-files [-blocks [-locations | -racks]]]

命令选项	
<path></path>	检查的起始目录。
-move	移动受损文件到/lost+found
-delete	删除受损文件。
-openforwrite	打印出写打开的文件。
-files	打印出正被检查的文件。
-blocks	打印出块信息报告。
-locations	打印出每个块的位置信息。
-racks	打印出data-node的网络拓扑结构。

2.5. jar

运行jar文件。用户可以把他们的Map Reduce代码捆绑到jar文件中,使用这个命令执行。

用法: hadoop jar <jar> [mainClass] args...

streaming作业是通过这个命令执行的。参考<u>Streaming examples</u>中的例子。

Word count例子也是通过jar命令运行的。参考Wordcount example。

2.6. job

用于和Map Reduce作业交互和命令。

```
用法: hadoop job [GENERIC OPTIONS] [-submit <job-file>] | [-status <job-id>] | [-counter <job-id> <group-name> <counter-name>] | [-kill <job-id>] | [-events <job-id> <from-event-#> <#-of-events>] | [-history [all] <jobOutputDir>] | [-list [all]] | [-kill-task <task-id>] | [-fail-task <task-id>]
```

-submit <job-file></job-file>	提交作业

-status <job-id></job-id>	打印map和reduce完成百分比和所有计数器。
-counter <job-id> <group-name> <counter-name></counter-name></group-name></job-id>	打印计数器的值。
-kill <job-id></job-id>	杀死指定作业。
-events <job-id> <from-event-#> <#-of-events></from-event-#></job-id>	打印给定范围内jobtracker接收到的事件细节。
-history [all] <joboutputdir></joboutputdir>	-history <joboutputdir> 打印作业的细节、失败及被杀死原因的细节。更多的关于一个作业的细节比如成功的任务,做过的任务尝试等信息可以通过指定[a11]选项查看。</joboutputdir>
-list [all]	-list all显示所有作业。-list只显示将要完成 的作业。
-kill-task <task-id></task-id>	杀死任务。被杀死的任务不会不利于失败尝试。
-fail-task <task-id></task-id>	使任务失败。被失败的任务会对失败尝试不利。

2.7. pipes

运行pipes作业。

用法: hadoop pipes [-conf <path>] [-jobconf <key=value>, <key=value>, ...] [-input <path>] [-output <path>] [-jar <jar file>] [-inputformat <class>] [-map <class>] [-partitioner <class>] [-reduce <class>] [-writer <class>] [-program <executable>] [-reduces <num>]

命令选项	
-conf <path></path>	作业的配置
-jobconf <key=value>, <key=value>,</key=value></key=value>	增加/覆盖作业的配置项
-input <path></path>	输入目录
-output <path></path>	输出目录
-jar <jar file=""></jar>	Jar文件名
-inputformat <class></class>	InputFormat类
-map <class></class>	Java Map类

-partitioner <class></class>	Java Partitioner
-reduce <class></class>	Java Reduce类
-writer <class></class>	Java RecordWriter
-program <executable></executable>	可执行程序的URI
-reduces <num></num>	reduce个数

2.8. version

打印版本信息。

用法: hadoop version

2.9. CLASSNAME

hadoop脚本可用于调调用任何类。

用法: hadoop CLASSNAME

运行名字为CLASSNAME的类。

3. 管理命令

hadoop集群管理员常用的命令。

3.1. balancer

运行集群平衡工具。管理员可以简单的按Ctr1-C来停止平衡过程。参考<u>Rebalancer</u>了解更多。

用法: hadoop balancer [-threshold <threshold>]

命令选项	描述
-threshold <threshold></threshold>	磁盘容量的百分比。这会覆盖缺省的阀值。

3.2. daemonlog

获取或设置每个守护进程的日志级别。

用法: hadoop daemonlog -getlevel <host:port> <name>

用法: hadoop daemonlog -setlevel <host:port> <name> <level>

命令选项	
-getlevel <host:port> <name></name></host:port>	打印运行在 <host:port>的守护进程的日志级别。 这个命令内部会连接 http://<host:port>/logLevel?log=<name></name></host:port></host:port>
-setlevel <host:port> <name> <level></level></name></host:port>	设置运行在 <host:port>的守护进程的日志级别。 这个命令内部会连接 http://<host:port>/logLevel?log=<name></name></host:port></host:port>

3.3. datanode

运行一个HDFS的datanode。

用法: hadoop datanode [-rollback]

命令选项	
-rollback	将datanode回滚到前一个版本。这需要在停止 datanode,分发老的hadoop版本之后使用。

3.4. dfsadmin

运行一个HDFS的dfsadmin客户端。

用法: hadoop dfsadmin [GENERIC OPTIONS] [-report] [-safemode enter | 1eave | get | wait] [-refreshNodes] [-finalizeUpgrade] [-upgradeProgress status | details | force] [-metasave filename] [-setQuota <quota> <dirname>...<dirname>] [-clrQuota <dirname>] [-help [cmd]]

命令选项	
-report	报告文件系统的基本信息和统计信息。
-safemode enter leave get wait	安全模式维护命令。安全模式是Namenode的一个状态,这种状态下,Namenode 1. 不接受对名字空间的更改(只读) 2. 不复制或删除块 Namenode会在启动时自动进入安全模式,当配置的块最小百分比数满足最小的副本数条件时,会自动离开安全模式。安全模式可以手动进入,但

	是这样的话也必须手动关闭安全模式。
	定这件的话也必须于幼犬的女生模式。
-refreshNodes	重新读取hosts和exclude文件,更新允许连到 Namenode的或那些需要退出或入编的Datanode的 集合。
-finalizeUpgrade	终结HDFS的升级操作。Datanode删除前一个版本的工作目录,之后Namenode也这样做。这个操作完结整个升级过程。
-upgradeProgress status details force	请求当前系统的升级状态,状态的细节,或者强 制升级操作进行。
-metasave filename	保存Namenode的主要数据结构到hadoop.log.dir 属性指定的目录下的 <filename>文件。对于下面 的每一项, <filename>中都会一行内容与之对应 1. Namenode收到的Datanode的心跳信号 2. 等待被复制的块 3. 正在被复制的块 4. 等待被删除的块</filename></filename>
-setQuota <quota> <dirname><dirname></dirname></dirname></quota>	为每个目录 <dirname>设定配额<quota>。目录配额是一个长整型整数,强制限定了目录树下的名字个数。 命令会在这个目录上工作良好,以下情况会报错: 1. N不是一个正整数,或者 2. 用户不是管理员,或者 3. 这个目录不存在或是文件,或者 4. 目录会马上超出新设定的配额。</quota></dirname>
-c1rQuota <dirname><dirname></dirname></dirname>	为每一个目录 <dirname>清除配额设定。 命令会在这个目录上工作良好,以下情况会报错 : 1.这个目录不存在或是文件,或者 2.用户不是管理员。 如果目录原来没有配额不会报错。</dirname>
-help [cmd]	显示给定命令的帮助信息,如果没有给定命令,则显示所有命令的帮助信息。

3.5. jobtracker

运行MapReduce job Tracker节点。

用法: hadoop jobtracker

3.6. namenode

运行namenode。有关升级,回滚,升级终结的更多信息请参考升级和回滚。

用法: hadoop namenode [-format] | [-upgrade] | [-rollback] | [-finalize] | [-importCheckpoint]

命令选项	
-format	格式化namenode。它启动namenode,格式化namenode,之后关闭namenode。
-upgrade	分发新版本的hadoop后,namenode应以upgrade选项启动。
-rollback	将namenode回滚到前一版本。这个选项要在停止 集群,分发老的hadoop版本后使用。
-finalize	finalize会删除文件系统的前一状态。最近的升级会被持久化,rollback选项将再不可用,升级终结操作之后,它会停掉namenode。
-importCheckpoint	从检查点目录装载镜像并保存到当前检查点目录 ,检查点目录由fs.checkpoint.dir指定。

3.7. secondarynamenode

运行HDFS的secondary namenode。参考Secondary Namenode了解更多。

用法: hadoop secondarynamenode [-checkpoint [force]] | [-geteditsize]

命令选项	
-checkpoint [force]	如果EditLog的大小 >= fs.checkpoint.size, 启动Secondary namenode的检查点过程。 如果使用了-force, 将不考虑EditLog的大小。
-geteditsize	打印EditLog大小。

3.8. tasktracker

运行MapReduce的task Tracker节点。

用法: hadoop tasktracker