# **Experimentalphysik (H.-C. Schulz-Coulon)**

## Robin Heinemann

## 30. Januar 2017

## Inhaltsverzeichnis

1	Einl	itung 4	4							
	1.1	Eigenschaften der Physik	4							
		1.1.1 Beispiel	5							
	1.2	Maßeinheiten	5							
		1.2.1 Basisgrößen	5							
		1.2.2 Weitere Größen	5							
2	Mec	Mechanik								
	2.1	Kinematik des Massenpunktes	5							
		2.1.1 Eindimensionale Bewegung	5							
		2.1.2 Bewegung im Raum	7							
	2.2	Newtonsche Dynamik	1							
		2.2.1 Kraft und Impuls	1							
3	Vers	Verschiedene Kräfte und Kraftgesetze 13								
	3.1	Gravitation (TODO Skizze)	3							
		3.1.1 Anziehungskraft zweier Massen	3							
		3.1.2 Erdbeschleunigung	4							
	3.2	Federkraft								
	3.3	Maxwell'sches Rad	4							
		3.3.1 Ruhezustand	4							
		3.3.2 Frage	4							
		3.3.3 Messung:	5							
		3.3.4 Auswertung	5							
	3.4	Rotierende Kette	5							
	3.5	Normalkraft								
	3.6	Schiefe Ebene	5							
	3.7	Reibungskräfte	5							
		3.7.1 Experiment: Bewegung einer Masse	5							
		3.7.2 Experiment: Tribologische Messung	5							

	3.8		e	17						
	3.9	Mikros	kopisches Modell	17						
				17						
	3.11	Zentrip		17						
		3.11.1	Beispiel 1 Rotierendes Pendel	18						
		3.11.2	Beispiel 2 Geostationärer Satellit	18						
4	Arbe	eit, Ener	gie, Leistung	18						
	4.1	Arbeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18						
		4.1.1	Beispiel	19						
		4.1.2	Beispiel Kreisbahn ( $\Longrightarrow$ Gravitation)	19						
	4.2	kinetische Energie								
	4.3	Potenti	elle Energie	20						
		4.3.1	Ball als Feder am Auftreffpunkt	20						
	4.4	Bemerk	rung	20						
	4.5	Umwar	ndlung von Energie	20						
	4.6	Energie		21						
	4.7			21						
	4.8	Konser	vative Kräfte	21						
		4.8.1	Definition	21						
	4.9	Kraftfe	der und Potential	21						
		4.9.1	Definition Kraftfeld	21						
		4.9.2	Beispiel	22						
		4.9.3	Feldlinien:	22						
		4.9.4	konservative Kraftfelder	22						
		4.9.5	Potential und Gravitationsfeld	24						
5	Erha	ltungss	ätze	25						
	5.1	_		25						
		5.1.1	e a constant of the constant o	25						
		5.1.2		25						
		5.1.3		25						
6	Syste	Systeme von Massenpunkten								
	6.1		•	<b>27</b> 27						
		6.1.1		28						
		6.1.2		29						
7	Stöß	e	•	30						
,	7.1			30						
	7.2			31						
		7.2.1		32						
	7.3		* *	32						
				_						

8.2 Drehmoment und Kräftepaare 8.2.1 Drehmoment und Schwerpunkt 8.2.2 Kräftepaare 8.2.3 Statisches Gleichgewicht 8.4 Rotation und Trägheitsmoment 8.5 Berechnung von Trägheitsmoment 8.6 Steinersche Satz 44 8.7 Drehimpuls 8.8 Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel 8.8.1 Kreisel 48.8 Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel 8.8.1 Kreisel 49 Mechanik deformierbarer Körper 9.1 Atomares Modell 9.2 Feste Körper. 9.3 Scherung und Torsion 9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik 9.4.1 Auftrieb 9.4.2 Oberflächenspannung 9.5 Gase 9.5.1 Barometrische Höhenformel: 9.6 Strömende Flüssigkeiten und Gase 9.6.1 Kontinuitätsgleichung: 9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten 9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille) 9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper  10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung 10.1.1 Volumenausdehung von Gasen 10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe 10.1.3 Anomalie des Wassers 10.2 Zustandsgleichung idealer Gase 10.3 kinetische Gastheorie 10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme 10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre 10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase 10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase 10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre	8	Mecl	hanik des starren Körper 33							
8.2.1 Drehmoment und Kräftepaare       3.3         8.2.1 Drehmoment und Schwerpunkt       3.3         8.2.2 Kräftepaare       3.6         8.3 Statisches Gleichgewicht       3.6         8.4 Rotation und Trägheitsmoment       3.3         8.5 Berechnung von Trägheitsmoment       3.6         8.6 Steinersche Satz       44         8.7 Drehimpuls       4.8         8.8 Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4.8         8.8.1 Kreisel       4.9         9 Mechanik deformierbarer Körper       4.1         9.1 Atomares Modell       4.9         9.2 Feste Körper       4.9         9.3 Scherung und Torsion       4.9         9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4.9         9.4.1 Auftrieb       5         9.4.2 Oberflächenspannung       5.5         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       5.5         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       5.5         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5.5         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       5.5         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5.6         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.9         9.6.4 Strömung swiderstand von glatten Körper       5.5         10.1.1 Volu		8.1	Bewegung des starren Körpers							
8.2.2 Kräftepaare       36         8.3 Statisches Gleichgewicht       33         8.4 Rotation und Trägheitsmoment       33         8.5 Berechnung von Trägheitsmoment       33         8.6 Steinersche Satz       44         8.7 Drehimpuls       47         8.8 Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4         8.8.1 Kreisel       4         9 Mechanik deformierbarer Körper       4         9.1 Atomares Modell       4         9.2 Feste Körper       4         9.3 Scherung und Torsion       4         9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4         9.4.1 Auftrieb       5         9.4.2 Oberflächenspannung       5         9.5 Gase       5         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       5         9.6 Strömende Flüssigkeiten und Gase       5         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper       5         10       Wärmelchre       5         10.1 Volumenausdehung von Gasen       5         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe		8.2								
8.3       Statisches Gleichgewicht       36         8.4       Rotation und Trägheitsmoment       33         8.5       Berechnung von Trägheitsmoment       34         8.6       Steinersche Satz       44         8.7       Drehimpuls       45         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4         8.8.1       Kreisel       4         9       Mechanik deformierbarer Körper       4         9.1       Atomares Modell       4         9.2       Feste Körper       4         9.3       Scherung und Torsion       44         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4         9.4.1       Auftrieb       5         9.4.2       Oberflächenspannung       5         9.5       Gase       5         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5         9.5       Gase       5         9.5.1       Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4			8.2.1 Drehmoment und Schwerpunkt							
8.4       Rotation und Trägheitsmoment       33         8.5       Berechnung von Trägheitsmoment       33         8.6       Steinersche Satz       44         8.7       Drehimpuls       4         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4         8.8.1       Kreisel       4         9       Mechanik deformierbarer Körper       4         9.1       Atomares Modell       4         9.2       Feste Körper       4         9.3       Scherung und Torsion       4         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4         9.4.1       Auftrieb       5         9.4.2       Oberflächenspannung       5         9.5       Gase       5         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5         10       Wärmelehre       5         10.1.1 <td></td> <td></td> <td>8.2.2 Kräftepaare</td>			8.2.2 Kräftepaare							
8.5       Berechnung von Trägheitsmoment       33         8.6       Steinersche Satz       44         8.7       Drehimpuls       4.         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4.         8.8.1       Kreisel       4.         9       Mechanik deformierbarer Körper       4.         9.1       Atomares Modell       4.         9.2       Feste Körper.       4.         9.3       Scherung und Torsion       4.         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4.         9.4.1       Auftrieb       5.         9.4.2       Oberflächenspannung       5.         9.5       Gase       5.         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömende Flüssigkeiten in Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10       Wärmelehre       5.		8.3	Statisches Gleichgewicht							
8.6       Steinersche Satz       44         8.7       Drehimpuls       4.         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4.         8.8.1       Kreisel       4.         9       Mechanik deformierbarer Körper       4.         9.1       Atomares Modell       4.         9.2       Feste Körper.       4.         9.3       Scherung und Torsion       4.         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4.         9.4.1       Auftrieb       5.         9.4.2       Oberflächenspannung       5.         9.5       Gase       5.         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5.         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10       Wärmelehre       5.         10.1       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flü		8.4	Rotation und Trägheitsmoment							
8.7       Drehimpuls       4.         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4.         8.8.1       Kreisel       4.         9       Mechanik deformierbarer Körper       4.         9.1       Atomares Modell       4.         9.2       Feste Körper.       4.         9.3       Scherung und Torsion       4.         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4.         9.4.1       Auftrieb       5.         9.4.2       Oberflächenspannung       5.         9.5       Gase       5.         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5.         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10       Wärmelehre       5.         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5.         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.1.2       Volumen und Längena		8.5	Berechnung von Trägheitsmoment							
8.7       Drehimpuls       4.         8.8       Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel       4.         8.8.1       Kreisel       4.         9       Mechanik deformierbarer Körper       4.         9.1       Atomares Modell       4.         9.2       Feste Körper       4.         9.3       Scherung und Torsion       4.         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4.         9.4.1       Auftrieb       5.         9.4.2       Oberflächenspannung       5.         9.5       Gase       5.         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5.         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10       Wärmelehre       5.         10.1       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5.         10.3       kinetische Gastheorie		8.6	Steinersche Satz							
8.8.1 Kreisel       4         9 Mechanik deformierbarer Körper       4         9.1 Atomares Modell       4         9.2 Feste Körper       4         9.3 Scherung und Torsion       4         9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4         9.4.1 Auftrieb       5         9.4.2 Oberflächenspannung       5         9.5 Gase       5         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       5         9.6 Strömende Flüssigkeiten und Gase       5         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper       5         10 Wärmelehre       5         10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5         10.1.1 Volumenausdehung von Gasen       5         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5         10.2 Zustandsgleichung idealer Gase       5         10.3 kinetische Gastheorie       6         10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6         10.5 Arbeit und Wärme       6         10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre       6         10.7 Volumenarbeit u		8.7								
9 Mechanik deformierbarer Körper       4.         9.1 Atomares Modell       4.         9.2 Feste Körper.       4.         9.3 Scherung und Torsion       4.         9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       4.         9.4.1 Auftrieb       5.         9.4.2 Oberflächenspannung       5.         9.5 Gase       5.         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       5.         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3 Strömende Flüssigkeiten       5.         9.6.4 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10       Wärmelehre       5.         10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5.         10.1.1 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.1.3 Anomalie des Wassers       5.         10.2 Zustandsgleichung idealer Gase       5.         10.3 kinetische Gastheorie       6.		8.8	Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel							
9.1 Atomares Modell       44         9.2 Feste Körper.       46         9.3 Scherung und Torsion       41         9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       45         9.4.1 Auftrieb       5         9.4.2 Oberflächenspannung       55         9.5 Gase       55         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       56         9.5.1 Kontinuitätsgleichung:       55         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       56         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       59         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       59         9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper       56         10 Wärmelehre       50         10.1.1 Volumenausdehung von Gasen       56         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.1 Kinetische Gastheorie       66         10.3 kinetische Gastheorie       66         10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       66         10.5 Arbeit und Wärme       66         10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre       60         10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       61         10.8 Zusammenfassung; Spezielle Zustandsän			8.8.1 Kreisel							
9.1 Atomares Modell       44         9.2 Feste Körper.       46         9.3 Scherung und Torsion       41         9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       44         9.4.1 Auftrieb       5         9.4.2 Oberflächenspannung       55         9.5 Gase       55         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       55         9.5.1 Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper       55         10 Wärmelehre       50         10.1.1 Volumenausdehung von Gasen       55         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.1.3 Anomalie des Wassers       55         10.2 Zustandsgleichung idealer Gase       55         10.3 kinetische Gastheorie       66         10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       66         10.5 Arbeit und Wärme       60         10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre       60         10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       61         10.8 Zusammenfassung; Spezielle Zustandsänderung idealer Gase	9	Mecl	hanik deformierbarer Körper 45							
9.2       Feste Körper.       44         9.3       Scherung und Torsion       44         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       44         9.4.1       Auftrieb       5         9.4.2       Oberflächenspannung       5         9.5       Gase       5         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5         10       Wärmelehre       5         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5         10.1.3       Anomalie des Wassers       5         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5         10.3       kinetische Gastheorie       6         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6         10.5 </td <td></td> <td></td> <td><del>-</del></td>			<del>-</del>							
9.3       Scherung und Torsion       44         9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       48         9.4.1       Auftrieb       5         9.4.2       Oberflächenspannung       55         9.5       Gase       55         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       55         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       56         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       50         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       55         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       55         10       Wärmelehre       56         10.1       Volumenausdehung von Gasen       57         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       56         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       66         10.5       Arbeit und Wärme       66         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       66         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       66         10.9       Zusammenfassung: Spe		9.2								
9.4       Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik       48         9.4.1       Auftrieb       5         9.4.2       Oberflächenspannung       5         9.5       Gase       5         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5         10       Wärmelehre       5         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5         10.1.3       Anomalie des Wassers       5         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5         10.3       kinetische Gastheorie       6         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6         10.5       Arbeit und Wärme       6         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       6		9.3	•							
9.4.1       Auftrieb       5         9.4.2       Oberflächenspannung       5         9.5       Gase       5         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       5         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5         10       Wärmelehre       5         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5         10.1.3       Anomalie des Wassers       5         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5         10.3       kinetische Gastheorie       6         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6         10.5       Arbeit und Wärme       6         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       6         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       6		9.4	·							
9.4.2 Oberflächenspannung       55         9.5 Gase       55         9.5.1 Barometrische Höhenformel:       55         9.6 Strömende Flüssigkeiten und Gase       55         9.6.1 Kontinuitätsgleichung:       56         9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten       56         9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       55         9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper       56         10 Wärmelehre       56         10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       57         10.1.1 Volumenausdehung von Gasen       57         10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.1.3 Anomalie des Wassers       59         10.2 Zustandsgleichung idealer Gase       59         10.3 kinetische Gastheorie       60         10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       60         10.5 Arbeit und Wärme       60         10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre       60         10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       60         10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       60         10.9.1 Kreisprozesse:       60			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
9.5       Gase       55         9.5.1       Barometrische Höhenformel:       55         9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       55         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       56         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       56         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       55         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       56         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       57         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       57         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       56         10.1.3       Anomalie des Wassers       57         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       57         10.3       kinetische Gastheorie       66         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       66         10.5       Arbeit und Wärme       66         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       66         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       67         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       67         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       67										
9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10.1       Wärmelehre       5.         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5.         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5.         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.1.3       Anomalie des Wassers       5.         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5.         10.3       kinetische Gastheorie       6.         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6.         10.5       Arbeit und Wärme       6.         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       6.         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       6.         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       6.         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       6.         10.9.1       Kreisprozesse:       6.		9.5								
9.6       Strömende Flüssigkeiten und Gase       5.         9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5.         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5.         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5.         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5.         10.1       Wärmelehre       5.         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5.         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5.         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5.         10.1.3       Anomalie des Wassers       5.         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5.         10.3       kinetische Gastheorie       6.         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6.         10.5       Arbeit und Wärme       6.         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       6.         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       6.         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       6.         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       6.         10.9.1       Kreisprozesse:       6.			9.5.1 Barometrische Höhenformel:							
9.6.1       Kontinuitätsgleichung:       5-         9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5-         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5-         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5-         10       Wärmelehre       5-         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5-         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5-         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5-         10.1.3       Anomalie des Wassers       5-         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5-         10.3       kinetische Gastheorie       6-         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6-         10.5       Arbeit und Wärme       6-         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       6-         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       6-         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       6-         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       6-         10.9.1       Kreisprozesse:       6-		9.6								
9.6.2       Reibung in Flüssigkeiten       5-         9.6.3       Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)       5-         9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       5-         10       Wärmelehre       5-         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       5-         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       5-         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       5-         10.1.3       Anomalie des Wassers       5-         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       5-         10.3       kinetische Gastheorie       6-         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       6-         10.5       Arbeit und Wärme       6-         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       6-         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       6-         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       6-         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       6-         10.9.1       Kreisprozesse:       6-										
9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille) 9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper 55  10 Wärmelehre 56 10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung 57 10.1.1 Volumenausdehung von Gasen 57 10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe 58 10.1.3 Anomalie des Wassers 59 10.4 Zustandsgleichung idealer Gase 59 10.5 Arbeit und Wärme 60 10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre 60 10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase 60 10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase 60 10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 60 10.9 Zweiter Hauptsatz de			č č							
9.6.4       Strömungswiderstand von glatten Körper       53         10       Wärmelehre       56         10.1       Temperaturbegriff und Wärmeausdehung       57         10.1.1       Volumenausdehung von Gasen       57         10.1.2       Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe       58         10.1.3       Anomalie des Wassers       59         10.2       Zustandsgleichung idealer Gase       59         10.3       kinetische Gastheorie       60         10.4       Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme       60         10.5       Arbeit und Wärme       60         10.6       erster Hauptsatz der Wärmelehre       60         10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       60         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       60         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       60         10.9.1       Kreisprozesse:       60										
10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung 10.1.1 Volumenausdehung von Gasen 10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe 10.1.3 Anomalie des Wassers 55 10.2 Zustandsgleichung idealer Gase 10.3 kinetische Gastheorie 10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme 10.5 Arbeit und Wärme 10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre 10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase 10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase 10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 10.9.1 Kreisprozesse: 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68										
10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung 10.1.1 Volumenausdehung von Gasen 10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe 10.1.3 Anomalie des Wassers 55 10.2 Zustandsgleichung idealer Gase 10.3 kinetische Gastheorie 10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme 10.5 Arbeit und Wärme 10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre 10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase 10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase 10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 10.9.1 Kreisprozesse: 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	10	Wär	melehre 56							
10.1.1 Volumenausdehung von Gasen 10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe 10.1.3 Anomalie des Wassers 55 10.2 Zustandsgleichung idealer Gase 10.3 kinetische Gastheorie 66 10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme 67 10.5 Arbeit und Wärme 68 10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre 10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase 10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase 10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre 10.9.1 Kreisprozesse: 68	10									
10.1.2Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe5810.1.3Anomalie des Wassers5910.2Zustandsgleichung idealer Gase5910.3kinetische Gastheorie6010.4Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme6010.5Arbeit und Wärme6010.6erster Hauptsatz der Wärmelehre6010.7Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase6010.8Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase6010.9Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre6010.9.1Kreisprozesse:60		10.1								
10.1.3 Anomalie des Wassers  10.2 Zustandsgleichung idealer Gase										
10.2Zustandsgleichung idealer Gase5910.3kinetische Gastheorie6010.4Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme6310.5Arbeit und Wärme6910.6erster Hauptsatz der Wärmelehre6910.7Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase6910.8Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase6910.9Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre6910.9.1Kreisprozesse:69			e							
10.3 kinetische Gastheorie6010.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme6010.5 Arbeit und Wärme6010.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre6010.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase6010.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase6010.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre6010.9.1 Kreisprozesse:60		10.2								
10.4Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme6.510.5Arbeit und Wärme6.510.6erster Hauptsatz der Wärmelehre6.510.7Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase6.510.8Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase6.510.9Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre6.510.9.1Kreisprozesse:6.5			0 0							
10.5Arbeit und Wärme6510.6erster Hauptsatz der Wärmelehre6510.7Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase6510.8Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase6510.9Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre6510.9.1Kreisprozesse:65										
10.6erster Hauptsatz der Wärmelehre6510.7Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase6510.8Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase6510.9Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre6510.9.1Kreisprozesse:65										
10.7       Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase       65         10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       65         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       65         10.9.1       Kreisprozesse:       65										
10.8       Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase       68         10.9       Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       69         10.9.1       Kreisprozesse:       69			*							
10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre       69         10.9.1 Kreisprozesse:       69			Ö							
10.9.1 Kreisprozesse:			· ·							
*		10./								
10,0,10 OutilOt 1102000			*							

	10.9.4 Stirling-Motor	 . 72
	10.9.5 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik	 . 72
	10.10 Entropie	 . 73
	10.11 Thermodynamische Temperaturskala	 . 76
	10.11.1 Temperaturskala (via Carnot-Wirkungsgrad)	 . 76
	10.11.2 Dritter Hauptsatz	 . 77
	10.12 Zusammenfassung thermodynamische Gesetze	 . 77
	10.13 Thermodynamik realer Gase und Flüssigkeiten	 . 77
	10.13.1 Ausdehung	 . 77
	10.13.2 Wechselwirkung	 . 78
11	1 Transportprozesse	78
	11.1 Wärmetransport	 . 79
	11.2 Diffusion	
	11.3 Wärmestrahlung	
ı		
	mass, $m$ $m$	
1		

## 1 Einleitung

## 1.1 Eigenschaften der Physik

Physik ist <u>nicht</u> axiomatisch!

- Nicht alle Gesetze der Natur sind bekannt.
- Die bekannten Naturgesetze sind  $\underline{\mathrm{nicht}}$ unumstößlich
- unfertig
- empirisch
- quantitativ
- experimentell
- überprüfbar

- braucht Mathematik
- Gefühl für Größenordnungen und rationale Zusammenhänge

#### 1.1.1 Beispiel

Fermi-Probleme:

- Anzahl der Klavierstimmer in Chicago?
- Anzahl der Autos in einem 10km Stau?
- Anzahl von Fischen im Ozean

#### 1.2 Maßeinheiten

Internationales Einheitensystem (SI)

#### 1.2.1 Basisgrößen

Größe	Einheit	Symbol
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunden	$\mathbf{s}$

**Meter** Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von  $\frac{1}{299792458}$ s durchläuft.

Sekunde Das \$9 192 631 770\$-fache der Periodendauer der am Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nukulids  $Cs_{133}$  entsprechenden Strahlung.

Kilogramm Das Kilogramm ist die Einheit der Masse, es ist gleich der Masse des internationalen Kilogrammprototyps (ist scheiße).

## Avogadroprojekt

$$N_A = \frac{MVn}{m}$$

 $N_A$ : Avogardokonstante ( $N_A = 6.0221415 \times 10^{23}$ )

#### 1.2.2 Weitere Größen

Größe	Einheit	Symbol
Strom	Ampere	A
Temperatur	Kelvin	K
Lichtstärke	Candla	$\operatorname{cd}$

## 2 Mechanik

Kinematik: Beschreibung der Bewegung Dynamik: Ursache der Bewegung

## 2.1 Kinematik des Massenpunktes

#### 2.1.1 Eindimensionale Bewegung

**TODO Skizze 1**  $x_1, t_1 \longrightarrow x_2, t_2$  Geschwindigkeit

$$v=rac{ ext{Weg}}{ ext{Zeit}}=rac{x_2-x_1}{t_2-t_1}=rac{\Delta x}{\Delta t} \quad [v]= ext{m s}^{-1}$$
 abgeleitete Größe

Momentangeschwindigkeit

$$v := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}$$

Beschleunigung

$$a := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x} \quad [a] = \mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-2}$$

Freier Fall a = const. (Behauptung)

$$a = \ddot{x} = \text{const} = \dot{v}$$

 $\rightarrow$  Integration:

$$v(t) = \int_0^t a dt + v_0 = at + v_0$$
$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(t) dt = x_0 + \int_0^t (at + v_0) dt = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$$

Bei unserem Fallturm

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 \to a = \frac{2x}{t^2}$$

$$x[m] \quad t[ms] \quad \frac{2x}{t^2}[ms^{-2}]$$
0.45 304.1 9.7321696
0.9 429.4 9.7622163
1.35 525.5 9.7772861
1.80 606.8 9.7771293

$$x(t) = \frac{1}{2}gt^2, \ g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

Die Erdbeschleunigung g ist für alle Körper gleich (Naturgesetz).

#### 2.1.2 Bewegung im Raum

#### **TODO Skizze 2** Ortsvektor:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) & y(t) & z(t) \end{pmatrix}^{\mathsf{T}}$$

Durchschnittsgeschwindigkeit

$$\frac{\Delta \vec{r}_{12}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{\Delta t} = \vec{v}_D$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}(t) = (\dot{x}(t) \quad \dot{y}(t) \quad \dot{z}(t))^{\mathsf{T}} = (v_x \quad v_y \quad v_z)^{\mathsf{T}}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) = (\ddot{x} \quad \ddot{y} \quad \ddot{z})^{\mathsf{T}} = (a_x \quad a_y \quad a_z)^{\mathsf{T}}$$

#### $\rightarrow$ Superpositionsprinzip:

Kinematik kann für jede einzelne (Orts)komponente einzeln betrachtet werden.

$$\vec{r}(t) = \vec{r_0} + \vec{v_0}(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t^2 - t_0^2) = \begin{pmatrix} x_0 + v_{x,0}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_{x,0}(t^2 - t_0^2) \\ y_0 + v_{y,0}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_{y,0}(t^2 - t_0^2) \\ z_0 + v_{z,0}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_{z,0}(t^2 - t_0^2) \end{pmatrix}$$

#### **Horizontaler Wurf**

## **TODO Skizze 3**

$$t_0 = 0$$

$$\vec{a_0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -g \end{pmatrix}^\mathsf{T}$$

$$\vec{v_0} = \begin{pmatrix} v_{x,0} & 0 & 0 \end{pmatrix}^\mathsf{T}$$

$$\vec{x_0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^\mathsf{T}$$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_{x,0}t & 0 & \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix}^\mathsf{T}$$

**Schiefer Wurf** 

$$\vec{a_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

$$\vec{v_0} = \begin{pmatrix} v_{x,0} \\ 0 \\ v_{z,0} \end{pmatrix}$$

$$\vec{r_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$r(t) = \begin{pmatrix} v_{x,0}t \\ 0 \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_{z,0}t + z_0 \end{pmatrix}$$
$$z(x) = -\frac{1}{2}\frac{g}{v_{x,0}^2}x^2 + \frac{v_{z,0}}{v_{x,0}}x + z_0$$

**Nachtrag** 

$$a = \dot{v}$$

$$\int_0^t \dot{v} dt' = \int_0^t a dt'$$

$$v \mid_0^t = at' \mid_0^t$$

$$v(t) - \underbrace{v(0)}_{v_0} = at$$

$$v(t) = at + v_0$$

analog:

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$$

**TODO** Skizze Wurfparabel

$$\tan \varphi = \frac{v_{z,0}}{v_{x,0}}$$
$$v_0^2 = v_{x,0}^2 + v_{z,0}^2$$

Scheitel:

$$Z'(x_s) = 0$$
$$x_s = \frac{v_0^2}{2g}\sin 2\varphi$$

Wurfweite:

$$Z(x_w) = 0$$

$$x_w = \frac{v_0^2}{2g} \sin 2\varphi (1 + \sqrt{1 + \frac{2gz_0}{v_0^2 \sin^2 \varphi}})$$

Optimaler Winkel:  $\varphi_{opt}, x_w$  max.

$$z_0 = 0 \implies \sin 2\varphi = 1 \rightarrow \varphi = 45^{\circ}$$
  
 $z_0 \neq 0 \implies \sin \varphi_{opt} = (2 + \frac{2gz_0}{v_0^2})^{-\frac{1}{2}}$ 

#### Gleichförmige Kreisbewegung

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\cos\varphi \\ R\sin\varphi \end{pmatrix}$$

 $\operatorname{mit} \varphi = \varphi(t)$ 

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\dot{\varphi}\sin\varphi \\ R\dot{\varphi}\cos\varphi \end{pmatrix}$$

Gleichförmige Kreisbewegung:  $\dot{\varphi}=\mathrm{const}$  Definition Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \dot{\varphi} \quad [w] = \mathrm{rad}\,\mathrm{s}^{-1} = 1/\mathrm{s}$$

Für  $\omega = \text{const.}$ :

$$\begin{split} \vec{r} &= R \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \rightarrow |\vec{r}(t)| = r = \text{const} \\ \vec{v} &= R\omega \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \rightarrow |\vec{r}(t)| = r = \text{const} \\ \vec{v} \perp \vec{r} \iff \vec{v} \cdot \vec{r} = 0 \end{split}$$

#### **TODO Skizze Kreisbewegung**

## Mitbewegtes Koordinatensystem

$$\begin{split} \vec{r}(t) &= R\vec{e_R} \quad \vec{e_R} = \begin{pmatrix} \cos\varphi(t) \\ \sin\varphi(t) \end{pmatrix} \\ \vec{v}(t) &= R\omega\vec{e_t} \quad \vec{e_t} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi(t) \\ \cos\varphi(t) \end{pmatrix} \\ \vec{t} \neq \text{ const das heißt } \vec{a}(t) \neq 0 \end{split}$$

Kreisbeschleunigung

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R\omega^2 \cos \varphi \\ -R\omega^2 \sin \varphi \end{pmatrix} = -R\omega^2 \vec{e_R} \implies \vec{a} \parallel \vec{r}$$
$$|\vec{a}(t)| = R\omega^2 = \frac{v^2}{R} \neq 0$$

Zentripetalbeschleunigung Zeigt in Richtung des Ursprungs.

$$\vec{a}_{zp} = -R\omega^2 \vec{e_R}$$

## Allgemein

 $\vec{\omega}$ 

Räumliche Lage der Bewegungsebene

$$\vec{v} = \vec{w} \times \vec{r} \quad v = \omega r$$
$$\vec{a} = \vec{w} \times \vec{v}$$

#### 1. **TODO** Skizze omega

## Allgemeine Krummlinige Bewegung

$$\vec{v} = ve_t$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \frac{d(v\vec{e_t})}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e_t} + v\frac{dve_t}{dt}$$

$$\vec{e_t} = \cos\rho\vec{e_x} + \sin\rho\vec{e_y}$$

$$\vec{e_n} = -\sin\rho\vec{e_x} + \cos\rho\vec{e_y}$$

$$\frac{d\vec{e_t}}{dt} = \dot{\rho} - \sin\rho\vec{e_x} + \cos\rho\vec{e_y} = \dot{\rho}\vec{e_n}$$

$$\vec{a} = \dot{v}\vec{e_t} + \frac{v^2}{\rho}\vec{e_n}$$

#### **TODO Skizze**

## Relativbewegung

- \$S\$-Laborsystem
- \$S'\$-Bewegtes System
- $\vec{u} = (u, 0, 0) = \text{const Geschwindigkeit von S' im System S}$
- Punkt P = (x, y, z) in S
- Punkt P' = (x', y', z') in S'
- Zeitpunkt t = 0: S = S', P = P'

## **TODO** Skizze Bewegtes Bezugssystem

#### **Galilei-Transformation**

1. Eindimensional

$$x' = x - ut$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$v' = v - u$$

$$t' = t$$

2. Dreidimensional

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$$
 $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u}$ 
 $\vec{a}' = \vec{a}$ 

## 2.2 Newtonsche Dynamik

Warum bewegen sich Körper?

Newton 1686: Ursache von Bewegungsänderungen sind Kräfte. Newtonsche Gesetze (Axiome)

- 1. Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, sofern er nicht durch Kräfte gezwungen wird diesen Bewegungszustand zu verlassen
- 2. Die Änderung einer Bewegung wird durch Einwirken einer Kraft verursacht. Sie geschieht in Richtung der Kraft und ist proportional zu Größe der Kraft
- 3. Übt ein Körper 1 auf einen Körper 2 die Kraft  $F_{12}$ , so reagiert Körper 2 auf den Körper 1 mit der Gegenkraft  $F_{21}$  und es gilt  $F_{21} = -F_{12}$  (actio = reactio)

#### 2.2.1 Kraft und Impuls

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$

Superpositions von Kräften (Zusatz zu den Newtonschen Gesetzen (Korollar)):

$$ec{F}_{
m ges} = \sum_{i=1}^n ec{F}_i$$

#### **TODO Skizze Addition von Kräften**

#### Grundkräfte der Natur

- · Elektromagnetische Kraft
- · Starke Kraft
- · Schwache Kraft
- · Gravitation

**Impuls** 

$$\vec{P} = m\vec{v}$$
  $[\vec{P}] = \text{kg m s}^{-1}$ 

Kraft

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{P}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\vec{v})$$

m = const.:

$$\vec{F} = m \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = m \dot{\vec{v}} = m \ddot{\vec{x}} = m \vec{a}$$

#### Grundgesetz der Dynamik

$$\vec{F}=\dot{\vec{P}}$$
beziehungsweise  $\vec{F}=m\vec{a}$ 

Trägheitsprinzip (Impulserhaltung)

$$\vec{P}=m\vec{v}=\mathrm{const},\ \vec{P}=0\ \mathrm{für}\ \vec{F}=0$$

**Experiment** 

$$\vec{F}_G = \underbrace{m\vec{g}}_{Kraft} = \underbrace{(m+M)}_{Trgheit} \vec{a} = m_{\rm ges} \vec{a}$$
 
$$\vec{a} = \frac{m}{m+M} \vec{g} \stackrel{d=1}{\Longleftrightarrow} a = \frac{m}{m+M} g = \frac{m}{m_{\rm ges}} g$$

**Erwartung:**  $a\sim \frac{m}{m_{\mathrm{ges}}}$ ,  $a=\frac{2\Delta s}{\Delta s}$ , weil  $\Delta s=\frac{1}{2}a\Delta t^2$ 

Messung:

m[g]	M[g]	$m_{ges}[\mathrm{g}]$	$\frac{m_{\rm ges}}{m}$	$\Delta s[\mathrm{mm}]$	$\Delta t[\mathrm{s}]$	$a[\mathrm{m}\mathrm{s}^{-1}]$
10	470	480	48	800	2.75	0.21157025
40	440	480	12	800	1.40	0.81632653
10	1910	1920	192	800	5.55	0.051943836
40	1880	1920	48	800	2.79	0.20554721

#### **TODO Skizze**

Trägheitsprinzip - "revisited" Definition: Ein Bezugssystem in dem das Trägheitsprinzip gilt nennt man ein Inertialsystem.

In einem beschleunigten Bezugssystem gilt das Trägheitsprinzip nicht. Beschleunigte Systeme  $\neq$ Inertialsysteme. Das Trägheitsprinzip ist Galilei-invariant.

#### **TODO** Skizze whatever

Trägheitsprinzip: [moderne Formulierung]: Es gibt Inertialsysteme, das heißt Koordinatensysteme in denen ein kräftefreier Körper im Zustand der Ruhe oder der gradlinig gleichförmigen Bewegung verbleibt.

Actio gleich Reactio

$$\vec{F_{12}} = \vec{-F_{21}}$$
Kraft Gegenkraft

**TODO** Skizze von Körpern

#### **TODO** (Skizze) Experiment

1. Erwartung:

$$v_1 = v_2 \to a_1 = a_2 \to F_1 = F_2 \checkmark$$

Nicht trivialer Fall:

Kraftstoß:

Magnetische Kraft:  $F_{\rm mag} \sim \frac{1}{r^2}$ 

$$v_{1,2} = \int_0^{t_{1,2}} a(t) dt = a_{\text{eff}} T$$
  
 $\to F_1(t) = F_2(t) \to v_1 = v_2$ 

**Experiment 2** 

$$m_1 = 241.8 \,\mathrm{g} \wedge 2 = 341.8 \,\mathrm{g} \implies \frac{m_2}{m_1} \approx 1.5$$

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \to \frac{v_1}{v_2} = \frac{t_2}{t_1} = \frac{71}{48} \approx 1.5$$

$$a \sim v, F = ma \to \frac{v_1}{v_2} = \frac{a_1}{a_2} = \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{F_1}{F_2}$$

$$1 = \frac{F_1}{F_2} \implies F_1 = F_2$$

### Beispiele

- Kraft und Gegenkraft (TODO Skizze)
- Flaschenzug, Seilkräfte (TODO Skizze)

## 3 Verschiedene Kräfte und Kraftgesetze

#### 3.1 Gravitation (TODO Skizze)

Experimenteller Nachweis im Labor mit Torsionsdrehungen (erstmals Cavendish)

## 3.1.1 Anziehungskraft zweier Massen

 $m_1, m_2$  Massen, Newtonsches Gravitationsgesetz:

$$\vec{F}_G = -G\frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e_r}$$

mit 
$$G = 6.67 \times 10^{-11} \, \mathrm{m^3 \, kg^{-1} \, s^{-2}}$$

#### 3.1.2 Erdbeschleunigung

$$F_G = G \frac{mM_E}{(r_E + h)^2} \approx G \frac{mM_E}{r^2} = mg \implies g \approx 9.81 \,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

(mittleres q)

#### Abweichungen

- · komplizierte Massenverteilung, Strukturen
- Abflachung der Erde

#### Messung von g

- Gravimeter (Federgravimeter, Pendelgravimeter), relative Messung
- Absolutgravimeter (freier Fall, supraleitende Gravimeter)

#### Träge und schwere Masse

$$F = m_T a \rightarrow \text{träge Masse}$$

$$F=m_S G {M_E \over r_E^2} 
ightarrow {
m schwere \, Masse}$$

Äquivalenzprinzip  $m_S \sim T$  beziehungsweise  $m_S = m_T$ 

#### 3.2 Federkraft

Hook'sches Gesetz

$$F_x = F_x(\Delta x) = -k_F \Delta x$$

Beliebige Auslenkungsfunktion ( $F_x(\Delta x = x - x_0)$ )

$$F_x(x) = F_x(x_0) + \frac{\mathrm{d}F_x(x)}{\mathrm{d}x}(x - x_0) + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2 f_x(x)}{\mathrm{d}x^2}(x - x_0) + \dots$$

ightarrow unabhängig von konkreter Zusammenhang  $f_x(x)$  gilt kleine Änderungen

#### 3.3 Maxwell'sches Rad

#### 3.3.1 Ruhezustand

Waage misst Gesamtmasse M austarierter

## 3.3.2 Frage

Was passiert, wenn sich das Rad bewegt??

#### 3.3.3 Messung:

- 1. Rad fixiert  $\rightarrow m = 0$
- 2. Rad läuft  $\rightarrow \Delta m = -0.7g < 0$

#### 3.3.4 Auswertung

Anwendung 3. Newtonsches Gesetz:  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = m \vec{a}$  beziehungsweise  $F_2 = -F_1 + m \vec{a}$ 

1. 
$$ec{a}=0:\left|ec{F}_{2}
ight|=\left|ec{F}_{1}
ight|
ightarrow\left|ec{F}_{2}
ight|=0,0m=0$$
 (Waage)

2. 
$$\vec{a}>0:\left|\vec{F}_{2}\right|<\left|\vec{F}_{1}\right|\to \text{Waage mit}\left|\vec{F}_{2}\right|< mg~\Delta m<0$$

#### 3.4 Rotierende Kette

Winkelelement  $\Delta \alpha$ . Radialkraft  $\vec{F_r}$  ist resultierende Kraft der vom abgeschnittenen Teil der Kette wirkende Kräfte  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$ 

 $(\vec{F_G}$  vernachlässigbar klein bei hoher Umdrehung und somit großen  $|F_1|, |F_2|)$ 

$$\vec{a}_z p = -\frac{v^2}{R} \vec{e}_r \quad \vec{v} = R \omega \vec{e}_t$$
 
$$\vec{F}_r = \Delta m \vec{a}_z p = -\Delta m \frac{v^2}{R} \vec{e}_r$$
 
$$\vec{F}_r = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$
 
$$F_r \approx \Delta \alpha F = F \frac{\Delta L}{R}$$
 
$$F = F_r \frac{R}{\Delta L} = \Delta m \frac{v^2}{R} \frac{R}{\Delta L} = \frac{m}{2\pi R} v^2$$

Die Kraft  $F = \frac{m}{2\pi R}v^2$  spannt die Kette.

#### 3.5 Normalkraft

1. (Skizze) Normalkraft  $\vec{F}_N$  = Kraft senkrecht zur Kontaktfläche. Wird kompensiert durch  $\vec{F}_N'$ = Kraft mit der die Unterlage auf Körper wirkt (Źwangskräfte)

## 3.6 Schiefe Ebene

- Gewichtskraft:  $\vec{F}_G = m\vec{q}$
- Normalkraft:  $\vec{F}_N = mg \cos \alpha \vec{e}_y$
- Hangabtriebskraft:  $\vec{F}_H = mg \sin \alpha \vec{e}_x$

Bewegungsgleichung

$$F_H = m\ddot{x} \rightarrow x_x = g \sin \alpha = \text{const.}$$

## 3.7 Reibungskräfte


- im täglichen Leben über all präsent
- · spielt eine wichtige Rolle Technik
- → Tribologie = Reibungslehre
  - · Reibung hängt stark von der Oberfläche ab

## 3.7.1 Experiment: Bewegung einer Masse

- Gewicht ruhte:  $\vec{F}_Z = -\vec{F}_R \rightarrow a = 0, v = 0$
- Gewicht setzt sich in Bewegung:  $\left|\vec{F}_Z\right|>\left|\vec{F}_R\right|\to a>0, v$  steigt an
- Gewicht gleitet:  $\vec{F}_Z = -\vec{R}_R \to a = 0, v = {
  m \ const.} \neq 0 {
  m \ mit \ } \vec{v} = {
  m \ const.}$

Reibungskraft nimmt ab, sobald das Gewicht bewegt wird.

- Haftreibung  $F_H$ Schwellenwert für Zugkraft um Körper zu bewegen
- Gleitreibung  $F_G$ Reibungskraft bei bewegtem Körper



## 3.7.2 Experiment: Tribologische Messung

Messung der Zugkraft bei der sich der Holzblock nach kleiner Störung in Richtung Rolle bewegt:  $F_R = F_Z$ 

## **Beobachtung**

- $F_R$  hängt nicht von der Oberfläche ab.
- $F_R$  hängt von dem Gewicht des Blocks ab
- $F_R$  ist Materialabhängig

#### 3.8 Tribologische Reibungslehre

$$F_G=\mu_G F_N$$
  $(\mu_G={
m Gleitreibungskraft})$   $F_H=\mu_H F_H$   $(\mu_H={
m Haftreibungskraft})$   $\mu_H>\mu_G$ 

#### 3.9 Mikroskopisches Modell

Verantwortlich sind elektrische Kräfte zwischen Atomen und Molekülen der beieinander liegenden Oberflächen: Van-der-Waals-Kräfte

· Stärke ergibt sich aus effektivem Kontakt.

Relative mikroskopische Reibungsfläche:  $\sum \frac{a_i}{A} \sim \frac{F_N}{A} \leftarrow \text{ Druck}$ 

•  $a_1$  = effektive Kontaktfläche eines Einzelatoms

Also:

$$F_R \sim \sum \frac{a_i}{A} \sim F_N$$

- · Haftreibung: Verzahnung der Oberflächen mit minimalen Abstand
- Gleitreibung: Minimaler Abstand wird auf Grund der Bewegung nicht erreicht

#### 3.10 Schiefe Ebene: Messung der Reibungskraft (Skizze)

Kräftegleichgewicht:  $F_H = F_R$ 

$$F_H = mg\sin\alpha, F_N = mg\cos\alpha$$

Grenzwinkel:  $F_R = mg \sin \alpha = \mu_R mg \cos \alpha \implies \mu_R = \tan \alpha$ 

$$\alpha = 15^{\circ} \rightarrow \tan \alpha = 0.27, \mu_G = 0.27$$

#### 3.11 Zentripetalkraft

$$\vec{a}_{Zp} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$
  $\vec{F}_{Zp} = m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$  
$$a_{Zp} = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$
  $F_{Zp} = m\omega^2 r = m\frac{v^2}{r}$ 

#### 3.11.1 Beispiel 1 Rotierendes Pendel

$$\vec{F}_{Zp} := \vec{F}_G + \vec{F}_Z$$

$$F_G = mg = F_Z \cos \theta$$

$$F_{Zp} = F_Z \sin \theta$$

$$F_{Zp} = mg \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = mg \tan \theta, \quad a_{Zp} = g \tan \theta$$

$$a_{Zp} = \omega^2 r \implies \omega = \sqrt{\frac{g}{\tan \theta}}$$

- $\theta$  steigt mit  $\omega$  an
- $\theta(\omega)$  ist unabhängig von Masse

### 3.11.2 Beispiel 2 Geostationärer Satellit

Zentripetal = Gravitationskraft

$$m\omega^2R=G\frac{mM_E}{R^2}$$
 Geostationär:  $\omega=\frac{2\pi}{24\,\mathrm{h}}=\frac{2\pi}{24\cdot3600\,\mathrm{s}}=7.27\times10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}$  
$$R^3=\frac{GM_E}{\omega^2}\to R=42\,312\,\mathrm{km}$$

Abstand von der Erd-Oberfläche:

$$\tilde{R}=R-R_E=35\,930\,\mathrm{km}$$

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \,\mathrm{m}^3 \,\mathrm{kg}^{-1} \,\mathrm{s}^2$
- $M_E = 6 \times 10^{24} \,\mathrm{kg}$
- $R_E = 6373 \, \text{km}$

## 4 Arbeit, Energie, Leistung

#### 4.1 Arbeit

$$\begin{split} \Delta W &= \vec{F} \vec{x} = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z \\ \mathrm{d} W &= \lim_{\Delta r \to 0} \Delta W = \lim_{\Delta r \to 0} \vec{F} \Delta \vec{r} = \vec{F} \mathrm{d} \vec{r} \\ &= F_x \mathrm{d} x + F_y \mathrm{d} y + F_z \mathrm{d} z \end{split}$$

Gesamtarbeit für Verschiebung von  $\vec{r_1}$  nach  $\vec{r_2}$ 

$$W = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} d\vec{r}$$

$$[W] = N \,\mathrm{m} = \mathrm{kg} \,\mathrm{m} \,\mathrm{s}^{-2} = \mathrm{J}$$
$$\int_{r_1}^{\vec{r_2}} \vec{F} \,\mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} F_x \,\mathrm{d}x + \int_{r_1}^{r_2} F_y \,\mathrm{d}y + \int_{r_1}^{r_2} F_z \,\mathrm{d}z = \int_{s_1=0}^{s_2} \vec{F}(s) \,\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{ds} \,\mathrm{d}s$$

 $\vec{r}(s)$  parametrisiere Geschwindigkeit.

#### 4.1.1 Beispiel

$$\vec{r_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{r_2} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{F} = \begin{pmatrix} mg \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$$W = \int_{(0)}^{(1)} mg dx + \int 0 dy + \int 0 dz = mg \Delta x$$

### 4.1.2 Beispiel Kreisbahn ( ⇒ Gravitation)

$$W = \int_{A}^{B} \vec{F} d\vec{r} = 0$$

## 4.2 kinetische Energie

$$k = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v = gt$$

$$v^2 = g^2t^2$$

$$v^2 = gh$$

$$W = \int_0^h F_G dx = F_G \int_0^h dx = F_G h = mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

• Kinetische Energie:  $E_{kin}$ 

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$
  $[E_{kin} = \text{kg m s}^{-2} = \text{J}]$ 

· Die Zunahme (beziehungsweise Abnahme) der kinetischen Energie eines Körpers ist gleich der ihm zugeführten (beziehungsweise der von ihm gelieferten) Arbeit (keine Reibung)

$$W = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} d\vec{r} = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{r} = \int_{\vec{v_1}}^{\vec{v_2}} m \frac{d\vec{r}}{dt} d\vec{v}$$
 (1)

$$= \int_{\vec{v_1}}^{\vec{v_2}} m \vec{v} d\vec{r} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \tag{2}$$

#### 4.3 Potentielle Energie

$$W = \int_{h}^{0} F_g dx = \int_{h}^{0} -gm dx = mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

## 4.3.1 Ball als Feder am Auftreffpunkt

$$F = k\xi$$

$$W = \int_0^{\xi} k\xi' d\xi' = \frac{1}{2}k\xi^2$$

## 4.4 Bemerkung

Arbeit  $W=\int_{ec{r_1}}^{ec{r_2}}ec{F}\mathrm{d}ec{F}$  gilt immer, Symbol für Linienintegral meist weggelassen.

- kinetische Energie  $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$
- · potentielle Energie

$$-E_{pot} = \frac{1}{2}mx^{2}$$
 (Verformen)  
-  $E_{pot} = mgh$  (Lage)

## 4.5 Umwandlung von Energie

$$dE_{kin} = Fdx = -dE_{pot}$$

Gilt nur für konservative Kräfte!

$$W = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} d\vec{r} = \int_{E_1}^{E_2} dE_{kin} = E_{kin}(\vec{r_2}) - E_{kin}(\vec{r_1})$$
 (3)

$$W = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} d\vec{r} = -\int_{E_1}^{E_2} dE_{kin} = E_{pot}(\vec{r_1}) - E_{pot}(\vec{r_2})$$
 (4)

- 1. Für
  - W > 0:  $E_{kin}$  nimmt zu (Arbeit von System am Objekt verrichtet)
  - W < 0:  $E_{kin}$  nimmt ab
- 2. Für
  - W>0:  $E_{pot}$  nimmt ab
  - W < 0:  $E_{pot}$  nimmt zu

#### 4.6 Energie

$$W = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{r} \tag{5}$$

$$=E_{kin}(\vec{r_2}) - E_{kin}(\vec{r_1}) \tag{6}$$

$$=E_{pot}(\vec{r_2})-E_{pot}(\vec{r_1})\tag{7}$$

Die unteren beiden Gleichungen gelten nur für konservative Kräfte

#### 4.7 Leistung

$$\vec{F} = \mathrm{const}$$
 
$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \overset{\uparrow}{\vec{F}} \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}\vec{c}$$
 
$$[P] = \mathrm{N}\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-1} = \mathrm{J}\,\mathrm{s}^{-1} = \mathrm{W} = \mathrm{Watt}$$

#### 4.8 Konservative Kräfte

$$W_1 = \int_{1 \text{ Weg1}}^{2} \vec{F} d\vec{r} = E_{pot}(1) - E_{pot}(2)$$
 (8)

$$W_2 = \int_{1 \text{ Weg2}}^2 \vec{F} d\vec{r} = E_{pot}(1) - E_{pot}(2)$$
 (9)

(10)

Geschlossener Weg:  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 

$$W = \oint_{\mathcal{L}} \vec{F} d\vec{r} = W_1 - W_2 = 0$$

#### 4.8.1 Definition

Kräfte, für die die Arbeit unabhängig vom Weg ist nennt man konservativ. Für konservative Kräfte

$$W = \oint \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{s} = 0$$

#### 4.9 Kraftfelder und Potential

$$W = \int_{\vec{r_1}}^{\vec{r_2}} \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{r}$$

## 4.9.1 Definition Kraftfeld

Eindeutige Zuordnung einer Kraft zu jedem Punkt im Raum:

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x, y, z) = (F_x(x, y, z), F_y(x, y, z), F_z(x, y, z))$$

#### 4.9.2 Beispiel

Gravitationskraft:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -G\frac{mM}{r^2}\vec{e}_r \tag{11}$$

$$= f(r)\vec{e}_r \tag{12}$$

Kugelsymmetrisch, Zentralfeld

#### **TODO Skizze Vektorfeld**

#### **TODO** Skizze Feldlinien

#### 4.9.3 Feldlinien:

- Feldlinien sind immer tangential zur Kraftrichtung
- · Feldliniendichte ist proportional zum Betrag der Kraft
- Feldlinien schneiden sich nie

#### 4.9.4 konservative Kraftfelder

Kraftfelder, die konservative Kräfte beschreiben nennt man konservative Kraftfelder Für konservative Kraftfelder gilt

$$W_{12} = \int_{1}^{2} \vec{F} d\vec{r} = E_{pot}(1) - E_{pot}(2)$$

- jedem Ort im Raum kann ein Skalar, die potentielle Energie zugeordnet werden  $\implies E_{pot} =$  $E_{pot}(x, y, z)$  Skalar!
- wird bei der Verschiebung eines Körpers von Ort 1 nach Ort 2 Arbeit gegen eine konservative Kraft geleistet, so erhöht sich die potentielle Energie, das heißt  $E_{pot}(2) > E_{pot}(1)$ .
- Der Nullpunkt  $E_{pot}(\vec{r}) = 0$  der potentiellen Energie ist frei wählbar, da allein die Differenz der potentiellen Energie an zwei Punkten relevant ist.

#### homogenes Kraftfeld

$$\vec{F}(\vec{R}) = (0, 0, F_z)$$

• Weg 1:

$$W_1 = \int_{\text{Weg1}} \vec{F} d\vec{R} = \int_{z_1}^z F_z dz = F_z(z_2 - z_1)$$

• Weg 2:

$$W_2 = \int_{\text{Weg2}} \vec{F} d\vec{R} = \int_{z_1}^z F_z dz = F_z(z_2 - z_1)$$

#### **TODO Skizze**

## Zentralkraftfeld

$$\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{e}_r$$

$$W = \oint \vec{F} \, \mathrm{d}\vec{r} \tag{13}$$

$$= \int_{1}^{2} f(r) dr + \int_{2}^{3} \vec{F} d\vec{r} + \int_{3}^{4} f(r) dr + \int_{4}^{1} \vec{F} d\vec{r}$$
 (14)

$$=0 (15)$$

#### Gravitationsfeld

$$W_{AB} = \int_{A}^{B} \vec{F} d\vec{R} \tag{16}$$

$$= \int_{A}^{B} -G \frac{mM}{r^2} \vec{e}_r d\vec{r} \tag{17}$$

$$= \int_{A}^{B} -G\frac{mM}{r^2} dr \tag{18}$$

$$= \left[ G \frac{mM}{r+\varepsilon} \right]_{r_A}^{r_B} \qquad = E_{pot}(A) - E_{pot}(B) \tag{19}$$

$$\implies E_{pot}(A) = -G\frac{mM}{r_A} + \xi$$

$$\implies E_{pot}(B) = -G\frac{mM}{r_B} + \xi = E_{pot}(C)$$

Potentielle Energie des Gravitationsfelder:

$$E_{pot}^{grav} = -G\frac{mM}{r}$$

## Zusammenhang zwischen konservativen Kraftfeld und potentieller Energie:

$$E_{pot} = -\int F dx$$
$$dE_{pot} = -F dx$$
$$-\frac{dE_{pot}}{dx} = F$$

Zusammenhang zwischen konservativen Kraftfeld und potentieller Energie:

$$E_{pot} = -\int \vec{F} d\vec{r} \rightarrow \vec{F} = -\frac{dE_{pot}}{d\vec{r}}$$

Gesucht: Ableitung eines Vektors nach einem Skalar. Betrachte:

$$\Delta E_{pot} = -\vec{F}\Delta \vec{r} = -(F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z)$$

$$\Delta E_{pot} = \frac{\partial E_{pot}}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial E_{pot}}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial E_{pot}}{\partial z} \Delta z$$

$$Vergleich : \vec{F}(x, y, z) = -(\frac{\partial E_{pot}}{\partial x} \Delta x, \frac{\partial E_{pot}}{\partial y} \Delta y, \frac{\partial E_{pot}}{\partial z} \Delta z)$$

$$= -\operatorname{grad} E_{pot}$$
(20)

Gilt nur für konservative Kräfte

**Gradient** Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld, dass in jedem Punkt in die Richtung des steilsten Anstiegs der skalaren Größe zeigt.

**Notation:** 

$$\vec{F} = -\operatorname{grad} E_{pot}$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} E_{pot}, \vec{\nabla} = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial z}, \frac{\partial}{\partial z})$$

#### 4.9.5 Potential und Gravitationsfeld

• Gravitationskraft:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -G \frac{mM}{r^2} \vec{e}_r$$

• Potentielle Energie:

$$\vec{E}_{pot}(\vec{r}) = -G\frac{mM}{r}$$

Potential:

$$\Phi(\vec{r}) = \lim_{m \to 0} \frac{E_{pot}(\vec{r})}{m}$$

• Gravitationspotential:

$$\Phi = -G\frac{M}{r}$$

· Gravitationsfeld:

$$\vec{G} = -G\frac{M}{r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{G} = -\operatorname{grad}\Phi$$

$$E_{not} = m\Phi$$

## 5 Erhaltungssätze

## 5.1 Energieerhaltung

Für konservative Kräfte gilt:

$$\Delta E_{kin} = -\Delta E_{pot} = \int_{1}^{2} \vec{F} d\vec{r}$$

das heißt: die kinetische Energie ergibt sich allein aus der Potentialdifferenz und ist unabhängig vom durchlaufenen Weg.

$$E_{kin}(2) - E_{kin}(1) = E_{pot}(1) - E_{pot}(2)$$
  
$$E_{kin}(1) + E_{pot}(1) = E_{kin}(2) + E_{pot}(2) = \dots = \text{const}$$

#### 5.1.1 Doppelbahn

$$E_{pot}(1) = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{pot}(1) = E_{pot(2')} = 0$$

$$\rightarrow$$

$$E_{kin}(2) = E_{kin}(2') = \frac{1}{2}mv^{2}$$

Bemerkung: Berechnung von v mit Newtonschen Gesetzen deutlich komplexer

#### 5.1.2 Energieerhaltungssatz der Newtonschen Mechanik

$$E_{pot} + E_{kin} = E_{ges} =$$
const

 $E_{ges}$  = mechanische Gesamtenergie

das heißt: In einem konservativen Kraftfeld ist die Summe aus potentieller und kinetischer Energie eines Massenpunktes zu jeder Zeit konstant

Wichtig: gilt nur für konservative Kraftfelder (Beim Auftreten nicht-konservativer, dissipativer Kräfte wird mechanische Energie in Wärme umgewandelt)

#### 5.1.3 Energiediagramme

Häufig: Potentielle Energie abhängig von Ort x oder Abstand rHilfreich: Diskussion mittels Energiediagramme

#### Kugelbahn

- Abhängig von  $E_{ges}$  kann sich die Kugel nur in bestimmten Bereichen aufhalten

· Gleichgewichtslage: Kugel ruht, es wirken keine Kräfte, das heißt

$$F = -\frac{\mathrm{d}E_{pot}}{dx} = 0$$
, bzw  $\vec{F} = -\operatorname{grad}E_{pot} = 0$ 

Drei Fälle:

- 1. Stabiles bzw. Metastabiles Gleichgewicht: Potentialkurve hat ein Minimum
- 2. labiles Gleichgewicht: Potentialkurve hat ein Maximum
- 3. Indifferentes Gleichgewicht: Flacher Verlauf der Potentialkurve

#### **Lennard-Jones-Potential** Potential zur Beschreibung von molekularen Bindungen

$$E_{pot} = V_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{-12} - 2\left(\frac{r}{r_0}\right)^{-6}$$

(Dipol-Dipol-Wechselwirkung, Van-der-Waals Kräfte)

#### Mechanischer Verstärker

$$\begin{array}{c} \text{Volumen} \\ \uparrow \\ E'_{pot} = mgh = \rho(abc)gh \\ \downarrow \\ \text{Dichte} \end{array}$$

$$mit h = \frac{1}{2}c$$

Fallender Dominostein:  $E_{pot} \rightarrow E_{kin}$ 

Startposition: (Meta)stabiles Gleichgewicht

das heißt: Dominosteine müssen über einen Potentialberg angehoben werden. Danach ist die kinetische Energie ausreichend, um den nächsten Stein über Potentialschwelle zu heben. Verstärkungsfaktor:

Skalierung zwischen den Steinen: Alle Längen  $\times \sqrt{2}$ 

Potentielle Energie für Stein *m*:

$$E_{pot} = \rho(a^{(n)}b^{(n)}c^{(n)})h^{(n)}g = (\sqrt{2})^4 E_{pot}^{(n-1)}$$

$$E_{pot}^{(1)} = mgh$$

$$\implies E_{pot}^{(13)} = 4^{12}E_{pot}^{(1)}$$

 $\implies$  Verstärkungsfaktor  $\approx 1.7 \times 10^7$ 

## 6 Systeme von Massenpunkten

Bisher: Bewegung einzelner Massenpunkte. Jetzt: Betrachte Systeme von Massenpunkten.

Man unterscheidet:

- Innere Kräfte: Kräfte, die zwischen den Massenpunkten eines Systems wirken.
- Äußere Kräfte: Kräfte, die von außen auf das System einwirken

#### 6.1 Beschreibung eines Systems von Massenpunkten

 $\vec{r}_1$ : Ortsvektor zum Massenpunkt i $m_i$ : Masse des Massenpunktes i $[i=1,\ldots,n]$ 

Gesamtmasse:

$$M = \sum_{i=1}^{n} m_i$$

**Definition 1** Schwerpunkt.

$$\vec{r}_s = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$
$$\vec{r}_s = \frac{1}{M} \int_v \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int_v \vec{r} \rho(\vec{r}) dV$$

Beispiel 1 System zweier Massenpunkte.

$$\vec{r}_{s} = \frac{m_{1}\vec{r}_{1} + m_{2}\vec{r}_{2}}{m_{1} + m_{2}} \quad s_{1}, s_{2} = ?$$

$$\vec{r}_{s} = \vec{r}_{1} + \lambda_{s}(\vec{r}_{1} - \vec{r}_{1})$$

$$= (1 - \lambda_{s})\vec{r}_{1} + \lambda_{s}\vec{r}_{2}$$

$$= \underbrace{\frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}}}_{=1 - \lambda_{s}} \vec{r}_{1} + \underbrace{\frac{m_{2}}{m_{1} + m_{2}}}_{=\lambda_{s}} \vec{r}_{2}$$

$$\implies S_{1} = \frac{m_{2}}{m_{1} + m_{2}}, S_{2} = \frac{m_{1}}{m_{1} + m_{2}} \wedge \underbrace{\frac{S_{1}}{S_{2}}}_{=2} = \frac{m_{2}}{m_{2}}$$

Das heißt: Das Verhältnis  $\frac{S_1}{S_2}$  ist umgekehrt proportional zum Massenverhältnis  $\frac{m_1}{m_2}$ . Beispiel 2 Schwerpunkt Erde-Sonne.

$$M_E = 6 \times 10^{21} \,\mathrm{kg}, M_S = 2 \times 10^{30} \,\mathrm{kg}$$
  
 $X_S = \frac{M_E X_E + M_S 0}{M_E + M_S} = 4.5 \times 10^5 \,\mathrm{m}$ 

Vergleich mit Sonnenradius  $7\times 10^8\,\mathrm{m}$  Schwerpunkt praktisch im Sonnenmittelpunkt

#### 6.1.1 Bewegung des Schwerpunktes

Geschwindigkeit:

$$\vec{v}_s = \frac{d\vec{r}_s}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_1 \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n \vec{p}_i$$

 $\vec{p}_i$ : Impuls des einzelnen Massenpunktes

**Definition 2** Schwerpunktimpuls.

$$\vec{p}_s = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_s$$

das heißt: Schwerpunktimpuls ergibt sich aus der Summe der Einzelimpulse

Frage: Wie bewegt sich ein System von Massepunkten unter Einfluss von Kräften? Es gilt:

innere Kraft

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_i}{d} = \downarrow^{\vec{r}_i} + \sum_{i \neq j} \uparrow^{\vec{r}_{ij}}, \vec{r}_{ij} = -\vec{r}_{ji}$$

 $\implies$ : Änderung des Schwerpunktimpulses  $\vec{p}_s$ :

$$\frac{d\vec{p}_s}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i + \sum_{i} \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

das heißt: die Impulsänderung des Schwerpunktes ergibt sich aus der Summe der äußeren Kräfte:

1. Newtonsches Gesetz für Systeme von Massenpunkten.

$$\vec{p}_s = M\vec{a}_s = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Hierbei:  $\vec{a}_s = \vec{v}_s = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$ 

Definition 3 Allgemeiner Impulssatz. Das Schwerpunkt eines beliebiges Systems von Massenpunkten I bewegt sich so, als sei er ein Körper mit der Gesamtmasse  $M=\sum m_i$ 

Definition 4 Abgeschlossenes System. Ein abgeschlossenes System ist ein System auf das keine äußeren Kräfte einwirken, das heißt:

$$\sum F_i = 0$$

Der Massenschwerpunkt eines abgeschlossenen Systems hat einen zeitlich konstanten Impuls, das heißt

$$\vec{p}_s = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \text{const}$$

( ⇒ Impulserhaltung!!)

#### 6.1.2 Raketenantrieb

das heißt: die Bewegung von Objekten mit veränderlicher Masse

Beobachtung: Abstoßen einer Masse kann zum Antrieb verwendet werden (Beispiele: Rakete, Medizinball und Schlittschuhläufer)

Betrachte Rakete: Impulssatz:

$$p(t) = p(t + \Delta t)$$

Zeitpunkt t

$$p(t) = (m + \Delta m)v$$

Zeitpunkt  $t + \Delta t$ 

$$p(t + \Delta t)0m(v + \Delta v) + \Delta m(v - v_B)$$

$$\implies mv + \Delta v = mv + m\Delta v + \Delta mv - \Delta mv_B$$

$$m\Delta v - \Delta mv_B = 0$$

Änderung Blickwinkel:

$$m\Delta v + \Delta m v_b = 0$$

Wichtig: Masse m und Massenänderung  $\mathrm{d}m$  müssen sich auf gleiche Referenz beziehen. Damit folgt:

$$\mathrm{d}v = -v_b \frac{\mathrm{d}m}{m}$$

Integration:

$$\int_{v_1}^{v_2} dv = -v_B \int_{m_1}^{m_2} \frac{1}{m} dm, m_1 > m_2, v_B = \text{const}$$

$$v_2 - v_1 = -v_B \cdot \left[ \ln m \right]_{m_1}^{m_2} = v_B (\ln m_1 - \ln m_2) = v_B \ln \frac{m_1}{m_2} > 0$$

Wähle Anfangsbedingungen:

$$v_1 = 0, m_1 = 0, m_0 = m(t = 0), m_2 = m(t)$$

⇒ Raketengleichung für kräftefreie Rakete

$$v(t) = v_B \ln \frac{m_0}{m(t)}$$

das heißt: Die Endgeschwindkigkeit einer Rakete wird durch die Ausstoßgeschwindigkeit und die Brennstoffmenge bestimmt

Für die nicht kräftefreie Rakete gilt:

$$m(t)\frac{\mathrm{d}\vec{v}(t)}{dt} = -\frac{\mathrm{d}m(t)}{dt}\vec{v}_B + \vec{F}$$

Allgemeine Raketengleichung (ohne Herleitung)

Bemerkung 1. Vorsicht bei der Anwendung des zweiten Newtonschen Gesetzen  $ec{F}=\dot{ec{p}}$  Naiver Ansatz für kräftefreie Rakete:

 $\frac{\mathrm{d}mv}{dt} = \frac{\mathrm{d}m}{dt}v + m\frac{\mathrm{d}v}{dt} = 0$ 

Funktioniert nicht! Grund: Impuls des ausströmenden Gases wird bei diesem Ansatz nicht in der Impulsbilanz berücksichtigt

Korrekter Ansatz:

$$\frac{\mathrm{d}mv}{dt} - (v - v_B)\frac{\mathrm{d}m}{dt} = 0 \implies m\frac{\mathrm{d}v}{dt} + v_B\frac{\mathrm{d}m}{dt} = 0$$

das heißt: der naive Ansatz funktioniert nur, wenn  $v-v_B=0$ , also die Ausströmungsgeschwindigkeit verschwindet.

## 7 Stöße

Für ein abgeschlossenes System gilt: (keine äußere Kräfte) Impulserhaltung:

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i'$$

Energieerhaltung:

$$\sum_{i=1}^{n} E_i = \sum_{i=1}^{n} E'_i$$

#### 7.1 Kollinearer elastischer Stoß

Es gilt:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2$$

⇒ Lösung (ohne Herleitung)

$$v_1' = \frac{v_1(m_1 - m_2) + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}$$
$$v_2' = \frac{v_2(m_2 - m_1) + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}$$

Geschwindigkeit nach Kollinearer elastisch Stoß Tipp zur Herleitung: Betrachte Bewegung relativ zur Schwerpunktsbewegung (siehe z.B. Demtröders)

Hier Betrachtung von Spezialfällen.

Betrachtung von Spezialfällen ist immer wichtig! Hilft beim Verständnis physikalischer Zusammenhänge

1. 
$$m_1 = m_2 = m, r_1 > 0, v_2 = 0$$
 
$$v_1' = \frac{2mv_2}{2m} = v_2 = 0, v_2' = \frac{2mr_1}{2m} = v_1$$

2.  $m_1 = m, m_2 = 2m, v_1 > 0, v_2 > 0$ 

$$v_1' = \frac{v_1(-m)}{3m} = -\frac{1}{3}v_1$$
$$v_2' = \frac{2mv_1}{3m} = \frac{2}{3}v_1$$

3.  $m_1 = m, m_2 = 3m, v_1 = v > 0, v_2 = -v$ 

$$v_1' = \frac{v(m-2m) - 2(3m)v}{4m} = \frac{v(-2m-6m)}{4m} = -2v$$
$$v_2' = \frac{-v(2m-m) + 2mv}{2m} = \frac{v(-2m+2m)}{3m} = 0$$

4.  $m_1 = m, m_2 \to \infty, v_1 = v, v_2 = 0$ 

$$v_1'=rac{v(-m_2)}{m_2}=-v$$
 (da  $m_1$  vernachlässigbar) 
$$v_2'=rac{2m_1v}{m_2}=0$$
 (da  $m_1$  wernachlässigbar)

5.  $m_1 = m, m_2$  sehr groß!,  $v_1 = 0, v_2 = v$ 

$$v_1' = \frac{2m_2v}{m_2} = 2v, \quad v_2' = \frac{vm_2}{m_2} = v$$

#### 7.2 Betrachtung im Schwerpunktsystem

Es gilt:

$$v_s = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Geschwindigkeiten im Schwerpunktsystem:

$$v_1^* = v_1 - v_s = \frac{m_2 v_1 - m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$
$$v_2^* = v_2 - v_s = \frac{m_1 v_2 - m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

daraus folgt:

$$p_1^* = m_1 v_1^* = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)$$
$$p_2^* = m_2 v_2^* = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_2 - v_1)$$

Das heißt vor dem Stoß gilt:

$$p_1^* = -p_2^* E_{kin,1}^* = \frac{1}{2} m(v_1^*)^2 = \frac{(p_1^*)^2}{2m_1} E_{kin,2}^* = \frac{(p_2^*)^2}{2m_2}$$

nach dem Stoß:

Impulserhaltung:

$$p_s^* = p_1^* + p_2^* = p_1^{*\prime} + p_2^{*\prime} = 0 \rightarrow p_1^{*\prime} = -p_2^{*\prime}$$

Energieerhaltung:

$$E_{ges}^* = E_{kin,1}^* + E_{kin,2}^* = E_{kin,1}^{*\prime} + E_{kin,2}^{*\prime}$$

Außerdem:

$$p_1^{*'} = \frac{p_1^*(m_1 - m_2) + 2m_1p_2^*}{m_1 + m_2} = -p_1^*, p_2^{*'} = -p_2^*$$

daraus folgt:

$$E_{kin,1}^{*\prime} = E_{kin,1}^{*}$$
  
 $E_{kin,2}^{*\prime} = E_{kin,2}^{*}$ 

Im Schwerpunktsystem findet bei elastischen Stößen keine Energieübertragung statt. Aber: Impulse werden ausgetauscht

#### 7.2.1 Nicht-zentraler, elastischer Stoß im Schwerpunktsystem

$$\begin{split} \vec{p}_s^* &= 0, \vec{p}_1^* = -\vec{p}_2^* \\ \vec{p}_s^{*\prime} &= -\vec{p}_2^{*\prime}, \left| \vec{p}_1^* = \left| \vec{p}_1^{*\prime} \right| \right| \end{split}$$

Im Schwerpunktsystem sind für ein abgeschlossenes System zweier Massenpunkte ein- und auslaufende kollinear und vom Betrag her gleich

#### 7.3 Inelastische Stöße

Betrachte 2 Kugeln

- Massen:  $m_1, m_2$
- Geschwindigkeit:  $v_1 = v, v_2 = 0$

• Impulserhaltung:

$$m_1 v = (m_1 + m_2)v'$$
$$v' = \frac{m}{m_1 + m_2}v$$

• Energiebilanz:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}m_1v^2, E'_{kin} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)(\frac{m_1}{m_1 + m_2})^2v^2 = \frac{1}{2}\frac{m_1^2}{m_1 + m_2}v^2 < E_{kin}$$

Beim inelastischen Stoß geht mechanische Energie verloren, sie wird beim Stoß in andere Energieformen (zum Beispiel Wärme) umgewandelt. (siehe Thermodynamik)

Interessant: Betrachtung im Schwerpunktsystem.

$$m_1 v_1^* - m_2 v_2^* = (m_1 + m_2) v^{*\prime}$$

da  $p_1^* = -p_2^*$ 

$$(m_1 + m_2)v^{*\prime} = 0$$
$$E_{kin}^{*\prime} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)(v^{*\prime})^2 = 0$$

Im Schwerpunktsystem findet beim inelastischen Stoß eine vollständige Umwandlung der kinetischen Energie statt.

Allgemein:

falls  $\vec{F}_{auen} = 0$ 

$$E_{kin,1}+E_{kin,2}=E'_{kin,1}+E'_{kin,2}+Q\sum\vec{p}_i=\sum\vec{p}'_i=\text{const}$$
 
$$\sum E_{kin,i}=\sum E'_{kin,i}+Q$$
 
$$Q=0 \qquad \text{elastisch}$$
 
$$Q>0 \qquad \text{inelastisch}$$
 
$$Q<0 \qquad \text{superelastisch}$$

## 8 Mechanik des starren Körper

**Definition 5** Starrer Körper. System von Massenpunkten mit festen, nicht veränderlichen Abständen. Idealisierung!

Es gilt:

Volumen:

$$V = \lim_{\Delta V_i \to 0} \sum \Delta V_i = \int \mathrm{d}v$$

Masse:

$$M = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum \Delta m_i = \int dm = \int \rho(\vec{r}) dV$$

Schwerpunkt:

$$\vec{r}_s = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int \vec{r} \rho(\vec{r}) dV M = \int \rho dV = \int \rho d^3r$$

Beispiel 3 Quader.

$$\vec{r}_s = \frac{1}{M} \int \vec{r} \rho(\vec{r}) dV$$
$$= \frac{1}{M} \int_0^a \int_0^b \int_0^c \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rho dx dy dz$$

Integration für jede einzelne Ortskomponente:

$$x_s = \frac{1}{m} \int_0^a \int_0^b \int_0^c x \rho dx dy dz = \frac{1}{M} \rho bc \int_0^b x dx = \frac{1}{M} \rho abc \frac{1}{2} a = \frac{1}{2} a$$

$$y_s = \dots = \frac{1}{2} b$$

$$z_s = \dots = \frac{1}{2} c$$

$$\vec{r}_s = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

#### 8.1 Bewegung des starren Körpers

Es gilt:

$$\vec{r}_{si} = \vec{r}_i - \vec{r}_s \rightarrow \frac{\mathrm{d}\vec{r}_{si}}{\mathrm{d}t} = \vec{v}_{si} = \vec{v}_i - \vec{v}_s$$

Mit  $|\vec{r}_{si}| =$  const beziehungsweise  $\vec{r}_{si}^2 =$  const (starrer Körper)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r}_{si}^2) = 2\vec{r}_{si}\vec{v}_{si} = 0 \to \vec{v}_{si} \perp \vec{r}_{si}$$

da  $ec{v}_{si} \perp ec{r}_{si}$  gilt: Betrachte Bewegung in der von  $ec{v}_{si}, ec{r}_{si}$  aufgespannten Ebene o Kreisbewegung!, Das heißt:

$$\vec{v}_{si} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{si}$$

wobei im Allgemeinen  $\vec{\omega}$  zeitabhängig sein kann.

Mit  $\vec{v}_{si} = \vec{v}_i - \vec{v}_s$  folgt:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_s + (\vec{\omega} \times \vec{r}_{si})$$

Achtung:  $\vec{\omega} = \vec{\omega}(t)$  muss nicht raumfest sein.

Die Bewegung eines starren Körpers lässt sich in eine Translationsbewegung und eine Rotation um den Schwerpunkt zerlegen

- 3 Translationsfreiheitsgrade
- 3 Rotationsfreiheitsgrade

#### 8.2 Drehmoment und Kräftepaare

Frage: Wie versetzt man einen Körper in Rotation?

Beispiel 4 Balkenwaage. Beobachtung: Kraft mit Angriffspunkt im Abstand l, bewirkt Drehbewegung Es gilt das Hebelgesetz:

$$F_1l_1 = F_2l_2$$

Hebelarm: Abstand zwischen Drehachse und Angriffspunkt der Kräfte  $\vec{F}_1$ ,  $\vec{F}_2$ 

Beobachtung:

Kraft  $\vec{F}_{\parallel}$  parallel zum Hebelarm bewirkt keine Drehung, nur Kraft  $\vec{F}_{\perp}$  senkrecht zur Verbindungslinie zwischen Angriffspunkt und Drehachse führt zur Rotation. Richtung von  $\vec{F}_{\perp}$  bestimmt Drehsinn

**Definition 6** Drehmoment.

$$\vec{M} := \vec{r} \times \vec{F}$$

Gibt Drehsinn und Stärke der Kraftwirkung an.

$$M = rF\sin(\angle(\vec{r}, \vec{F}))$$

#### 8.2.1 Drehmoment und Schwerpunkt

Betrachte starren Körper aus zwei Massenpunkten plus masselose Verbindung

$$\begin{split} \vec{M}_1 &= \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 \\ \vec{M}_2 &= \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 \\ \vec{M}_1 &= r_1 m_1 g \sin \alpha_1 \vec{l}_z \\ \vec{M}_2 &= -r_2 m_2 g \sin \alpha_2 \vec{l}_z \\ &= -r_2 m_2 g \sin \alpha_1 \vec{l}_z \\ \vec{M}_{tot} &= \vec{M}_1 + \vec{M}_2 = (r_1 m_1 - r_2 m_2) g \sin \alpha_1 \vec{l}_z \end{split}$$

vektoriell:

$$\vec{M}_{tot} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 = \vec{r}_1 \times m_2 \vec{q} + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{q} = (\vec{r}_1 m_1 + \vec{r}_2 m_2) \times \vec{q}$$

Beliebiger Körper:

$$\vec{M}_{tot} = \sum \vec{M}_i = \sum m_i \vec{r}_i \times \vec{g}$$
 
$$(\sum m_i \vec{r}_i) \times \vec{g} = m_{ges} \vec{r}_s \times \vec{g} = \vec{r}_s \times \vec{F}$$

Das Gewicht eines starren Körpers greift immer im Schwerpunkt an. Bei Aufhängung eines Körpers im Schwerpunkt ist das resultierende Drehmoment auf Grund der Schwerkraft Null. Grund: Im Schwerpunkt gilt:  $\vec{r}_s = 0, \vec{M}_{tot} = \vec{r}_s \times \vec{F}_s = 0$ 

#### 8.2.2 Kräftepaare

Frage: Wirkung einer Kraft  $\vec{F}_1$  auf einen starren Körper.

Lösungsansatz:

Einführung der sich gegenseitig aufgebenden Kräfte  $\vec{F}_2$  und  $\vec{F}_3$  im Schwerpunkt S. Ändert nichts! Zerlegung der Bewegung:

Translation durch Kraft  $\vec{F}_2$  mit Angriffspunkt S.

Rotation durch Kräftepaar  $(\vec{F}_1, \vec{F}_3)$  mit  $F_1 = F_3, \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_1$ 

Die Wirkung aller Kräfte auf einen starren Körper lässt sich durch

$$ec{F} = \sum ec{F}_i$$
 (Gesamtkraft (Gesamtkraft)) 
$$ec{M} = \sum F_{si} imes ec{F}_i = \sum M_i$$
 (Gesamtdrehmoment (Rotation))

beschreiben. Dabei greift  $\vec{F}$  im Schwerpunkt an

Wirkung von Kräftepaaren: Reine Rotation. Es gilt:

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F} - \vec{r}_2 \times \vec{F} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F} = \vec{r}_{12} \times \vec{F}$$

Merke: Das Drehmoment eines Kräftepaares ist unabhängig vom Bezugspunkt 0 Zwei Kräftepaare sind äquivalent, wenn sie das gleiche Drehmoment besitzen. Äquivalente Kräftepaare können einander ersetzen.

## 8.3 Statisches Gleichgewicht

Statik:

$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i = 0, \vec{M} = \sum \vec{M}_i = 0$$

das heißt keine Translation, keine Rotation

Beispiel 5.

1. Gleichgewicht eines starren Körpers in Schwerefeld Frage: Wo muss  $\vec{F}$  angreifen um für statisches Gleichgewicht zu sorgen? Kräfte:

$$\sum \vec{F}_i + \vec{F} = 0$$
 
$$\vec{F} = -\sum m_i \vec{g} = -m_{ges} \vec{g}$$

Drehmomente:

$$\sum \vec{M}_i + \vec{R} \times \vec{F} = 0$$

$$\sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \vec{R} \times \vec{F} = \sum m_i (\vec{r}_i \times \vec{g}) + \vec{R} \times \vec{F}$$

$$= (\sum m_i \vec{r}_i) \times \vec{g} - m_{ges} \vec{R} \times \vec{G}$$

$$= m_{ges} (\vec{R} \times \vec{g}) = m_{ges} (\vec{r}_s \times \vec{g})$$

Lösung A:  $\vec{R}=\vec{r}_s$ , das heißt Unterstützung im Schwerpunkt mit  $\vec{F}=-mges\vec{g}$  Lösung B:  $(\vec{R}-\vec{f}_s)\times\vec{g}=0$ , das heißt  $(\vec{R}-\vec{r}_s)\parallel\vec{g}$ , also Unterstützung oberhalb oder unterhalb des Schwerpunkt 3 Möglichkeiten:

- $\vec{R}$  über Schwerpunkt: stabiles Gleichgewicht
- $\vec{R}$  unter SP: labiles Gleichgewicht
- $\vec{R}$  in PS: indifferentes Gleichgewicht
- 2. Schiefer Turm

**Drehmoment:** 

$$F_a r = F_z r \rightarrow F_a = F_z$$

Kräftegleichgewicht:

$$F_a + F_z + F_s = 0 \rightarrow F_s = -2F_a$$

3. Stehende Leiter

Kräftegleichgewicht:

$$\vec{F}_N = -\vec{F}_G, \vec{F}_N' = -\vec{F}_R$$

Drehmomente:

Bezugspunkt = unteres Leiter-Ende (günstige Wahl!)

$$F_W h = F_g(\frac{1}{2}a)$$

(vergleiche Übungsaufgabe)

### 8.4 Rotation und Trägheitsmoment

Bewegungsenergie eines starren Körpers setzt sich zusammen aus:

- kinetischer Energie der Schwerpunktsbewegung
- · kinetische Energie aufgrund von Rotation

Experiment: Rollende Objekte  $\rightarrow FormdesKrperswichtig!$ Mathematisch:

$$\begin{split} E_{kin} &= \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 \\ E_{kin} &= \frac{1}{2} \sum m_i (\vec{v}_s^2 + 2 \vec{v}_s \vec{v}_{si} + \vec{v}_{si} + \vec{v}_{si}^2) \\ &= \frac{1}{2} \sum m_i \vec{v}_s^2 + \vec{v}_s \sum m_i \vec{v}_{si} + \frac{1}{2} \sum m_i \vec{v}_{si}^2 \end{split}$$

Die kinetische Energie zerlegt sich in die kinetische Energie des Schwerpunktes und Rotationsenergie, aus der kinetischen Energie der Bewegung relativ zum Schwerpunkt

Jetzt: Betrachte Rotation um raumfeste Achse: (Spezialfall: Achse durch Schwerpunkt) Kinetische Energie des Massenstücks dm:

$$\begin{split} \mathrm{d}E_{kin} &= \frac{1}{2} \mathrm{d}m \vec{v}_i^2 = \frac{1}{2} \mathrm{d}m (\omega r_\perp)^2 \\ &= \frac{1}{2} \mathrm{d}m \omega^2 r_\perp^2 \\ E_{rot} &= \int \mathrm{d}E_{kin} = \frac{1}{2} \int \omega^2 r_\perp^2 \mathrm{d}m = \frac{1}{2} \omega^2 \underbrace{\int r_\perp^2 \mathrm{d}m}_{\text{Trägheitsmomen}} \end{split}$$

Definition 7 Trägheitsmoment. Trägheitsmoment bezüglich einer raumfesten Achse

$$I = \int r_{\perp}^2 \mathrm{d}m = \Theta^2 \mathrm{d}m = \Theta$$

Diskret:

$$\Theta = \sum r_{\perp,i}^2 m_i$$

Dabei ist  $r_{\perp}$  der Abstand zwischen dem Massenstück dm und der Drehachse.

Definition 8 Rotationsenergie. Rotationsenergie eines starren Rotators (Rotation um raumfeste Achse)

$$E_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

## 8.5 Berechnung von Trägheitsmoment

Volumenintegral:

$$I = \int r_{\perp}^2 \mathrm{d}m = \int r_{\perp}^2 \rho(\vec{r}) \mathrm{d}V$$

Beispiel 6. 1. Stab (dünn)

$$I = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \rho A dx = \rho A \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 dx$$
$$= \frac{1}{3} \rho A \left( \left( \frac{L}{2} \right)^3 - \left( -\frac{L}{2} \right)^3 \right)$$
$$= \frac{1}{3} \rho A \frac{L^3}{4} = \frac{1}{12} \rho A L L^2$$
$$= \frac{1}{12} m L^2$$

### 2. Scheibe, Zylinder

Zylinderkoordinaten:

$$x = r \cos \phi, y = r \sin \phi, z = z$$
$$dV = r d\phi dr dz$$
$$I = \int_{V} \vec{r}_{\perp}^{2} dm = \int_{v} r_{\perp}^{2} \rho dV$$

Zylinderkoordinaten, also  $r_{\perp}=r$ 

$$= \rho \int_{v} r^{2} r dr d\phi dz$$

$$= \rho \int_{0}^{R} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{h} r^{2} r dr d\phi dz$$

$$= 2\pi \rho h \int_{0}^{R} r^{3} dr = 2\pi \rho h \frac{1}{4} R^{4} = \frac{1}{2} (\pi R^{2} h) \rho R^{2} = \frac{1}{2} m R^{2}$$

### 3. Dünner Hohlzylinder

$$I = \rho \int_{R}^{R+d} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{h} r^{2}r dr d\phi dz$$

$$= 2\pi \rho h \int_{R}^{R+d} r^{3} dr = 2\pi \rho h \frac{1}{4} \left[ r^{4} \right]_{R}^{R+d}$$

$$= 2\pi \rho h \frac{1}{4} ((R+d)^{4} - R^{4})$$

$$= 2\pi \rho h \frac{1}{4} (R^{4} + 4R^{3}d + \dots - R^{4})$$

$$\approx 2\pi \rho h R^{3}d = (2\pi R dh \rho) R^{2} = mR^{2}$$

## 4. Kugel

$$I = \int r_{\perp}^2 \mathrm{d}m = \frac{2}{5} mR^2$$

(ohne Beweis, zur Übung...)

#### 8.6 Steinersche Satz

Nochmal Stab:

$$I = \int_0^L x^2 \rho A dx$$
$$= \rho A \int_0^L x^2 dx$$
$$= \frac{1}{3} \rho A L^2$$

 $\min m = \rho A L$ 

$$=\frac{1}{3}mL^3$$

Allgemein:

$$\begin{split} I &= \int r_{\perp}^2 \mathrm{d}m \\ &= \int (r_{s,\perp} + R_{\perp})^2 \mathrm{d}m \\ &= \int \vec{r}_{s,\perp}^2 \mathrm{d}m + \int \vec{R}_{perp}^2 \mathrm{d}m + 2 \int r_{s,\perp} R_{perp} \mathrm{d}m &= \underbrace{\vec{r}_{s,\perp}^2 \int \mathrm{d}m}_{=r_{s,\perp}^2 m} + I_s + 2r_{s,\perp} \underbrace{\int R_{perp} \mathrm{d}m}_{=0} \end{split}$$

**Definition 9** Steinersche Satz.

$$I = I_s + r_{\perp,s}^2 m$$

Beispiel 7 Dünner Stab.

$$I_A = \frac{1}{12}mL^2$$
 
$$I_B = \frac{1}{3}mL^2$$
 
$$I_B = I_A + (\frac{L}{2})^2 m = \frac{1}{3}mL^2$$

Trägheitsmomente sind additiv

$$I = \int_{v} r_{\perp}^{2} dm = \int_{v_{1}} r_{\perp}^{2} dm + \int_{v_{2}} r_{\perp}^{2} dm$$

Translation	Rotation
$ec{ec{r}}$	$ec{\phi}$
$ec{v}=\dot{ec{r}}$	$ec{\omega}=\dot{ec{\phi}}$
$ec{a}=\ddot{ec{r}}$	$ec{lpha}=\ddot{ec{\phi}}\!\!=\dot{ec{\omega}}$
$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$	$E_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$
$F = m\vec{a}$	$\vec{M} = I\vec{\hat{lpha}}$

Bei nicht ortsfester Rotationsachse:

$$E_{rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \Theta \vec{\omega}$$
$$\vec{M} = \Theta \vec{\alpha}$$

 $\vec{\Theta}$  ist ein Tensor

$$\vec{v}_{i} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{\perp,i}, \vec{v}_{i} = \omega r_{\perp,i}$$

$$\vec{M} = \vec{r}_{\perp,i} \times \vec{F}_{i}$$

$$M_{i} = r_{\perp,i} F_{\perp,i} = r_{\perp,i} m_{i} \frac{\mathrm{d}r_{i}}{\mathrm{d}t}$$

$$= r_{\perp,i}^{2} m_{i} \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

$$M_{tot} = \sum_{C} M_{i}$$

$$M_{tot} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}}_{C} \underbrace{\sum_{I} r_{\perp,i}^{2} m_{i}}_{I}$$

Bewegungsgleichung für die Rotation um eine Raumfeste Achse

$$M = I\dot{\omega} = I\alpha$$

Beispiel 8.

$$M = I\alpha$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_G$$

$$I = 2mR^2$$

$$\alpha = \frac{M}{I} = \dot{\omega}$$

$$\omega = \alpha t + \omega_0 = \alpha t$$

$$\phi = \frac{1}{2}\alpha t^2 + \omega_0 t + \phi 0 = \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$2\pi = \frac{1}{2}\alpha T^2$$

$$T^2 = \frac{4\phi}{\alpha} = 4\pi \frac{I}{M}$$

wir wollen berechnen

$$T_0^2 = 4\pi \frac{I_0}{M} = (172)^2 s^2$$

$$T_1^2 = 4\pi \frac{I_0 + 2mR^2}{M} = (59)^2 s^2$$

$$T_2^2 = 4\pi \frac{I_0 + 2m\frac{R^2}{4}}{M} = (33)^2 s^2$$

$$T_1^2 - T_0^2 = 32 s^2$$

$$T_2^2 - T_0^2 = 8 s^2$$

## 8.7 Drehimpuls

- Translation:  $\vec{F}=m\vec{a}, \vec{F}=\dot{\vec{p}}$
- Impuls: p = mv
- Drehimpuls: (Guess)  $L=I\omega=mr^2\frac{v}{r}=rmv=rp$

**Definition 10** Drehimpuls.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Wichtig: Allen bewegten Massenpunkten kann man bezüglich eines Referenzpunkts () einen Drehimpuls zuordnen; der hängt vom Bezugspunkt ab.

$$\dot{\vec{L}}\!\!=\frac{\mathrm{d}}{dt}(\vec{r}\times\vec{p})=\underbrace{\dot{\vec{r}}\!\!\times\!\vec{p}}_{0}\!+\!\vec{r}\times\dot{\vec{p}}\!\!=\vec{r}\times\vec{F}=\vec{M}$$

Grundgleichung der Dynamik für Rotationsbewegungen:

$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{L}}$$

Drehimpulserhaltung:

$$\vec{M} = 0 \rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

Drehimpuls für System von Massenpunkten

$$\vec{p}_s = \sum \vec{p}_i, \vec{p}_s = \sum \vec{F}_i$$
 
$$\vec{L} = \sum \vec{L}_i = \sum m_i (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$
 
$$\vec{L} = \int d\vec{L} = \int (\vec{r} \times \vec{r}) dm \dot{\vec{L}} = \frac{d}{dt} \sum \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \underbrace{\sum \dot{\vec{r}}_i \times \vec{p}_i}_{0} + \underbrace{\sum \dot{\vec{r}}_i \times \dot{\vec{p}}_i}_{0} = \underbrace{\sum \dot{\vec{m}}_i \times \dot{\vec{p}}_i}_{0} = \vec{M}$$

Für System von Massenpunkten:

$$\vec{M} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \dot{\vec{L}}$$
 $\vec{L} = 0 \text{ für } \vec{M} = 0$ 

Allgemeiner Zusammenhang:

mit  $\hat{I}$  als Tensor:

$$\begin{split} \vec{L} &= \hat{I}\vec{\omega} \\ \vec{L} &= \int \mathrm{d}\vec{L} \\ \mathrm{d}\vec{L} &= \vec{r} \times \mathrm{d}\vec{p} = \vec{r} \times \vec{v} \mathrm{d}m \\ &= \mathrm{d}m(\vec{r} \times \vec{v}) = \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \end{split}$$

$$\operatorname{mit} \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\vec{b})$$

$$= dm(r^2\vec{\omega} - \vec{r}(\vec{\omega}\vec{r}))$$
$$\int d\vec{L} = \vec{\omega} \int r^2 dm - \int \vec{r}(\vec{\omega}\vec{r}) dm$$

Beispiel 9 Schief gestellte Hantel. Drehimpuls:

$$\vec{L} = \vec{r}_1 \times \vec{p}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{p}_2$$

Drehimpulsvektor steht senkrecht auf Verbindungslinie zu  $m_1$  und  $m_2$ . Aber: Winkelgeschwindigkeit  $\vec{\omega}$  zeigt in Richtung der Drehachse.

Beispiel 10 Rotierende Scheibe mit Unwucht. Für Rad mit Masse M gilt: (ohne Unwucht)

$$ec{L}_1 = \int \mathrm{d}ec{L}$$
 parallel zu  $ec{\omega}$ 

aus Symmetriegründen,  $\vec{L}=I\vec{\omega}$  Für das Rad plus Unwucht gilt:

$$ec{L}=ec{L}_1+ec{L}_2, ec{L}_2=ec{r} imesec{p}$$
  $\downarrow$  Drehimpuls der Unwucht

das heißt:  $\vec{L}$  nicht parallel zu  $\vec{\omega}$ , daraus folgt: Drehimpuls hat Komponente senkrecht zur Winkelgeschwindigkeit  $\vec{\omega}$ , diese rotiert mit  $\vec{\omega}$ 

$$\vec{M} = \dot{\vec{L}}$$

das heißt auf Achse wirkt Drehmoment.

## 8.8 Trägheitstensor, freie Rotation und Kreisel

Drehimpuls eines starren Körpers:

$$\vec{L} = \vec{\omega} \int r^2 dm - \int \vec{r} (\vec{\omega} \vec{r}) dm$$

(Bezugspunkt wichtig!)

$$L_{x} = \omega_{x} \int r^{2} dm - \int x(\omega_{x} + \omega_{y}y + \omega_{z}z) dm$$

$$= \omega_{x} \int (r^{2} - x^{2}) dm - \omega_{y} \int xy dm - \omega_{z} \int xz dm$$

$$= I_{xx}\omega_{x} + I_{xy}\omega_{y} + I_{xz}\omega_{z}$$

$$L_{y} = I_{yx}\omega_{x} + I_{yy}\omega_{y} + I_{yz}\omega_{z}$$

$$L_{z} = I_{zx}\omega_{x} + I_{zy}\omega_{y} + I_{zz}\omega_{z}$$

$$\vec{L} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}}_{\text{Trägheitstensor}} \begin{pmatrix} \omega_{x} \\ \omega_{y} \\ \omega_{z} \end{pmatrix}$$

#### Definition 11 Trägheitstensor.

$$\begin{array}{c} \text{Matrix} \\ \uparrow \\ \vec{L} = \hat{I}\vec{o}mega, \hat{I} = I_{ij} \end{array}$$
 
$$I_{xx} = \int (r^2 - x^2) \mathrm{d}m \quad I_{xy} = I_{yx} = -\int xy \mathrm{d}m \\ I_{yy} = \int (r^2 - y^2) \mathrm{d}m \quad I_{yz} = I_{zy} = -\int yz \mathrm{d}m \\ I_{zz} = \int (r^2 - z^2) \mathrm{d}m \quad I_{xz} = I_{zx} = -\int xz \mathrm{d}m \end{array}$$

Rotationsenergie:

$$E_{rot} = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \hat{I} \vec{\omega}$$

Trägheitstensor  $\hat{I}$  hängt von der Wahl des Koordinatensystems ab! Geeignete Koordinatentransformation  $\rightarrow$  Diagonalisieren von  $\hat{I}$ . (Hauptachsentransformation) Nach Hauptachsentransformation:

$$\hat{I} = \begin{pmatrix} I_a & 0 & 0 \\ 0 & I_b & 0 \\ 0 & 0 & I_c \end{pmatrix}$$

mit  $I_a > I_b > I_c$ .

Es folgt: Bei Rotation eines Körpers um eine der drei Hauptachsen sind Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit parallel.

#### 8.8.1 Kreisel

Ein Kreisel ist ein rotierender starrer Körper, der höchstens an einem Punkt aufgehängt ist. (Kompass, Satellit, Geschoss)

Beschreibung der Kreiselbewegung mit 3 Achsen:

- Figurenachse
- Momentane Drehachse, Richtung von  $\vec{\omega}$
- Drehimpulsachse

# 9 Mechanik deformierbarer Körper

Starrer Körper:  $\vec{r}_i - \vec{r}_j = \text{const}$ , das heißt Abstand zwischen Massenpunkten konstant. Wirklichkeit: Verformung bei Anwendung äußerer Kräfte.

### 9.1 Atomares Modell

Experiment: Alle Körper sind aus Atomen oder Molekülen aufgebaut. Beschreibung von Kräften zwischen Atomen und Molekülen durch Lennard-Jones-Potential. (Dipol-Dipol-Wechselwirkung, Van-der-Waals Kräfte)

Gleichgewichtsabstand:  $r_0$  ( $E_{pot}$  = minimal) Für kleine Auslenkung gilt:

$$E_{pot} = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2$$
$$F = -\frac{\mathrm{d}E_{pot}}{dr} = -k(r - r_0) = -kAr$$

Federkraft! ⇒

- Modell eines Festkörper: Federmodell. Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes. Mittlere kinetische Energie klein gegen  $E_{pot}(r_0)$ . Atome können Gitterplätze nicht verlassen. Fernordung!
- Modell einer Flüssigkeit: Kugelmodell: Auch hier mittlerer Abstand  $= r_0$ , das heißt Dichte ähnlich die des Festkörpers. Aber: Temperatur zu hoch für feste Zuordnung auf Kristallgitterplätzen ⇒ flüssiger Zustand. Nahordung!
- Modell eines Gases: frei bewegliche Teilchen. Mittlere kinetische Energie ist grob gegen Bindungsenergie, hohe Temperatur!

## 9.2 Feste Körper.

- Elastischer fester Körper → Formelastizität, Volumenelastizität aufgrund rücktreibender Kräfte (Hookscher Bereich)
- Plastisch feste Körper  $\rightarrow$  Formänderungen verbleiben

Hier: Elastische Körper! Experimentell findet man:

$$\Delta f \sim F$$
 
$$\Delta L \sim L, \Delta L \sim A^{-1}$$
 
$$\Delta L \sim L \frac{F}{A} = Lr$$
 (r: Zugspannung)

**Definition 12** Hooksches Gesetz:.

$$\sigma = E \frac{\Delta L}{L} = E \varepsilon$$

- E : Elastizitätsmodul, E-Modul
- $\varepsilon$  : Elongation, relative Längenänderung
- $\sigma$  : Zugspannung,  $\sigma = \frac{F}{A}$

Auswertung Hooksches Gesetz: Material-Stahl,  $D=0.3\,\mathrm{mm}, L=6\,\mathrm{m}, A=0.07\,\mathrm{m}^2$ 

$$\begin{split} F &= 1.2 \, \text{kPa} = 11.8 \, \text{N}, \Delta L = 5 \, \text{mm}, \varepsilon = 8 \times 10^{-4} \rightarrow \sigma = 168.6 \, \text{N mm}^{-2} \\ F &= 2.4 \, \text{kPa} = 13.5 \, \text{N}, \Delta L = 10 \, \text{mm}, \varepsilon = 1.7 \times 10^{-3} \rightarrow \sigma = 337.2 \, \text{N mm}^{-2} \implies E = \frac{\sigma}{\varepsilon} 2 \times 10^5 \, \text{N mm}^{-2} = 10 \, \text{N mm$$

Einfaches Atomares Modell: Lineare Kette. Es gilt:

$$L = na, \Delta a \sim F, \Delta L \sim m\Delta a \sim nF$$

Außerdem wegen

$$L \sim m : \Delta L \sim LF \rightarrow F \sim \frac{\Delta L}{L}$$

Für eine lineare Kette ist  $\varepsilon \frac{\Delta L}{L}$  tatsächlich proportional zur Kraft F. Für  $\varepsilon \sim A^{-1}$  braucht man mehrere lineare Ketten parallel aneinander.

Aber: Auch Wechselwirkung in transversaler Richtung!

**Definition 13** Querkontraktion.  $\frac{\Delta D}{D} \sim \frac{\Delta L}{L}$ 

$$\frac{\Delta D}{D} = -\mu \frac{\Delta L}{L}$$

 $\mu$ : Poissonsche Zahl  $\approx 0.3$ 

Volumenänderung (kleine Änderung)

$$\begin{split} V &= (\frac{\pi}{4})D^2L \\ \Delta \xi &= \frac{\Delta V}{V} = ? \\ \xi &= \ln V \\ &= 2\ln D + \ln L + \text{ const} \\ \Delta \xi &\approx \frac{1}{V}\Delta V \approx 2\frac{1}{D}\Delta D + \frac{1}{L}\Delta L = \frac{\mathrm{d}\xi}{dV}\Delta V = \frac{\mathrm{d}\xi}{dD}\Delta D + \frac{\mathrm{d}\xi}{dL}\delta L \\ \frac{V}{V} &= -2\mu\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta L}{L}(1-2\mu) \end{split}$$
 (Volumenänderung)

Kompression (von Flüssigkeiten)

$$\frac{\Delta V}{V} = -\chi \Delta p$$
 
$$\chi = 3\frac{1}{E}(1-2\mu)$$

 $\chi$ : Kompressibilität

## 9.3 Scherung und Torsion

Normalspannung oder Zugspannung

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

Tangentialspannung oder Scherspannung

$$\tau = \frac{F_T}{A}$$

F+r kleine Scherwinkel

$$\tau = G\alpha$$

(G: Schubmodul, Torsionsmodul)

Torsion eines Drahtes (Vollzylinder)

$$\tau = \frac{\mathrm{d}F}{dA}$$

$$R\phi = L\alpha$$

$$\mathrm{d}M = \mathrm{d}FR$$

$$\mathrm{d}A = 2\pi R \mathrm{d}R$$

$$\tau = \frac{\mathrm{d}F}{dA} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}M}{R}}_{\mathrm{d}F} \frac{1}{2\pi R \mathrm{d}R} = G\alpha = G\frac{R\phi}{L}$$

$$\mathrm{d}M = \underbrace{\frac{2\pi G\phi}{L}\bar{R}^3 \mathrm{d}\bar{R}}_{\mathrm{const}}$$

$$M = \underbrace{\frac{2\pi GR^4}{2L}}_{\mathrm{const}} \phi = k_0 \phi$$

Empfindlichkeit:

$$\frac{\phi}{M} \sim \frac{1}{R^4}$$

$$M = I\ddot{\phi} = -k_D\phi, k_D = \frac{\pi G R^4}{2L}$$

$$\phi(t) = \phi_{max} \sin(\omega_0 t + \phi_0)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_K}{I}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} \sim \sqrt{\frac{I}{k_D}} \frac{1}{R^2}$$

Ein bisschen was für Ingenieure

$$\begin{split} \phi &= \frac{L}{\rho} = \frac{L + \Delta L}{\rho + \eta} \\ \varepsilon &= \frac{\Delta L}{L} = \frac{\eta}{\rho} \\ \mathrm{d}M &= \eta \mathrm{d}F \\ \mathrm{d}M &= \eta \mathrm{d}F = \eta \sigma \mathrm{d}A = \eta \varepsilon E \mathrm{d}A = \eta^2 \frac{1}{\rho} E \mathrm{d}A \end{split} \qquad \text{(wegen } \varepsilon = \frac{\eta}{\rho}\text{)} \\ M &= \frac{E}{\rho} \int \eta^2 \mathrm{d}A \end{split}$$

Definition 14 Flächenträgheitsmoment.

$$J = \int \eta^2 \mathrm{d}A$$

- Integral über Querschnittsfläche
- $\eta$  : senkrechter Abstand der Punkte der Querschnittsfläche von neutraler Ebene

Beispiel 11 Quader.

$$J = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \eta^2 v d\eta$$
$$= \frac{1}{12} bh^3$$

Bautechnik: Krümmung  $\kappa$ :

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EJ}$$

### 9.4 Ruhende Flüssigkeiten-Hydrostatik

keine Formelastizität, G=0! aber: Hohe Volumenelastizität

Das heißt: Alle Kräfte senkrecht zur Oberfläche.

Definition 15 Druck. Hydrostatischer Druck

$$p = \frac{F}{A}$$

Also die auf die Fläche wirkende Normalkraft pro Fläche.

$$[p] = N m^{-2} = Pa$$
  
 $1 bar = 1 \times 10^5 Pa$   
 $1 torr = 133.322 Pa$   
 $1 atm = 1.013 bar$ 

$$\frac{\Delta V}{V} = \kappa \Delta p = \frac{1}{K} \Delta p$$

Wasser:

$$\kappa = 5 \times 10^{-10} \,\mathrm{m}^2 \,\mathrm{N}^{-1}$$

Aluminium:

$$\kappa = 1.4 \times 10^{-10} \,\mathrm{m}^2 \,\mathrm{N}^{-1}$$

Im Folgende:  $\kappa=0, V=\text{ const, das heißt Wasser "inkompresible"}$ 

Satz 1 Pascalsches Prinzip. Wird auf eine in einem Gefäß eingeschlossene Flüssigkeit ein Druch ausgeübt, dann verteilt sich dieser ungehindert auf jeden Punkt in der Flüssigkeit und die Wände.

Zur Veranschaulichung: betrachte frei schwebendes Flüssigkeitsprisma in ruhender Flüssigkeit, frei wählbar... (hier noch: ohne Schwerkraft)

$$F_x = F_{xc} - F_{xb} = F_c \sin \alpha - F_b$$

$$= P_c h c \sin \alpha - p_b h b ! 0$$

$$F_y = F_{ya} - F_{yc} = F_a - F_c \cos \alpha$$

$$= p_a a h - p_c h c \cos \alpha ! 0$$

Mit  $\sin \alpha = \frac{b}{a}, \cos \alpha = \frac{a}{c}$  folgt:

$$p_c h c \frac{b}{c} - p_b b h = 0 \implies p_c = p_b$$
$$p_a a h - p_c h c \frac{a}{c} = 0 \implies p_a = p_c$$

Bemerkung 2. In z-Richtung sind Kräfte aus Symmetriegründen ebenfalls Null! da Flüssigkeitsprisma frei gewählt, das heißt beliebig orientiert werden kann folgt Pascalsches Prinzip

Anwendung: Hydraulische Presse. Druck überall gleich! ⇒

$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$
 
$$F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$$

Arbeit:

$$W_1 = F_1 a_1 = p A_1 a_1 = p V$$
 
$$W_2 = F_2 a_2 = p A_2 a_2 = p V$$

Bisher: Vernachlässigung der Schwerkraft.

Jetzt: Druch im Schwerefeld.

Eigengewicht einer Flüssigkeit verursacht einen von der Tiefe abhängenden Druck. Kraftwirkung auch Fläche A:

$$F = mg = \rho Vg = \rho Ahg$$

mit Tiefe h

$$p = \frac{F}{A} = \rho g h$$

Definition 16 Hydrostatischer Druck. Der Druck in einer ruhenden, inkompressiblen Flüssigkeit nimmt unter Einfluss der Schwerkraft linear mit der Tiefe h zu:

$$p = p_0 + \rho g h$$

Der Hydrostatische Druck ist unabhängig von Form und Volumen des einschließenden Behältnisses

Anwendung: Quecksilberbarometer

$$p_{Luft} + \rho gx = \rho gh + \rho gx$$
$$p_{Luft} = \rho gh$$

Druckeinheit:  $1 \,\mathrm{mm}\,\mathrm{Hg} = 133.322\,\mathrm{Pa}$ 

#### 9.4.1 Auftrieb

Erfahrung: Ein in eine Flüssigkeit eingetauchter Körper erfährt Autrieb. Grund: Auf Körper einwirkende Druckkräfte.

Satz 2 Prinzip des Archimedes. Ein Körper, der in eine Flüssigkeit eingetauch ist erfähft eine Auftriebskraft, deren Betrag gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit ist.

$$p_1 = \rho g x_1 + p_0$$

$$p_2 = \rho g x_2 + p_0$$

$$E_1 = \rho g x_1 A + p_0 A$$

$$E_2 = \rho g x_2 A + p_0 A$$

$$F_2 - F_1 = \rho g A \Delta x = mg = F_g$$

Es folgt: Ein Körper schwimmt, wenn seine Dichte kleiner ist als die Flüssigkeit, in die er eingetaucht ist.

### 9.4.2 Oberflächenspannung

Beobachtung: Flüssigkeiten bilden Oberflächen. Grund: Potentielle Energie an Oberfläche größer.

Im Inneren: Kräftegleichgewicht

An Oberfläche: Kraftwirkung nach Inneren

Minimierung der potentiellen Energie ⇒ Minimierung der Oberfläche.

**Definition 17** Oberflächenspannung.

$$\sigma = \frac{\text{Zunahme der Oberflächenenergie}}{\text{Zunahme der Oberfläche}}$$

Achtung: Anders als Zugspannung. Hier: Kraft pro Länge

#### 9.5 Gase

Wesentlicher Unterschie zu Gestkörpern und Flüssigkeiten: Hohe Kompressibilität.

**Definition 18** Gesetz von Boyle-Mariette.

$$pV = const$$

falls Temperatur T = const, siehe später

#### 9.5.1 Barometrische Höhenformel:

Flüssigkeiten:  $p = \rho g h + p_0$ , das heißt Druck steigt linear mit der Tiefe. (Ausnahme: Inkompressibilität, also  $\rho = \$  const, das heißt Druck steigt linear mit der Tiefe. (Ausnahme: Inkompressibilität, also  $\rho = \text{const}$ )

Gase: Hohe Kompressibilität! Das heißt Dichteänderungen müssen berücksichtigt werden.

Frage:  $p(h) = ?, \rho(h) = ?$ 

Es gilt:

$$pV = {\rm const}$$
 
$$pV = p\frac{M}{\rho} = p_0V_0 = p_0\frac{M}{\rho_0}$$

für konstante Masse M:

$$\frac{p}{\rho} = \frac{p_0}{\rho_0} dp = -\rho g dh - p \frac{\rho_0}{p_0} g dh$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\rho_0 g}{p_0} dh$$

$$\ln p - \ln p_0 = -\frac{\rho_0 g}{p_0} h$$

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{\rho_0 g h}{p_0}\right)$$

Barometrische Höhenformel:

$$p(h) = p_0 \exp(-\frac{\rho_0 g}{p_0} h)$$

das heißt: in Atmosühäre mit kompressiblem gas nimmt der Druck mit der Höhe exponentiell ab.

## 9.6 Strömende Flüssigkeiten und Gase

Experiment: Flüssigkeitsströmung durch Rohr Beobachtung: Druckabfall entlang des Rohres

$$F_{p} = A(p(x) - p(x + \Delta x))$$

$$= -\frac{dp}{dx} \Delta A$$

$$= -\frac{dp}{dx} \Delta V$$

$$= -\frac{\Delta p}{\Delta x} \Delta V$$

$$F_{p} = -F_{visc}$$

$$F\Delta x = -\Delta p \Delta V$$

$$F = -\operatorname{grad} p \Delta v$$

- $\vec{F}_p$ : Kraft aufgrund des Druckgradienten
- $\vec{F}_{visc}$ : Kraft aufgrund innerer Reibung

Also: Bei der Strömung von Flüssigkeiten muss Arbeit gegen die innere Reibung aufgebracht werden Es gilt

$$F\Delta x = -\Delta p\Delta V, Fdx = -dp\Delta V$$

Eigentlich ist das ganze deutlich komplizierter:

$$\vec{u}(x,y,z,t) \qquad \qquad \text{(Geschwindigkeitsfeld)}$$
 
$$p(x,y,z,t) \qquad \qquad \text{(Druckfeld)}$$
 
$$\rho(x,y,z,t) \qquad \qquad \text{(Dichtefeld)}$$
 
$$\mathrm{d}m\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{dt} = \vec{F}_p + \vec{F}_{visc} + \vec{F}_{ext}$$

Navier-Stokes-Gleichung

$$\rho(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{u} \, vv)\vec{u} = -\text{grad} \, p + \rho \vec{g} + \eta \Delta \vec{n}$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$"F_p" \quad "F_{ext}""F_{visc}"$$

### 9.6.1 Kontinuitätsgleichung:

$$\phi = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \text{const}$$

$$\phi = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{\rho A_i \Delta x}{\Delta t}$$

$$= \rho A_i v_i$$

$$\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$W = F \Delta x = -\Delta p \Delta V = \frac{1}{2} \Delta m (v_2^2 - v_1^2) + \Delta m g (h_2 - h_1)$$

$$-\Delta p = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_2 - \rho g h_1$$

$$p_1 - p_2 = \dots$$

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

**Definition 19** Bernoullische Gleichung.

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$$

## 9.6.2 Reibung in Flüssigkeiten

Merke für Flüssigkeiten keine statischen Scherkräfte, aber es gibt dynamische Scherkräfte. Experiment: Notwendige Schubspannung

$$\tau = \frac{F}{A} \sim \frac{\mathrm{d}v_x}{du}$$

Schubspannung ist proportional zum Geschwindigkeitsgradienten.

**Definition 20** Newtonsches Reibungsgesetz:.

$$\tau = \frac{F_R}{A} = \eta \frac{\mathrm{d}v_x}{dy}$$

$$F_R = \eta A \frac{\mathrm{d}v_x}{dy}$$

eta nennt man dynamische Scherviskosität.

### 9.6.3 Strömung durch ein Rohr mit kreisförmigen Querschnitt (Hagen-Poiseuille)

$$\begin{split} &\Delta p = p_2 - p_1 \\ &F = \Delta \pi r^2 \\ &A = 2\pi r L \\ &\tau = \frac{F}{A} = \frac{\Delta p \pi r^2}{2\pi r L} = -\eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} \qquad \text{(Newton!)} \\ &v(r) = \int_{v(r)}^{v(R)=0} -\mathrm{d}v = \int_{r}^{R} \frac{\Delta p r}{2\eta L} \mathrm{d}r = \frac{\Delta p}{4\eta L} (R^2 - r^2) a \\ &\mathrm{d}V = 2\pi r \mathrm{d}r v(r) \Delta t \\ &\Delta V = \int_{0}^{R} 2\pi r \mathrm{d}r v(r) \Delta t \\ &= \frac{2\pi \Delta p}{2\eta L} \Delta t \int_{0}^{R} (R^2 r - r^3) \mathrm{d}r \\ &= \frac{2\pi \Delta p}{2\eta L} (\frac{1}{4} R^4 - \frac{1}{4} R^4) \Delta t \\ &\dot{V} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi \Delta p}{8\eta L} R^4 \sim R^4 \bar{v} = \frac{\dot{V}}{A} = \frac{A\Delta x}{A\Delta t} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \frac{1}{\pi R^2} = \frac{R^2}{8\eta L} \Delta p \\ &\text{(Hagen-Posieuilles-Gesetz)} \end{split}$$

 $\bar{v} \sim \Delta p$ typisch für laminare Strömung

Turbulenz:  $\Delta p \sim \bar{v}^2$ Vergleich:

Stationare laminare Strömung	Turbulente Strömung
$\dot{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{dt} = 0$	$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$
Stromflächen	keine Vorhersage der Teilchenbahnen
$F_R \sim ec{v}$	$F_W \sim \bar{v}^2$

Reynold-Kriterium:

$$R_e < R_{e_{krit}} \tag{laminar}$$
 
$$R_e > R_{e_{krit}} \tag{turbulent}$$

Beispiel 12. Für ein rundes Rohr mit Radis R gilt:

$$R_e = \frac{2\rho \bar{v}R}{\eta}, R_{e_{krit}} = 2000 - 2300$$

### 9.6.4 Strömungswiderstand von glatten Körper

Frage: Welche Kraft wird auf einem Körper ausgeübt, der sich mit Geschwindigkeit v durch eine Flüssigkeit bewegt?

1. Laminare Strömung:  $F_N \sim v$ 

Definition 21 Gesetz von Stokes. Strömungswiederstand einer Kugel

$$F_W = F_R = 6\pi \eta r v$$

Gesetz von Stokes wichtig für die gesmate Naturwissenschaft! (Sedimentation, Staubteilchen, Milikanversuch...)

- 2. Turbulente Strömung:  $F_N \sim v^2$  Qualitativer Beweis: Teilchen, die mit der Strömungsgeschwindigketi  $ec{v}_K$  auf den Körper mit Konturfläche A auftreffen, werde im Staupunkt gebremst. Dadurch steigt der Druck  $p_0$  um  $\Delta p$ . Hinter dem Körper werden die Teilchen in eine turbulente Strömung überführt. Deren Geschwindigketi entspricht ungefähr der Strömungsgeschwindigkeit  $v_k$ , weshalb der Druck hinter dem Körper wieder auf dem altn Druck  $p_0$  absinkt. Die Druckdifferenz zwischen Vorder- und Rückseite des Körpers gibt den Druckwiderstand. Es gilt dann:
  - Strömung ungestört:  $p_0 + \frac{1}{2} \rho \vec{v}_k^2$
  - Druck vor dem Körper:  $p_0 + \Delta p$
  - Druck hinter dem Körper:  $p_0 + \frac{1}{2}\rho \overline{\vec{v}^2}$
  - $\Longrightarrow F_W \approx A\Delta p = A\frac{1}{2}\rho \vec{v}_K^2 = A\frac{1}{2}\rho \overline{\vec{v}^2}$

Strömungswiderstand = Staudruck  $\times$  Konturfläche!!

Aber: Der Strömungswiderstand hängt auch von der Form des Körpers ab. ⇒ Einführung des  $_{"}c_{W}$  -Wertes" für quantitative Beschreibung:

$$F_W = v_W \frac{1}{2} \rho v^2 A$$

#### 10 Wärmelehre

Energierhaltung: Wichtiges Konzept der Mechanik. Es gilt:

$$E_{pot} + E_{kin} = \text{const}, \Delta E = 0$$

Aber: Obiges Gesetz gilt nur für konservative Kräfte. Beim Auftreten dissipativer Kräfte, zum Beispiel Reibung, geht mechanische Energie verloren.  $\Longrightarrow$  Umwandlung von Energei in Wärme, Beobachtung: Temperaturerhöhung. Idee zur Rettung des Energiesatzes: Einführung der sogenannten "inneren Energie"  $\implies$  Thermodynamik, Temperaturbegriff

Definition 22 Wärme. Wärme ist ein makroskopisches Maß für den statischen Mittelwert der kinetischen Energie mikroskopischer Objekte. Ist mit deren Relativbewegung auch eine potentielle Energie verknüpft, so tritt sie zur Wärmeenergie hinzu.

Der Wärmebegriff ist damit nur sinnvoll für makroskopische Systeme, das heißt Systeme mit vielen mikroskopischen Objekten (Atome, Moleküle, ...). Wärmeenergie = innere Energie eines Körpers. (Lange- und Bewegungsenergie des Schwerpunktes werden nicht berücksichtigt).

- Thermodynamik: phänomenologische Beschreibung. Das heißt makroskopische, phänomenologische Beschreibung thermodynamischer Vorgänge. Neue Größen: Temperatur T, Wärme Q, Entropie S, . . . Formulierung über Zustandsgleichungenund 3 Hauptsätze
- · Statistische Mechanik: statischtische Beschreibung. Das heißt mikroskopische, statistische Beschreibung thermodynamischer Vorgänge. Basis: Gesetzmäßigkeiten der Mechanik und statistische Beobachtungen. Zustandsgrößen: statistische Mittelwerte des Teilchenkollektivs.

### 10.1 Temperaturbegriff und Wärmeausdehung

Temperaturbegriff erscheit aufgrund unserer Erfahung vertraut. (Wahrnehmung von warm und kalt). Aber: Qualitatives Temperaturempfinden kann trügen. Also: Physikalische Beschreibung erfordert ein genaueres Maß! Nutze Erfahrung: Bringt man zwei Körper unterschiedlicher Temperatur für längere Zeit zusammen so heben sie schließlich die gleiche Temperatur. Beide Körper sind dann im thermischen Gleichgewicht. Das heißt: Temperatur beschreibt den Zustand eines Körpers.

Definition 23 Nullter Hauptsatz der Wärmelehre. Befinden sich zwei Körper im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten, so stehen sie auch untereinander im thermischen Gleichgewicht.

Der nullte Hauptsatz erlaubt die Definition einer Temperaturskala über Temperaturfixpunkte, zum Beispiel Gefrier- und Siedepunkt von Wasser. Konstruktion von Thermometern über die Ausnutzung von temperaturabhängger Materialeigenschaften: zum Beispiel Volumenausdehung mit steigender Temperatur, Temperaturabhängige Längenänderung, Änderung des elektrischen Widerstands

### 10.1.1 Volumenausdehung von Gasen

Experimentelle Beobachtung: Gasvolumina vergrößern sich bei Ernährung. Zur Temperaturdefinition. Annahme:  $\Delta V \sim \Delta T$ . Das heißt lineare Abhängigkeit wird in die Definition reingesteckt! Celsius-Skala:

- Fixpunkt 1: T = 0 °C
- Fixpunkt 2:  $T = 100 \,^{\circ}\text{C}$

Quantitativ:

**Definition 24** Gesetz von Gay-Lussac.

$$V(T) = V_0(1 + \gamma T)$$

- p = const
- T: Temperatur
- $V_0$ : Gasvolumen bei  $T=0\,^{\circ}\mathrm{C}$

Experimentelle Beobachtungen:

$$\gamma = \frac{1}{273.15\,^{\circ}\text{C}}$$

für alle Gase, falls T groß und p klein. Damit folgt: V(T)=0 für  $T=-273.15\,^{\circ}\mathrm{C}$  wenn man Gaseigenschaften bis V=0 extrapoliert. Dieser Sachverhalt legt die Definition einer neuen von Wasser unabhängigen Temperaturskala nahe.

• Fixpunkt 1:  $T = 0 \text{ K} = -273.15 \,^{\circ}\text{C}$  (absoluter **Definition 25** Absolute Temperaturskala. Nullpunkt)

• Fixpunkt 2:  $T = 273.16 \,\mathrm{K}$ (Tripelpunkt des Wassers) Unterteilung in Gradschritten bleibt erhalten. Das heißt  $\Delta T = 1$  °C  $\stackrel{\wedge}{=} \Delta T = 1$  K Einheit: Kelvin, Basisgröße der Physik, SI-Einheit.

#### 10.1.2 Volumen und Längenausdehung fester und flüssiger Stoffe

Experiment: Bei Erwärmung dehnen sich Körper im Allgemeinen aus. Man findet:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$

 $\alpha$ : Längenausdehungskoeffizient. Für kleine  $\alpha \Delta T$  folgt:

$$\frac{\mathrm{d}L}{L} = \alpha \mathrm{d}T$$

$$\ln L - \ln L_0 = \alpha \Delta T$$

$$L = L_0 e^{\alpha \Delta T} \approx L_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

mit  $L_0$ : Länge bei  $T=T_0$  Volumenausdehung:

$$\Delta V = \gamma V_0 \Delta T$$
$$V = V_0 (1 + \gamma \Delta T)$$

mit  $V_0$ : Volumen bei  $T = T_0$ . Es gilt:  $\gamma \approx 3\alpha$  Bemerkung:

$$V = l_1 l_2 l_3$$

$$\frac{dV}{dT} = l_1 l_2 \frac{dl_3}{dT} + l_1 l_3 \frac{dl_2}{dT} + l_2 l_3 \frac{dl_1}{dT}$$

$$\gamma = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = \frac{1}{l_3} \frac{dl_3}{dT} + \frac{1}{l_2} \frac{dl_2}{dT} + \frac{1}{l_1} \frac{dl_1}{dT}$$

für kleine  $\Delta T$ 

#### 10.1.3 Anomalie des Wassers

Wasser: Keine Ausdehung bei Erwärmung zwischen 0°C und 4°C. Stattdessen: Volumen nimmt mit steigender Temperatur ab. Wichtige Eigenschaft! Garantiert Leben im Wasser aufgrund von Eisbildung an Oberfläche.

### 10.2 Zustandsgleichung idealer Gase

Wir wissen:

$$pV={\rm const}$$
 
$$({\rm für}\,T={\rm const}(Boyle-Mariotte))$$
 
$$V=V_0(1+\gamma T){\rm für}\,p={\rm const}\,({\rm Guy\text{-}Lussac})$$

Wähle absolute Temperaturskala. Dann folgt für Gay-Lussac:

$$V = V_0 \gamma T$$

$$V_0 = V(273.15 \,\mathrm{K}), \gamma = \frac{1}{273.15 \,\mathrm{K}}$$

Also:

Boyle Mariotte

$$pV = const$$

Gay-Lussac

$$V = V_0 \gamma T$$
 
$$pV = pV(p, T) = p_0 V(p_0, T) = p_0 V(p_0, T_0) \gamma T = p_0 V_0 \gamma T \sim T$$

Satz 3 Boyle-Mariotte-Gay-Lussac. Für idelae Gase gilt das Boyle-Mariotte-Gay-Lussac Gesetz

$$pV \sim T, \wedge rac{p_1 V_1}{T_1} = rac{p_2 V_2}{T_2} = \ {\it const}$$

$$p \sim T \, {\it für} \, V = {\it const}$$

Frage: Was bedeutet "const" in dieser Gleichung?

Erwartung: Hängt von Stoffmenge ab. Hierzu: Gedankenexperiment: Fasse zwei identische Kisten gefüllt mit idealem Gas zu einer Kiste zusammen:

1 Kist

$$p_0V_0=\xi T_o$$

2 zusammengefasste Kisten

$$p_0 2V_0 \sim T_0$$

Also: Verdopplung von  $\xi$ !. Ansatz:  $\xi \sim$  Gasmenge

$$\implies pV = k_B NT$$
 
$$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \, \mathrm{J \, K^{-1}}$$
 (Boltzmankonstante)

Definition 26 Mol. Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das us ebensoviel Einzelteilchen besteht, wie Atome im 12 Gramm des Kohlenstoffnuklids C enthalten sind. Bei Benutzung des Mol müssen die Einzelteilchen spezifiziert sein und können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

$$1 \, \mathrm{mol} \stackrel{\wedge}{=} 6.022 \times 10^{23} \, \mathrm{Teilchen}$$

Avogadro-Zahl:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \,\mathrm{mol}^{-1}$$

Satz 4 Zustandsgleichung idealer Gase.

$$pV = n \underbrace{N_a k_B}_{R} T$$
$$pV = nRT$$

mit R (universelle Gaskonstante):

$$R = 8.31451 \,\mathrm{J \, K^{-1} \, mol}$$

Für Normalbedingungen:

$$p_0 = 1013\,\mathrm{m\,bar}$$
 
$$T_0 = 273.15\,\mathrm{K}$$
 
$$n = 1$$
 
$$V_0 = 22.4\times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3 = 22.4\,\mathrm{L}$$

## 10.3 kinetische Gastheorie

Bisher: Beschreibung mit Hilfe makroskopische Zustandsgrößen. Jetzt: Ableitung makroskopischer-Zustandsgrößen aus mikroskopischen Eigenschaften.

Grundidee: Temperatur  $\stackrel{\wedge}{=}$  innere Energie  $\stackrel{\wedge}{=}$  Bewegungsenergie der Teilchen. Zustandsgrößen  $\stackrel{\wedge}{=}$  Mittelwert mikroskopischer Größe.

Model des idealen Gases:

- ullet N Punktteilchen (Atome, Moleküle) der Masse m mit statistisch verteilten Geschwindigkeiten  $(N \gg 1)$
- $\bullet$  Gasteilchen sind starre Kugeln, mittlerer Abstand r zwischen den Gasteilchen sind groß gegen Kugelradius  $r_0$ . (Das heißt Eigenvolumina sind vernachlässigbar)
- · Einzige Wechselwirkung: elastische Stoße, das heißt es gelten sowohl Impuls- als auch Energeierhaltung. (Keine innere Anregung der Gasteilchen)
- Stöße mit den Wänden des einschließenden Behälters sind ebenfalls perfekt elastisch.

Druck: Impulsübertrag der Gasteilchen auf Behälterwand. Das heißt

$$Druck = \frac{F}{A}, F = \dot{p}$$

Betrachte Gesamtkraft auf Fläche A:

$$\begin{split} F &= \dot{p} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \\ &= \frac{\text{Impulsübertrag}}{\text{Stoß}} \cdot \frac{\text{Stöße}}{\text{Zeit}} \\ &= 2mv_x \cdot \frac{\text{Stöße}}{\text{Zeit}} \end{split}$$

Aber  $v_x$  ist nicht für alle Gasteilchen gleich, sondern statistisch verteilt. Erwartung: Verteilungsfunktoin der  $v_x$  -Werte muss symmetrisch um  $v_x=0$  sein, da Gas ruht! Es gilt:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} n(v_x) dv_x$$
 
$$\bar{v}_x = \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} v_x n(v_x) dv_x = 0$$
 
$$\bar{v}_x^2 = \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 n(v_x) dv_x \neq 0$$

Damit folgt für Gesamtkraft F

$$F = \dot{p} = \frac{\mathrm{d}}{dt} \sum_{i=1}^{\tilde{N}} p_i = \frac{\mathrm{d}}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} 2m v_x \tilde{N}(v_x) \mathrm{d}v_x$$

 $ilde{N}(v_x)$ : Anzahl Gasteilchen, die mit Geschwindigkeit  $v_x$  im Zeitintervall  $\mathrm{d}t$  auf Behälterwand treffen, Bedingung:  $v_x > 0$ 

Betrachte Gasvolumen mit Querschnittsfläche *A*:

$$\begin{split} \tilde{N}(v_x) &= \Theta(v_x) n(v_x) v_x \mathrm{d}t A & (\Theta: \mathrm{Heavyside\ Funktion}) \\ F &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{-\infty}^{\infty} 2 m v_x \tilde{N}(v_x) \mathrm{d}v_x \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{0}^{\infty} 2 m v_x n(v_x) v_x \mathrm{d}t A \mathrm{d}v_x \\ &= \frac{1}{2} m A \int_{-\infty}^{\infty} 2 v_x^2 n(v_x) \mathrm{d}v_x \\ &= m A N \bar{(}v_x^2) n g \bar{(}v_x^2) \\ &= \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 n(v_x) \mathrm{d}v_x \end{split}$$

Damit folgt für den Gesmatdruck auf Behälterwand mit Querschnittsfläche A:

$$p = \frac{F}{A} = mN\overline{v_x^2}$$

Dabei ist N die Teilchenanzahl pro Volumen.

Bisher: Betrachtung nur in einer Dimension.

Jetzt: Erweiterung auf drei Dimensionen.

Es gilt:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}, \overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} \to \overline{v_z^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{\rho} \overline{v^2}$$

(Geschwindigketien der Gasteilchen sind isotrop verteilt! Gas ruht!)  $\Longrightarrow$ 

$$p = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}N\overline{E_{kin}}$$

- $\overline{E_{kin}} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$
- p: Druck
- N: Gesmatzahl Gasteilchen pro Volumen!
- $E_{kin}$ : mittlere kinetische Energie

Vergleich mit Zustandsgleichung idealer Gase

$$pV = nRT = k_B n N_A T = k_B (NV) T$$
$$p = k_B N T$$
$$\bar{E}_{kin} = \frac{3}{2} k_B T$$

Damit ergibt sich die Zustandsgleichung idealer Gase aus der Bewegungsenergie der Gasteilchen, das heißt man findet

- Äquivalenz zwischen phänomenologischer und mikroskopischer Beschreibung
- Konsistente Definition eines idealen Gases

Zum Ursprung des Faktors  $\frac{3}{2}$  in  $\bar{E}_{kin} = \frac{3}{2}k_BT$ :

Es gilt:  $p=mN\overline{v_x^2}=\frac{1}{3}mN\overline{v^2}$ , das heißt Faktor 3 ergibt sich aus der Zahl möglicher Raumrichtungen beziehungsweise "Translationsfreiheitsgrade". Legt nahe: Mittlere Energie eines Gasteilchens Pro Freiheitsgrad =  $\frac{1}{2}k_BT$ . Tatsächlich können bei realen Molekülen zusätzliche Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade auftreten, so dass die Zahl der Freiheitsgrade f insgesamt zunimmt. Die Energie der einzelnen Moleküle berteilt sich dann gleichförmig auf alle vorhandenen Freiheitsgrade. Es gilt: Gleichverteilungssatz oder Äquipartitionsprinzip:

$$\overline{E_{kin}} = f \frac{1}{2} k_B T$$

$$U = nN_A \frac{1}{2} f k_B T$$

nennt man innere Energie. Gesamtenergie, die aus der Wärmebewegung von Molekülen etc. resultiert.  $U_n$  fasst sowohl kintische als auch (innere) potentielle Energie

### 10.4 Wärme, Wärmekapazität und latente Wärme

Beobachtung: Beim Erwärmen oder Abkühlen eines Körpers wird Wärme mit der Umgebung ausgetauscht.

Definition 27 Wärme. Wäme ist die zwischen zwei Systemen aufgrund eines Temperaturunterschieds ausgetauschte Energie

das heißt: Erwärmen findet durch Energieübergratung via Wärmefluß statt.

Termisches Gleichgewicht: Wärmefluß zwischen zwei Systemen beziehungsweise Systenm und Umgebung in beide Richtung gleich oder Nullpunkt Temperatur gleich!

Experiment: Temperaturausgleich System A und B.

$$(T_A - T)m_A \sim (T - T_B)m_B$$

das heißt größere Masse hat eine größen Einfluß! Proportionalität hängt von der Art der Materialien ab. Einführung zweier Materialkonstanten!

$$C_A(T_A - T)m_A = C_B(T - T_B)m_B$$
$$Q_A = Q_B$$

- $C_A, C_B$ : materialspezifische Konstanten
- $Q_A$ : Von System A abgegebene Wärme
- $Q_B$ : Von System B aufgenommene Wärme

Definition 28 Wärmemenge.

$$Q = cm\Delta T$$

c: spezifische Wärmekapazität

Kalorie: 1 Kalorie ist die Wärme, mit der man 1 g Wasser um 1 °C erwärmen kann. Begiffe:

- \$c = \$ spezifische Wärmekapazität, spezifische Wärme
- C = cm = Wärmekapazität einer Masse m
- \$c\_m = c\_{mol} = c m\_{mol} = \$ molare Wärmekapazität, spezielle Molwärme

$$Q = c_m n \Delta T$$

Jetzt: Latente Wärme. Beobachtung: Temperatur eines Körpers ändert sich linear mit der zugeführten Wärmeenergie. Aber! Experiment: Poleischmelzen.

- 1. Aufzeizen  $Q = cm\Delta T \checkmark$
- 2. Phasenübergang  $Q = \lambda m$ Zuführen von Wärme ohne Temperaturerhöhung. Quantitative Beobachtung: Wärmemenge Q proportional zur Masse m.

## Phasenübergänge:

- 1. Energie wird zum Aufbrechen der Teilchenbindungen gebraucht  $\implies$  Wärmezufuhr
  - Schmelzen: fest → flüssig
  - Verdampfen: flüssig  $\rightarrow$  fest
  - Sublimieren: fest → gasförmig
- 2. Bindugsenergie wird frei  $\rightarrow$  Wärmeabgabe
  - Gefrieren / Erstarren: flüssig → fest
  - Kondensieren: gasförmig → flüssig
  - Kondensieren: gasförmig → fest

Die Wärmeenergie, die ein Körper bei einem Phasenübergang aufnimmt beziehungsweise abgibt, ohne das damit eine Temperaturänderung einhergeht, nennt man latente Wärme, es gilt:

$$Q = \lambda m$$

mit Q: aufgenommene/abgegebene Wärme, m: Masse. Dabei ist  $\lambda$  die (latente) Schmelzwärme oder (latente) Verdampfungswärme.

$$U = nN_a \frac{1}{2} f k_B T = n \frac{1}{2} f R T, R = k_b N_a, Q = c_m \Delta T, Q = \lambda m$$

#### 10.5 Arbeit und Wärme

Machanische Arbiet  $\xrightarrow{\text{Reibung}}$  Wärme

$$W = Fs$$

$$= mg(\pi d)n$$

$$Q = c_m \Delta T$$

$$c_m = 65 \operatorname{cal} \operatorname{K}^{-1}$$

$$\Delta T \approx 3\,\mathrm{K} \rightarrow Q \sim 200\,\mathrm{cal}$$
 
$$1\,\mathrm{cal} \approx 4.3\,\mathrm{J} \rightarrow W \sim 870\,\mathrm{J}$$

Genau:

$$1\,\mathrm{cal}\approx4.186\,\mathrm{J}$$

## 10.6 erster Hauptsatz der Wärmelehre

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W U = nN_a \overline{E_{kin}}$$

$$= \frac{1}{2} nRT$$

- $\Delta Q$ : Wärmezufuhr
- $\Delta W$ : aus System geleitete Arbeit
- $\Delta Q > 0$ : Wärmezufuhr,  $\Delta W > 0$ , Arbeit wird **aus** System verrichtet
- $\Delta Q < 0$ : Wärmezufuhr,  $\Delta W < 0$ , Arbeit wird **von** System verrichtet

Bei uns: Anders als in klassischer Mechanik

## 10.7 Volumenarbeit und PV-Diagramme idealer Gase

Thermodynamische Prozesse, Kreisprozesse: ideale Gasel Zustandsgrößen: n, p, V, T (Q ist keine Zustandsgröße)

$$pV = nRT$$

Verscheiben des Kolbens:

- Gegen Gasdruck nach **unten**:  $\Delta W > 0$
- Gegen Außendruck nach **oben**:  $\Delta Wy0$

$$\begin{split} \mathrm{d}W &= F \mathrm{d}s = -p \mathrm{A} \mathrm{d}l = -p \mathrm{d}V \\ \mathrm{d}W &< 0 \text{ für } \mathrm{d}V > 0 \mathrm{d}W \\ \end{aligned} > 0 \text{ für } \mathrm{d}V < 0 \implies W = -\int_{v_1}^{v_2} p \mathrm{d}V \end{split}$$

\$pV\$-Diagramm:

$$pV = nRT$$

• Isotherme Zustandsänderung: T = const

$$\begin{split} & - T = \text{const} \\ & - pV = nRT \to p \sim \frac{1}{V} \\ & - \Delta U_{12} = 0 = \Delta Q_{12} + \Delta W_{12} \\ & - \text{d}U = \text{d}Q - p\text{d}V = 0 \\ & - \int_{1}^{2} \text{d}Q = \int_{1}^{2} p\text{d}V \to \Delta Q_{12} = \int_{1}^{2} \frac{nRT}{V} \text{d}V = nRT \ln(\frac{V_{2}}{V_{1}}) \\ & - \Delta W_{12} = -\Delta Q_{12} = -nRT \ln(\frac{V_{2}}{V_{1}}) \end{split}$$

• Isobare Zustandsänderung: P = const

- 
$$\Delta W_{12} = -p(V_2 - V_1) = -nR(T_2 - T_1)$$
  
-  $\Delta Q_{12} = nc_p(T_2 - T_1)$   
-  $\Delta U_{12} = \Delta W_{12} + \Delta_{12} = n\underbrace{(c_p - R)}_{\frac{f}{2}R}(T_2 - T_1)$ 

• Isochore Zustandsänderung V = const

- 
$$\Delta W_{12} = 0$$
  
-  $\Delta Q_{12} = nc_v(T_2t_1)$   
-  $\Delta U_{12} = \Delta Q_{12} = nc_v(T_2 - T_1)$ 

• Adiabatische Zustandsänderung  $Q=\,{\rm const}, \Delta Q=0$ 

$$-\Delta Q_{12} = 0, \Delta U_{12} = \Delta W_{12}$$

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}W$$

$$\mathrm{d}U = \frac{1}{2}fnR\mathrm{d}T = nc_v\mathrm{d}T\mathrm{d}W \qquad = -p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}W \implies nc_v\mathrm{d}T = -p\mathrm{d}V = -\frac{nRT}{V}\mathrm{d}V$$

$$c_v\frac{\mathrm{d}T}{T} = -R\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$c_v\ln T = -R\ln V + \mathrm{const}$$

$$c_v\ln T + R\ln V = \mathrm{const}$$

$$\ln T^{c_v} + \ln V^R = \mathrm{const}$$

$$e^{\ln T^{c_v}V^R} = e^{\mathrm{const}}$$

$$T^{c_v}V^R = \mathrm{const}$$

$$T^{c_v}V^{c_pc_v} = \mathrm{const}$$

$$TV^{\frac{c_p-c_v}{c_v}} = \mathrm{const}$$

$$\gamma - 1 := \frac{c_p - c_v}{c_v}$$

$$\gamma = \frac{f+2}{f}$$

Isotropenindex:

$$TV^{\gamma-1} = {\rm const}(pv)V^{\gamma-1} \\ = pV^{\gamma} = {\rm const}$$
 
$$T^{\gamma}p^{1-\gamma} = {\rm const}$$

**Definition 29** Adiabatengleichungen:.

$$\begin{split} pV^{\gamma} &= \text{const}, p \sim V^{-\gamma} \\ TV^{\gamma-1} &= \text{const}, T \sim V^{1-\gamma} \\ T^{\gamma}p^{1-\gamma} &= \text{const}, T^{\gamma} \sim p^{\gamma-1} \end{split}$$

Temperaturerhöhung ist bei konstantem Volumen effektiver als bei konstantem Druck

• Isobar: 
$$\Delta Q = \Delta h - \Delta w$$

• Isochor: 
$$\Delta Q = \Delta u$$

$$C_v = \frac{f}{2}R, c_p = \frac{f+2}{2}R = \underbrace{\frac{f}{2}R}_{c-V} + R$$

## 10.8 Zusammenfassung: Spezielle Zustandsänderung idealer Gase

Es glit

$$pV = nRT, \Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

 ${\rm mit}\,R = 8.314\,{\rm J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$ 

1. Isotherme Zustandsänderung  $\Delta T=0$ 

$$\Delta U = 0, p \sim \frac{1}{V}$$
 
$$\Delta Q = -\Delta W = nRT \ln \frac{V_2}{V_2}$$

2. Isochore Zustandsänderung,  $\Delta V=0$ 

$$\Delta W = 0$$
$$\Delta U = \Delta Q = nc_V \Delta T$$

3. Isobare Zustandsänderung,  $\Delta p = 0$ 

$$\Delta Q = nc_p \Delta T$$

$$= \Delta U - \Delta W$$

$$\Delta W = -p \Delta V$$

$$\Delta Q = nc_v \Delta T = n\frac{f}{2}R\Delta T$$

$$\Delta Q = nc_p \Delta T = n\frac{f+2}{2}R\Delta T$$

$$\implies C_p = c_v + R$$

4. Adiabatische Zustands<br/>änderung,  $\Delta Q=0$  (Qkeine Zustandsgröße!)

$$\Delta U = \Delta W$$
 
$$pV^{\gamma} = \text{const}$$
 
$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$
 
$$T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{const}$$

Verfügbare Freiheitsgrade? (Vorgriff auf Quantentheorie)

$$C_v = \frac{f}{2}R, C_p = \frac{f+2}{f}R$$

- f: verfügbare Freiheitsgrade
- R: universelle Gaskonstante

Mittlere Energei pro Freiheitsgrad:

$$\bar{E} = \frac{1}{2}k_BT$$

$$U = N\bar{E} = nN_A \frac{f}{2}k_BT = n\frac{f}{2}RT = nc_vT$$

$$f = ?$$

Klassische:

Gleichverteilungssatz oder Äquipartitionsprinzip, Gleichmäßige Verteilung der Energei auf alle Freiheitsgrade. Quantenmechanik:

Enfrieren von Freiheitsgraden, das heißt nicht alle möglichen Freiheitsgrade verfügbar. Hängt von Temperatur ab (klassisch nicht erklärbar)

### 10.9 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre

Erster Hauptsatz: Energieerhaltung, Energieflüsse.

Zweiter Hauptsatz: Richtung thermodynamischer Prozesse.

Erfahrung: Wärme fließt nur vom wärmeren zum kälteren Körper. Mechanische Arbeit kann vollständig in Wärme, nicht aber Wärme vollständig in mechanische Arbeit umgewandelt werden.

Satz 5 Zweiter Hauptsatz. Wärme fließt von selbst nur vom wärmeren zum kälteren Körper, nie umgekehrt.

Eine mehr quantitative Formulierung erfodert die Einführung und Betrachtung reversibler und irreversibler Prozesse.

Definition 30 Reversibler Prozess. Langsam ablaufende Zustandsänderung, ber der jeder eizelne Schritt einer infinitesimalen Veränderung des Systems entspricht, das sich verändernde System befindet sich damit zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht. Reversible Prozesse sind umkehrbar.

Definition 31 Irreversibler Prozess. Zustandsänderung, bei der sich ein thermodynamisches System stark aus seiner Gleichgewichtslage entfernt. Währen des Vorgangs sind die (statistischen) Zustandsgrößen (e.g p, T) nicht definiert. Irreversible Prozesse sind nicht umkehrbar.

Merke:

- Reversibler Prozess Nach Umkehrung keine (beobachtbare) Veränderung am System und an der Umgebung
- Irreversibler Prozess Nach umkehrung ist das System verändert, ebenso wie auch die Umgebung

### 10.9.1 Kreisprozesse:

Anfangszustand =  $Endzustand! \implies$ 

$$\Delta U = 0 \implies \Delta Q = -\Delta W, \Delta W = -\oint p dV$$

• Rechtsläufig: Wärme → Arbeit, System leistet Arbeit

Linksläufig: Arbeit → Wärme, Arbeit wir am System geleistet

Interessant:

- zugeführte / abgeführte mechanische Arbeit  $\Delta W > 0/\Delta W < 0$
- zugeführte / abgeführte Wärme  $\Delta Q > 0/\Delta Q < 0$

Prinzip Wärmekraftmaschine

Definition 32 Wirkungsgrad.

$$\eta = \frac{|\Delta W|}{Q_w} = \frac{\text{geleistete Arbeit}}{\text{zugeführte Wärme}} = \frac{Q_W - |Q_k|}{Q_W} = 1 - \frac{|Q_K|}{Q_W}$$

**Definition 33** Leistungszahl.

$$\varepsilon_{\text{Wärme}} = \frac{|Q_W|}{\Delta W} = \frac{1}{\eta} > 1 \qquad \qquad \text{(auch Wirkungsgrad einer Wärmepumpe)}$$
 
$$\varepsilon_{\text{Kälte}} = \frac{Q_K}{\Delta W} = \frac{1}{\eta} - L \qquad \qquad \text{(Auch Wirkungsgrad einer Kältemaschine)}$$

Es gilt:  $\eta \leq 1!$ Frage:  $\eta = 1$  möglich?

Optimale Maschine:

- · keine Wärmeverluste durch Reibung etc
- · langsam ablaufende Przess, system immer im Gleichgewicht

das heißt: Betrachtung reversibler Prozesse! Bemerkung: Optimale Maschine in der Realität offenbar nicht realisierbar, idealisierung!

#### 10.9.2 Carnot-Prozess

Idealisierte Maschine zur Untersuchung der Grundlagen thermodynamischer Prozesse, Realisierung (auch näherungsweise) schwierig

- 1. Isotherme Expansion  $(ab), \Delta U = 0$  Wärmezufuhr  $Q_1$
- 2. Adiabatische Expansion  $(b \to c), \Delta Q = 0, T_1 \to T_2$
- 3. Isotherme Kompression  $(c \to d), \Delta U = 0$  Wärmezufur  $Q_2$
- 4. Adiabatische Kompression  $(d \rightarrow a), \Delta Q = 0, T_2 \rightarrow T_1$

Wirkungsgrad:

$$\eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

Bemerkung: Schritte 2 und 4 speichern Arbeit zwischen. Schritt 1: Isotherme:

$$Q_1 = \Delta Q_{ab} = nRT_1 \ln \frac{V_b}{V_a} > 0$$
 
$$\Delta W_{ab} = -\Delta Q_{ab}$$
 da  $V_b > V_a$ 

Schritt 3: Isotheme:

$$Q_2 = \Delta Q_{cd} = nRT_2 \ln \frac{V_d}{C_c} < 0$$
 
$$\Delta W_{cd} = -\Delta Q_{cd}$$
 da  $V_c > V_D$ 

Außerdem: Schritt 2: Adiabate:

$$T_1 V_b^{\gamma - 1} = T_2 V_c^{\gamma - 1} \to \frac{V_b}{V_c} = (\frac{T_2}{T_1})^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

Schritt 4: Adiabate:

$$T_2 V_d^{\gamma - 1} = T_1 V_a^{\gamma - 1} \to \frac{V_a}{V_d} = (\frac{T_2}{T_1})^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

Adiabate insgesamt:

$$\frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

Also: Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} < 1$$

Wichtig:  $T_1, T_2$  sind absolute Temperaturen in Kelvin! Maximaler Wirkungsgrad  $\eta_c = 1$  kann nur für  $T_2 = 0\,\mathrm{K}$  erreicht werden, hieraus ergibt sich eine alternative thermodynamische Definition der absoluten Temperaturskala.

### 10.9.3 Ottomotor

1. Adiabate:  $\Delta Q = 0, \Delta W_{ab} = \Delta U_{ab}$ 

2. Isochore:  $\Delta W$ ,  $Q_1 = \eta c_V (T_c - T_b) < 0$ 

3. Adiabate:  $\Delta Q = 0, \Delta W_{cd} = \Delta U_{cd}$ 

4.  $\Delta W = 0, Q_2 = nc_v(T_a, T_d) > 0$ 

$$\begin{split} \eta_0 &= \frac{|\Delta W|}{Q_2}, \Delta W = \Delta U_{ab} + \Delta U_{cd} = nc_v (T_b - T_a) + nc_v (T_d - T_c) < 0 \\ &= \frac{T_a + T_c - T_b - T_d}{T_a - T_d} = 1 - \frac{T_b - T_c}{T_a - T_d} = 1 - \frac{T_b}{T_a} \frac{1 - \frac{T_c}{T_b}}{1 - \frac{T_d}{T_c}} \end{split}$$

Aus Adiabatengleichung erhält man  $\frac{T_b}{T_a} = \frac{T_d}{T_a}$ :

$$1 - \frac{T_b}{T_a} < \eta_c$$

### 10.9.4 Stirling-Motor

- 1. Isotherme
- 2. Isphore
- 3. Isotherme
- 4. Isphore

Ohne Regenerator:

$$\eta_s = \frac{R \ln \frac{V_b}{V_a} (T_1 - T_2)}{R T_2 \ln \frac{V_b}{V_a} + c_v (T_1 - T_2)}$$

Mit Regnerator:

$$\eta_s = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta_c$$

#### 10.9.5 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Satz 6 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Es gibt keine periodisch arbeitende achine, die einen höheren Wirkungsgrad hat als der Carnot-Prozess. Diese Aussage ist äquivalent zum Claudius-Prinzip!

Annahnme: Es gibt Wundermaschine mit  $\eta > 0$ 

 $\implies$  Wärmereservoir:  $\Delta Q_x, T_1 > T_2 \rightarrow$  Wundermaschine  $\Delta W \rightarrow$  Kältereservoir:  $\Delta Q_y, T_2 < T_1$ 

$$\Delta W = \eta \Delta Q_x$$
$$\Delta W = \Delta Q_x - \Delta Q_y$$

Wenn man eine Carnot-Maschine mit  $\Delta W$  betreibt, also  $\implies$  Wärmereservoir:  $\Delta Q_1, T_1 > T_2 \leftarrow$ ,  $\Delta W$  Carnot-Prozess  $\leftarrow$  Kältereservoir:  $\Delta Q_2, T_2 < T_1$ 

$$\implies \Delta Q_x < \Delta Q_1$$

$$\implies \Delta W = \eta_c \Delta Q_1$$

$$\Delta W = \Delta Q_1 - \Delta Q_2$$

$$\implies \Delta Q_y < \Delta Q_2$$

⇒ Wärme von Kalt nach Warm ohne Arbeit \$4

## 10.10 Entropie

Zentraler Begriff der Thermodynamik!

- Kriterium für Reversibel und Irreversibel
- Erlaubt mathematithe Formuleriung des 2. Hauptsatzes
- · Ordungs- beziehugsweise Wahrscheinlichkeitsmaß

Betrachte Carnot-Prozess:

$$\begin{split} \eta &= 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{|\Delta Q_2|}{\Delta Q_1} \\ - \frac{\Delta Q_2}{T_2} &= \frac{\Delta Q_1}{T_1} \\ \frac{\Delta Q_1}{T_1} + \frac{\Delta Q_2}{T_2} &= 0 \end{split}$$

 $\frac{\Delta Q}{T}=$ reduzierte Wärmemenge.

**Definition 34** reversible Kreisprozesse.

$$\sum \frac{\Delta Q_{ij,rev}}{T_i} = 0$$

beziehungsweise

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q_{rev}}{T} = 0$$

Allgemeiner Kreisprozess:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q_{rev}}{T} = 0$$

**Definition 35** irreversibler Kreisprozess.

$$\sum \frac{\Delta Q_{i,rev}}{T_i} < 0$$

bezierungsweise

$$\oint \frac{dQ_{rev}}{T} < 0$$

$$\oint \frac{dQ_{rev}}{T} = \oint \frac{dQ_{rev}}{T} + \int \frac{dQ_{extern}}{T} < 0$$

Weg A, B, Anfang: 1, Ende 2: Wegunabhängigkeit  $\implies$ :

$$\int_{1,A}^{2} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{1,B}^{2} \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

**Definition 36** Entropie und Entropieänderung.

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}, \Delta S = \int_{1}^{2} \frac{dQ_{rev}}{T}$$

$$S(2) = S(1) + \int_{1}^{2} \frac{dQ_{rev}}{T}$$

S: Entropie,  $\Delta S$ , ds: Entropieänderungen,  $[S] = J K^{-1}$  per Definition:

$$\Delta S = \oint \frac{\mathrm{d}Q_{rev}}{T} = 0$$

⇒ Bei einem reversiblen Kreisprozess bleibt die Entropie konstant

Beispiel 13. Arbeit → Wärme

$$\Delta S = \frac{\Delta W}{T} = \frac{\Delta Q}{T} > 0$$

Beispiel 14 Wärmeleitung. Zwei gleich große Wasserbehälter:  $T_1, T_2, T_1 > T_2$  werden vermischt  $\implies T_3, T_2 < T_3 < T_1$ 

$$\Delta Q_1 = c_m(T_3 - T_1) < 0$$

$$\Delta Q_2 = c_m(T_3 - T_2) > 0$$

$$\Delta Q_1 = -\Delta Q_2 \implies T_2 = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_3} \frac{dQ}{T} = cm \int_{T_1}^{T_3} \frac{dT}{T} = c_m \ln \frac{T_3}{T_1}$$

$$\Delta S_2 = \int_{T_2}^{T_3} \frac{dQ}{T} = cm \int_{T_2}^{T_3} \frac{dT}{T} = c_m \ln \frac{T_3}{T_2}$$

mit  $\Delta s_1 < 0$  und  $\Delta s_1 > 0$ , da  $T_3 < T_1$  und  $T_2 < T_3$ 

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = c_m \ln \frac{T_3^2}{T_1 T_2} = c_M \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 0 \quad \text{(wegen } (T_1 + T_2)^2 > 4T_1 T_2\text{)}$$

das heißt: Beim Temperaturausgleich zweier Systeme nimmt die Entropie des Gesamtsystems zu.

Satz 7 Zweiter Hauptsatz der Wärmelehre. Allgemein gilt:

In allen abgeschlossenen Systemen nimmt die ENtropie im Laufe der Zeit zu  $\ldots$  Kurz:  $\Delta s \geq 0$  (Merke: Entropie des Universums nimmt immer zu.  $\implies$  Zeitrichtung, dagegen: E = const)

Das heißt: Ein natürlich, das heißt von selbst ablaufender Prozess zwischen zwei Gleichgewichtszuständen wird nur in die Richtung ablaufen, in der die Entropie des (abgeschlossenen) Gesamtsystems zunimmt. Aussagen ebenfalls äquivalten zum Clausius-Prinzip, da  $\Delta s < 0 \iff$  Existenz einer perfekten Kältemaschine (das heißt  $\Delta W = 0$ )

Frage: Was treibt die Zunahme der Entropie an?

Antwort ergibt such über statistische Interpretation der Entropie:

- · Streben nach Unordung
- · Streben in Richtung maximaler Wahrscheinlichkeit

Hierzu: Betrachte freie, isotherme Expansion eines idealen Gases . . .

- Zeitpunkt t=0: Gas in Volumen  $V_1$
- Zeitpunkt t > 0: Gas in Volumen  $V_1 + V_2$

#### Irreversibler Prozess!

Wahrscheinlichkeit nach Ventilöffnung alle Gasteilchen im Volumen V\_1 zu finden ist quasi Null. Sei p(V) = Wahrscheinlichkeit**ein**Gasteilchen im Volumen <math>V anzutreffen.

• 
$$V = V_1 + V_2$$

• 
$$t = 0 : p(V_1) = 1, p(V_2) = 0$$

• 
$$t > 0 : p(V_1) = \frac{V_1}{V}, p(V_2) = \frac{V_2}{V}$$

Jetzt: W(V) = Wahrscheinlichkeit **alle** Gasteilchen im Volument V anzutreffen  $\Longrightarrow$ 

$$W(V_1) = (p(V_1))^N$$

wobie N= Anzahl Gasteilchen,  $N=n\frac{R}{k_B}$  sehr grpß,  $N\sim O(10^24)$ 

- Vorher  $(t = 0) : W(V_1) = 1$
- Nachher  $(t>0): W(V_1)=(\frac{V_1}{V})^N\approx 0$ , da  $\frac{V_1}{V}<1$  und N extrem groß.

Logarithmieren:

- Vorher  $\implies \ln W_{vor} = 0$
- Nachher  $\implies \ln W_{nach} = \ln(\frac{V_1}{V})^N = N \ln(\frac{V_1}{VV})$

Es folgt:

$$\ln W_{nach} = \frac{1}{k_B} nR \ln(\frac{V_1}{V_1 + V_2}) \implies k_B \ln W_{nach} = -nR \ln(\frac{V_1 + V_2}{V_1})$$

Jetzt: Entropieänderung für *A*?

Problem: Entorpie<br/>änderung  $\Delta S$  kann für A nicht über  $\int \frac{\mathrm{d}Q}{T}$  bestimmt werden, da<br/> der Prozess nicht reversibel ist und während der Zustandsänderung kein thermodynamisches Gleichgewicht herrscht. Aber: Anfangs- und Endzustand von A und B sind gleich, das heißt Entropieänderung für beide ebenfalls gleich!

Bemerkung 3. Bezieht sich nur auf betrachtete Systeme, nicht auf System + Umgebung! Denn, im Fall A nimmt Gesamtentropie zu (Umgebung bleibt unverändert), während im Fall B die Gesamtentropie aufgrund der Wärmeentnahme aus Umgebung konstant bleibt

Also: Bestimme Entropieänderung über reversiblen Prozess B

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V} \frac{dQ_{rev}}{T} = \frac{1}{T} \int_{V_1}^{V} dQ_{rev} = \frac{1}{T} \int_{V_1}^{V} p dV = nR \int_{V_1}^{V} \frac{dV}{V} = vR \ln \frac{V}{V_1} = nR \ln(\frac{V_1 + V_2}{V_1})$$

Vergleicht mit 10.10 ergibt:

$$\Delta S = -k_B \ln W_{nach} > 0$$

da  $W_{nach} < 1$ , beziehungsweise

$$\Delta S = k_B \ln \frac{1}{W_{nach}}, W_{vor} = 1 \implies \Delta S = k_B \ln \frac{W_{vor}}{W_{nach}} = k_B \ln \frac{1}{W_{nach}} - k_B \ln \frac{1}{W_{vor}}$$

Im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit w eines Zustands umgekehrt proportional zur Zahl der Realisierungsmöglichkeiten  $\Omega$ , die für einen bestehenden thermodynamischen Zustand verfügbar sind, das heißt

$$\frac{1}{W}\sim\Omega$$

Damit

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \ln \frac{1}{W} + \text{const}$$

Die Entropie ist proportioonal zum Logarithmus der Zahl der Realisierungsmöglichkeiten eines thermodynamischen Zustands.  $\Longrightarrow$ 

$$\Delta S = k_B \ln \frac{\Omega_{nach}}{\Omega_{vor}} = k_B \ln \frac{W_{vor}}{W_{nach}}$$

Es folgt:

$$\Delta S > 0$$

, da  $W_{nach} < W_{vor}$  (siehe obiges Beispiel)

### 10.11 Thermodynamische Temperaturskala

(und 3. Hauptsatz der Wärmelehre)

### 10.11.1 Temperaturskala (via Carnot-Wirkungsgrad)

Es gitl:

$$1 - \eta = \frac{|\Delta Q_2|}{\Delta Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

mit  $T_2 < T_1$ . Wähle Fixpunkt  $T_1 = 273.16 \, \mathrm{K}$  (Tripelpunkt des Wassers)  $\Longrightarrow$ 

$$T_2 = 273.16 \,\mathrm{K}(1-\eta), \eta = 1 \implies T_2 = 0 \,\mathrm{K}$$

Definition 37 Thermodynamische Temperaturskala. Ein Kelvin ist der \$273.16\$ste Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkt des Wassers

### 10.11.2 Dritter Hauptsatz

Betrachte Kältemaschine:

$$\varepsilon_{klte} = \frac{1}{\eta} - 1 = \frac{\Delta Q_K}{\Delta W} = \frac{T_K}{T_W - T_K}$$

mit  $T_W > T_K$ . Arbeitsaufwand um  $T_K = 0$  zu erreichen:

$$\Delta W = \Delta Q_K \frac{T_N - T_K}{T_K} \xrightarrow{T_K \to 0} \infty$$

Satz 8 Dritter Hauptsatz der Wärmelehre. Es ist prinzipiell unmöglich den absoluten Temperaturnullpunkt  $T = 0 \,\mathrm{K}$  zu erreichen.

Formulierung dur W.Nernst: Für reine Stoffe gilt:

$$S(T = 0 \,\mathrm{K}) = 0$$

### 10.12 Zusammenfassung thermodynamische Gesetze

- Erster Hauptsatz:  $\Delta U = \Delta Q + \Delta W$  (Energieerhaltung). Es gibt kein Perpetuum Mobile erster Art.
- Zweiter hauptsatz: Es gibt keine perfekte Kühlmaschine. Maximaler Wirkungsgrad  $\eta_c=1$   $rac{T_2}{T_1}$ . Es gibt kein Perpetuum Mobile zweiter Art. Die Entropie des Universums nimmt immer
- Dritter Hauptsatz: Der absolute Temperaturnullpunkt ist unerreichbar

### 10.13 Thermodynamik realer Gase und Flüssigkeiten.

Bisher: ideales Gas, das heißt

- kein Eigenvolumen der Gasteilchen
- · keine Wechselwirkung zwischen Gasteilchen
- pV = nRT

Ein ideales Gas bleibt immer gasförmig!

Aber: In der Realität Beobachtung von Phasenübergängen

#### 10.13.1 Ausdehung

Kovolumen:

$$V_K = \frac{4}{3}\pi (2r)^3 = 8V_a$$

mit  $V_a =$  Volumen der Gasteilchen.  $\implies$  Gesamtes Kovolumen:

$$V_N = \frac{1}{2}N(8V_a) = 4NV_a = 4(nN_a)V_a = nb$$

mit:

- $b = 4N_AV_a$
- $V_a = \frac{4}{3}\pi r^3$

Das Kovolumen muss vom verfügbaren Volumen für Gasteilchen abgezogen werden. Verlust an freiem Volumen erhöht Zahl der Wandanstöße  $\implies$  Druckerhöhung

### 10.13.2 Wechselwirkung

Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Gasteilchen durch Leenard-Jones-Potential  $\implies$ Langreichweitige Anziehungskraft.

$$U \sim \rho n \sim \frac{n}{V} n$$
$$\frac{dU}{dV} = \frac{an^2}{V^2} = -P_{innen}$$

Satz 9 Van-der-Waals Gleichung.

$$(p + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

$$p(V) = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

# 11 Transportprozesse

Nichtgleichgewichtszustände  $\implies$  Transport

- Wärme (Wärmeleitung, Konvektion)
- Materie (Diffusion, Strömungen)
- Ladung (Strom)

Fluß einer physikalischen Größe in Richtung Gleichgewicht

Energiefluß:

$$J_{\frac{E}{a}} = \frac{\mathrm{d}E}{dt}a \quad j_E = \frac{\mathrm{d}E}{A\mathrm{d}t}$$

Massenfluß:

$$J_m = \frac{\mathrm{d}m}{dt} \quad j_M = \frac{\mathrm{d}m}{A\mathrm{d}t}$$

Ladungsfluß:

$$J_a = \frac{\mathrm{d}Q}{dt} \quad j_a = \frac{\mathrm{d}Q}{A\mathrm{d}t}$$

Allgemein gilt die Kontinuitätsgleichung (1-dim.):

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{dt} + \frac{\mathrm{d}j}{dz} = 0$$

- $\rho$ : Dichte
- *j*: Stromdichte

"Beweis:"

$$\frac{\mathrm{d}j}{dz} = \frac{\mathrm{d}}{dz} \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{A}\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}V} = \dot{\rho}$$

3-dim:

$$\begin{split} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \div \dot{\vec{j}} &= 0 \\ \div \dot{\vec{j}} &= \frac{\partial}{\partial x} j_x + \frac{\partial}{\partial y} j_y + \frac{\partial}{\partial z} j_z \end{split}$$

Außerdem

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

"Beweis:"

$$j = \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{Ad}t} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{Ad}z}}_{\rho} \underbrace{\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}}_{v}$$

## 11.1 Wärmetransport

Beobachtung:

$$\frac{\Delta T}{\Delta x} = \text{const}$$

Ansatz:

$$J_{\frac{E}{a}} = -\lambda A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

Satz 10 Fourisches Gesetz der Wärmeleitung. 1-dim.

$$j_Q = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

3-dim.

$$\vec{j}_Q = -\lambda \operatorname{grad} T$$

- $\vec{j}_Q$ : Wärmestromdichte
- λ: Wärmeleitzahl

Bemerkung 4 Analogie zum Ohmschen Gesetz.

$$J_Q = \frac{\mathrm{d}Q}{dt} = \lambda A \frac{\Delta T}{\Delta x} = \Delta T R$$
$$R = \frac{\Delta x}{\lambda A} \implies \Delta T = R J_Q$$

Elektrizitätslehre:

$$J_Q \stackrel{\wedge}{=} I, \Delta T \stackrel{\wedge}{=} U, R = \frac{d}{\sigma A}, U = RI$$

Besseres Verständnis über Diffusion . . ..

#### 11.2 Diffusion

Materietransport aufgrund eines Konzentrationsgefälles. Hier: Eindimensionale, vereinfachte Betrachtung. Bos mit zwei Molekülsorten A und B.

Start t = 0: Alle Moleküle der Sorte B in  $V_1$ .

 $t \gg 0$ : Gleichgewicht.

Betrachte Umgebung um Ebene E:

"Nettofluß" = Fluß nach rechts - Fluß nach links =  $j_1 - j_2$ 

$$j_{1} = \frac{1}{6}n_{1}v$$

$$j_{2} = \frac{1}{6}n_{2}v$$

$$j = \frac{1}{6}(n_{1} - n_{2})v$$

Aber: Allgemein gilt n = n(x).

Frage: Was muss man für

$$n_{1,2} = n(x_E \pm \frac{1}{2}\Delta x)$$

einsetzen?

Antwort:

$$\frac{1}{2}\Delta x = \lambda$$

wobei  $\lambda$  die mittlere freie Weglänge der Molekülsorte B ist, das heißt man wählt die Teilchendichten dort, wo die Moleküle nach dem letzten Stoß starten.

$$j = \frac{1}{6} (n(x_E - \frac{1}{2}\Delta x) + n(x_E + \frac{1}{2}\Delta x))v$$

$$= -\frac{1}{6} \frac{dn}{dx} \Delta x$$

$$= -\frac{\lambda v}{3} \frac{dn}{dx} = -\frac{\lambda^2}{3\tau} \frac{dn}{dx} = -D\frac{dn}{dx}$$

$$D = \frac{\lambda v}{3} = \frac{\lambda^2}{2\tau}$$

- $\lambda$ : mittlere freie Weglänge
- au: mittlere Zeit zwischen zwei Stößen
- $v = \frac{\lambda}{\tau}$ : mittlere Geschwindigkeit

Also:

Satz 11 1. Ficksches Gesetz.

$$j_D = -D\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x} \tag{1-dim}$$

$$j_D = -D \operatorname{grad} n \tag{3-dim}$$

Vergleich:

Diffusion Konzentrationsgradient Wärmeleitung Temperatutrgradient laminare Strömung Druckgradient

Laminare Strömung:

• Volumenstrom:  $\dot{V} = -\frac{\pi \Delta p}{8nL} R^4$ 

• Stromdichte:  $j=\frac{\dot{V}}{A}=\frac{\dot{L}}{\pi R^2}=-\frac{R^2}{8\eta}\frac{\Delta p}{\Delta x}, L=\Delta x$ 

•  $\implies j = -\xi \frac{\mathrm{d}p}{dx}, \xi = \frac{R^2}{8\eta}$ 

## 11.3 Wärmestrahlung

Wärmetransport im Allgemeinen sehr kompex. Zusätzlich zur Wärmeleitung: Konvektion und Wärmestrahlung.

Auch ohne direkten Kontakt findet Wärmeaustausch von Körpen über thermische Strahlung statt, elektormagnetische Strahlung siehe später.

Interessant:

Emissions- und Absoptionsvermögen von Körpern.

Charakterisierungsgrößen:

Emission	Absoption
$\phi = rac{\mathrm{d}Q}{dt}$ Strahlungsleistung, $[\phi] = \mathrm{J}\mathrm{s}^{-1} = \mathrm{W}$	$I=rac{\phi}{F}$ Bestrahlungsstärke, Intensität
$E=rac{\Phi}{F}$ Emissionsvermögen, Intensität, $[E]={ m Wm^{-2}}$	$A = \frac{\text{absobierte Strahlungsleistung}}{\text{auffallende Strahlungsleistung}}$ Absoptionsvermögen, $[A] = L$
$F_{\lambda}=rac{\mathrm{d}E}{d\lambda}$ spektrales Emissionsvermögen	$A = \frac{\text{absobierte Strahlungsleistung}}{\text{auffallende Strahlungsleistung}} \text{ Absoptionsvermögen, } [A] = L$ $A_{\lambda} = \frac{\text{absorbierte Strahlungsleistung im Bereich}[\lambda, \lambda + \text{d}\lambda]}{\text{einfallende Strahlungsleistung im Bereich}[\lambda, \lambda + \text{d}\lambda]}$

Es gilt:

$$E=\int_0^\infty E_\lambda \mathrm{d}\lambda, A, A_\lambda \leq 1 \wedge R = 1-A$$
: Reflexionsvermögen

Beispiel 15 Jaresmittelwert der Sonneneinstrahlung der Erde. Solarkonstante: (merken!)

$$I_{solar} = 1.37 \, \mathrm{kW \, m^{-2}} \approx 1 \, \mathrm{kW \, m^{-2}}$$

Emmsions und Absoptionsvermögen hängen sicherlich von der Art und Beschaffenheit des abstrahlenden/absobierend Körpers ab.

Experiment: Leslie Würfel.

Messung:

- $A: T_s > T_b$
- $B: T_s = T_b$

Sei

$$T_s = T_0 + \Delta T_s$$
$$T_b = T_0 + \Delta t_b$$

- $A: \Delta T_s > \Delta T_b$
- $B: \Delta t_s = \Delta T_b$

Außerdem:

$$\Delta T \sim \Delta U \sim \Delta Q \sim EA$$

Damit ergibt sich aus B:

$$E_s A_b = E_b A_s \implies \frac{E_b}{A_b} = \frac{E_s}{A_s}$$

Das Verhältnis von Emmisions- und Absoptionsvermögen eines Körpers ist unabhänig von der Beschaffenheit seiner Oberfläche. Übliche Referenz: Nicht-reflektierender Körper, auch "schwarzer-Körper" oder "schwarzer" Strahler. das heißt

$$A^s_{\lambda} = 1$$

für alle Wellenlängen gleich!

Wichtig: Auch für  $A_{\lambda}=1$  seindet ein Körper Wärmestrahlung aus, seinen eigene!, das heißt ein schwarzer Körper kann "weiß" sein.

Technische Realisierung eines schwarzen Strahlers: Hohlraumstrahler. (Da kein Material mit  $A_{\lambda}=$ 1 existiert)

Hohlraum mit stark absobierenden Wänden. Reflexionsvermögen der Öffnung verschwindet quasi!

Satz 12 Kirchhoffsches Strahlungsgesetz. Für alle Körper im thermischen Gleichgewicht gilt:

$$\frac{E_{\lambda}(T)}{A_{\lambda}(T)} = E_{\lambda}^{s}(T), A_{\lambda}^{s}(T) = 1$$

das heißt das Verhältnis von spektralem Emissoins- und Absoptionsvermögen ist unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit eines Strahlers und gleich dem Emissionsvermögen eines schwarzen Strahlers. (bei gegebener Temperatur) Es folgt: Ein schwarzer Strahler hat maximales Emissionsvermögen.

⇒ Emissoinsvermögen eines schwarzen Strahlers ist universell! Experiment: Schwarzer Strahler.

### Beobachtung:

- 1. Bei höheren Temperaturen wir mehr Energie abgestrahlt
- 2. Warme Körper strahlen "unsichtbar" (IR-Strahlung), wärmere "rot", heiße "weiß-blau"

 $\implies$  Mit steigener Temperatur strahlen Körper elektromagnetische Strahlung mit höheren Frequenzen  $ab \implies$ 

$$E^{rac{q}{r}}(T) = \sigma$$
  $E(T) = \varepsilon \sigma T^4$  (Stefan-Boltz-mannsches Strahlungsgesetz)

Planksches Strahlungsgesetz:

$$\begin{split} E_{\lambda}^{\frac{q}{r}}(T) &= \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \\ E_{V}^{SK}(T) &= \frac{2\pi hv^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \end{split}$$

- $\sigma = 5.7 \times 10^{-8} \, \mathrm{W \, m^{-2} \, K^{-4}}$ : Stafan-Boltzmann-Konstante
- $\lambda$ : Wellenlänge
- v: Frequenz
- h: Plancksches Wirkungsquantum