# Experimentalphysik II (H.-C. Schulz-Coulon)

## Robin Heinemann

## 8. Juli 2017

## Inhaltsverzeichnis

11	Elek	Elektrostatik				
	11.1	Elektrische Ladung	2			
	11.2	Mikroskopische Deutung	3			
	11.3	Coulombsches Gesetz	3			
	11.4	elektrisches Feld	4			
		Elektrischer Fluss	4			
	11.6	Elektrische Felder innerhalb von Leitern	7			
	11.7	Differentielle Form des Gaußschen Gesetzes	7			
	11.8	Elektrisches Potential	7			
	11.9	Grundgleichungen der Elektrostatik	8			
	11.10	Elektrische Felder geladener Felder	9			
	11.11	Elektrischer Dipol	11			
	11.12	2 Kapazität und Kondensator	12			
		B Kondensator als Energiespeicher	13			
	11.14	1 Dielektrika - Elektrostatik in Materie	14			
12	Elektrische Gleichströme 10					
	12.1	Strom und Stromdichte	16			
	12.2	Elektrischer Widerstand und Ohmsches Gesetz	17			
	12.3	Elektrische Leistung	19			
	12.4	Stromkreise - Kirchhoffsche Regeln	19			
	12.5	Strom und Spannungsquellen	20			
	12.6	Strom und Spannungsmessung	20			
13	Magnetostatik 2					
	13.1	Magnetfelder und bewegte Ladungen	22			
	13.2	Grundgleichungen der Magnetostatik	24			
		Zwei Anwendungsbeispiele				
	13.4	Biot-Savart-Gesetz	25			

14	Mate	erie im Magnetfeld	26		
	14.1	Magnetisierung und magnetische Erregung	26		
	14.2	Dia-, Para- und Ferromagnetismus	28		
	14.3	Feldgleichungen in Materie	30		
15	Indu	ktion und elektromagnetische Wechselfelder	30		
	15.1	Magnetische Induktion	31		
	15.2	Generatoren	32		
	15.3	Induktivität und Selbstinduktion	32		
	15.4	Verschiebungsstrom	33		
16	Schaltvorgänge, Wechselstrom und Schwingkreise				
	16.1	Induktivität im Stromkreis (LR-Glied)	35		
	16.2	Kapazität im Stromkreis (RC-Glied)	36		
	16.3	R,L,C im Wechselstromkreis	37		
	16.4	Komplexe Darstellung	39		
	16.5	RLC-Schwingkreis	41		
	16.6	Transformator	43		
	16.7	Elektrische und magnetische Feldenergie	44		
17	Elektromagnetische Welle				
	17.1	Mechanische Wellen	45		
	17.2	Wellengleichung	46		
	17.3	Wellenpakete, Phasen- und Gruppengeschwindigkeit	47		
	17.4	Elektromagnetische Wellengleichung	48		
	17.5	Struktur elektromagnetischer Wellen	50		
	17.6	Energietransport elektromagnetischer Welle	51		
	17.7	Erzeugung elektromagnetischer Wellen	52		
	17.8	Elektromagnetisches Spektrum	53		
18	Natur des Lichts und Wellenoptik				
	18.1	Beugung und Interferenz	54		
	18.2	Reflexion und Brechung	57		

## 11 Elektrostatik

## 11.1 Elektrische Ladung

- Neue Kraft
- anziehend oder abstoßend
- Konzept der elektrischen Ladung

Experimentelle Erkenntnisse:

- Erzeugung von Ladungen durch Reibung
- Ladungen gleicher Vorzeichen: Abstoßung
- Ladungen ungleicher Vorzeichen: Anziehung
- Ladung kann transportiert werden
- Elektrische Kräfte sind Fernkräfte
- Ladungen sind erhalten

**Definition 11.1** Influenz Ladungstrennung durch die (Fern) Wirkung elektrischer Kräfte nennt man Influenz oder elektrostatische Induktion.

#### 11.2 Mikroskopische Deutung

Elektron: negativ

Proton: positiv

Atome elektrische neutral

- Z: Anzahl Protonen / Elektronen
- N: Anzahl Neutronen
- A: Anzahl Neutronen + Protonen

Leiter und Nichtleiter: Unterschiedliche Verfügbarkeit von Ladungsträgern

#### 11.3 Coulombsches Gesetz

Experimentelles Resultat:

$$\vec{F}_C = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

#### **Definition 11.2**

$$\vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

mit 
$$\varepsilon_0 = 8.854\,16\times 10^{-12}\,\mathrm{C\,N^{-1}\,m^{-2}}$$

Vergleich: Coulomb vs. Gravitation

$$\vec{F}_G = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_C = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\frac{F_C}{F_C} = 227 \times 10^{39}$$

#### 11.4 elektrisches Feld

#### **Definition 11.3 (Elektrisches Feld)**

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_C(\vec{r})}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$
$$\vec{F}(\vec{r}) = q \vec{E}(\vec{r})$$

Das elektrische Feld hängt nur von der Ladung Q ab, aber nicht von der Testladung q. Es gilt damit:

$$\vec{F}(\vec{r}) = q\vec{E}(\vec{r})$$

Bedeutung das elektrischen Feldes:

Coulomb-Gesetz beschreibt Fernwirkung.

Aber: Wodurch wird diese Wirkung übertragen?

Geschieht die Übertragung instantan? (nein!)

Feldwirkungstheorie: Elektrische Kraftübertragung über Ausbreitung des elektrischen Feldes, das mit der Probeladung q. Elektrostatik: Fernwirkung- und Feldwirkungstheorie äquivalent.

Elektrodynamik: Feldbegriff essentiell.

Feld einer allgemeinen Ladungsverteilung:

Wichtig: Es gilt das Superpositionsprinzips. Es gilt

$$dQ = \rho(\vec{r})dV$$
 
$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\vec{R} - \vec{r}}{\left|\vec{R} - \vec{r}\right|^3} \rho(\vec{r})dV$$

Für diskrete Ladungen:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}$$

Die Anwesenheit von Ladungen verändern den Raum. Es entsteht in Vektorfeld, dessen Stärke und Richtung in jedem Raumpunkt die normierte Kraft  $\frac{\vec{F}}{q}$  auf eine Probeladung angibt. Eigenschaften der Feldlinien

- 1. Das  $\vec{E}$  -Feld zeigt tangential zu den Feldlinien
- 2. Feldlinien zeigen weg von positiven Ladungen
- 3. Feldliniendichte entspricht Stärke des Feldes.

#### 11.5 Elektrischer Fluss

**Definition 11.4 (Elektrischer Fluss**  $\phi_E$ ) Maß für die Anzahl der Feldlinien, die Fläche A durchstoßen.

Für geschlossene Oberflächen:

$$Q_{innen} = 0 \implies \phi_E = 0$$
  
 $Q_{innen} > 0 \implies \phi_E > 0$   
 $Q_{innen} < 0 \implies \phi_E < 0$ 

Mathematisch:

- Homogenes Feld,  $\perp$  zur Oberfläche  $\implies \phi E = EA$
- Homogenes elektrisches Feld $EA'=EA\cos\theta=\vec{E}\,\vec{A}=\vec{E}\,\vec{n}A$

Verallgemeinerung:

$$\begin{split} \Delta\phi_i &= \vec{E}_i \vec{n}_i \Delta A_i \\ \phi_E &= \lim_{\Delta A_i \to 0} \sum \vec{E}_i \vec{n}_i \Delta A \\ \phi_A &= \int \vec{E} \mathrm{d} \vec{A} \end{split} \tag{Definition von Elektrischem Fluss)}$$

Ladung einer Kugel:

$$\phi_A = \int \vec{E} d\vec{A}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2} \int d\vec{D}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R^2} 4\pi R^2$$

$$= \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

## Definition 11.5 (Gauß'sches Gesetz (1. Maxwell-Gleichung))

$$\oint \, \vec{E} \mathrm{d} \, \vec{A} = \frac{Q_{\mathrm{innen}}}{\varepsilon_0}$$

Das Gauß'sche Gesetz ist allgemeingültig, da:

$$\oint_{A_2} \vec{E} d\vec{A} - \oint_{A_1} \vec{E} d\vec{A} = 0$$

$$\oint_{A_2} \vec{E} d\vec{A} = \oint_{A_1} \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0}$$

Zusammen mit Superpositionsprinzip und homogener Fläche erhält man die Allgemeingültigkeit des Gauß'schen Gesetz.

Herleitung des Coulombschen Gesetz mit Gauß'schen Gesetz:

$$\oint \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E \oint d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E4\pi R^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R^2}$$

Beispiel 11.6 (Unendlich langer Draht) Ladungsdichte:  $\lambda = Q/L$ 

$$\vec{E}\Big(\vec{R}\Big) = \vec{E}(R)$$

- Mantelfläche:<br/>e $\vec{E} \parallel \operatorname{d} \vec{A}$
- Deckel:  $\vec{E} \perp \mathrm{d}\,\vec{D}$

$$\phi_E = \oint \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{A} = \int_{\mathrm{Mantel}} \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{A} + \underbrace{\int_{\mathrm{Deckel}} \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{A}}_{=0} = E \int_{\mathrm{Mantel}} \mathrm{d}A = E 2\pi R L = \frac{V}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\frac{Q}{L}}{2\pi R \varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0} \frac{1}{R}$$

Beispiel 11.7 (Unendlich ausgedehnte Flächenladung) Flächenladungsdichte:  $\sigma = Q/A$  Symmetrie:

 $ec{E}$  konstant für festen Abstand.

 $\vec{E} \parallel \vec{A}$ 

$$\phi_E = \oint \vec{E} d\vec{A} = \underbrace{\int_{\text{Mantel}} \vec{E} d\vec{A}}_{0} + \int_{\text{Deckel}} \vec{E} d\vec{A} = EA_1 + EA_2 = 2EA$$

$$\phi_E = 2EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Beispiel 11.8 (Plattenkondensator)

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

#### 11.6 Elektrische Felder innerhalb von Leitern

Innerhalb eines Leiters verschwindet das elektrostatische Feld.

Bei einem geladenem, isolierten Leiter sitzen alle Ladungen auf der Oberfläche.

Dazu betrachte Oberfläche, die gerade kleiner als der Leiter ist, dort ist das Elektrische Feld gleich Null, also folgt:

$$\oint \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{A} = 0 = \frac{Q_{\mathrm{innen}}}{\varepsilon_0} \implies Q_{\mathrm{innen}} = 0$$

Leiter mit Hohlraum:

$$\oint_{Q} \vec{E} d\vec{A} = 0 \implies Q = 0$$

## 11.7 Differentielle Form des Gaußschen Gesetzes

$$\oint_A \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{A} = \int_V \mathrm{div} \, \vec{E} \, \mathrm{d}V$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = \partial_x E_x + \partial_y E_y + \partial_z E_z$$

Zur Divergenz:

Schreibweise: div  $\vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ ,  $\vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$  in Anschauung:

$$\phi_E = E_O \Delta A - E_i \Delta A$$

$$= \Delta E_x \Delta A$$

$$= \frac{\Delta E_x}{\Delta x} \Delta x \Delta A = \underbrace{\partial_x E_x}_{\text{,div}} \Delta V$$

$$\int_V \operatorname{div}\, \vec{E} \mathrm{d}V = \oint \, \vec{E} \mathrm{d}\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \mathrm{d}V$$

Differentielle Form des Gauß Gesetz, 1. Maxwell Gleichung:

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

 $\rho$ : Ladungsdichte.

#### 11.8 Elektrisches Potential

Coulombkraft ist konservativ da radialsymmetrisch.

$$\begin{split} W &= E_{pot}(2) - E_{pot}(1) = -\int_{1}^{2} \vec{F}_{C} \mathrm{d}\vec{s} \\ \vec{F}_{C} &= -\operatorname{grad} E_{pot} \\ E_{pot}(\vec{r}) &= -\int_{\infty}^{+r} \vec{F}_{C} \mathrm{d}\vec{r} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int \frac{Qq}{r^{2}} \mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{Qq}{r} \end{split} \tag{Theorie: } Qq/r) \end{split}$$

#### **Definition 11.9 (Coulombpotential)**

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{E_{pot}(\vec{r})}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}, \varphi(\infty) = 0$$

$$\Delta \varphi = \varphi(\vec{r}_2) l \varphi \vec{r}_1 = -\int \vec{E} d\vec{s}$$

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\operatorname{grad} \varphi(\vec{r})$$

Allgemeine Ladungsverteilung:

$$\varphi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{R} - \vec{r}|} dV$$

## Definition 11.10 (Elektrische Spannung)

$$U_{12} = \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta \varphi_{21} = -\int_1^2 \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{s}$$

## 11.9 Grundgleichungen der Elektrostatik

Integralform:

$$\oint \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

Differentialform:

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

Stokes-scher Satz:

$$\oint_C E \mathrm{d}\vec{s} = \int_A \mathrm{rot} \; \vec{E} \mathrm{d}\vec{A}$$

Zur Rotation:

Schreibweise:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E}, \vec{\nabla} = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$$
$$\operatorname{rot} \vec{E} = (\partial_y E_z - \partial_z E_y, \partial_z E_x - \partial_x E_z, \partial_x E_y - \partial_y E_x)$$

Anschauung:

$$\oint_C \vec{A} d\vec{s} = \Delta E_2 \Delta z - \Delta E_x \Delta x$$

$$= \frac{\Delta E_z}{\Delta_x} \Delta x \Delta z - \frac{\Delta E_x}{\Delta z} \Delta z \Delta x$$

$$= \underbrace{(\partial_x E_z - \partial_z E_x)}_{\text{rot}} \Delta A$$

Mathematik:

$$\begin{split} \operatorname{rot} \, \vec{E} &= -\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \varphi) = - \vec{\nabla} \times \left( \vec{\nabla} \varphi \right) = 0 \\ \operatorname{div} \, \vec{E} &= -\operatorname{div}(\operatorname{grad} \varphi) = - \vec{\nabla} \cdot \left( \vec{\nabla} \varphi \right) = - \vec{\nabla}^2 \varphi = - \Delta \varphi \\ &= - \left( \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \end{split}$$

#### **Definition 11.11 (Poissongleichung)**

$$\Delta \varphi = -\frac{\varphi}{\varepsilon_0}$$

Zentrale Gleichung der Elektrostatik

## **Definition 11.12 (Laplacegleichung)**

$$\Delta \varphi = 0$$

Eckstein der mathematischen Physik [PTP3]

Realisierung eines Feldes der Form

$$\varphi = ax^2 + by^2 + cz^2 \quad a, b, c > 0$$
$$\Delta \varphi = 2a + 2b + 2c > 0$$

2a + 2b + 2c ist immer  $> 0 \implies$  solches Feld nicht möglich.

## 11.10 Elektrische Felder geladener Felder

"Einfach": Berechnung für bekannte Ladungsverteilung. "Schwierig": Berechnung in Anwesenheit von Leitern. Für statische Felder gilt: im Leiter  $\vec{E}=0$  im Hohlraum  $q=0,\,\vec{E}=0$ 

Oberfläche eines Leiters:

1. 
$$\vec{E} \parallel \vec{A}$$

2. 
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$d\phi_E = \vec{A}d\vec{A} = EdA$$

$$= \frac{dQ}{d\varepsilon_0}$$

$$E = \underbrace{\frac{dQ}{dA}}_{\sigma} \frac{1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

3.  $\varphi = \text{const.}$  an Leiteroberfläche.

Berechnung von Verteilungen von Ladungen schwierig. Hier nur qualitatives Verständnis. Kugelladung (Radius R):

Innen:  $E=0, \varphi={\rm const.}$ Außen:  $E=1/(4\pi\varepsilon_0)Q/r^2$ 

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{\vec{\varphi}(R)}{R}$$

 $\varphi = \mathrm{const.} \implies \mathrm{Erzeugung}$  hoher Felder für kleine R

Beispiel 11.13 (Zwei Kugeln (verbunden)) verbunden  $\implies \varphi = \varphi_1 = \varphi_2 \implies Q_1/R_1 = Q_2/R_2$ 

$$R_1 > R_2$$

$$\implies Q_1 > Q_2$$

$$\sigma_1 < \sigma_2$$

$$E_1 < E_2$$

kleiner Krümmungsradius  $\implies$  größeres Feld, größere Flächenladungsdichte. Merke: Scharfe Kanten beziehungsweise kleiner Krümmungsradius bedeutet hohes E-Feld

## Beispiel 11.14 (Halbraumleiter mit Ladung)

## 11.11 Elektrischer Dipol

## Beispiel 11.15 (Dipol)

$$\begin{split} \varphi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{q}{\left| \vec{r} - \frac{1}{2} \vec{d} \right|} + \frac{-q}{\left| \vec{r} + \frac{1}{2} \vec{d} \right|} \right] \\ \varphi(\vec{r}) &= \frac{\vec{p}\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ \vec{p} &= q \vec{d} \\ \vec{E} &= y \operatorname{grad} \varphi \\ E(\vec{r}) &= \frac{3(\vec{p}\vec{r})\vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5} \end{split} \tag{Elektrisches Dipolfeld (ohne Beweis)}$$

Merke: Elektrischer Dipol,  $r \gg d$ 

$$\varphi(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^2} \qquad E(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^3}$$

Multipolentwicklung:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{a_0}{r} + \frac{a_1}{r^2} + \frac{a_2}{r^3} + \dots$$
$$a_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \quad a_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \vec{p}\hat{r}$$
$$\vec{p} = \int \rho(\vec{r})\vec{r}dQ$$

Elektrischer Dipol im homogenem Feld:

Drehmoment:

$$\vec{M} = \vec{d} \times \vec{F} = q \cdot \vec{d} \times \frac{1}{q} \vec{F} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Kräftepaar!  $\implies$  Ausrichtung im Feld. Potentielle Energie: Drehung eines Dipols im homogenen Feld, das heißt Arbeit wird frei oder wird geleistet. Wähle:  $E_{pot} = 0$  für  $r = 90^{\circ}$ 

$$E_{pot} = -\vec{F}\vec{s} = -\vec{p}\vec{E}$$

Dipol im inhomogenen Feld: das heißt an den beiden Enden des Dipols wirken unterschiedliche Kräfte.  $\implies$  Drehmoment + resultierende Kraft. Es gilt:

$$\vec{F} = q \vec{d} \frac{d\vec{E}}{d\vec{r}} = \vec{p} \nabla \vec{E}$$

$$F_x = \vec{p} \operatorname{grad} E_x$$

$$F_y = \vec{p} \operatorname{grad} E_y$$

$$F_x = \vec{p} \operatorname{grad} E_z$$

#### 11.12 Kapazität und Kondensator

Leiter können Ladungen speichern (zum Beispiel: Leidener Flasche, Kondensator, Metallkugel).
Kondensator = Ladungsspeicher (Ladungen werden im Kondensator "kondensiert", das heißt zusammengedrängt)
Frage: Was ist die Ladungsspeicherfähigkeit oder Kapazität eines Leiters? Dafür betrachte Kugelkondensator.
Gespeicherte Ladungsmenge auf einzelner Metallkugel:

$$\Delta \varphi = -\int_{\infty}^{R} \vec{E} d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R} \to Q = 4\pi\varepsilon_0 RU$$

 $(\Delta\varphi=U)$ . Das heißt gespeicherte Ladung ist proportional zur angelegten Spannung U (Allgemein:  $\varphi(Q)\sim Q$ , Superpositionsprinzip). Definiere Ladungsspeicherfähigkeit "pro Volt"

## Definition 11.16 (Kapazität)

$$C = \frac{Q}{U}$$
  $Q = CU$ 

$$[C] = 1 \,\mathrm{C}\,\mathrm{V}^{-1} = 1 \,\mathrm{F}$$

Die Kapazität einer Leiteranordnung hängt von der Geometrie (und vom Material) ab. Kapazität eines Kugelkondensators:  $C4\pi\varepsilon_0R$  (hier: freistehende Kugel). Einheit Farad ist sehr groß, da  $1\,\mathrm{C}$  sehr groß ist.

**Beispiel 11.1**7 Kapazität einer Kugel mit  $R=1\,\mathrm{cm}\to C\approx 1\times 10^{-12}\,\mathrm{F}=1\,\mathrm{pF}$  Kapazität der Erde mit  $R=7\times 10^8\,\mathrm{cm}\to C\approx 7\times 10^{-4}\,\mathrm{F}=700\,\mathrm{F}$  Trotzdem heute: Superkondensatoren mit Kapazitäten bis zu  $1\times 10^4\,\mathrm{F}$ 

Referenzpotential  $\varphi=0$  muss aber nicht im Unendlichen liegen. Allgemeiner Kondensator: Zwei Leiter mit Ladungen +Q und -Q (Realisierung durch Erdung)  $\implies$  Erhöhung der Kapazität durch Influenz.

### Beispiel 11.18 (Kugelkondensator) (siehe Übungen)

#### Beispiel 11.19 (Plattenkondensator)

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A\varepsilon_0}$$
 
$$\implies U = \varphi(x_2) - \varphi(x_1) = -\int_{x_1}^{x_2} \vec{E} d\vec{s}$$
 
$$= -E \int_{x_1}^{x_2} ds = -\frac{Q}{\varepsilon_0 A} d$$
 
$$\implies C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

- A: Fläche der Leiterplatte
- d: Leiterplattenabstand

## Kondensatorschaltungen:

Parallelschaltung:

- Gleiche Spannung an allen  $C_i$
- Verschiedene Werte  $C_i$

Es gilt:

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

$$\frac{Q}{U} = \frac{Q_1}{U} + \frac{Q_1}{U} + \dots + \frac{Q_n}{U}$$

$$\implies C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

⇒ Gesamtkapazität parallelgeschalteter Kondensatoren

$$C_{ges} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

Reihenschaltung: Es gilt

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n}$$

$$\implies \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

⇒ Gesamtkapazität von in Reihe geschalteter Kondensatoren:

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

Kehrwert der Gesamtkapazität ergibt sich als Summe der Kehrwerte der Einzelkapazitäten

#### 11.13 Kondensator als Energiespeicher

Energie<br/>dichte des elektrischen Feldes. Aufgeladener Kondensator = Energiespeicher. Frage: Wie viel<br/> Energie ist gespeichert? Hierzu betrachten wir einen Plattenkondensator: Ladungstransport von Platte<br/> A zu Platte B erfordert Arbeit

$$\implies dW = UdQ = \frac{Q}{C}dQ$$

$$W_C = \int \frac{Q}{C}dQ = \frac{1}{C} \int QdQ = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$$

⇒ Im Plattenkondensator gespeicherte Energie:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2$$

gilt allgemein für in Kondensator gespeicherte Energie! (Herleitung unabhängig von Geometrie). Für Plattenkondensator gilt weiter:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 A}{d}U^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 (Ad)\frac{U^2}{d^2} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 V E^2$$

Änderung des Blickwinkels: Energie im elektrischen Feld gespeichert  $\implies$  Energiedichte  $\omega_e=E_c/V$ 

$$\implies \omega_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

Gilt allgemein für alle elektrischen Felder im Vakuum.

#### 11.14 Dielektrika - Elektrostatik in Materie

Beobachtung: Einbringen eines Isolators (Dielektrikum) in einen Kondensator hat großen Einfluss auf die Kapazität. Die Spannung sinkt  $\implies$  Kapazität steigt

### Definition 11.20 (Permittivität)

$$C_{Diel} = \varepsilon_r C_{Vakuum} = \varepsilon_r C_0$$

auch Dielektrizitätskonstante, relative Dielektrizitätszahl, relative Permittivitätszahl.

#### Beispiel 11.21 (Plattenkondensator)

$$C_{Diel} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C_{Vak} \cdot U_{Vak} = C_{Diel} U_{Diel}$$

$$\implies \frac{C_{vak}}{C_{Diel}} = \frac{U_{Diel}}{U_{vak}} = \frac{E_{Diel}}{E_{vak}} = \frac{1}{\varepsilon_r}$$

$$E_{Diel} = \frac{1}{\varepsilon_r} E_{vak}$$

das heißt das Feld im Kondensator mit Dielektrikum reduziert.

#### Mikroskopische Beschreibung:

Isolator: Es gibt keine freien, beweglichen Ladungsträger. Aber Polarisation, das heißt Ausrichtung von Dipolen.

Kondensator

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C_{Diel.} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$E_{Diel.} = \frac{1}{\varepsilon_r} E_{\text{Vakuum}}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_r} E_0$$

$$\sigma_0 = \frac{Q_0}{A}$$

$$\sigma_p = \frac{Q_p}{A}$$

$$E_{Diel} = E_0 - E_p = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_p}{e_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sigma_0 - \sigma_p) = \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$$

$$\implies \sigma_p = \sigma_0 \left( 1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right)$$

$$\implies \sigma_0 = \sigma_{frei} = \varepsilon_r \sigma_{tot}$$

$$\implies Q_0 = Q_{frei} = \varepsilon_r Q_{tot}$$

Polarisation mit Dipol<br/>moment  $\vec{p}_i = q_i\,\vec{d}_i, [P] = \mathrm{C}\,\mathrm{m}^{-2}$ 

#### **Definition 11.22**

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum \vec{p}_i$$

 $\vec{P}$ wächst mit stärkerer Ausrichtung des Dipols an. Und es gilt

$$\left| \vec{P} \right| = \frac{Q_p d}{V} = \frac{\sigma_p A d}{V} = \sigma_p$$

⇒ Makroskopische Polarisation = Oberflächenladungsdichte auf Dielektrikum.

$$P = \sigma_p = \sigma_0 \left( 1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right) = \varepsilon_0 E_{vak} \left( 1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right)$$
$$= (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 E_{Diel}.$$
$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}_{Diel}.$$
$$\chi = \varepsilon_r - 1$$

## Definition 11.23 (Dielektrische Verschiebung)

$$\begin{split} \vec{D} &= \varepsilon_0 \, \vec{E}_{Diel.} + \, \vec{P} \\ &= \varepsilon_0 \, \vec{E}_{vak} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \, \vec{E}_{Diel.} \end{split}$$

Vakuum:

$$\vec{E}_{Diel} = \vec{E}_{vak} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_{vak}$$

Dielektrikum

$$\vec{E}_{Diel} = \frac{1}{\varepsilon_r} \, \vec{E}_{vak} \quad \vec{D} = \varepsilon_0 \, \vec{E}_{vak}$$

Allgemein:

$$E_{vak}^{\parallel} = E_{Diel}^{\parallel}, E_{vak}^{\perp} = \varepsilon_r E_{Diel}^{\perp}$$

$$D_{vak}^{\parallel} = \frac{1}{\varepsilon_r} D_{Diel}^{\parallel}, D_{vak}^{\perp} = D_{Diel}^{\perp}$$
$$\operatorname{div} \vec{E}_{vak} = \frac{\rho_{innen}}{\varepsilon_0}$$
$$\Longrightarrow \operatorname{div} \vec{D} = \rho_{frei}$$

⇒ 1. Maxwell Gleichung in Materie

$$\begin{split} \operatorname{div} \vec{D} &= \rho_{frei} \quad \oint \vec{D} \mathrm{d} \vec{A} = Q_{frei} \\ \operatorname{div} \vec{E} &= \frac{\rho_{frei}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \quad \oint \vec{D} \mathrm{d} \vec{A} = \frac{Q_{frei}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \end{split}$$

Elektrische Feldenergie im Dielektrikum

$$W_e = \frac{1}{2}Cn^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{1}{\varepsilon_r}\frac{Q^2}{C_0}$$
$$\implies \omega_C = \frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}^2 = \frac{1}{2}\vec{E}\vec{D}$$

Für gleiches Feld  $\vec{E}$  wächst die Energiedichte mit  $\varepsilon_r$ . Zur Energie des Feldes  $\vec{E}$  wird Polarisationsenergie der Dipole addiert.

## 12 Elektrische Gleichströme

## 12.1 Strom und Stromdichte

**Definition 12.1 (Elektrischer Strom)** 

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$[I] = C s^{-1} = A$$

$$\left| \vec{j} \right| = \frac{I}{A} = \frac{dQ}{Adt}$$

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = nq_e \vec{v}_D$$

$$\dots \rho = \div \vec{j} = 0$$

$$I = \int \vec{j} dA = \frac{dQ}{dt} = \int \dot{\rho} dV$$

## 12.2 Elektrischer Widerstand und Ohmsches Gesetz

Ladungsfluss entsteht aufgrund einer Potentialdifferenz beziehungsweise eines elektrischen Feldes.

$$U = \varphi_b - \varphi_a = E\Delta l$$

Spannungsänderung

- $\implies$  Änderung Elektrisches Feld
- $\implies$  Änderung der Ladungsträgergeschwindigkeit
- $\implies$  Änderung von Stromdichte und Strom

## **Definition 12.2 (Differentieller Widerstand)**

$$\vartheta = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I}$$

$$[S] = A V^{-1} = S$$

#### Definition 12.3 (Differentielle Leitfähigkeit)

$$S = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}$$

$$[\vartheta] = V A^{-1} =$$

Beobachtung: Elektrischer Leiter:  $\vartheta = \text{const.}$ 

$$\begin{split} R &= \frac{U}{I} = \frac{El}{I} \iff I = \frac{El}{R} \\ j &= \frac{I}{A} = \frac{l}{RA}E = \sigma E = \eta q_e v_D \end{split}$$

#### Satz 12.4 (Ohmsches Gesetz)

$$U = RI$$
$$\vec{j} = \sigma \vec{E} = \eta_E \vec{v}_D$$

mit

$$\sigma = \frac{l}{RA} = S\frac{l}{A} \qquad \qquad \text{(spezifische Leitfähigkeit)}$$
 
$$\rho = \frac{1}{\sigma} \qquad \qquad = R\frac{A}{l} \qquad \qquad \text{(spezifischer Widerstand)}$$

Für ohmschen Leiter muss  $ec{v}_D \sim ec{E}$  gelten.

#### **Drude Modell**

Bewegung von Elektronen in Leitern. Thermische Bewegung:  $v_{th} \approx 1 \times 10^6 - 1 \times 10^7 \, \mathrm{m \, s^{-1}}$ . Bewegung wird gestört durch Stöße mit Gitteratomen. Mittlere Zeit zwischen zwei Wechselwirkungen:

$$\tau = \frac{T}{N} \implies \lambda = \tau v_m$$

T: Messzeit, N: Anzahl der Stöße. Einschalten eines E-Feldes: Beschleunigung der Elektronen entgegen der Richtung des elektrischen Feldes  $\vec{E}$ 

$$\vec{A} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

$$\implies \vec{v}_D(t) = \vec{v}_{th} + \frac{q\vec{E}}{m}t$$

$$\vec{v}_D = \underbrace{\langle \vec{v}_{th} \rangle}_{=0} + \frac{q\vec{E}}{m} < t > = \frac{q}{\vec{E}}m\tau = \mu\vec{E}$$

Also gilt für einen ohmschen Leiter:

$$\vec{v}_D = \mu \vec{E}$$

mit  $\mu$ : Elektronenbeweglichkeit

$$\mu = \frac{q}{\tau}m, [\mu] = \mathrm{m}^2\,\mathrm{V}^{-1}\,\mathrm{s}$$

Mit

$$\vec{j} = nq_e \vec{v}_D = nq_e \mu \vec{E}$$
 
$$\sigma = n_e \mu = \frac{nq_e^2 \tau}{m}$$

## Beispiel 12.5 (Kupferdraht)

$$A = 1 \,\mathrm{mm}^2, I = 1 \,\mathrm{A}, j = \frac{I}{A} \implies v_D = 10 \times 10^{-4} \,\mathrm{m \, s}^{-1}$$

Jedes Atom trägt 1 Elektron bei.

Ohmscher Leiter:  $\vartheta = \text{const.}$ 

$$rac{\mathrm{d} artheta}{\mathrm{d} I} < 0$$
 NTC, Heißleiter 
$$rac{\mathrm{d} artheta}{\mathrm{d} I} > 0$$
 PTC, Kaltleiter

## 12.3 Elektrische Leistung

Strom I fließt durch Widerstand beziehungsweise Verbraucher, gewonnene kinetische Energie der Elektronen wird durch Stöße in Wärme umgewandelt.

$$W = QU = UIt$$

### **Definition 12.6 (Leistung)**

$$P = UI$$

$$[P] = W = J s^{-1} = A V^{-1}$$

Für ohmschen Leiter:

$$P = RI^2 \iff P = \frac{U^2}{R}$$

Anwendungsbeispiel: Hochspannungsleitung. Transport von elektrischer Energie: Verluste durch Wärmeerzeugung in Überlandleitung. Ziel: Minimierung von Leistungsverlusten. Kraftwerk: F=UI

Überlandleitung:

- Spannungsabfall:  $U_L = R_L I$
- Verlustleistung:  $P_L = U_L I = R_L I^2 = U_L^2/R$

das heißt Spannungsabfall beziehungsweise Verlustleistung klein falls I klein und U groß!  $\Longrightarrow$  Hochspannungsleitung. Verfügbare Leistung:  $P_V=P-P_L$ 

## 12.4 Stromkreise - Kirchhoffsche Regeln

Haushalt, elektrische Schaltungen, . . . Im Allgemeinen Netzwerke vieler Leiter, Spannungsquellen und Verbraucher. Zur Berechnung von Strömen und Spannungen: Kirchhoffsche Regeln:

- 1. Knotenregel: An jedem Knoten gilt  $\sum I_k = 0$  (Ladungserhaltung, folgt aus Kontinuitätsgleichung)
- 2. Maschenregel: Für jede Masche gilt:  $\sum U_k = 0$  (Zirkulationsgesetz)

Für ohmsche Widerstände ergibt sich damit:

Reihenschaltung:

$$R = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Parallelschaltung:

$$\frac{1}{R} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

## 12.5 Strom und Spannungsquellen

Spannungsquelle mit Innenwiderstand  $R_i$ :

$$U_{kl} = U_0 - IR_i$$
$$= U_0 \frac{R_a}{R_a + R_i}$$

⇒ Ideale Spannungsquelle:

$$R_i \approx 0 \quad I \approx \frac{U_0}{R_a}$$

Stromquelle: Versorgung mit konstantem Strom.  $\implies$  hoher Innenwiderstand  $(R_i \to \infty, R_i \gg R_a)$ 

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_a} = \frac{U_0}{R_i} = \text{const.}$$

Technische Realisierung?

Prinzip: Ladungstrennung durch Energiezufuhr  $\implies$  Potentialdifferenz, leitende Verbindung  $\implies$  Stromfluss. Anwendung finden:

- elektrodynamische Generatoren, magnetische Induktion
- Batterien und Akkumulatoren, Ladungstrennung durch chemische Reaktionen
- · Solarzellen, Ladungstrennung durch Lichtenergie
- Thermische Stromquellen, Ladungstrennung durch Temperaturabhängigkeit von Kontaktpotentialen.

Galvanische Elemente  $\implies$  Galvani-Spannung:  $\Delta \varphi_C \implies$  Volta-Element

Minuspol:  $Zn \rightarrow Zn^{++} + 2e^{-}$ 

Pluspol:  $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ 

 $Z_n + H_2SO_4 \rightarrow H_2 + ZnSO_4$ 

Daniel-Element: Diaphragma, dass nur  $SO_4$  durchlässt verhindert **Vergiftung**.

Thermische Stromquellen. Bei Kontakt zweier Metalle ergibt sich Potentialdifferenz ⇒ Kontaktspannung. Ursache: Unterschiedliche Austrittsarbeit für freie Elektronen. Austrittsarbeit und Kontaktspannung hängen von Temperatur ab.

- Thermoelement
- Peltierkühlung (Umkehrung)

#### 12.6 Strom und Spannungsmessung

Ziel: Strom- und Spannungsmessung ohne Beeinflussung des zu messendes Systems.

Strommessung: Amperemeter in Reihe mit Verbraucher, Amperemeter -  $R_i \approx 0$  um zusätzlichen Spannungsabfall aus Messgerät zu minimieren.

Spannungsmessung: Voltmeter parallel zum Verbraucher geschaltet. Voltmeter -  $R_i \to \infty$ , um Stromfluss durch Voltmeter zu minimieren.

Messinstrumente:

- Galvanometer
- Digitalvoltmeter (mit Operationsverstärker) (Messbereichserweiterung durch Parallel- und Serienschaltung von Widerständen)

## 13 Magnetostatik

Neue Kraft zwischen elektisch neutralen Materialien. (später: Vereinheitlichung von Elektrizität und Magnetismus) Elektromagnetismus) Beobachtungen:

- Zwei Pole: Nord- und Südpol
- Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an
- Pole lassen sich nicht trennen, keine magnetische Ladungen, keine Monopole
- Magnete richten sich auf der Erde im Nord-Süd-Richtung aus

Traditionell: Definiton der magnetischen Feldstärke p in Analogie zur elektricschen Ladung Q. (Realisierung: langer Stabmagnet)

$$\implies \vec{F} = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{p_1 p_2}{r^2} \hat{r}$$

 $\mathrm{mit}\,\mu_0 = 4\pi\cdot 1\times 10^{-7}\,\mathrm{V}\,\mathrm{s}\,\mathrm{A}^{-1}\,\mathrm{m}$ 

$$\vec{H} = \lim_{p_2 \to 0} \frac{\vec{F}}{p_2}$$

- [p] = V s = Wb
- $[H] = A m^{-1}$

Hieraus folg die historsche Bezeichnung von H als "Magnetfeld" oder "magnetische Feldstärke". Aber  $\vec{B}=\mu_0\vec{H}$  wichtigere Größe, eigentliches Äquivalent zum E-Feld

Traditionell Modern

H = magnetische Feldstärke H = magnetische Erregung

B = magnetische Induktion oder magnetische Flussdichte B = Magnetfeld oder magnetische Flussdichte

Ebenfalls: In Analogie zum elektrischen Feld: Magnetischer Kraftfluss

$$\phi_m = \int \vec{B} \, \mathrm{d}\vec{A}$$

- $[B] = V s m^{-2} = T$
- $[\phi m] = V s = Wb$

## 13.1 Magnetfelder und bewegte Ladungen

Beobachtungen:

- 1. Ein Strom durch einen Leiter erzeugt ein Magnetfeld um denselben (Oerstedt, 1777 1851)
- 2. Auf bewegten Ladungen wird in einem Magnetfeld eine Kraft ausgeübt. Offenbar: Streuwirkung beeinflußt Kraftrichtung. (Ampere, 1775-1836)

Experiment:

1.  $B \sim I/r$ 

2. 
$$\vec{F} \sim I(\vec{e} \times \vec{B})$$

Konvention:

 $\vec{l}$ : Streurichtung. mit  $\vec{I} = \vec{j}A$ :

$$\vec{F} = lA\Big(\vec{j} \times \vec{B}\Big) = lAnq\Big(\vec{v} \times \vec{B}\Big)$$

Kraft auf einen einzelnen Ladungsträger:

$$ec{F}=q\Big(ec{v} imesec{B}\Big)$$
 (Lorentzkraft (ohne E-Feld)) 
$$ec{F}=q\Big(ec{E}+ec{v} imes B\Big)$$
 (Lorentzkraft (allgmeine Form))

Beispiel 13.1 (Freie Ladung im homogenen B-Feld) Freie Ladung im homogenen B-Feld mit  $\vec{R} \perp \vec{B}$ . Bewegungsgleichung:

$$m\vec{a} = \left(\vec{r} \times \vec{B}\right)$$

Da Kraft senkrecht auf Bewegungsrichtung steht folgt eine Kreisbewegung! Also:

$$a=a_{zp}=v\omega=\frac{v^2}{r}=\frac{q}{w}vB$$
 
$$\omega=\frac{q}{w}B$$
 (Zyklotronfrequenz)

Beispiel 13.2 (Leiterschleife im homogenen B-Feld) Kräftepaar bewirkt Drehmoment

$$\vec{M} = \vec{d} \times \vec{F} = \vec{d} \times I \Big( \vec{l} \times \vec{B} \Big) = I \Big( \vec{A} \times \vec{B} \Big)$$

## **Definition 13.3 (Magnetischer Moment)**

$$\vec{\mu} := I \vec{A} = I A \vec{n}$$
 $\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ 

Elektrischer Dipol Magnetischer Dipol 
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$
  $\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ 

Durch Vergleich mit elektrischen Dipol: Offenpor erzeugt ein Kreisstrom einen magnetischen Dipol.

**Beispiel 13.4 (Hall-Effekt)** Ablenkung bewegter Ladungsträger im Festkörper beziehungsweise in Leitern durch ein externes Magentfeld. Erlaubt Magnetfeldmessung.

Beobachtung: Aufbau eines elektrischen Querfeldes in einem stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld. Ursache: Lorentzkraft. Es gilt:

$$F_{el} = F_{mag}$$

$$q\frac{U_H}{b} = qvB$$

$$= \frac{I}{nbd}B$$

mit  $\vec{v} \perp \vec{B}$ 

$$I = jA = jbd = nqvbd$$
  
$$U_H = \frac{1}{nq} \frac{I}{d} B = R_H \frac{I}{d} B$$

mit  $R_H = (nq)^{-1}$ , Hallkonstante, n = Ladungsdichte, q = Ladungsdichte, Anwendungen:

- Messungen von Dichte und Vorzeichen der bewegten Ladungsträger in Materialien (zum Beispiel Leiter / Halbleiter)
- · Messung magnetischer Felder

$$B \sim \frac{I}{r}$$

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \mu_0 = 4\pi 1 \times 10^{-7} \,\text{V s A}^{-1} \,\text{m}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} (\hat{l} \times \hat{r})$$

$$\vec{B}_{21} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_2} (\hat{l}_1 \times \hat{r}_{21})$$

$$\vec{F}_{21} = I_2 (\vec{l} \times \vec{B}_{21})$$

$$\vec{r}_{21} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_2 1} \hat{r}_{21}$$

## 13.2 Grundgleichungen der Magnetostatik

"Wir wissen": Magnetfeldlinien immer geschlossen

$$\implies \oint \vec{B} \, \mathrm{d} \, \vec{A} = 0$$

(Quellenfreiheit des Magnetfeldes)

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

(2. Maxwellsches Gesetz)

Zirkulation des B-Feldes:

Elektrostatik:

$$\int \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{s} = U, \oint \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{s} = 0$$

B-Feld: (Kreis senkrecht um B-Feldlinie)

$$\oint \vec{B} \, d\vec{s} = B \oint ds$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} 2\pi r = \mu_0 I$$

Anderer Weg (größerer Kreis)

$$\oint \vec{B} \, d\vec{s} = \int_{4}^{1} \vec{B} \, d\vec{s} + \int_{2}^{3} \vec{B} \, d\vec{s} 
= \frac{\mu_{0}I}{2\pi r_{1}} f_{2} 2\pi r_{1} + \frac{\mu_{0}I}{2\pi r_{2}} f_{2} 2\pi r_{2} 
= \mu_{0}I (f_{1} + f_{2}) = \mu_{0}I 
\oint \vec{B} \, d\vec{s} = \mu_{0} \sum_{k} I_{k} 
\text{rot } \vec{B} = \mu_{0}\vec{j}$$

⇒ Grundgleichungen der Magnetostatik:

$$\oint_{A} \vec{B} d\vec{A} = 0 \quad \oint_{C} \vec{B} d\vec{s} = \mu_{0} I_{innen}$$
$$div \vec{B} = 0 \quad \text{rot } \vec{B} = \mu \vec{j}$$

## 13.3 Zwei Anwendungsbeispiele

Beispiel 13.5 (Magnetfeld stromdurchflossener Leiter) Querschnitt:  $A=\pi R^2$ 

$$j = \frac{I}{\pi R^2}$$
 
$$\oint \vec{B} \, \mathrm{d} \, \vec{s} = B(r) 2\pi r$$

$$r \ge R : B(r)2\pi r = \mu_0 I \implies B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$
$$r > R : B(r)2\pi r = \mu_0 j\pi r^2 \implies B(r) = \frac{1}{2}\mu_0 jr = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$

Beispiel 13.6 (Magnetfeld einer langen Spule) N: Anzahl der Windungen, L: Länge, n=N/L Weg C:

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = B_{12}l' - B_{34}l' \stackrel{!}{=} 0 \implies B_{12} = B_{34}$$

Weg C':

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = Bl' = \mu_0 N J I$$

$$\implies B = \frac{\mu_0 N' L}{l'} = \mu_0 n I$$

$$B_{spule = \mu_0 n I}$$

#### 13.4 Biot-Savart-Gesetz

Vergleich Elektro- und Magnetostatik

E-Feld einer Linienladung

$$E(r) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

B-Feld eines geraden Leiters

$$B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

Nutze Analogie!

$$\begin{split} \mathrm{d}\,\vec{E}(\,\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\rho(\,\vec{r}-\vec{r}')}{|\,\vec{r}-\vec{r}'|^3} \mathrm{d}V' \\ \vec{E}(\,\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\,\vec{r}-\vec{r}')}{|\,\vec{r}-\vec{r}'|^3} \mathrm{d}V' \end{split}$$

Ersetzen  $ho 
ightarrow \vec{j}, \varepsilon_0 
ightarrow 1/\mu_0, 
ho(\vec{r}-\vec{r}') 
ightarrow \vec{j} imes (\vec{r}-\vec{r}') \implies$  Biot-Savart-Gesetz

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j}(\vec{r}) \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$
$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}) \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$
$$B(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Beispiel 13.7 (Leiterschleife) Symmetrie:  $B_{\perp}=0, B_{x}=0, B_{y}=0$ 

$$dB_z = dB \sin \alpha$$

$$= dB \frac{R}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{R}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} ds'$$

$$B_z = \int dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \int ds'$$

$$= \frac{\mu_0 R^2}{2(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

In der Mitte des Rings: z = 0

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

Weit weg:  $z \gg R$ 

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2z^3}$$

Allgemeine Lösung für  $r \gg R$ 

$$B(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left( 3 \frac{\vec{\mu} \, \vec{r}}{r^5} \vec{r} - \frac{1}{r^3} \vec{\mu} \right)$$

Vergleich mit Elektrischem Dipol ( $r \gg d$ ):

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left( 3\frac{\vec{p}\,\vec{r}}{r^5}\vec{r} - \frac{1}{r^3}\vec{p} \right)$$

## 14 Materie im Magnetfeld

## 14.1 Magnetisierung und magnetische Erregung

Beobachtung: Beeinflussung des B-Feldes durch Materie. Ein Eisenkern der Länge l hat auf einer Querschnittsfläche A (Normalenvektor  $\vec{n}$ ) viele Kreiströme (magnetische Dipole)  $I_i$  mit Fläche  $A_i$ .

Auf der Oberfläche des Eisenkern gibt es also einen Strom  $I_m$ : molekularer Strom. Für ein infinitesimales Stück es Eisenkerns  $\mathrm{d}l$  erhält man:

$$I_i = I_m \frac{\mathrm{d}l}{l}$$

$$B_{mag} = \mu_0 \frac{I_m}{l}$$

## **Definition 14.1 (Magnetisierung)**

$$\vec{M} = \frac{1}{V} \sum_{i} \vec{\mu}_{i}$$

mit  $\mu := I_i A_i \, \vec{n}$ . (Erinnerung Spule:  $B = \mu_0(NI)/l$ )

$$\implies \vec{M} = \frac{1}{V} \sum_{i} A_{i} I_{i} \vec{n} = \frac{1}{V} A_{i} \frac{I_{m}}{l} \vec{n} \int dl$$

$$= \frac{1}{V} \frac{I_{m}}{l} \sum_{i} A_{i} \vec{n} l$$

$$= \frac{I_{m}}{l} \vec{n}$$

Magnetfeld rein aufgrund der Magnetisierung:

$$\vec{B}_{mag} = \mu_0 \, \vec{M}$$

Jetzt: Eisenkern mit Draht

$$\implies \vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M}$$

 $\vec{B}_0$ : Magnetfeld aufgrund äußerer Ströme

$$\oint_C \vec{B} d\vec{s} = \oint_C \vec{B}_0 d\vec{s} + \mu_0 \oint_C \vec{M} d\vec{s}$$

$$= \mu_0 N I + \mu_0 \oint_C \vec{M} d\vec{s}$$

$$= \mu_0 I_{frei} + \mu_0 I_m$$

$$\oint (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) d\vec{s} = \mu_0 I_{frei}$$

#### **Definition 14.2 (Magnetische Erregung)**

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$$
  $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$  
$$\oint \vec{H} d\vec{s} = I_{frei} \quad \text{rot } \vec{H} = \vec{j}_{frei}$$

(2. Maxwellsches Gesetz, Amperesches Durchflutungsgesetz)

Auch: rot 
$$\vec{M}=\vec{j}_{geb}$$
, rot  $\vec{B}=\mu_0\vec{j}_{ges}$ 

## 14.2 Dia-, Para- und Ferromagnetismus

Experimentelle Beobachtung:

#### **Definition 14.3**

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

mit  $\mu_0\,\vec{B}=\,\vec{B}=\mu_0\,\vec{M}.$  Gilt nicht immer!,  $\chi_m$ : magnetische Suszeptibilität.

$$\vec{B} = \mu_0 \left( \vec{H} + \vec{M} \right) \qquad = \mu_0 (\chi_m + 1) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$
 
$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$
 
$$\mu = \mu_r = \chi_m + 1$$

Bisher:  $\chi_n > 0$ . Gilt dies immer?  $\implies$  nein!

•  $\chi_m > 0, \mu_r > 1$ 

Paramagnetismus

•  $\chi_m < 0, \mu_r < 1$ 

Diamagnetismus

•  $\chi_m \gg 0, \mu_r \gg 1$ 

Ferromagnetismus

• Dia: 
$$-1 \times 10^{-6} \le \chi_m \le -1 \times 10^{-9}$$

• Para: 
$$1 \times 10^{-6} \le \chi_m \le 1 \times 10^{-9}$$

• Ferro: 
$$1 \times 10^2 \le \chi_m \le 1 \times 10^5$$

Paramegnetismus: Wolfram, Nickel

$$\begin{split} E_{pot} &= -\vec{M}\,\vec{B}\,\vec{v} \\ &= -\vec{\mu}\,\vec{B} \\ \vec{F} &= \vec{M}\,\mathrm{grad}\,\vec{B}V \end{split}$$

Diamagnetismus: Wismut Mikroskopische Beschreibung

 $\chi_m < 0 (\mu < 1)$ : Diamagnetismus. Induktion eines magnetischen Dipol<br/>moments  $r = {\rm const...}$  Zwei Atome:

$$\vec{\mu}' = \vec{\mu}_1' + \vec{\mu}_2' \neq \emptyset$$

Ursache: Lorentzkraft:

$$v'_{1} > v_{1} \qquad v'_{2} < v_{2}$$

$$F'_{2}p > F_{2}p \qquad F'_{2}p < F_{2}p$$

$$\mu'_{1} > \mu_{1} \qquad \mu'_{1} < \mu_{2}$$

$$\vec{B} = \mu_{0}\mu\vec{H} = \mu_{0}(1 + \chi_{m})\vec{H}$$

$$= (1 + \chi_{m})\vec{B}_{0} \to \chi_{m} < 0$$

 $\implies$  Alle Stoffe sind diamagnetisch. Aber Möglichkeit der Überlagerung mit Para- beziehungsweise Ferromagnetismus.  $\chi_m>0$ : Paramagnetismus

Ausrichtung permanenter magnetischer Dipole mit außerem B-Feld. Vergleich:

- Elektrische Ausrichtung führt zur Abschwächung
- Magnetostatische Ausrichtung führt zur Verstärkung

Thermische Bewegung wirkt der Ausrichtung entgegen  $\implies$  Temperaturabhängigkeit der Magnetisierung: (Curie-Gesetz)

$$\vec{M} = \frac{1}{3} \frac{\mu B_{ext}}{k_B T} \vec{M}_s$$

 $\vec{M}_s$ : Sättigungsmagnetismus

 $\chi_m \gg 0$  Ferromagnetismus

Paramagnetische Materie mit zusätzlicher Wechselwikung der magnetischen Dipole miteinander.

#### Weißsche Bezirke

Ohne Magnetfeld: Statistische Ausrichtung  $\vec{M}=0$ Mit Magnetfeld: Ausrichtung der Bezirke entlang  $\vec{B}$ 

$$\chi_m \gg 0, M \gg 1 \implies \vec{M} = \mu \vec{M} \gg \vec{H}$$

Ferromagnet:

Beobachtung: Magnetisierung durch B-Feld ist abhängig von "Vorgeschichte"

- "Hinweg": Koerzitiv Kraft
- "Rückweg": Remanenz Kraft

Magnetisch hartes Eisen:

- große Remanenz
- große Koerzitiv

Magnetisch weiches Eisen:

- · kleine Remanenz
- kleine Koerzitiv

Ferromagnetismus ist Temperaturabhäsgig

- geht oberhalb  $T_C$  verloren
- $T_C$  kritische Temperatur

Oberhalb von  $F_C \implies$  Curie-Weiß Gesetz

$$\chi(T) = \frac{C}{T - T_C}$$

## 14.3 Feldgleichungen in Materie

Vakuum:  $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ 

Materie:  $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$ , allgemein:  $\mu = \mu(H)$ .

Außerdem:

$${
m div} \; \vec{B} = 0 \; {
m auch} \; {
m in} \; {
m Materie} \qquad {
m rot} \; \vec{H} = \vec{j}_{frei}$$

Verhalten an Grenzflächen

$$H_{\parallel}^{(1)} = H_{\parallel}^{(2)} \implies \frac{B_{\parallel}^{(1)}}{\mu_{1}} = \frac{B_{\parallel}^{(2)}}{\mu_{2}}$$

$$B_{\parallel}^{(1)} = B_{\parallel}^{(2)} \implies \mu_{1}H_{\parallel}^{(1)} = \mu_{2}H_{\parallel}^{(2)}$$

⇒ Maxwell-Gleichungen der Elektro- und Magnetostatik

$$\begin{split} & \text{rot } \vec{E} = 0 \qquad \text{rot } \vec{H} = \vec{j}_{frei} \\ & \text{div } \vec{D} = \rho \qquad \text{div } \vec{B} = 0 \end{split}$$

Anwendung: Toroidmagnet mit Luftspalt

Radius des Torus: R, Eisenkern  $\implies \mu \gg 1$ , N Windungen um Kern mit Strom I, Breite des Luftspaltes: d.  $\implies$  Feld im Luftspalt: Ampersches Gesetz:

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = NI = \int_{Eisen} \vec{H}_{Fe} d\vec{s} + \int_{Luft} \vec{H}_{Luft} d\vec{s}$$

$$\vec{B}_{Fe} = \vec{B}_{Luft} \implies \mu \vec{H}_{Fe} = \vec{H}_{Luft}$$

$$\implies NI = \oint \vec{H} d\vec{s} = H_{Fe} (2\pi R - d) + H_{Luft} d$$

$$= \frac{H_{Luft}}{\mu} (2\pi R - d) + dH_{Luft}$$

$$H_{Luft} = \frac{NI\mu}{(\mu - 1)d + 2\pi R} \approx \frac{\mu NI}{\mu d + 2\pi R}$$

$$\implies B = \mu_0 H_{Luft} = \frac{\mu_0 \mu NI}{\mu d + 2\pi R}$$

## 15 Induktion und elektromagnetische Wechselfelder

Bisher: stationäre, das heißt zeitunabhängige Felder Jetzt:

- zeitabhängige B-Felder  $\rightarrow$  magnetische Induktion
- zeitabhängige E-Felder  $\rightarrow$  Verschiebungsstrom

#### 15.1 Magnetische Induktion

Beobachtungen

- · Bewegte Leiterschleife im Magnetfeld resultiert in Induktion und Spannugsstößen
- · Vorzeichen abhängig von Bewegungsrichtung und Richtung des Magnetfelds
- Mehrere Windungen (beziehungsweise größere Fläche)  $\rightarrow$  höhere Spannungen
- Drehung Leiterschleife → Wechselspannung

$$\int U(t)dt = \Delta \phi_m \quad \text{mit} \quad \phi_m = \int \vec{B} d\vec{A}$$

$$U_{ind} = -\dot{\phi}_m$$
 beziehungsweise  $U_{ind} = -N\dot{\phi}_m$ 

Ursache? ⇒ Lorentzkraft

$$\vec{F} = q \Big( \vec{b} \times \vec{B} \Big)$$

$$dU_{ind} = E_{ind}dl = \frac{F}{q}dl = vBdl$$

$$U_{ind} = \int_{1}^{2} E_{ind}dl = vBl$$

$$U_{ind} = \oint Edl = \int_{1}^{2} Edl + \int_{2}^{1} Edl = vBl$$

Beliebige Schleife

$$\begin{split} U_{ind} &= \oint \left( \vec{v} \times \vec{B} \right) \mathrm{d}\vec{l} \\ &= \oint \vec{E}_{ind} \mathrm{d}\vec{l} \\ &= \oint \left( \mathrm{d}\vec{l} \times \vec{v} \right) \vec{B} \\ &= -\oint \left( \vec{v} \times \mathrm{d}\vec{l} \right) \vec{B} \\ &= -\oint \left( \frac{\mathrm{d}\vec{s}}{\mathrm{d}t} \times \mathrm{d}\vec{l} \right) \vec{B} = -\oint \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} \vec{B} \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int \vec{B} \mathrm{d}\vec{A} = -\dot{\phi}_m \end{split} \tag{Für } \vec{B} = \mathrm{const.})$$

$$\phi_m = \int \vec{B} \mathrm{d}\vec{A} = Bls$$

$$\dot{\phi}_m = Bl\dot{s} = Blv$$

Neu: Induktion durch  $\dot{\vec{B}}$ . Rein experimentelle Beobachtung

#### Satz 15.1 (Faradaysches Induktionsgesetz)

$$U_{ind} = \oint E_{ind} d\vec{s} = -\dot{\phi}_m$$

mit 
$$\phi_m = \int \vec{B} d\vec{A}$$

Neue grundlegende Eigenschaft: Wichtig: rot  $\vec{E} \neq 0$ 

$$\begin{split} \oint_C \vec{E} \, \mathrm{d} \, \vec{s} &= - \dot{\phi}_m = - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_O \vec{B} \, \mathrm{d} \, \vec{A} \\ \Longrightarrow \int_O \mathrm{rot} \, \vec{E} \, \mathrm{d} \, \vec{A} &= - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_O \vec{B} \, \mathrm{d} \, \vec{A} = - \int_O \dot{\vec{B}} \, \mathrm{d} \, \vec{A} \quad \text{(Falls $O$ beziehungsweise $C$ konstant)} \end{split}$$

#### Satz 15.2 (3. Maxwell-Gleichung)

$$\oint_C \vec{E} \, \mathrm{d}\vec{s} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_O \vec{B} \, \mathrm{d}\vec{A}$$
 (E-Feld nicht mehr Wirbelfrei) rot  $\vec{E} = -\vec{B}$  (Induktion nur in Verbindung mit der Lorenzkraft)

**Satz 15.3 (Lenzsche-Regel)** Die durch Induktion entstehende Spannungen, Ströme, Felder und Kräfte wirken der die Induktion hervorrufenden Ursache stets entgegen.

#### 15.2 Generatoren

$$\phi_m = \int \vec{B} d\vec{A} = BA \cos \omega t$$
$$\dot{\phi_m} = -U_{ind} = \omega BA \sin \omega t$$

## 15.3 Induktivität und Selbstinduktion

Betrachte stromdurchflossene Leiterschleife  $B \sim I, \phi_m \sim I$ 

## Definition 15.4 (Induktivität)

$$\phi_m = LI$$

L: Eigenschaft des felderzeugenden Leiters.

Induktivität einer Spule: N Windungen, l Länge, n=N/l, Querschnittsfläche A

$$B = \mu \mu_0 nI$$

$$\phi_m = NBA = nlBA$$

$$\phi_m = \underbrace{\mu \mu_0 n^2 Al}_{L} I$$

$$\implies U_{ind} = -\dot{\phi_m} = -L\dot{I}$$

Weitere Beispiele:

• Drahtschleife:  $L = \mu_0 R \ln R/r$ 

• Doppelleitung:  $L = \mu_0 l / \pi \ln a / r$ 

• Koaxialkabel:  $L = \mu_0 l/(2\pi) \ln r_a/r_i$ 

Außerdem: Zeitlich veränderlicher Stromfluß durch eine Leiteranordnug führt zu einer zeitlichen Veränderung des erzeugten B-Feldes  $\rightarrow$  Flußänderung  $\rightarrow$  Spannungsindukiton.

$$U_{ind} = -\dot{\phi}_m = -L\dot{I}$$

## 15.4 Verschiebungsstrom

Für zeitlich veränderliche B-Felder:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0 \to \operatorname{rot} \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$$

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = 0 \to \oint \vec{E} ds = -\int \dot{\vec{B}} d\vec{A}$$

Jetzt: Betrachte Ampersches Durchflutungsgesetz

$$\operatorname{rot} \, \vec{B} = \mu_0 \, \vec{j} \iff \oint \vec{B} \} \vec{s} = \mu_0 I$$

Betrachte Leiter durch Kondensator. Danng gilt:

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = B2\pi r = \mu_0 I \to B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Aber: Verschiebung des Integrationsweges zwischen die beiden Kondensatorplatten liefert:

$$\oint \vec{B} \, \mathrm{d}\vec{s} = 0$$

Dies erscheint unmöglich! B-Feld kann im Kondensator nicht abrupt verschwinden. Außerdem:

$$\oint_C \vec{B} \, \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 \int_A \vec{j} \, \mathrm{d}\vec{A}$$

(gilt für alle Flächen mit Randkurve C). Fläche  $A_1$ : Kreisfläche um Leiter, Fläche  $A_2$ : Fläche mit Kondensator  $\Longrightarrow$ 

- Fläche  $A_1: B = \mu_0 I/(2\pi r)$
- Fläche  $A_2$ : B = 0

⇒ offensichtlicher Widerspruch. ⇒ Etwas fehlt! Berücksichtigung des durch Kondensatoraufladung erzeugten zeitlich sich ändernden elektrischen Feldes. Kontinuitätsgleichung:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\dot{\rho} \iff \oint \vec{j} \, \mathrm{d}\vec{A} = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Es gilt:

$$\oint \vec{E} d\vec{A} = q/\varepsilon_0 \to \frac{dq}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \oint \vec{E} d\vec{A} = \varepsilon_0 \oint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{A} = \varepsilon_0 \oint \dot{\vec{E}} d\vec{A}$$

Konsistente Beschreibung falls:

- Fläche  $A_1$ :  $\oint \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 \int_{A_1} \vec{j} d\vec{A}$
- Fläche  $A_2$ :  $\oint \vec{B} \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 \varepsilon_0 \int_{A_2} \dot{\vec{E}} \mathrm{d}\vec{A} = \mu_0 \int_{A_2} \vec{j}_v \mathrm{d}\vec{A}$  mit

$$\vec{j}_v = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

"Verschiebungsstrom"

→ Erweiterung des Ampereschen Durchflutungsgesetzes:

## Satz 15.5 (Ampere-Maxwell-Gesetz (4. Maxwell-Gleichung für Vakuum))

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 \int \vec{j} d\vec{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{A}$$

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

**Bemerkung 15.6** Für j=0 gilt: rot  $\vec{B}=1/c^2\dot{\vec{E}}$ , das heißt elektrische Wechselfelder erzeugen ein magnetisches Wirbelfeld, umgekhert erzeugen wegen rot  $\vec{E}=-\dot{\vec{B}}$  magnetische Wechselfelder ein eletrisches Wirbelfeld.  $\rightarrow$  elektromagnetische Wellen (siehe unten)

Jetzt: Verschiebungsstrom in Matrie

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 I_{ges} = \mu_0 I_L + \mu_0 I_M + \mu_0 I_v + \mu_0 I_P$$

- $I_L$ : Leitungsstrom (frei Ströme)
- $I_M$ : Molekularstrom
- $I_V$ : Verschiebungsstrom
- $I_P$ : Polarisationssrom (nur für nicht-stationäre E-Felder)

Molekulorstrom:

$$\oint \vec{M} \, d\vec{s} = I_M$$

$$\oint \vec{H} \, d\vec{s} = \oint \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}\right) d\vec{s} = I_L + I_V + I_P = I_L + \varepsilon_0 \int_A \dot{\vec{E}} \, d\vec{A} + I_P$$

$$= I_L + \varepsilon_0 \int_A \dot{\vec{E}} \, d\vec{A} + \int \vec{j}_P \, d\vec{A}$$

Polarisationsstrom: Ergibt sich aufgrund des Flusses gebundener Ladungen in Richtung des elektrischen Feldes  $\rightarrow$  zeitlich veränderlicher Strom für zeitlich veränderliche E-Felder

$$\vec{j}_P = nq\vec{v} = nq\frac{\mathrm{d}\vec{s}}{\mathrm{d}t}, \, \mathrm{d}\vec{p} = q\mathrm{d}\vec{s}, \, \mathrm{d}\vec{P} = nd\vec{p}$$

$$\vec{j}_P = n\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} \iff \vec{j}_P \iff \frac{\partial\vec{P}}{\partial t} = \dot{\vec{P}}$$

Damit

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = I_L + \varepsilon_0 \int \dot{\vec{E}} d\vec{A} = I_L + \int \dot{\vec{D}} d\vec{A}$$

$$\vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

#### Satz 15.7 (Ampere-Maxwell-Gesetz in Matrie (4. Maxwellsche Gleichung))

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = \int \vec{j} d\vec{A} + \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{A}$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \dot{\vec{D}}$$

## 16 Schaltvorgänge, Wechselstrom und Schwingkreise

## 16.1 Induktivität im Stromkreis (LR-Glied)

Einschalten:

$$U_{ind} = -L\dot{I}$$

Außerdem gilt: (Kirchhoffsche Maschenregel)

$$U_0 + U_{ind} = IR$$
$$U_0 - L\dot{I} = IR$$

Man erhält eine inhomogene, lineare Differentialgleichung erster Ordnung, Lösung: allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung + spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung + Anfangsbedingungen

$$\implies \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}I = \frac{U_0}{L}$$

$$\implies I(t) = \frac{U_0}{R} + Ce^{-\frac{R}{L}t}$$

Mit der Anfangsbedingung I(0) = 0 folgt:

$$I(t) = \frac{U_0}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$
$$= \frac{U_0}{R} \left( 1 - e^{-t/\tau} \right)$$
$$\tau = L/R$$

Ausschalten:

$$U_{ind} = -L\dot{I}, U_{ind} = IR$$

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}I = 0$$

An<br/>fangsbedingung:  $I(0) = U_0/R$ . Damit folgt:

$$I(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/\tau}$$

Spannungsabfall am Widerstand:

$$U(t) = I(t)R = U_0 e^{-t/\tau}$$

Aber: Was passiert beim Öffnen des Schalters tatsächlich?  $R_{offen} = \tilde{R} \approx \infty.$ 

$$U(t) = I(t)\tilde{R} = U_0 \frac{\tilde{R}}{R} e^{-t/\tau}$$

 $\implies$ Riesiger Spannungsstoß für  $\tilde{R} \rightarrow \infty \implies$  Lichtbogen.

## 16.2 Kapazität im Stromkreis (RC-Glied)

Einschalten:

$$U_C = Q/C, Q = Q(t)$$

Außerdem gilt:  $U_0 = IR + Q/C$ . Differenzieren:

$$\dot{I}R + \frac{\dot{Q}}{C} = IR + \frac{I}{C} = 0$$

$$\implies \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{RC}I = 0$$

Anfangsbedingung:  $I(0) = U_0/R$ . Damit folgt:

$$I(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/(RC)} = \frac{U_0}{R}e^{-t/\tau}$$

 $\tau=RC$ . Spannung:

$$U_C(t) = U_0 - I(t)R = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Ausschalten, das heißt Entladung:

$$IR + Q/C = 0 \rightarrow \dot{I}R = -\frac{1}{C}I$$
 
$$\dot{I} = -\frac{1}{\tau}I$$

Mit  $I(0) = -U_0/R$  als Anfangsbedingung folgt:

$$I(t) = -\frac{U_0}{R}e^{-t/\tau}$$
$$U_C(t) = U_0e^{-t/\tau}$$

# 16.3 R, L, C im Wechselstromkreis

Beobachtung: Lämp<br/>chen brennen für verschiedene Frequenzen  $f=\omega/(2\pi)$  unterschiedlich hell.

- 1. Widerstand: Lämpchen leuchtet unabhängig von der eingestellten Frequenz immer gleich hell
- 2. Kapazität:
  - Niedrige Frequenz  $\rightarrow$  Lämpchen aus
  - Hohe Frequenz  $\rightarrow$  Lämpchen leuchtet
- 3. Induktivität:
  - Niedrige Frequenz  $\rightarrow$  Lämpchen leuchtet
  - Hohe Frequenz  $\rightarrow$  Lämpchen aus
- $\rightarrow$  Kondensator und Spule verhalten sich wie frequenzabhängige Widerstände. Quantitative Betrachtung:
  - 1. Ohmscher Widerstand:

$$U_0(t) = U_0 \cos \omega t$$

$$\implies I(t) = \frac{1}{R}U(t)$$

$$= \frac{U_0}{R} \cos \omega t$$

$$= I_0 \cos \omega t$$

Leistung:

$$P(t) = U(t)I(t) = I_0U_0\cos^2\omega t$$

⇒ mittlere Leistung

$$\vec{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt$$

$$\vec{P} = \frac{1}{T} \int_0^T I_0 U_0 \cos^2 \omega t dt = \frac{I_0 U_0}{T} \int_0^T \cos^2 \omega t dt = \frac{1}{2} U_0 I_0$$

### **Definition 16.1 (Wirkleistung)**

$$\vec{P} = \frac{1}{2}U_0I_0 = U_{eff}I_{eff}$$

mit 
$$U_{eff}=rac{1}{\sqrt{2}}U_0$$
,  $I_{eff}=rac{1}{\sqrt{2}}I_0$ 

2. Induktiver Widerstand:

$$U_s(t) = U_0 \cos \omega t$$

$$U_s(t) + U_{ind} = 0, U_{ind} = -L\dot{I}$$

$$\implies U_s(t) = L\dot{I}$$

Interpretation:

$$\int U_0 \cos \omega t dt = U_0 \frac{1}{\omega} \sin \omega t = LI$$

$$\implies I(t) = \frac{U_0}{\omega L} \sin \omega t = \frac{U_0}{\omega L} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_0 \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\implies U(t) = U_0 \cos \omega t$$

$$I(t) = I_0 \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$I_0 = \frac{U_0}{\omega L}$$

 $\Longrightarrow$  Strom läuft der Spannung um  $90^\circ$ hinterher, da der Strom nach Anlegen der Spannung  $U_1$ erst allmählich zu fließen beginnt.

#### 3. Kapazitiver Widerstand

$$U_s(t) = U_c, U_c = \frac{Q}{C}, I = \dot{Q}$$

$$Q = CU_s = CU_0 \cos \omega t$$

$$\dot{Q} = I = -\omega CU_0 \sin(\omega t)$$

$$= \omega CU_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = U_0 \cos\left(\omega t \beta \frac{\pi}{2}\right)$$

$$U(t) = U_0 \cos \omega t$$

$$I(t) = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$I_0 = \omega CU_0$$

 $\implies$  Strom läuft der Spannung um 90° voraus, da zuerst Ladung auf den Kondensator fließen muss, bevor Spannung an Kondensator abfällt.

#### Merke:

• Ohmscher Widerstand:  $Z_R=R, \varphi=0^\circ$ 

• Induktiver Widerstand:  $Z_L=\omega L, \varphi=-90^\circ$ 

• Kapazitiver Widerstand:  $Z_C = 1/\omega C, \varphi = 90^\circ$ 

• Blindleistung Kapazität:

$$\vec{P} = \frac{1}{T} \int_0^T U_c(t) I_c(t) dt = -\frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_0 \cos \omega t \sin \omega t dt = 0$$

Induktivität:

$$\vec{P} = \frac{1}{T} \int_0^T U_L(t) I_L(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T U_0 I_0 \underbrace{\cos \omega t \sin \omega t}_{\frac{1}{2} \sin 2\omega t} dt = 0$$

Die sogenannte Blindleistung verschwindet im Mittel, da die Energie zum Aufbau der (elektrischen und magnetischen) Felder wieder in den Generator zurückfließt  $\rightarrow$  Blindstrom. Aber: Auch der Blindstrom macht Drähte warm und die Blindleistung muss temporär zur Verfügung gestellt werden. (Wichtig bei Auslegung von Netzwerken)

## 16.4 Komplexe Darstellung

Strom und Spannung im Wechselstromkreis:

$$U(t) = U_0 \cos \omega t$$
$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

Übertragung ins Komplexe:

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t}$$

$$I(t) = I_0 e^{i(\omega t + \varphi)} = I_0 e^{i\varphi} e^{i\omega t}$$

$$= I_0 \cos(\omega t + \varphi) + iI_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

Die Verwendung komplexer Zahlen bedeutet rechnerisch eine wesentliche Vereinfachung! Ansonsten äquivalent!

Warum funktioniert das?

Grund  $\rightarrow$  Linearität der auftretenden Differentialgleichungen.

• Homogene Differentialgleichung:

$$\begin{cases} \dot{z} = 0\\ \ddot{z} + \gamma \dot{z} + z = 0 \end{cases}$$

Erste Ordnung: z(t)=a(t)+ib(t) sei Lösung  $\to z^*(t)=a(=)-ib(t)$  ebenfalls Lösung. das heißt:  $\Re(z)=1/2(z+z^*)$  ist auch ein Lösung der homogenen Differentialgleichung. Zweite Ordnung:  $\to$  es gibt zwei linear unabhängige Lösungen  $z(t),z^*(t)$ . Also  $\Re(z)=1/2(z+z^*)=a(t)$  und  $i\Im(z)=1/2(z+z^*)=ib(t)$  sind auch unabhängige Lösungen.

• Inhomogene Differentialgleichungen:

$$\begin{cases} \dot{z} = \xi \\ \ddot{z} + \gamma \dot{z} + z = \xi \end{cases}$$

→ zusätzliche partikuläre Lösung.

Erste Ordnung:  $\dot{z}=\alpha+i\beta\to \text{spezielle L\"osung: }z(t)=a(t)+ib(t), \text{ dann }a(t),b(t)$  partikuläre L\"osungen des reellen / imaginären Teils. Zweite Ordnung: analog.

Bei Verwendung komplexer Darstellung: Ohmscher Widerstand

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t} = \hat{U} e^{i\omega t}$$
$$I(t) = \frac{U_0}{R} e^{i\omega t} = \hat{I} e^{i\omega t}$$

Induktiver Widerstand:

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t} = \hat{U} e^{i\omega t}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{\omega L} e^{i(\omega t - \pi/2)} = \frac{U_0}{\omega L} e^{-i\pi/2} e^{i\omega t}$$

$$= \frac{U_0}{i\omega L} e^{i\omega t} = \hat{I} e^{i\omega t}$$

Kapazitiver Widerstand:

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t} = \hat{U}e^{i\omega t}$$

$$I(t) = \omega C U_0 e^{i(\omega t + \pi/2)} = \omega C U_0 e^{+i\pi/2} e^{i\omega t}$$

$$= i\omega C U_0 e^{i\omega t} = \hat{I}e^{i\omega t}$$

Offenbar gilt:  $\hat{I}=\hat{U}/\hat{z}$ , wobei die Phase gegenüber der Spannung im komplexen Widerstand  $\hat{z}$  steckt.  $\Longrightarrow$  Wechselstromwiderstände:

$$\begin{split} \hat{Z}_R &= R \\ \hat{Z}_L &= i\omega L = \omega L e^{i\pi/2} \\ \hat{Z}_C &= \frac{1}{i\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-i\pi/2} \end{split}$$

⇒ Ohmsches Gesetz:

$$\hat{U} = \hat{z} \cdot \hat{I}$$

Beispiel 16.2 (RC-Serienschaltung) Kirchhoff:  $I_R = I_C = I, U_G = U_R + U_C$ . Also:

$$\begin{split} I(t) &= I_0 e^{i\omega t} \\ \Longrightarrow U_R &= I_0 R e^{i\omega t} \\ U_C &= I_0 \frac{1}{i\omega C} e^{i\omega t} \\ \\ U_G &= U_R + U_C = I_0 \left(\underbrace{R + \frac{1}{i\omega C}}_{\text{Impedany } \hat{z}}\right) e^{i\omega t} = I_0 \underbrace{|\hat{z}| e^{i\varphi}}_{\hat{z}} e^{i\omega t} \end{split}$$

mit

$$\hat{z} = |\hat{z}|e^{i\varphi}, |\hat{z}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}, \varphi = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

⇒ Lösung:

$$I(t) = I_0 e^{i\omega t}$$

$$U(t) = \hat{z}I_0 e^{i\omega t} = I_0 |\hat{z}| [\cos(\omega t + \varphi) + i\sin(\omega t + \varphi)]$$

Beispiel 16.3 (RC-Parallelschaltung) Kirchhoff:  $U=U_R=U_C, I_G=I_R+I_C$ . Also

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t}$$

$$\implies I_R = \frac{U_0}{\hat{z}_R} e^{i\omega t}, I_C = \frac{U_0}{\hat{z}_c} e^{i\omega t}$$

$$I_R = \frac{U_0}{R} e^{i\omega t}, I_C = i\omega C U_0 e^{i\omega t}$$

$$I = I_R + I_C = U_0 \left(\frac{1}{\hat{z}_R} + \frac{1}{\hat{z}_C}\right) e^{i\omega t}$$

$$= U_0 \underbrace{\left(\frac{1}{R} + i\omega C\right)}_{=\frac{1}{z}} e^{i\omega t}$$

Die beiden Beispiele zeigen, dass für Impedanzen im Wechselstromkreis offenbar die gleichen Regeln wie für Widerstände im Gleichstromkreis gelten. Damit: Erweiterte Kirchhoffsche Regeln:

$$\begin{split} \sum \hat{I} &= 0 & \text{(Knotenregel)} \\ \sum \hat{U} &= 0 & \text{(Maschenregel)} \\ \hat{Z} &= \sum \hat{z}_i & \text{(Reihenschaltung)} \\ \hat{Z}^{-1} &= \sum \hat{z}_i^{-1} & \text{(Parallelschaltung)} \end{split}$$

#### 16.5 RLC-Schwingkreis

Ohne Stromquelle:

$$U_{ind} = IR + Q/C$$
 
$$-L\dot{I} = IR + Q/C$$
 
$$L\dot{I} + IR + Q/C = 0$$

Ableiten:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0$$

Gedämpfter harmonischer Oszillator:

$$\begin{split} m\ddot{+}\beta\dot{x}+kx&=0\\ \ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x&=0\\ \omega_0^2&=k/m\\ \gamma&=\beta/(2m)\\ \gamma&=R/(2L)\\ \omega_0^2&=\frac{1}{LC} \end{split}$$

Ansatz:  $ce^{\lambda t}$ 

$$I(t) = C_1 e^{-\gamma t} e^{i\omega_R t} + C_2 e^{-\gamma t} e^{-i\omega_R t}$$
$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

3 Fälle:

•  $\gamma < \omega_0$ : Schwingfall

•  $\gamma > \omega_0$ : Kriechfall

•  $\gamma = \omega_0$ : Aperiodischer Grenzfall

Mechanik:  $\gamma=\beta/(2m), \omega_0^2=k/m$  Schwingkreis:  $\gamma=R/(2L), \omega_0^2=1/(LC)$  Mit Stromquelle:

$$U_G + U_{ind} = IR + Q/C$$
  
$$L\dot{I} + IR + Q/Ce^{i\omega t} = U_0e^{i\omega t}$$
  
$$L\ddot{Q} + \dot{Q}R + Q/C = U_0e^{i\omega t}$$

Ableiten:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = \omega U_0 e^{i(\omega t + \pi/2)}$$

Ansatz:

$$I(t) = \rho e^{i\varphi} e^{i\Omega t}$$

Einsetzen  $\rightarrow$ 

$$\Omega = \omega 
\rho = \frac{\omega U_0}{L} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 2\gamma^2 \omega^2}} = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} 
\varphi = \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\gamma\omega}\right)$$

Einfacher:

$$\begin{split} I(t) &= U_0 \frac{1}{\hat{z}} e^{i\omega t}, \hat{z} = \hat{z}_R + \hat{z}_L + \hat{z}_C \\ I(t) &= \frac{U_0}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} e^{i\omega t} = \frac{U_0}{R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} e^{i\omega t} \\ &= (a + ib)e^{i\omega t} = \left(\frac{U_0 R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} - i\frac{U_0\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}\right) e^{i\omega t} \\ &= C e^{i\varphi} e^{i\omega t} \\ C &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \tan \varphi &= \frac{b}{a} \\ C &= \rho = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega^2 \gamma}\right) \\ \varphi &= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega^2 \gamma}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \end{split}$$

# 16.6 Transformator

Große Bedeutung in der Wechselstromtechnik. Insbesondere Transformation von Spannungen für Hochspannungsübertragung. Annahme: Magnetische Feldlinien verlaufen vollständig innerhalb des Eisenjochs, das heißt alle Streufelder werden vernachlässigt. Unbelasteter Transformator:

$$U_1=U_0\cos\omega t$$
 (Primärseite)  $U_1+U_{ind,1}=0$   $U_1=-U_{ind,1}=N_1\dot{\phi}_m$ 

Magnetischer Fluss ist auf Primär und Sekundärseite gleich:

$$U_2=-U_{ind,2}=N_2\dot{\phi}_m=rac{N_2}{N_1}U_1$$
 (Sekundärseite)

Außerdem gilt bei Vernachlässigung von Leistungsverlusten

$$P = U_1 I_1 = U_2 I_2$$

$$\implies I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1$$

Magnetfeldführung: Braucht großes  $\mu$ :

$$B_{\perp,Fe} = B_{\perp,Lu}$$
$$B_{\parallel,Fe} = \mu B_{\parallel,Lu}$$

Das heißt: B-Feld im Eisen im wesentlichen tangential zur Oberfläche.

**Satz 16.4 (Unbelasteter Transformator)** Transformatorgleichung für verlustfreien, unbelasteten Transformator

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} U_1 \qquad I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1$$

Mögliche Verluste:

- · Wirbelströme
- Streufelder

Komplizierter: belasteter Transformator (siehe Literatur, Übungen, Praktikum)

#### 16.7 Elektrische und magnetische Feldenergie

Elektrische und magnetische Feldenergie: Elektrische Leistung im RC-Glied:

$$P(t) = I(t)U(t) = C\dot{U}U$$

$$= CU\frac{dU}{dt}$$

$$\implies W_{el} = \int_0^t P(t)dt = \int_0^t CUdU = \frac{1}{2}CU(t)^2$$

Elektrische Leistung im LR-Glied:

$$P(t) = I(t)U(t) = L\dot{I}I = LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \implies W_m = \int_0^t P(t)\mathrm{d}t = \int_0^t LI\mathrm{d}I = \frac{1}{2}LI(t)^2$$

Also:

- $W_{el}=rac{1}{2}CU^2$  gespeicherte Energie im Kondensator, elektrische Feldenergie
- $\,W_m=rac{1}{2}LI^2$  gespeicherte Energie in Induktivität, magnetische Feldenergie

Energiedichte des elektrischen Feldes

$$W_{el} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 \frac{A}{d}U^2$$
$$= \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 \frac{A}{d}E^2 d^2 = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 V E^2$$
$$\implies \omega_{el} = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}ED$$

Energiedichte des magnetischen Feldes:

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\mu\mu_0 \frac{N^2}{l}AI^2 = \frac{1}{2}\mu\mu_0 \frac{A}{l}M^2l^2$$
$$= \frac{1}{2}\mu\mu_0 VH^2$$
$$\omega_m = \frac{1}{2}\mu\mu_0 H^2 = \frac{1}{2}BH$$

Allgemein gilt:

$$\omega_{elektrom.} = \frac{1}{2} \Big( \vec{E} \, \vec{D} + \vec{B} \, \vec{H} \Big)$$

# 17 Elektromagnetische Welle

#### 17.1 Mechanische Wellen

Eine Welle ist ein Vorgang bei dem sich eine Schwingung vom Ort Ihrer Erregung in Folge von Kopplungen an benachbarte schwingungsfähige Systeme im Raum ausbreitet. Man unterscheidet

- Transversale Wellen  $\rightarrow$  Ausbreitung senkrecht zur Schwingungsrichtung
- Longitudinale Wellen  $\rightarrow$  Ausbreitung entlang der Schwingungsrichtung

Eindimensionale harmonische Welle  $\rightarrow$  harmonische Anregung Bei t=0:

$$y(x) = A\sin(kx), k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Zusätzliche Zeitabhängigkeit:

$$y(x,t) = A \sin(k(x - v_{ph}t))$$

$$= A \sin(kx - kv_{ph}t)$$

$$= A \sin(kx - \omega t)$$

$$v_{ph} = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

Harmonische ebene Welle:

$$y(x,t) = A\sin(kx \pm \omega t) \tag{1 dim}$$

$$y(\vec{x},t) = A\sin(\vec{k}\vec{x} \pm \omega t)$$
 (3 dim)

- Wellenzahl:  $k=2\pi/\lambda$ ,  $\vec{\lambda}\parallel$  Ausbreitungsrichtung
- Wellenlänge:  $\lambda = 2\pi/k$
- Phasengeschwindigkeit:  $v_{ph} = \omega/k$
- Amplitude: A

Wesentliche Eigenschaften:

Superposition und Interferenz:

Superposition  $\longleftrightarrow$  Überlagerung von Wellen

$$y(\vec{x},t) = \sum_{i=1}^{n} y_i(\vec{k},t)$$

Überlagerung von Wellen (1 dimensional)

$$\xi_{1}(x,t) = A\cos(k_{1}x - \omega_{1}t)$$

$$\xi_{2}(x,t) = A\cos(k_{2}x - \omega_{2}t)$$

$$\xi = \xi_{1} + \xi_{2} = A(\cos(k_{1}x - \omega_{1}t) + \cos(k_{2}x - \omega_{2}t))$$

$$= 2A\cos\left(\frac{k_{1} + k_{2}}{2}x - \frac{\omega_{1} + \omega_{2}}{2}t\right)\cos\left(\frac{k_{1} - k_{2}}{2}x - \frac{\omega_{1} - \omega_{2}}{2}t\right)$$

Jetzt:  $k_1 \approx k_2, \omega_1 \approx \omega_2 \implies$  Schwebung mit mittlerer Frequenz als Schwebungsfrequenz.

**Satz 17.1 (Fouriertheorem)** Jede periodische und aperiodische Funktion kann durch harmonische ebene Wellen dargestellt werden. Fourier-Reihe:

$$f(t) = f(t+T) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$$

mit

$$a_i = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(i\omega t) dt$$
$$b_i = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(i\omega t) dt$$

aperiodische F: Fourier-Integral:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty a(\omega) \cos(\omega t) + b(\omega) \sin(\omega t) d\omega$$
$$a(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(t) \cos \omega t dt$$
$$b(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(t) \sin \omega t dt$$

Daher genügt es oft harmonische ebene Wellen zu betrachten.

#### 17.2 Wellengleichung

Welle  $\rightarrow$  Ausbreitung einer Schwingung im Raum. Gesucht: Differentialgleichung die die Ausbreitung von Störungen beschreibt. Sich ausbreitende Störung  $\stackrel{\wedge}{=}$  Wellenpaket.

$$\psi_{+}(x,t) = f(x - vt)$$

$$\psi_{-}(x,t) = f(x + vt)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = f', \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$= \pm vf'$$

$$\frac{\partial^{2} \psi}{\partial x^{2}} = f''$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial t^{2}} = v^{2}f''$$

Klassische Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \tag{1 dim}$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \left( \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = v^2 \Delta \psi \tag{3 dim}$$

 $v^2$ : Phasengeschwindigkeit. Eigenschaften:

- lineare Differential gleichung  $\rightarrow$  Superposition und Interferenz
- Ebene Wellen sind Lösung der Wellengleichung
- · Auftreten solcher Gleichungen weist auf Wellenchararkter der Lösung hin

# 17.3 Wellenpakete, Phasen- und Gruppengeschwindigkeit

Wellenpaket

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \{a(k)\cos kx + b(k)\sin kx\} dt$$

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \{a(k)\cos(k(x - v_{ph}t)) + b(k)\sin(k(x - v_{ph}t))\}$$

Jetzt: Übergang ins komplexe:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$$

$$\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{i2}$$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \operatorname{si}$$

$$\Rightarrow \psi(x,t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \{\frac{1}{2}a(k) + \frac{1}{2i}b(k)\}e^{ik(x-v_{ph}t)}dk + \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \{\frac{1}{2}a(k) - \frac{1}{2i}b(k)\}e^{-ik(x-v_{ph}t)}dk$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-ik(x-v_{ph}t)}dk$$

Damit ergibt sich dann allgemein:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) dk$$

Phasengeschwindigkeit:  $v_{ph} = \omega/k \leftrightarrow$  Ausbreitungsgeschwindigkeit gleicher Phasen. Phasengeschwindigkeit kann aber für unterschiedliche k, das heißt unterschiedliche Wellenlängen  $\lambda = 2\pi/k$  unterschiedlich sein  $\rightarrow$  Dispersion. Dispersionsrelation:

$$\omega(k) = \omega(k_0) + \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\big|_{k_0}(k - k_0) + \dots$$

(Taylorentwicklung). Dispersion führt im Allgemeinen dazu, dass Wellenpakete mit der Zeit auseinander fließen. Bei schwacher Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Wellenlänge bewegt sich das Wellenpaket ein beträchtliches Stück, bevor es nicht wieder zuerkennen ist. Für Wellenpakete für die A(k) nur in einem schmalen Bereich um  $k_0$  von Null verschieden ist - was für die meisten relevanten Wellenpakete der Fall ist - kann man eine Wellenpaketgeschwindigkeit herleiten:

$$v_{gr} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\big|_{k_0}$$

⇒ Gruppengeschwindigkeit, Geschwindigkeit des Schwerpunktes eines Wellenpakets:

$$v_{gr} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$$

Einfaches Beispiel: Schwebung:

$$\xi(x,t) = 2A\cos\left(\frac{k_1 + k_2}{2}x - \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{k - k_2}{2}x - \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)$$
$$= 2A\cos(\bar{k} - \bar{\omega}t)\cos\left(\frac{\Delta k}{2}x - \frac{\Delta \omega}{2}t\right)$$
$$\implies v_{ph} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}}, v_{gr} = \frac{\Delta \omega}{\Delta k}$$

# 17.4 Elektromagnetische Wellengleichung

Maxwell-Gleichung im Vakuum (  $\implies \rho = 0, \vec{j} = 0$ ):

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \qquad \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \qquad \operatorname{rot} \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Ableiten:

$$\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

$$\operatorname{rot} \left( \operatorname{rot} \vec{E} \right) = -\operatorname{rot} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \vec{B}$$

$$\Longrightarrow \operatorname{rot} \operatorname{rot} \left( \vec{E} \right) = -\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\operatorname{rot} \left( \operatorname{rot} \left( \vec{E} \right) \right) = \underbrace{\operatorname{grad} \left( \operatorname{div} \vec{E} \right)}_{=0} - \underbrace{\div \left( \operatorname{grad} \vec{E} \right)}_{\Delta \vec{E}}$$

$$\Longrightarrow \Delta \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{E}$$

Analog:

$$\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}, \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{B} = \dots$$

$$\implies \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{B}$$

⇒ Wellengleichungen für elektromagnetische Wellen. Im Vakuum:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{E}$$
$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{B}$$

In Materie:

$$\begin{split} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \frac{1}{\varepsilon \mu \varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{E} \\ \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} &= \frac{1}{\varepsilon \mu \varepsilon_0 \mu_0} \Delta \vec{B} \end{split}$$

mit Lichtgeschwindigkeit:

$$c = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}}$$
 
$$c_{mat} = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon \mu \varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{c}{n}$$

#### 17.5 Struktur elektromagnetischer Wellen

Ebene Welle

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 \sin(kx - \omega t)$$

$$kx = \vec{k}\vec{r}$$

$$\implies \vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 \sin(\vec{k}\vec{r} - \omega t) \div \vec{E} \stackrel{!}{=} 0 = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial E_y}{\partial y}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial E_z}{\partial z}}_{=0} = \frac{\partial E_x}{\partial x} \stackrel{!}{0}$$

$$\implies E_x = \text{const.}$$

Wahl der Randbedingung  $\to$  wähle  $E_x=0$ . Fazit: Im Vakuum gibt es kein longitudinalen, sondern nur transversale elektromagnetischer Wellen. Jetzt: Verknüpfung von E -und B -Feld. Ansatz: Linear polarisierte Welle (das heißt  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  zeigen immer in eine Richtung)

$$\vec{E}(x,t) = (0, E_y(x,t), 0)$$
$$E_y(x,t) = E_0 \sin(kx - \omega t)$$

Maxwell: rot  $\vec{E} = -\dot{\vec{B}}$ , rot  $\vec{B} = 1/c^2\dot{\vec{E}}$ 

$$\implies \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \implies \frac{\partial B_z}{\partial t} = -kE_0 \cos(kx - \omega t), \frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial B_y}{\partial t} = 0$$

$$\frac{1}{c^2} = -\frac{\partial B_x}{\partial x} \implies \frac{\partial B_z}{\partial x} = \frac{\omega}{c^2} E_0 \cos(kx - \omega t), \frac{\partial B_x}{\partial x} = \frac{\partial B_y}{\partial x} = 0$$

$$\implies \vec{B}(x,t) = (0,0,B_z(x,t)), B_z(x,t) = \frac{E_0}{c} \sin(kx - \omega t)$$

⇒ Magnetisches Wechselfeld muss in z-Richtung zeigen falls das elektrische Feld in y-Richtung polarisiert ist. das heißt für elektromagnetische, ebene Wellen im Vakuum gilt:

 $\vec{E} + \vec{B}$ 

$$\ddot{\vec{E}}=c^2\Delta\,\vec{E}$$
 
$$\ddot{\vec{B}}=c^2\Delta\,\vec{B}$$
  $\Longrightarrow \; \vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0\sim\left(\,\vec{k}\,\vec{r}-\omega t\,\right)$  (Ebene Welle)

Mit rot  $\vec{E} = -\dot{\vec{B}}$ , rot  $\vec{B} = 1/c^2\dot{\vec{E}}$ 

$$\vec{E}(x,t) = (0, E_y, 0)$$

$$E_y = E_0 \sin(kx - \omega t)$$

$$\vec{B} = (0, 0, B_z)$$

$$B_z = \frac{E_0}{c} \sin(kx - \omega t)$$

 $\implies \vec{E} \perp \vec{B}, \vec{E}, \vec{B} \perp \vec{K}, \vec{E}, \vec{B}$  in Phase

$$\begin{vmatrix} \vec{B} \end{vmatrix} = \frac{\begin{vmatrix} \vec{E} \end{vmatrix}}{C}$$
$$\vec{B} = \frac{1}{\omega} (\vec{k} \times \vec{E})$$

Zirkular polarisierte Welle:

$$[E_{0,x} = E_{0,y}, \varphi = 90^{\circ}]$$

Elliptisch Polarisierte Welle:

$$[E_{0,x} \neq E_{0,y}, \varphi = 90^{\circ}]$$

Unpolarisierte Welle:

[keine feste Phasenverschiebung]

Kugelwellen:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{r} \sin(\vec{k}\vec{r} - \omega t)$$
$$\vec{B} = \frac{\vec{B}_0}{r} \sin(\vec{k}\vec{r} - \omega t)$$

# 17.6 Energietransport elektromagnetischer Welle

Energiedichte im Vakuum:

$$\omega_{em} = \frac{1}{2} \Big( \vec{E} \vec{D} + \vec{B} \vec{H} \Big) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \varepsilon_0 E^2(t)$$
 
$$<\omega_{em}> = <\omega_{em}(t)> = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2$$

Energiestromdichte (oder Intensität)

$$S = \frac{\text{Strahlungsleistung}}{\text{Fläche}} = \frac{\text{Energie}}{\text{Fläche} \cdot \text{Zeit}}$$
 = Energiedichte  $\cdot$  Geschwindigkeit

$$\implies S = \omega_{em}c = \varepsilon_0 c E^2(t) = \varepsilon_0 c^2 E B = \frac{1}{\mu_0} E B = E H$$

**Definition 17.2 (Poyntingvektor)** 

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{E} \times \vec{H}$$

### 17.7 Erzeugung elektromagnetischer Wellen

Hetzscher Dipol:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

 $\omega$  groß  $\to L, C$  klein

- Spule  $\rightarrow$  Draht
- Kondensator → Draht
- ⇒ geraderiung: PTP3

$$\begin{split} \vec{B}(\vec{v},t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r^3} \Big( \dot{\vec{p}} \times \vec{r} + \frac{r}{C} \Big( \ddot{\vec{p}} \times \vec{r} \Big) \Big) \\ \vec{E}(\vec{r},t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \Big( \vec{p} + \frac{r}{C} \dot{\vec{p}} + 3 \Big( \Big( \vec{p} + \frac{r}{C} \dot{\vec{p}} \Big) \hat{r} \Big) \hat{r} \Big) + \frac{1}{4\pi E_0 c^2 r^2} \Big( \ddot{\vec{p}} \times \vec{r} \Big) \times \vec{r} \end{split}$$

- ⇒ Hertzscher Dipol
  - Nahfeld:  $E \sim 1/r^3$ ,  $B \sim 1/r^2$ , E, B phasenverschoben,  $\varphi = 90^\circ$
  - Fernfeld:  $E \sim 1/r$ ,  $b \sim 1/r$ ,  $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$ ,  $\varphi = 0^{\circ}$

$$\Longrightarrow \left| \vec{S} \right| \sim EB \sim 1/r^2$$
 Symmetrie:

- $S = \sigma(r) \cdot \xi(\theta)$
- $\vec{S} \parallel \vec{r}$
- $\oint \vec{S} d\vec{A} = \text{const.}$

$$\oint \sigma(r)\xi(\theta)r^2\mathrm{d}\Omega = \sigma(r)r^2\underbrace{\oint \xi(\theta)\mathrm{d}\Omega}_{\text{konstant}} = C\sigma(r)r^2 \stackrel{!}{=} \text{const.}$$

 $\implies \sigma(r) \sim 1/r^2, S \sim 1/r^2$ . Also: Die 1/r-Abhängigkeit von E, B-Feld und die  $1/r^2$  Abhängigkeit von E, Bvon  $|\vec{S}|$  ergeben sich für das Fernfeld aus der Symmetrie und der Erhaltung des Energieflusses. Außerdem: Fernfeld = reines Wellenfeld im freien Raum. Daher sind  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  rein transversal,  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  in Phase. Nahfeld:  $r \gg d \implies \dot{B}$ ,  $\dot{E}$  phasenverschoben. Vorbemerkung: Hochfrequente Wechselspannung auf einem Leiter führt zu elektromagnetischen Wellen entlang des Leiters, da sich die Oberflächenladung  $\sigma$  nur mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet. (Drahtwelle)  $\implies$  Hertzscher Dipol: Stehende

Phasenverschiebung:  $\pi/2$ 

Drahtwellen:

$$I(z,t) = I_0(z) \sin \omega t$$
$$U(z,t) = U_0(z) \cos \omega t$$

Randbedingungen

$$I_0\left(\pm \frac{1}{2}l\right) = 0$$

$$U_0\left(\pm \frac{1}{2}l\right) = U_0$$

$$U_0(0) = 0$$

Daraus folgt

$$I_0(z) = I_0 \cos\left(\frac{\pi x}{l}\right)$$
$$U_0(z) = U_0 \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right)$$

Abstrahlungscharakteristik::

$$\left| \vec{S} \right| = \sigma(r) \cdot \xi(\theta) \sim EB \text{ (Fernfeld)} \implies \xi(\theta) =?, \sigma(r) \sim 1/r^2. \text{ Fernfeld:}$$

$$\vec{E} \sim \frac{1}{r^3} \Big( \ddot{\vec{p}} \times \vec{r} \Big) \times \vec{r} = -\frac{1}{r^2} \Big( \ddot{\vec{p}} r^2 - \vec{r} (\ddot{p} \cdot \vec{r}) \Big)$$

in Kugelkoordinaten mit  $\hat{p} = \cos \theta \, \vec{e}_r - \sin \theta \, \vec{e}_r$  folgt

$$= \frac{\left| \ddot{\vec{p}} \right|}{r} \cdot (\hat{r} \cos \theta - \hat{p})$$

$$= \frac{\ddot{\vec{p}}}{r} \sin \theta \, \vec{e}_r$$

$$\left| \vec{S} \right| \sim \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \sim \left| \vec{E} \right|^2, S = c \varepsilon_0 E^2$$

⇒ Strahlungsgleichung des Hertzschen Dipols:

$$S(r,\theta) = \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{16\pi^2 \varepsilon_0 c^3 \tau^2} \sin^2(\omega t - kr)$$

#### 17.8 Elektromagnetisches Spektrum

$$\begin{split} \lambda &= \frac{c}{\nu} \\ \nu &= 100\,\mathrm{MHz} &\rightarrow \quad \lambda \sim 3\,\mathrm{m} \\ \nu &= 10\,\mathrm{GHz} &\rightarrow \quad \lambda \sim 3\,\mathrm{cm} \\ \nu &= 1 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz} &\rightarrow \quad \lambda \sim 3\,\mathrm{m} \\ \nu &= 1 \times 10^{15}\,\mathrm{Hz} &\rightarrow \quad \lambda \sim 300\,\mathrm{nm} \end{split}$$

Radiowellen

- Mikrowellen
- · Infrarotstrahlung
- Licht
- Röntgenstrahlung
- Gammastrahlung

Quantenphysik: Elektromagnetische Strahlung  $\stackrel{\wedge}{=}$  Photonen  $\gamma \to E_\gamma = h \nu$ , h: Plancksches Wirkungsquantum  $h=6.626 \times 10^{-34} \, \mathrm{J\,s}$ 

# 18 Natur des Lichts und Wellenoptik

Wellencharakter  $\rightarrow$  Interferenz und Beugung, insbesondere zum Beispiel Poissonscher Fleck.

### 18.1 Beugung und Interferenz

Beugung: Ableitung von Wellen an einem Hindernis.

Inferferenz: Konstruktive und destruktive Überlagerung von Wellen.

Beruht auf: Superposition und Prinzip von Huygens. Prinzip von Hulgens: Jeder Punkt einer Wellenfront ist Ausgangspunkt einer neuen (Elementar) Welle. Lage der Wellenfront ergibt sich durch Überlagerung (Superposition) sämtlicher Elementarwellen. Beachte: Elementarwellen haben Kugel-/Kreisform  $\implies$  auch rücklaufende Welle. Betrachte Einzelspalt mit Breite  $a. \implies$  Erste Nullstelle:

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{a}{2}\sin\theta, \lambda = a\sin\theta$$

Weitere Nullstellen:

$$a\sin\theta = m\lambda, m = \in \mathbb{N}$$

Intensitätverteilung: Betrachte  $N\to\infty$  Schwinger in Einzelspalt von Breite a. Abstand zwischen zwei Schwingern:  $d=a/N\to 0$ . Einzelschwingung: Amplitunde  $A_0$ . Phasenverschiebung zwischen zwei Schwingern:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta$$

Vorwärtsrichtung:  $\theta=0^{\circ} \implies A=A_{max}=NA_0$  Richtung  $\theta\neq 0$ 

$$A_1 = A_0 \cos \omega t$$
$$A_2 = A_0 \cos(\omega t + \delta)$$

$$A_3 = A_0 \cos(\omega t + 2\delta)$$

:

Betrachte Kreisbogen, damit

$$\sim \frac{1}{2}\phi = \frac{A}{2r} \to A = 2r\sin\frac{1}{2}\phi$$
$$r = \phi A_{max} \to \phi = \frac{A_{max}}{r}$$

$$A = 2\frac{A_{max}}{\phi} \sin \frac{1}{2}\phi$$

$$\frac{A}{A_{max}} = \frac{\sin \frac{1}{2}\phi}{\frac{1}{2}\phi}$$

$$\implies \frac{I}{I_0} = \frac{A^2}{A_{max}^2} = \left(\frac{\sin \frac{1}{2}\phi}{\frac{1}{2}\phi}\right)^2$$

$$\phi = N\delta = Nd\frac{\pi}{\lambda}\sin\theta$$

⇒ Intensitätsverteilung für Beugung im Einzelspalt

$$I(\theta) = I_0 \left( \frac{\sin(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta} \right)^2 = I_0 i(\theta) = I_0 \left( \frac{\sin(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta} \right)^2$$

Doppelspalt: Zuerst: unendlich dünne Spaltteile, Abstand  $\boldsymbol{d}$ 

- Interferenzminima:  $d\sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda, m = 0, 1, \dots$
- Interferenz<br/>maxima:  $d \sim \theta = m \lambda, m = 0, 1, \dots$
- · Intensitätsverteilung:

$$E_1 = A_0 \sin \omega t$$

$$E_2 = A_0 \sim (\omega t + \delta)$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

$$E = E_1 + E_2 = 2A_0 \cos \frac{1}{2} \delta \sin \left(\omega t + \frac{1}{2} \delta\right)$$

mit

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right) \sin \left(\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right)$$

$$I \sim E^2$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{1}{2}\delta$$

$$I_0 \sim A_0^2$$

$$\delta = \frac{\pi}{\lambda} \sim \theta d$$

Jetzt: Doppelspalt mit Spaltbreite a.

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{1}{2} \delta \left( \frac{\sin(\frac{1}{2}\phi)}{\frac{1}{2}\phi} \right)^2$$
$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$$
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

Frauenhofer Beugung: Annahmen:

- Abstand L groß gegen Abstand Objekt / Spalt
- · Huygensches Prinzip
- Einfallende ebene Welle
- Kohärenz

**Definition 18.1 (Kohärenzlänge)** Waximale Wellenlägen / Laufzeitunterschiede, die zwei Teilwellen haben dürfen, um stabil zu interferieren.

**Definition 18.2 (Kohärenzzeit)** Mittleres Zeitinterwall, in der sich die Phase einer Teilwelle um maximal  $2\pi$  ändert.

Fraunhofer Beugung o Erzeugung von Kugelwellen ausgehend von jedem Punk im Objektspalt

$$E \sim \frac{A_0}{r} e^{i(kr - \omega t)} \sim \frac{A_0}{r} e^{ik(\sqrt{L^2 + x'^2} + \Delta(x))} e^{-i\omega t}$$

Einzelspalt:

$$E(x,t) = A(x)e^{-i\omega t}$$

Gangunterschied:  $\Delta(x) = x \sin \theta = x = x'/L$  Phasendifferenz:

$$\begin{split} \delta(x) &= k\Delta(x) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta(x) = \frac{2\pi}{\lambda}x\frac{x'}{L} \\ &= kx\frac{x'}{L} \\ E(\theta,t) \sim \int_{-\infty}^{\infty} A(x)e^{i\delta(x)}e^{-i\omega t}\mathrm{d}r \\ &= e^{i\omega t}\int_{-\infty}^{\infty} A(x)e^{ikx\frac{x'}{L}}\mathrm{d}x \\ &= e^{i\omega t}\int_{-\infty}^{\infty} A(x)e^{iKx}\mathrm{d}x \quad K = k\frac{x'}{L} = k\sin\theta \end{split}$$

Frauenhofer-Beugung: Im Fernfeld ist die Winkelverteilung der Amplitude die Fouriertransformation der Amplitudenverteilung in der Bildebene

$$E(\theta, t) \sim e^{-i\omega t} \int A(x)e^{iKx}n$$

 $mit K = k \sin \theta = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta$ 

Damit berechne Einzelspalt (Breite a von -a/2 nach a/2):

$$F(K) = \int_{-\infty}^{\infty} A(x)e^{iKx} dx$$

$$= \frac{1}{a} \int_{-a/2}^{a/2} e^{iKx} dx = \frac{1}{raK} \left[ e^{iKx} \right]_{a/2}^{-a/2}$$

$$= \frac{2}{Ka} \frac{e^{iK\frac{a}{2}} - e^{-iK\frac{a}{2}}}{2i} = \frac{2}{Ka} \sin\left(K\frac{a}{2}\right)$$

$$F(k) \sim E(\theta, t) \sim \frac{\sin\left(K\frac{a}{2}\right)}{K\frac{a}{2}}$$

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta\right)}{\frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta}\right)^2$$

mit

$$I \sim E^2, K = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta = k \sin \theta$$

Doppelspalt, zentriert um Null, Abstand der Spaltmittelpunkte ist d, Spaltgröße ist a.

$$F(K) = 2\cos\left(K\frac{a}{2}\right) \frac{\sin\left(K\frac{a}{2}\right)}{K\frac{a}{2}}$$

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2\left(K\frac{a}{2}\right) \left(\frac{\sin\left(K\frac{a}{2}\right)}{K\frac{a}{2}}\right)^2$$

$$K = k \sin \theta \qquad = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta$$

Gitter mit m Spalte:

$$I(\theta) \sim \left(\frac{\sin\left(mK\frac{a}{2}\right)}{\sin\left(K\frac{a}{2}\right)}\right)^2 \left(\frac{\sin\left(K\frac{a}{2}\right)}{K\frac{a}{2}}\right)^2$$

Hauptmaxima:  $\sin \theta = n \frac{\lambda}{d}$ 

Auflösungsvermögen:  $\frac{\lambda}{\Delta \lambda} \leq nm$ 

#### 18.2 Reflexion und Brechung

Reflexion: Einfallswinkel = Ausfallswinkel, Beobachtung! Ergibt sich aus Huygenschem Prinzip. Einfallende Wellenfromnt AP trifft reflektierende Oberfläche zuerst im Punkt A. Die von dort ausgehende Gugelwelle bildet zusammen mit den von A' und A'' ausgehenden Wellen zum Zeitpunkt t die Wellenfront der reflektirten Welle BQ. ABP und ABQ kongruentn  $\rightarrow \theta_r = \theta_i$ . Brechung: