## Note del corso di Fisica 1

Gabriel Antonio Videtta

22 marzo 2023

## Derivate parziali e integrali di linea

**Definizione.** Una forza  $\vec{F}(\vec{r})$  si dice *conservativa* se il lavoro effettuato da tale forza tra due punti A e B è lo stesso, qualsiasi sia la traiettoria che li congiunge, ordinata da A a B.

**Definizione.** Data  $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$  nelle variabili  $x, y \in z$ , si definisce gradiente come il vettore  $\vec{\nabla} f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$ .

**Osservazione.** Sia U(x,y,z) l'energia potenziale, e sia  $\vec{F}$  conservativa. Poiché  $dL=-dU,\ dL=\vec{F}\cdot d\vec{r}=F_xdx+F_ydy+F_zdz$  e  $dU=\frac{\partial U}{\partial x}dx+\frac{\partial U}{\partial y}dy+\frac{\partial U}{\partial z}dz$ , si ricava che:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U$$

**Definizione.** Si definisce rotore di un vettore  $\vec{F}$  la seguente quantità:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \operatorname{rot} \vec{F} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x} F_x & \frac{\partial}{\partial y} F_y & \frac{\partial}{\partial z} F_z \end{pmatrix}.$$

**Osservazione.** Se la forza è conservativa, per il teorema di Schwarz le derivate parziali miste in  $\vec{\nabla} \times \vec{F}$  commutano, e quindi  $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$ 

Osservazione. In sintesi, sono equivalenti le seguenti affermazioni:

- (i) la forza  $\vec{F}$  è conservativa,
- (ii)  $L_{\gamma(A,B)}(\vec{F})$  non dipende da  $\gamma$ , ma solo da A e B,
- (iii)  $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ .

**Osservazione.** Se  $\vec{F} = \vec{a} + \vec{b}$ , dove  $\vec{a}$  è conservativa, allora, per il teorema dell'energia cinetica,  $L_{\gamma(P_0,P)} = K_P - K_{P_0}$ . Pertanto, grazie all'additività del lavoro, si può ricavare che:

$$L_{\gamma(P_0,P)}\vec{F} = L_{\gamma(P_0,P)}\vec{a} + L_{\gamma(P_0,P)}\vec{b}.$$

Poiché  $\vec{a}$  è conservativa,  $L_{\gamma(P_0,P)}\vec{a}=U_{P_0}-U_P,$  e quindi, se  $\Delta K=0$ :

$$\Delta U = L_{\gamma(P_0,P)}\vec{b} \implies U_P = U_{P_0} + L_{\gamma(P_0,P)}\vec{b}.$$

Supponiamo che  $\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F_i}$  sia la somma di sole forze conservative su un corpo di massa m. Allora ad ogni forza  $\vec{F_i}$  possiamo associare un'energia potenziale  $U_P^{(i)} - U_{P_0}^{(i)} = -L_{\gamma(P_0,P)}(\vec{F_i})$ , da cui  $\Delta U = U_P - U_{P_0} = \sum_{i=1}^N \left[ U_P^{(i)} - U_{P_0}^{(i)} \right] = -L_{\gamma(P_0,P)}(\vec{F_i}) = K_{P_0} - K_P = -\Delta K$ .

Sia E=K+U, detta energia meccanica, allora si ricava che  $\Delta E=0$ . Infatti, in presenza di forze conservative,  $\frac{dE}{dt}=0$ . Altrimenti  $\Delta E=L_{\gamma(P_0,P)}(\vec{b})$ .

**Esempio.** Se si è in presenza di un campo uniforme (ossia dove  $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{f}$ ,  $\forall \vec{r}$ ), il rotore è nullo, e quindi la forza è conservativa (e.g. la forza peso).