

Capítulo 2: Routing estático



Routing and Switching Essentials v6.0

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™

Capítulo 2: Secciones y objetivos

2.1 Implementación del routing estático

- Explicar las ventajas y desventajas del routing estático.
- Explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas.

2.2 Configurar rutas estáticas y predeterminadas

- Configurar rutas estáticas IPv4 e IPv6 especificando una dirección del siguiente salto.
- Configurar rutas IPv4 e IPv6 predeterminadas.
- Configurar una ruta estática flotante para proporcionar una conexión de respaldo.
- Configurar rutas de hosts estáticas IPv4 e IPv6 que dirijan el tráfico a un host específico.

2.3 Resolución de problemas de rutas estáticas y predeterminadas

- Explicar la forma en que un router procesa paquetes cuando se configura una ruta estática.
- Resolver problemas comunes de configuración de rutas estáticas y predeterminadas.



2.1 Implementación del routing estático



Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™




Routing estático

Llegar a redes remotas

Un router puede descubrir redes remotas de dos maneras:

- Manualmente: las redes remotas se introducen de forma manual en la tabla de rutas por medio de rutas estáticas.
- Dinámicamente: las rutas remotas se descubren de forma automática mediante un protocolo de routing dinámico.





Routing estático

¿Por qué elegir el routing estático?

El routing estático proporciona algunas ventajas en comparación con el routing dinámico, por ejemplo:

- Las rutas estáticas no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la seguridad.
- Las rutas estáticas consumen menos ancho de banda que los protocolos de routing dinámico. No se utiliza ningún ciclo de CPU para calcular y comunicar las rutas.
- La ruta que usa una ruta estática para enviar datos es conocida.

	Routing dinámico	Routing estático
Configuración Complejidad	Generalmente independiente del tamaño de la red	Aumentos en el tamaño de la red
Cambios de topología	Se adapta automáticamente a los cambios de topología	Se requiere intervención del administrador
Escalamiento	Adecuado para topologías simples y complejas	Adecuado para topologías simples
Seguridad	Menos segura	Más segura
Uso de recursos	Usa CPU, memoria, ancho de banda de enlaces	Sin necesidad de recursos adicionales
Facilidad de pronóstico	La ruta depende de la topología actual	La ruta a destino siempre es la misma

Routing estático


¿Cuándo se deben usar rutas estáticas?

El routing estático tiene tres usos principales:

- Facilitar el mantenimiento de la tabla de routing en redes pequeñas.
- Proporcionar routing hacia las redes de conexión única y desde estas. Una red de conexión única es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router no tiene otros vecinos.

 Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de

routing.




Aplicaciones de las rutas estáticas

Las rutas estáticas se suelen utilizar en los siguientes casos:

- Para conectarse a una red específica.
- Para proporcionar un gateway de último recurso para una red de conexión única.
- Para reducir el número de rutas anunciadas mediante el resumen de varias redes contiguas como una sola ruta estática.
- Para crear una ruta de respaldo en caso de que falle un enlace de la ruta principal.

Ruta estática estándar


Conexión a una red de conexión única



Ruta estática predeterminada

- Una ruta estática predeterminada es aquella que coincide con todos los paquetes.
- Una ruta predeterminada identifica la dirección IP del gateway al cual el router envía todos los paquetes IP para los que no tiene una ruta descubierta o estática.


Una ruta estática predeterminada es simplemente una ruta estática con 0.0.0.0/0 como dirección IPv4 de destino.






Ruta estática resumida

Uso de una única ruta estática resumida



Ruta estática flotante





6.2 Configurar rutas estáticas y predeterminadas



Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™







Configurar rutas estáticas IPv4

Comando ip route

Router(config) # ip route network-address subnet-mask
{ip-address | exit-intf}

Parámetro	Descripción
network- address	Dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de routing
subnet-mask	 Máscara de subred de la red remota que será agregada a la tabla de routing. La máscara de subred puede modificarse para resumir un grupo de redes.
ip-address	 Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). Por lo general, crea una búsqueda recursiva
exit-intf	 Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. También se la denomina "ruta estática conectada directamente". Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto.
distance	 (Opcional) Configura una distancia administrativa. Suele utilizarse para configurar una ruta estática flotante.

Configurar rutas estáticas IPv4

Opciones de siguiente salto


El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida, o ambas. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tres tipos de ruta:

- Ruta del siguiente salto: solo se especifica la dirección IP del siguiente salto.
- Ruta estática conectada directamente: solo se especifica la interfaz de salida del router.
- Ruta estática totalmente especificada: se especifican la dirección IP del siguiente salto y la interfaz de salida.




Configurar una ruta estática de siguiente salto

Configuración de rutas estáticas de siguiente salto en R1






Configurar una ruta estática conectada directamente






Configurar una ruta estática totalmente especificada

Configurar rutas estáticas conectadas directamente en R1



Configurar rutas estáticas IPv4

Verificar una ruta estática



```
Rl# show ip route 192.168.2.1

Routing entry for 192.168.2.0/24

Known via "static", distance 1, metric 0

Routing Descriptor Blocks:

* 172.16.2.2

Route metric is 0, traffic share count is 1

Rl#
```

```
R1# show running-config | section ip route
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1#
```



Ruta estática predeterminada

Sintaxis de ruta estática predeterminada


Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}

Parámetro	Descripción	
0.0.0.0 0.0.0.0	Coincide con cualquier dirección de red.	
ip-address	 Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). Por lo general, crea una búsqueda recursiva. 	
exit-intf	 Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino También se la denomina "ruta estática conectada directamente". Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto 	

Configurar rutas estáticas IPv4

Configurar una ruta estática predeterminada


Configuración de una ruta estática predeterminada



Presentation_ID Cisco 2

Configurar rutas estáticas IPv4

Verificar una ruta estática predeterminada





El comando ipv6 route

Sintaxis del comando IPv6

Router(config)# ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length {ipv6-address | exit-intf}

Parámetro	Descripción	
ipv6-prefix	Dirección de la red de destino de la red remota que será agregada a la tabla de routing.	
prefix-length	Longitud de prefijo de la red remota que se agregará a la tabla de routing.	
ipv6-address	 Se le denomina comúnmente como dirección IP del router del siguiente salto. 	
	 Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). 	
	 Por lo general, crea una búsqueda recursiva. 	
exit-intf	 Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. 	
	 También se la denomina "ruta estática conectada directamente". 	
	 Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto. 	




Opciones de siguiente salto

- Ruta IPv6 del siguiente salto: solo se especifica la dirección IPv6 del siguiente salto.
- Ruta IPv6 estática conectada directamente: solo se especifica la interfaz de salida del router.
- Ruta IPv6 estática totalmente especificada: se especifican la dirección IPv6 del siguiente salto y la interfaz de salida.



Configurar una ruta IPv6 estática de siguiente salto


Configuración de rutas estáticas IPv6 de siguiente salto





Configurar una ruta IPv6 estática conectada directamente


Configuración de rutas estáticas IPv6 conectadas directamente en el R1





Configurar una ruta IPv6 estática totalmente especificada

Configuración de rutas estáticas IPv6 completamente especificadas en el R1




```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 fe80::2
% Interface has to be specified for a link-local nexthop
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::/64 s0/0/0 fe80::2
R1(config)#
```

Configurar rutas estáticas IPv6

Verificar rutas IPv6 estáticas

Además de ping y traceroute, otros de los comandos para verificar rutas estáticas son:

- show ipv6 route
- show ipv6 route static
- show ipv6 route red





Ruta IPv6 estática predeterminada

Sintaxis de ruta estática predeterminada IPv6


Router(config) # ipv6 route ::/0 {ipv6-address | exit-intf}

Parámetro	Descripción	
::/0	Coincide con cualquier prefijo IPv6 independientemente de la longitud de prefijo.	
ipv6-address	 Se le denomina comúnmente como dirección IPv6 del router del siguiente salto. 	
	 Suele utilizarse para la conexión a un medio de difusión (es decir, Ethernet). 	
	 Por lo general, crea una búsqueda recursiva. 	
exit-intf	 Use la interfaz de salida para reenviar paquetes a la red de destino. También se la denomina "ruta estática conectada directamente". Suele utilizarse para conectarse en una configuración punto a punto. 	



Configurar una ruta IPv6 estática predeterminada


Configuración de una ruta estática predeterminada IPv6





Configurar rutas predeterminadas IPv6

Verificar una ruta estática IPv6 predeterminada




Configurar rutas predeterminadas IPv6

Rutas estáticas flotantes

Las rutas estáticas flotantes tienen una distancia administrativa mayor que la distancia administrativa de otras rutas estáticas o dinámicas.


- La ruta estática "flota" y no se utiliza cuando está activa la ruta con la mejor distancia administrativa.
- Si se pierde la ruta preferida, la ruta estática flotante puede tomar el control.





Configurar una ruta estática flotante IPv4

Configuración de una ruta estática flotante al R3



Configurar rutas predeterminadas IPv6

Probar ruta estática flotante IPv4


Para probar una ruta estática flotante:

- Utilice el comando show ip route para verificar que la tabla de routing esté utilizando la ruta estática predeterminada.
- Utilice el comando traceroute para seguir el flujo de tráfico que sale por la ruta principal.
- Desconecte el enlace o apague la interfaz de salida principal. En el ejemplo del plan de estudio, las interfaces de serie en el R2 están apagadas.
- Utilice un comando show ip route para verificar que la tabla de routing esté utilizando la ruta estática flotante.
- Utilice un comando traceroute para seguir el flujo de tráfico que sale por la ruta de respaldo.



Configurar rutas de host estáticas

Rutas de host instaladas automáticamente




Una ruta de host es una dirección IPv4 con una máscara de 32 bits o una dirección IPv6 con una máscara de 128 bits.

- Se instala automáticamente cuando se configura una dirección IP en el router.
- Las rutas locales se marcan con "L" en el resultado de la tabla de routing.





Configurar rutas de host estáticas IPv4 e IPv6





Configurar rutas de host estáticas

Configurar rutas de host estáticas IPv4 e IPv6

Ruta del host IPv6 completamente especificada con la dirección de enlace local de siguiente salto 2001:DB:ACAD:2::99/64 209.165.200.238/27 2001:DB:ACAD:1::/64 Fa0/5 ISP So/0/0 Sucursal Sucursal

```
Branch (config) # no ipv6 route 2001:db8:acad:2::99/128 2001:db8:acad:1::2
Branch (config) # ipv6 route 2001:db8:acad:2::99/128 serial 0/0/0 fe80::2
Branch (config) # end
Branch# show ipv6 route
<output omitted>
   ::/0 [1/0]
    via 2001:DB8:ACAD:1::2
   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]
   via Serial0/0/0, directly connected
   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]
    via Serial0/0/0, receive
   2001:DB8:ACAD:2::99/128 [1/0]
    via FE80::2, Serial0/0/0
   FF00::/8 [0/0]
    via NullO, receive
Branch#
```




6.2 Resolución de problemas de rutas estáticas y predeterminadas



Cisco Networking Academy® Mind Wide Open®



Rutas estáticas y reenvío de paquetes






Solucionar el problema de una ruta faltante

Entre los comandos para la solución de problemas de IOS se encuentran los siguientes:

- ping
- El ping extendido le permite especificar la dirección IP de origen correspondiente a los paquetes de ping.
- traceroute
- show ip route
- show ip interface brief
- show cdp neighbors detail





Resolver un problema de conectividad

- Para encontrar una ruta faltante (o mal configurada) es necesario utilizar las herramientas correctas de un modo metódico.
- Utilice el comando ping para confirmar que no se puede establecer la conexión con el destino.
- Con un comando traceroute también se revelaría cuál es el router (o salto) más cercano que no está respondiendo como se espera. En este caso, el router enviaría un mensaje de destino inalcanzable del Protocolo de mensajería de control de Internet (ICMP) de regreso al origen.
- El siguiente paso es examinar la tabla de routing con el comando show ip route. Busque rutas faltantes o mal configuradas.
- Las rutas estáticas incorrectas son una causa común de problemas de routing.



2.4 Resumen del capítulo



Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™

Resumen del capítulo

Resumen

- Explicar las ventajas y desventajas del routing estático.
- Explicar la finalidad de los diferentes tipos de rutas estáticas.
- Configurar rutas estáticas IPv4 e IPv6 especificando una dirección del siguiente salto.
- Configurar rutas IPv4 e IPv6 predeterminadas.
- Configurar una ruta estática flotante para proporcionar una conexión de respaldo.
- Configurar rutas de hosts estáticas IPv4 e IPv6 que dirijan el tráfico a un host específico.
- Explicar la forma en que un router procesa paquetes cuando se configura una ruta estática.
- Resolver problemas comunes de configuración de rutas estáticas y predeterminadas.

Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™

. | | 1 . 1 | 1 . CISCO