## Capítulo 5


# Capa de Enlace de Datos

## Introducción

#### Algo de terminología:

- nodos 

  hosts y enrutadores.
- - Enlaces cableados
  - Enlaces inalámbricos
  - LANs
- La unidad de datos de capa 2 es una trama(frame), encapsula un datagrama.



La Capa de enlace de datos tiene la responsabilidad de transferir datagramas desde un nodo al nodo adyacente a través de un enlace.

- Los datagramas son transferidos por diferentes protocolos de enlace en diferentes enlaces:
  - Ethernet (primer enlace), Frame Relay (enlaces intermedios), 802.11 (último enlace).
- Cada protocolo de enlace provee diferentes servicios
  - puede o no proveer transferencia confiable sobre el enlace.

## Servicios de Capa Enlace

- Construcción de tramas (framing) (Servicio Básico)
  - Se encapsula el datagrama en una trama.
    - Se agregan encabezados.
  - La estructura de la trama es especificada por el protocolo de la capa de enlace.
- Acceso al medio (link acces) (Servicio Básico)
  - MAC (medium access control), especifica las reglas de cómo transmitir las tramas sobre el enlace.
  - Acceso al medio si se trata de un acceso compartido.
  - Dirección "MAC" usada en encabezados de tramas para identificar fuente y destino.
    - Diferente de dirección IP!

#### Entrega confiable entre nodos adyacentes

Garantizar que los datagramas atraviesen el enlace sin error.

#### Control de Flujo

Cada lado del enlace tiene un límite de almacenamiento.

#### Detección de Errores

- Errores causados por atenuación de señal y ruido.
- Receptor detecta presencia de errores:
  - Pide al transmisor retransmisión o descartar la trama.


#### Corrección de Errores

 Receptor identifica y corrige error(es) de bit(s) sin solicitar retransmisión.

#### Half-duplex and full-duplex


• full duplex → los nodos de ambos extremos pueden transmitir al mismo tiempo.

## Adaptadores de comunicación



- ✓ La capa de enlace es implementada en un "adaptador" (NIC, Network Interface Card).
  - ✓ Tarjetas Ethernet, PCMCI, ó 802.11.
- ✓ Lado transmisor:
  - ✓ Encapsula el datagrama en una trama.
  - ✓ Agrega bits de verificación de errores, control de flujo, etc.
- ✓ Lado receptor:
  - ✓ Extrae datagrama y lo pasa al nodo receptor.

## Métodos de Detección





## Verificación de paridad

0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

- ✓ Bit de Paridad Simple:
  - Detecta errores simples

Un bit redundante, llamado bit de paridad, es añadido a las unidades de datos, de tal manera que el número de 1's en la unidad (incluyendo el bit de paridad) sea par.





## Ejemplo

• Supongamos que el emisor desea enviar la palabra world. En ASCII:

1110111 1101111 1110010 1101100 110010

Se agrega un bit de paridad por letra:

111011110 110111110 11100100 11011000 1100101

- Supongamos que el emisor recibe la información sin corrupción.
  - El receptor cuenta los 1s en cada carácter y obtiene números pares (6, 6, 4, 4, 4). Los datos son aceptados.
- Ahora supongamos que se recibe la siguiente información:


El receptor cuenta los 1s en cada carácter y obtiene números impares (7, 6, 5, 4, 4). Los datos son descartados y pide retransmisión.

#### ✓ Bit de paridad de dos dimensiones:

Detecta y corrige errores simples


Un bloque de bits es organizado en una tabla (renglones y columnas).

Row parity



#### Verificación de Redundancia Cíclica

- CRC → Cyclic Redundancy Check.
- Estos códigos utilizan la <u>aritmética modular</u> para detectar una mayor cantidad de errores, se usan operaciones en módulo 2 y las sumas y restas se realizan sin acarreo (convirtiéndose en operaciones de tipo <u>O-Exclusivo o XOR</u>). Además, para facilitar los cálculos se trabaja, aunque sólo teóricamente, con <u>polinomios</u>.
- La finalidad de este método es crear una parte de redundancia la cual se añade al final del código a transmitir (como en los métodos de paridad) que siendo la más pequeña posible, detecte el mayor número de errores que sea posible.
- El polinomio generador: es un polinomio elegido previamente y que tiene como propiedad minimizar la redundancia. Suele tener una longitud de 16 bits, para mensajes de 128 bytes.
- Un ejemplo de polinomio generador usado normalmente en las redes WAN es:



## Ejemplo

#### Datos:

- Mensaje codificado en binario: 1101001
- o Polinomio generador:  $x^4 + x + 1$

#### Operaciones:

- ✓ 1º Obtener el polinomio equivalente al mensaje:  $x^6 + x^5 + x^3 + 1$
- $\checkmark$  2º Multiplicar el mensaje por  $x^4$  (añadir 4 ceros por la derecha):  $x^{10} + x^9 + x^7 + x^4$
- $\checkmark$  3° Dividir en binario el mensaje por el polinomio generador y sacar el resto:  $x^2 + 1$
- $\checkmark$  4º sumar el mensaje con el residuo (en módulo 2 también):  $x^{10} + x^9 + x^7 + x^4 + x^2 + 1$
- √ 5° Transmitir el mensaje

• El equipo receptor debe comprobar el código CRC para detectar si se han producido o no errores.

#### Ejemplo de los cálculos del receptor:

- 1º Mediante el protocolo correspondiente acuerdan el polinomio generador
- 2º Divide el código recibido entre el polinomio generador
- 3º Comprueba el resto de dicha operación
  - 3.1 Si el resto es cero, no se han producido errores

    Procesar el mensaje
  - 3.1 Si el resto es distinto de cero, significa que se han producido errores Reenviar el mensaje
  - 3.2 Intentar corregir los errores mediante los códigos correctores

#### Checksum

Objetivo: detectar "errores" (bits invertidos) en segmentos transmitidos.

En qué capa se utiliza esta técnica 🥍

#### Transmisor:

- Trata el contenido de los segmentos como una secuencia de enteros de 16 bits.
- checksum: suma del contenido del segmento (complemento 1 de la suma).
- Tx pone el valor del checksum en el campo correspondiente de UDP o TCP.

#### Receptor:

- Calcula el checksum del segmento recibido.
- Verifica si el checksum es igual al del campo recibido:
  - NO → error detectado.
  - $SI \rightarrow$  no hay error.


## Protocolos de acceso múltiple

- Tipos de enlace de red
  - Enlaces punto a punto.
  - Enlaces broadcast.




Cómo coordinar los accesos múltiples de envío y recepción cuando se


Shared wire (for example, Ethernet)



comparte el canal de broadcast









**Cocktail party** 





- Usan un canal simple de difusión compartida.
- Puede haber dos o más transmisiones simultáneas por nodos:
  - colisión 

     si un nodo recibe dos o más señales al mismo tiempo.

#### Protocolos de acceso múltiple

- Algoritmo distribuido que determinan cómo los nodos comparten el canal.
  - Determina cuándo un nodo puede transmitir.
- La comunicación para ponerse de acuerdo sobre cómo compartir debe usar el mismo canal!
  - no hay canal "fuera de banda" para coordinación.

#### Supongamos un canal broadcast de tasa R bps

- 1. Cuando un nodo quiere transmitir, este puede enviar a tasa R.
- 2. Cuando M nodos quieren transmitir, cada uno puede enviar en promedio una tasa R/M.
- 3. Completamente descentralizado:
  - No hay nodo especial para coordinar transmisiones.
  - No hay sincronización de reloj o ranuras.
- 4. Es simple.


## Categorías de los protocolos de acceso múltiple

- Canal Subdividido ("particionado") [channel partitioning protocols]
  - Divide el canal en pequeños "pedazos" (ranuras de tiempo, frecuencia, código).
  - Asigna pedazos a un nodo para su uso exclusivo.
- Acceso Aleatorio [random access protocols]
  - Canal no es dividido, permite colisiones.
  - Hay que "recuperarse" de las colisiones.
- "Tomando turnos" [taking-turns protocols]
  - Los nodos toman turnos, pero los nodos que envían más información pueden tomar turnos más largos.

## Protocolos de Canal subdividido


#### √TDMA: Time Division Multiple Access

- Acceso a canales es en "rondas".
- Cada estación obtiene una ranura de largo fijo (largo= tiempo de transmisión del paquete) en cada ronda.
- Ranuras no usadas no se aprovechan.
- Ejemplo: LAN con 6 estaciones, 1,3,4 tienen paquetes, ranuras 2,5,6 no usadas.



### √FDMA: Frequency Division Multiple Access

- Espectro del canal es dividido en bandas de frecuencia.
- Cada estación obtiene una banda de frecuencia fija.
- Tiempo de transmisión no usado no es aprovechado.
- Ejemplo: LAN de 6 estaciones, 1,3,4 tiene paquetes, bandas de frecuencias 2,5,6 no se aprovechan.



#### ✓ CDMA: Code Division Multiple Access

- Asigna un diferente código a cada nodo.
- Cada nodo utiliza este código para enviar los bits.
- Si el código es elegido cuidadosamente, las redes CDMA tendrán la propiedad que diferentes códigos puedan transmitirse simultáneamente.
- Es utilizado en sistemas militares y en la telefonía celular.

## Protocolos de Acceso Aleatorio

- Cuando un nodo tiene paquetes que enviar
  - Transmite a la tasa máxima del canal R.
  - No hay coordinación entre nodos.
- Si dos o más nodos transmiten se produce "colisión".
- Especifican:
  - Cómo detectar colisiones.
  - Cómo recuperarse de una colisión (vía retransmisiones retardadas).
- Ejemplos de protocolos MAC de acceso aleatorio:
  - ALOHA ranurado.
  - ALOHA.
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA.


#### ✓ ALOHA ranurado

#### Suposiciones:

- Todas las tramas tienen igual tamaño.
- Tiempo es dividido en ranuras de igual tamaño. La ranura = tiempo para transmitir una trama.
- Nodos comienzan a transmitir tramas sólo al inicio de cada ranura.
- Nodos están sincronizados
- Si 2 o más tramas colisionan en una ranura, todos los nodos detectan la colisión.

#### Operación:

- Cuando el nodo tiene una nueva trama a enviar, la transmitirá completa en la siguiente ranura.
- Si no hay colisión, el nodo puede enviar una nueva trama en la siguiente ranura.
- Si hay colisión, el nodo retransmite la trama en cada ranura subsiguiente con probabilidad p hasta que la transmisión sea exitosa.



#### Ventajas:

- Un único nodo activo puede transmitir continuamente a la tasa máxima del canal.
- Altamente descentralizado: cada nodo es independiente y decide cuando retransmitir.
- Protocolo simple.

#### Key:

C = Collision slot

E = Empty slot


S = Successful slot

#### Desventajas:

- Colisiones, ranuras desperdiciadas.
- Ranuras no ocupadas.
- En mejor caso se logra 37% de utilización.

## ✓ ALOHA puro


- Aloha no ranurado: más simple, no hay sincronización.
- Cuando una trama debe ser enviada
  - transmitir inmediatamente.
- Probabilidad de colisión aumenta:
  - Trama enviada a  $t_0$  colisiona con otras tramas enviadas en  $[t_0-1,t_0+1]$
- Probabilidad de éxito de transmisión de un nodo 18%.



## ✓ CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- sensar portadora antes de transmitir:
  - Si el canal está disponible, el nodo empieza la transmisión.
  - Si el canal está ocupado, el nodo espera ("backs off")
     un tiempo aleatorio para volver a sensar el canal.

#### Colisiones en CSMA



## ✓ CSMA/CD (Detección de Colisiones)

- □ Carrier sensing, similar a CSMA:
  - colisiones son detectadas en corto tiempo.
  - transmisiones en colisión son abortadas, reduciendo el mal uso del canal.


- Detección de colisiones:
  - Fácil en LANs cableadas: se mide la potencia de la señal, se compara señales transmitidas con recibidas.
  - Difícil LANs inalámbricas: receptor es apagado mientras se transmite.

#### Protocolos MAC de "toma de turnos"

- Protocolos MAC que particionan el canal
  - Son eficientes en alta carga:
    - comparten el canal equitativamente.
  - Son ineficientes a baja carga:
    - hay retardo en acceso al canal, 1/N del ancho de banda es asignado aún si hay sólo un nodo activo!
- Protocolos de acceso aleatorio
  - Son eficientes a baja carga:
    - un único canal puede utilizar completamente el canal.
  - Son ineficiente en alta carga:
    - demasiadas por colisiones.
- Protocolos de "toma de turnos"
  - Buscan lo mejor de ambos protocolos!


## ✓ Polling Protocol

- Nodo maestro "invita" a
   nodos esclavos a
   transmitir en turnos.
- Desventajas:
  - Retardo.
  - Punto único de falla (maestro).



slaves

## √ Token-Passing Protocol



- Token (testimonio) de control es pasado de nodo en nodo secuencialmente.
- Hay un mensaje con el token.
- Desventajas:
  - Retardo.
  - Punto único de falla (el token).
- Ejemplos que utilizan este protocolo:
  - FDDI
  - IEEE 802.5 (Token Ring)

## Resumen de protocolos MAC

¿Qué hacemos en un medio compartido?

- Subdivisión del canal
  - por tiempo, frecuencia, o código.
- Subdivisión aleatoria (dinámica)
  - ALOHA, ALOHA-R, CSMA, CSMA/CD.
  - CSMA/CD es usado en Ethernet.
  - CSMA/CA es usado en 802.11.
    - Sensado de portadora: fácil en algunas tecnologías (cable), difícil en otras (inalámbricas).
- Toma de turnos
  - polling, o token-passing

## Direccionamiento MAC

#### • Direcciones IP son de 32-bit

- Son direcciones de la capa de Red.
- Son usadas para conducir un datagrama a la subred destino.


#### Dirección MAC (o LAN o física o Ethernet)

- Son usadas para conducir un datagrama a otra interfaz físicamente conectada en la misma red.
- Son de 48 bits (en mayoría de LANs) están grabadas en una ROM de la tarjeta adaptadora.

## Direccionamiento MAC


- Permite la distribución local de tramas en Ethernet.
- Cada computadora tiene una dirección física única.
- Se conoce con los siguientes nombres:
  - Dirección física que se ubica en la NIC
  - Dirección MAC
  - Dirección hardware
  - Dirección de la NIC
  - Dirección de la capa 2.
  - Dirección Ethernet.

#### Cada adaptador de la LAN tiene una dirección única



## Formato de la dirección MAC

- Ethernet utiliza direcciones MAC que tienen 48 bits de largo y se expresan como doce dígitos hexadecimales.
- Las direcciones MAC, se denominan direcciones integradas (BIA, burned-in addres), se graban en (ROM) y se copian en (RAM) cuando se inicializa la NIC.



## **OUI** list


00-0D-60	(hex)	IBM Corporation	
000D60	(base 16)	3039 Cornwallis Road	
		Dept FCGA, Bldg 660,	
		Office F106	
		Research Triangle	
		Park NC 27709	
		UNITED STATES	

## Utilidad de la MAC

- Sin la MAC, la LAN sería sólo un grupo de computadoras sin identificadores, y sería imposible enviar una trama Ethernet.
- Las LAN Ethernet y 802.3 son redes de difusión (broadcast), es decir, todas las estaciones ven todas las tramas.
- Cuando un dispositivo quiere enviar datos a otro dispositivo:
  - Se abre una ruta de comunicación hasta el otro dispositivo empleando su dirección MAC.
  - La NIC de cada dispositivo de la red verifica si su dirección MAC coincide con la dirección física de destino que lleva la trama de datos.
  - Si no existe coincidencia la NIC descarta la trama de datos.
  - Si hay coincidencia, la NIC hace una copia, saca los datos del envoltorio y los entrega a la computadora para que ésta los procese mediante los protocolos de capa superior como IP y TCP.

#### Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP)

¿Cómo se determina la dirección MAC conociendo la dirección IP?



- Cada nodo IP (Host o Router) de la LAN tiene una tabla ARP.
- Tabla ARP: mapean direcciones
   IP/MAC para algunos nodos de la LAN:
  - < IP address; MAC address; TTL >
  - TTL (Time To Live): tiempo de expiración para el mapeo (típicamente 20 min).

### Operación ARP: Dentro de la misma LAN

- A quiere enviar un datagrama a
   B, y la dirección MAC de B no está en tabla ARP de A.
- A difunde (broadcasts) un paquete consulta (query) ARP, conteniendo la IP de B.
  - Dirección destino MAC =
     FF-FF-FF-FF-FF
  - Todas las máquinas de la LAN reciben la consulta ARP.
- B recibe paquete ARP, y responde a A con su dirección MAC.
  - La respuesta es enviada a la MAC de A (unicast).

- A guarda (caché) el par IP-a-MAC en su tabla ARP hasta que la información envejece (times out).
  - La información expira a menos que sea actualizada.
- ARP es "plug-and-play":
  - Los nodos crean sus tablas de ARP sin intervención de la administradores.

IP Address	MAC Address	ΠL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-0F	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

## Bibliografía

- Computer Networking: A Top Down Approach
  4<sup>th</sup> edition
  Jim Kurose, Keith Ross
  Addison-Wesley, July 2007, ISBN: 9780321497703
- Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide Mark A.Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi Cisco Press, Noviembre 2007, ISBN: 9781587132087 Capítulo 4