

Project Settings

nuxt.config.js

• head 설정

```
head: {
 title: 'Nuxt', // 타이틀
 titleTemplate: '%s - 샘플 프로젝트', // 타이틀 템플릿
 htmlAttrs: {
   lang: 'ko-KR' // 주언어 설정
 },
 meta: [
   {charset: 'UTF-8'},
   {name: 'viewport', content: 'width=device-width, initial-scale=1'}
 ], // 메타 태그들 설정
 link: [
   {rel: 'icon', type: 'image/x-icon', href: '/favicon.ico'}
 ], // 파비콘, 스타일시트 링크 등
 script: [
   {}
 ], // 스크립트 연결
 buildDir: '../build', // 임의의 빌드 디렉토리 설정
}
```

기타 head 설정에 대해서는 <u>Vue meta</u>의 API 목록을 확인

Project Settings 1

• 렌더링 모드

```
mode: 'universal' // universal(SSR) 또는 spa
```

• 배포 타겟

```
target: 'server' // static 또는 server
```

• 글로벌 CSS 설정

```
css: [
  '@/assets/sass/main.scss'
],
```



글로벌 CSS는 모든 페이지에 동일하게 적용되며, 로컬 CSS로 적용하려면 각 컴 포넌트 단위에서 CSS 처리

```
page.vue

<style lang="scss" scoped>
   .css {
    background: #fdfdfd;
}
</style>
```

• 자동 컴포넌트 임포트 설정

```
components: true // true 또는 false
```

Project Settings 2

• 클라이언트 디렉토리 설정

```
srcDir: 'src/',
```



클라이언트 디렉토리를 변경했다면, assets components layouts middleware pages plugins static store 폴더를 해당 위치로 옮겨놓는다

• 기본 로딩 프로그래스 바 설정

```
loading: true // false 또는 object 또는 string
// 사용시 설정
loading: {
  color: '#454545', // 색상
  height: '6px', // 높이
  failedColor: '#feffff', // 실패시 색상
  throttle: 200, // 대기시간
  duration: 200, // 최대 유지 시간
  rtl: true // 진행 방향
}
// 커스텀 로딩 컴포넌트 사용 시
loading: '~/components/UI/Loading.vue',
```



설정 관련 API는 <u>Nuxtjs API</u> 문서의 CONFIGURATION 항목을 참고

Project Settings 3