버킷 복제 솔루션

October 2021 SAMSUNG SDS

Contents

1.	개요	1
2.	설치 가이드	1
3.	상세 사용 가이드	5
4	고려 사항	7

1. 개요

오브젝트 스토리지의 버킷에 대한 백업이나 마이그레이션이 필요한 경우 버킷 복제솔루션을 사용할 수 있습니다.

사용자는 Ifsmover 솔루션을 이용해 버킷 데이터 복제를 수행할 수 있으며, S3 replication 솔루션으로 데이터복제(sync)를 할 수 있습니다.




Figure 1. 버킷 복제 아키텍처 다이어그램

2. 설치 가이드

2.1 Ifsmover 설치

2.1.1 다운로드

- build 시 파일 다운로드

git clone https://github.com/infinistor/ifsmover.git

- 배포판 다운로드

https://github.com/infinistor/ifsmover/releases

2.1.2 build시 설치 가이드

'mvn -v' 로 maven 설치 확인 후 미설치시 yum install -y maven 설치를 진행한다. pom.xml 파일이 있는 위치에서 mvn package 명령어를 입력하면 빌드가 되고, 빌드가 완료되면 target 이라는 폴더에 ifs-mover.jar 가 생성된다. 아래 3개 파일 생성을 확인한다.

- target/ifs-mover.jar: 소스 빌드 후, 생성된 실행 파일
- script/ifs_mover: ifs-mover.jar 를 실행시켜주는 스크립트
- script/ifs-mover.xml: log 파일 관련 설정

2.1.3 배포판 설치 가이드

파일 다운로드 후 압축 풀어 설치한다.

- # mkdir /usr/local/pspace
- # mkdir /usr/local/pspace/bin
- # cd /usr/local/pspace/bin
- # wget "https://github.com/infinistor/ifsmover/releases/download/v0.x.x/

IfsMover-0.x.x.tar.gz"

tar -xvf IfsMover-0.x.x.tar.gz

2.1.4 설치 경로로 이동

cd /usr/local/pspace/bin/lfsMover

vi source.conf

with the conf

2.1.5 Config 설정

source,conf

mountpoint=/mnt/volume01/ : Mount Point

endpoint= : http(https)://IP:Port | region

prefix=move_old_objects : 이동할 Prefix/Directory 이름

target.conf

endpoint= : http(https)://IP:Port | region

access = : Access Key ID
secret = : Secret Access Key
bucket = : Bucket Name

prefix=move_old_objects : 저장될 PREFIX/DIR 이름

2.2 S3 replication 설치

2.2.1 Replication.json 파일 생성

- IP: Target 시스템의 IP 주소
- AccessKey: Target 시스템의 access key
- SecretKey: Target 시스템의 Secret Key
- ※ Target 이 동일한 시스템의 동일한 사용자인 경우 입력하지 않아도 됨

2.2.2 버킷에 모든 오브젝트를 복제

2.2.3 버킷에 특정 오브젝트만 복제

2.2.4 버킷에 모든 오브젝트를 복제 및 delete marker 복제

2.2.5 버킷에 특정 오브젝트만 복제 및 delete marker 복제

2.2.6 복제 일시 중지

2.2.7 버킷의 모든 오브젝트를 다른 시스템의 버킷에 복제

3. 상세 사용 가이드

3.1 IfsMover 사용 가이드

3.1.1 configuration 유효성 검사

#./ifs_mover -check -t=s3 -source=source.conf -target=target.conf

3.1.2 복제 수행

./ifs_mover -t=s3 -source=source.conf -target=target.conf

3.1.3 복제 상태 확인

./ifs_mover -status

3.1.4 추가 수행 옵션

```
Stop job
 -jobstop=jobid
                        // stop a job in progress
Remove Job
                         // delete stopped job information
 -jobremove=jobid
 -rerun=jobid
                         // function to execute only the DELTA part by performing it again
                            based on the previously performed JOB information
   -source=source,conf // source configuration file path
   -target=target.conf // target configuration file path
   -thread= number
                        // thread count
Check
                         // check source and target configuration
 -check
                         // source type, NAS or S3
   -t=nas|s3
   -source=source.conf // source configuration file path
```

3.2 S3 replication 구현 방법

3.2.1 source 버킷 생성

aws s3api create-bucket --endpoint-url http://192.168.11.227:8080 --bucket bucket-source

3.2.2 target 버킷 생성

aws s3api create-bucket --endpoint-url http://192.168.11.227:8080 --bucket bucket-copy-target

3.2.3 source 버킷 버저닝 적용

aws s3api put-bucket-versioning --endpoint-url http://192.168.11.227:8080 --versioning-configuration Status=Enabled --bucket bucket-source

3.2.4 target 버킷 버저닝 적용

aws s3api put-bucket-versioning --endpoint-url http://192.168.11.227:8080 --versioning-configuration Status=Enabled --bucket bucket-copy-target

3.2.5 버킷 동기화

aws s3api put-bucket-replication ₩

- --bucket bucket-source ₩
- --replication-configuration file://replication.json ₩
- --endpoint-url http://192.168.11.227:8080

3.2.6 버킷 동기화 확인

aws s3api get-bucket-replication ₩

- --bucket bucket-source ₩
- --endpoint-url http://192.168.11.227:8080

3.2.7 버킷 동기화 삭제

aws s3api delete-bucket-replication ₩

- --bucket bucket-source ₩
- --endpoint-url http://192.168.11.227:8080

3.3 선결 사항

AWSCLI S3 replication 사용시 마운트할 Bucket 의 Private ACL 정보를 사전에 확인하여야 합니다.

- Object Storage Endpoint, Access key ID, Secret access key

접근제어가 필요한 경우, 2 가지 부분으로 설정이 가능합니다. VPC 내부에 위치한 Virtual Server 에서 백업 데이터를 저장하기 위하여 Object Storage 로 전송하기 위해서는 Virtual Server 과 VPC 에서 통신 허용 설정이 필요합니다.

이를 위하여 Security Group(for Virtual Server, for VPC) 설정을 하여야 합니다.

- Source: Virtual Server 의 IP 주소
- Destination: Object Storage 의 Endpoint IP 주소
- Port: 80, 443 / TCP
- Direction: Virtual Server -> Object Storage 단방향

Object Storage 에서도 Bucket 단위로 접근하는 IP 주소를 설정할 수 있습니다.

- 대상: Mount 할 Bucket
- 설정: Virtual Server 의 Public IP 주소

4. 고려 사항

S3 replication 기능은 원본의 수정 내용을 동기화하는 기능으로, 초기 원복 복제시 lfsMover 통해 원본 복제 후 동기화되어야 합니다.

S3 replication 구현시 원본, 복제대상 버킷이 생성되어 있어야하며, 버저닝 설정이 되어있어야 합니다.

이상으로 버킷 복제 솔루션에 대해 살펴보았습니다.