# **NSD ENGINEER DAY01**

- 案例1:硬盘分区及格式化
   案例2:新建一个逻辑卷
   案例3:调整现有磁盘的分区
- 4. 案例4:扩展逻辑卷的大小

# 1 案例1: 硬盘分区及格式化

# 1.1 问题

本例要求熟悉硬盘分区结构,使用fdisk分区工具在磁盘/dev/vdb上按以下要求建立分区:

- 1. 采用默认的 msdos 分区模式
- 2. 第1个分区 /dev/vdb1 的大小为 200MiB
- 3. 第2个分区 /dev/vdb2 的大小为 2000MiB
- 4. 第3个分区 /dev/vdb3 的大小为 1000MiB

完成分区后,能够配置开机自动挂载/dev/vdb2分区:

- 1. 文件系统类型为 EXT4
- 2. 将其挂载到 /mnt/part2 目录

# 1.2 方案

fdisk分区工具用来建立msdos分区方案,其交互模式中的主要指令如下:

- m:列出指令帮助
- p: 查看当前的分区表信息
- n:新建分区d:删除分区
- t:更改分区标识
- q:放弃分区更改并退出
- w:保存对分区表所做的更改

## 1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:新建分区表

1) 打开fdisk工具,操作磁盘/dev/vdb

- 01. [root@server0 ~] # f disk /dev/vdb
- 02. Welcome to f disk (util-linux 2.23.2).
- 03.
- 04. Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
- 05. Be careful before using the write command.
- 06.

**Top** 

```
O7. Device does not contain a recognized partition table
O8. Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x9ac1bc10.
O9.

10. Command (m for help): //交互操作提示信息
```

## 2)新建第1个分区/dev/vdb1

```
//新建分区
01.
      Command (m for help): n
02.
     Partition type:
03.
       p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
04.
     e extended
                                       //类型为p (主分区)
05.
     Select (default p): p
     Partition number ( 1-4, default 1): 1 //分区编号1
06.
07.
     First sector (2048-20971519, default 2048): //起始位置默认
08.
     Using default value 2048
     Last sector, +sectors or +size { K, M, G} (2048-20971519, default 20971519): +200M
09.
10.
     Partition 1 of type Linux and of size 200 MB is set //结束位置+200MB大小
11.
12.
                                             //确认当前分区表
     Command (m for help): p
13.
14.
      Device Boot Start End Blocks Id System
     /dev /v db1 2048
15.
                            411647 204800 83 Linux
```

#### 3)新建第2个分区/dev/vdb2

```
01.
      Command (m for help): n
02.
      Partition type:
03.
       p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
04.
     e extended
                          //类型为p (主分区)
05.
      Select (default p): p
                                       //分区编号2
06.
      Partition number (2-4, default 2): 2
      First sector (411648-20971519, default 411648): //起始位置默认
07.
08.
      Using default value 411648
09.
      Last sector, +sectors or +size ( K, M, G) ( 411648- 20971519, default 20971519) : +2000M
      Partition 2 of type Linux and of size 2 GiB is set //结束位置+2000MB大小
10.
11.
                                              //确认当前分区表
12.
      Command ( m for help): p
                                                                     Top
13.
14.
                                    Blocks Id System
       Device Boot Start
                              End
```

```
15. /dev /v db1 2048 411647 204800 83 Linux
16. /dev /v db2 411648 4507647 2048000 83 Linux
```

#### 4)新建第3个分区/dev/vdb3

```
01.
      Command (m for help): n
02.
      Partition type:
03.
        p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
04.
        e extended
05.
      Select (default p): p
06.
      Partition number (3,4, default 3): 3
07.
      First sector (4507648-20971519, default 4507648):
08.
      Using default value 4507648
09.
      Last sector, +sectors or +size{ K, M, G} (4507648-20971519, default 20971519): +1000M
10.
      Partition 3 of type Linux and of size 1000 MiB is set
11.
                                                   //确认当前分区表
12.
      Command (m for help): p
13.
14.
        Device Boot
                       Start
                                 End
                                        Blocks Id System
15.
      /dev/vdb1
                       2048
                                411647
                                          204800 83 Linux
16.
      /dev /v db2
                       411648
                                4507647 2048000 83 Linux
17.
      /dev /v db3
                      4507648
                                 6555647 1024000 83 Linux
```

#### 5)调整分区类型标识(可选)

将/dev/vdb1的类型(默认为83,表示EXT2/3/4分区)修改为8e(LVM设备):

```
01.
                                               //修改分区类型标识
      Command (m for help): t
02.
                                                //指定第1个分区
      Partition number (1-3, default 3): 1
03.
      Hex code (type L to list all codes): 8e
                                                //类型改为&e
04.
      Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
05.
                                               //确认当前分区表
06.
      Command (m for help): p
07.
08.
       Device Boot
                              End
                                     Blocks Id System
                     Start
09.
      /dev/vdb1
                      2048
                             411647
                                      204800 8e Linux LVM
10.
      /dev/vdb2
                                       2048000 83 Linux
                     411648
                             4507647
                                                                      Top
11.
      /dev/vdb3
                    4507648
                              6555647 1024000 83 Linux
```

# 6)保存分区更改,退出fdisk分区工具

```
01. Command (m for help): w //保存并退出
02. The partition table has been altered!
03.
04. Calling ioctl() to re-read partition table.
05. Syncing disks.
```

## 6)刷新分区表

```
      01. [root@server0~] # partprobe /dev/vdb //重新检测磁盘分区

      02. //或者

      03. [root@server0~] # reboot //对已使用中磁盘的分区调整,应该重启一次

      04. ....
```

# 步骤二:格式化及挂载分区

1)将分区/dev/vdb2格式化为EXT4文件系统

```
01. [root@server0~] # mkf s. ext4 /dev /vdb2
02. ....
03. Allocating group tables: done
04. Writing inode tables: done
05. Creating journal (8192 blocks): done
06. Writing superblocks and filesy stem accounting information: done
```

#### 2)配置开机自动挂载

```
01. [root@server0 ~] # vim /etc/f stab
02. ....
03. /dev/vdb2 /mnt/part2 ext4 defaults 00
```

## 3) 创建挂载点,并验证挂载配置

```
      O1.
      [root@server0~]# mkdir /mnt/part2
      //创建挂载点

      O2.
      [root@server0~]# mount - a
      //挂载f stab中的可用设备
```

03. [root@server0~] # df - hT /mnt/part2/ //检查文档所在的文件系统及设备

- 04. Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
- 05. /dev/vdb2 ext4 1.9G 5.9M 1.8G 1%/mnt/part2

# 2 案例2:新建一个逻辑卷

# 2.1 问题

本例要求沿用前一天案例,使用分区/dev/vdb1构建LVM存储,相关要求如下:

- 1. 新建一个名为 systemvg 的卷组
- 2. 在此卷组中创建一个名为 vo 的逻辑卷, 大小为180MiB
- 3. 将逻辑卷 vo 格式化为 EXT4 文件系统
- 4. 将逻辑卷 vo 挂载到 /vo 目录,并在此目录下建立一个测试文件 votest.txt,内容为"I AM KING."

# 2.2 方案

LVM创建工具的基本用法:

- O1. vgcreate 卷组名 物理设备....
- 02. lv create L 大小 n 逻辑卷名 卷组名

# 2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 创建卷组

1)新建名为systemvg的卷组

- 01. [root@server0 ~] # vgcreate systemvg /dev/vdb1
- 02. Phy sical volume "/dev/vdb1" successfully created
- 03. Volume group "systemvg" successfully created

#### 2) 确认结果

- 01. [root@server0 ~] # vgscan
- 02. Reading all physical volumes. This may take a while...
- 03. Found volume group "systemvg" using metadata type lvm2

**Top** 

#### 步骤二: 创建逻辑卷

#### 1)新建名为vo的逻辑卷

```
    O1. [root@server0 ~] # lvcreate - L 180MB - n vo systemvg
    O2. Logical volume "vo" created
```

# 2) 确认结果

```
01. [root@server0 ~] # lv scan
02. ACTIVE '/dev/sy stemvg/vo' [180.00 MiB] inherit
```

# 步骤三:格式化及挂载使用

1)格式化逻辑卷/dev/systemvg/vo

```
01. [root@server0 ~] # mkf s. ext4 /dev/sy stemv g/v o
02. ....
03. Allocating group tables: done
04. Writing inode tables: done
05. Creating journal (4096 blocks): done
06. Writing superblocks and filesy stem accounting information: done
```

# 2) 挂载逻辑卷/dev/systemvg/vo

```
01. [root@server0~]# mkdir /vo //创建挂载点
02. [root@server0~]# mount /dev/systemvg/vo /vo //挂载
03. [root@server0~]# df - hT /vo/ //检查结果
04. Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
05. /dev/mapper/systemvg-vo ext4 171M 1.6M 157M 1% /vo
```

#### 3)访问逻辑卷/dev/systemvg/vo

```
O1. [root@server0 ~] # cat /vo/votest.txt
O2. I AM KING.
```

# 3 案例3:调整现有磁盘的分区

## 3.1 问题

本例要求沿用前一天案例,对磁盘/dev/vdb的分区表进行调整,要求如下:不更改原有分区,利用剩余空间新增三个分区,大小依次为:500MiB、2000MiB、512MiB

然后再基于刚建立的 2000MiB 分区构建新的 LVM 存储:

- 1. 新的逻辑卷命名为 database , 大小为50个物理扩展单元(Physical Extent) , 属于 datastore 卷组
- 2. 在 datastore 卷组中的所有逻辑卷,其物理扩展单元(Physical Extent)的大小为16MiB
- 3. 使用 EXT3 文件系统对逻辑卷 database 格式化,此逻辑卷应该在开机时自动挂载到/mnt/database 目录

# 3.2 方案

创建卷组时,可以通过-s选项指定PE的大小。 在给新建的逻辑卷分配空间时,空间大小只能是PE大小的倍数。

# 3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一:调整现有磁盘分区

1)新建扩展分区(使用剩余可用空间)

```
01.
      [root@server0~]#fdisk /dev/vdb
02.
03.
      Command (m for help): p
                                               //确认原有分区表
04.
05.
      Device Boot Start
                            End
                                     Blocks Id System
06.
     /dev /v db1
                     2048
                             411647 204800 8e Linux LVM
07.
      /dev /v db2
                   411648 4507647 2048000 83 Linux
08.
      /dev/vdb3
                    4507648 6555647 1024000 83 Linux
09.
10.
      Command (m for help): n
                                              //新建分区
11.
      Partition type:
12.
       p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
13.
      e extended
                                          //类型指定为e (扩展分区)
14.
      Select (default e): e
15.
      Selected partition 4
                                          //只一个可用编号,自动选取
16.
      First sector (6555648-20971519, default 6555648): //起始位置默认
17.
      Using default value 6555648
18.
      Last sector, +sectors or +size{ K, M, G} (6555648-20971519, default 20971519):
19.
      Using default value 20971519
                                               //结束位置默认
                                                                      Top
20.
      Partition 4 of type Extended and of size 6.9 GiB is set
21.
22.
      Command (m for help): p
```

```
23.
24.
     Device Boot
                    Start
                            End
                                   Blocks Id System
25.
     /dev /v db1
                    2048
                            411647
                                    204800 8e Linux LVM
26.
     /dev /v db2
                  411648 4507647 2048000 83 Linux
                   4507648 6555647 1024000 83 Linux
27.
    /dev /v db3
28.
     /dev /v db4
                   6555648 20971519 7207936 5 Extended
```

# 2)在扩展分区中新建3个逻辑分区

创建第1个逻辑卷(由于主分区编号已用完,分区类型自动选l逻辑分区):

```
01.
      Command (m for help): n
02.
      All primary partitions are in use
03.
      Adding logical partition 5
                                               //分区编号5
      First sector (6557696-20971519, default 6557696): //起始位置默认
04.
05.
      Using default value 6557696
06.
      Last sector, +sectors or +size{ K, M, G} (6557696-20971519, default 20971519): +500M
07.
                                        //结束位置默认
08.
      Partition 5 of type Linux and of size 500 MiB is set
```

#### 创建第2个逻辑卷:

```
01.
      Command (m for help): n
02.
      All primary partitions are in use
03.
      Adding logical partition 6
                                               //分区编号6
04.
      First sector (7583744-20971519, default 7583744): //起始位置默认
05.
      Using default value 7583744
06.
      Last sector, +sectors or +size { K, M, G} (7583744-20971519, default 20971519): +2000M
07.
                                        //结束位置默认
08.
      Partition 6 of type Linux and of size 2 GiB is set
```

# 创建第3个逻辑卷:

```
01. Command (m for help): n
02. All primary partitions are in use
03. Adding logical partition 7 //分区编号7
04. First sector (11681792-20971519, default 11681792): //起始位置默认
05. Using default value 11681792
```

```
06. Last sector, +sectors or +size{ K,M,G} (11681792-20971519, default 20971519): +512M 07. //结束位置默认 08. Partition 7 of type Linux and of size 512 MiB is set
```

### 根据预计的用途调整分区类型(可选):

```
01.
                                               //修改
      Command (m for help): t
02.
                                                 //第5个分区
      Partition number (1-7, default 7): 5
                                                //类型为8e (LVM)
03.
      Hex code (type L to list all codes): 8e
04.
      Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
05.
06.
      Command (m for help): t
                                               //修改
07.
      Partition number (1-7, default 7): 6
                                                //第6个分区
                                                //类型为8e (LVM)
08.
      Hex code (type L to list all codes): 8e
09.
      Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'
10.
11.
      Command (m for help): t
                                               //修改
                                                //第7个分区
      Partition number (1-7, default 7): 7
12.
                                                //类型为82 (交换分区)
13.
      Hex code (type L to list all codes): 82
14.
      Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'
```

#### 确认分区结果并保存:

```
01.
      Command (m for help): p
02.
03.
                               End
       Device Boot
                     Start
                                     Blocks Id System
04.
      /dev /v db1
                     2048
                              411647
                                       204800 8e Linux LVM
05.
      /dev /v db2
                     411648 4507647
                                        2048000 83 Linux
06.
      /dev/vdb3
                     4507648 6555647 1024000 83 Linux
07.
                     6555648 20971519 7207936 5 Extended
      /dev /v db4
08.
      /dev/vdb5
                                         512000 8e Linux LVM
                     6557696
                             7581695
09.
      /dev/vdb6
                     7583744 11679743 2048000 8e Linux LVM
      /dev/vdb7
                                         524288 82 Linux swap / Solaris
10.
                    11681792 12730367
11.
                                               //保存退出
12.
      Command (m for help): w
13.
      The partition table has been altered!
                                                                       Top
14.
15.
      Calling ioctl() to re-read partition table.
16.
```

- 17. WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
- 18. The kernel still uses the old table. The new table will be used at
- 19. the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
- 20. Syncing disks. //提示重启

## 3)刷新分区表

```
O1. [root@server0 ~] # partprobe /dev/vdb
O2. [root@server0 ~] # reboot
```

### 步骤二:新建卷组、逻辑卷

1)新建卷组datastore,指定PE大小为16MiB

```
01. [root@server0~]#vgcreate - s 16MiB datastore /dev/vdb6
02. Volume group "datastore" successfully created
03. [root@server0~]#vgscan //确认新建的卷组
04. Reading all phy sical volumes. This may take a while...
05. Found volume group "systemvg" using metadata type lvm2
06. Found volume group "datastore" using metadata type lvm2
```

#### 2)新建逻辑卷database,大小设置为50个PE

```
01. [root@server0~]#lvcreate -I 50 - n database datastore
02. Logical volume "database" created
03. [root@server0~]#lvscan //确认新建的逻辑卷
04. ACTIVE '/dev/systemvg/vo' [180.00 MiB] inherit
05. ACTIVE '/dev/datastore/database' [800.00 MiB] inherit
```

#### 步骤三:格式化及使用逻辑卷

1)格式化逻辑卷/dev/datastore/database

```
O1. [root@server0 ~] # mkf s. ext3 /dev/datastore/database
O2. ....
O3. Allocating group tables: done
O4. Writing inode tables: done
O5. Creating journal ( 4096 blocks) : done
```

06. Writing superblocks and filesy stem accounting information: done

#### 2)配置开机挂载

```
01. [root@server0~]# mkdir /mnt/database //创建挂载点
02. [root@server0~]# vim /etc/f stab
03. ....
04. /dev/datastore/database /mnt/database ext3 defaults 00
```

#### 3)验证挂载配置

```
01. [root@server0~]# mount - a
02. [root@server0~]# df - hT /mnt/database/ /确认挂载点设备
03. Filesy stem Type Size Used Avail Use% Mounted on
04. /dev/mapper/datastore-database ext3 772M 828K 715M 1% /mnt/database
```

# 4 案例4:扩展逻辑卷的大小

# 4.1 问题

本例要求沿用练习一,将逻辑卷 vo 的大小调整为 300MiB,要求如下:

- 1. 原文件系统中的内容必须保持完整
- 2. 必要时可使用之前准备的分区 /dev/vdb5 来补充空间
- 3. 注意:分区大小很少能完全符合要求的大小,所以大小在270MiB和300MiB之间都是可以接受的

# 4.2 方案

对于已经格式化好的逻辑卷,在扩展大小以后,必须通知内核新大小。如果此逻辑卷上的文件系统是EXT3/EXT4类型,需要使用resize2fs工具;如果此逻辑卷上的文件系统是XFS类型,需要使用xfs growfs。

# 4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一:确认逻辑卷vo的信息

1)找出逻辑卷所在卷组

```
O1. [root@server0 ~] # lv scan
O2. ACTIVE '/dev/sy stemvg/vo' [ 180.00 MiB] inherit
```

03. ACTIVE '/dev/datastore/database' [800.00 MB] inherit

### 2) 查看该卷组的剩余空间是否可满足扩展需要

```
01.
      [root@server0 ~] # vgdisplay systemvg
02.
       --- Volume group ---
03.
       VG Name
                         sy stemv g
04.
       System ID
05.
       Format
                        lv m2
06.
                          1
       Metadata Areas
07.
       Metadata Sequence No 2
08.
       VG Access
                        read/write
09.
       VG Status
                        resizable
10.
       MAX LV
                        0
       Cur LV
11.
12.
                       0
       Open LV
13.
       Max PV
                       0
       Cur PV
14.
15.
       Act PV
                       1
       VG Size
16.
                       196.00 MiB
                                                //卷组总大小
17.
       PE Size
                       4.00 MiB
18.
       Total PE
                       49
      Alloc PE / Size 45 / 180.00 MiB
19.
20.
       Free PE / Size 4 / 16.00 MiB
                                                  //剩余空间大小
21.
       VG UUID
                        czp8IJ jihS Ddoh- ny 38- j521- 5X8J gqQf UN
```

此例中卷组systemvg的总大小都不够300MiB、剩余空间才16MiB,因此必须先扩展卷组。只有剩余空间足够,才可以直接扩展逻辑卷大小。

#### 步骤二:扩展卷组

1)将提前准备的分区/dev/vdb5添加到卷组systemvg

```
O1. [root@server0~] # v gextend systemvg /dev/v db5
O2. Phy sical volume "/dev/v db5" successfully created
O3. Volume group "systemvg" successfully extended
```

2) 确认卷组新的大小

**Top** 

```
01
      [root@server0~]#vgdisplay systemvg
02.
      --- Volume group ---
03.
      VG Name
                      sy stemv g
04.
      .. ..
05.
      VG Size
                    692.00 MiB
                                           //总大小已变大
06.
      PE Size
                    4.00 MiB
07.
      Total PE
                    173
08.
      Alloc PE / Size 45 / 180.00 MiB
      Free PE / Size 128 / 512.00 MB //剩余空间已达512MB
09.
10.
      VG UUID
                      czp8IJ- jihS- Ddoh- ny 38- j521- 5X8J- gqQf UN
```

## 步骤三:扩展逻辑卷大小

1)将逻辑卷/dev/systemvg/vo的大小调整为300MiB

#### 2) 确认调整结果

```
01. [root@server0 ~] # lv scan

02. ACTIVE '/dev/sy stemvg/vo' [300.00 MiB] inherit

03. ACTIVE '/dev/datastore/database' [800.00 MiB] inherit
```

#### 3)刷新文件系统大小

# 确认逻辑卷vo上的文件系统类型:

```
01. [root@server0 ~] # blkid /dev/systemvg/vo
02. /dev/systemvg/vo: UUID="d4038749-74c3-4963-a267-94675082a48a" TYPE="ext4"
```

#### 选择合适的工具刷新大小:

```
01. [root@server0 ~] # resize2fs /dev/sy stemvg/vo

02. resize2fs 1.42.9 (28- Dec- 2013)

03. Resizing the filesy stem on /dev/sy stemvg/vo to 307200 (1k) blocks.
```

04. The filesy stem on /dev/sy stemv g/v o is now 307200 blocks long.

# 确认新大小(约等于300MiB):

```
01. [root@server0 ~] # mount /dev/sy stemvg/vo /vo/
02. [root@server0 ~] # df - hT /vo
03. Filesy stem Type Size Used Avail Use% Mounted on
04. /dev/mapper/sy stemvg-vo ext4 287M 2.1M 266M 1% /vo
```

**Top**