Corewar Cheat Sheet

Par son altesse royal Ewen "Princess Luna" le Gouguec

(tcha tcha tcham, tapis rouge, trompettes, champagne, toossa toossa ...)

Avant toutes choses

Voici la playlist tres aléatoire écoutée par l'auteur de ce document durant sa rédaction. L'ecouter, de preference dans le desordre pour eviter toute forme de cohérence, tout en lisant ce texte, vous aidera a vous mettre dans l'etat d'esprit dérangé de son createur et ainsi faciliter sa comprehension.

ABBA - Dancing Queen	Imagine Dragons - It's Time
ABBA - Fernando	Justice - Canon
ABBA - S.O.S.	Justice - Helix
ABBA - Waterloo	Marvin Berry and the Starlighters - Earth Angel
Ace of base - The Sign	Mary Wells - My Guy
Ace of base - Tokyo Girl	New Order - Blue Monday
Alestorm - 1741	Nik kershaw - The Riddle
Alestorm - Hangover	OMFG - Hello
AC/DC - Back in black	Richard Sanderson - Dreams are my reality
AC/DC - Thunderstruck	Roomie - Shmoyoho's Dayum Cover
Badfinger - Baby Blue	Shakira - Waka Waka
Eddie Carlson - E,Johnson's Cliffs of Dover Cover	Stevie Wonder - Superstition
Elton John - Don't Go Breaking My Heart	The Archies - Sugar Sugar
Imagine Dragons - Radioactive	The Chordettes - Mr. Sandman (1954)
Imagine Dragons - Every Nights	Totem - Bullshit
Imagine Dragons - On the Top of the World	Wham - Wake me up before you go go
Imagine Dragons - Deamon	

<u>Types de parametres</u>

REGISTRE: Codé sur 1 octet Identifiant d'un registre

Source : Charge le contenu du registre Destination : Stock la valeur dans le registre

Important : Si une instruction est appellée avec un registre inexistant,

l'instruction est invalide et le processus appelant crash.

INDEX: Codé sur 2 octets Addresse d'un entier en RAM

Source: Charge le contenu des 4 octets suivant l'index Destination: Stock la valeur dans les 4 octets suivant l'index

DIRECT: Codé sur 4 octets Nombre entier

Codé sur 2 octets Addresse en RAM

Source: La valeur tel quel

Octet de codage des parametres

L'octet de codage des parametres, ou OCP, permet a la VM de savoir comment charger les parametres d'une instruction. Il est divisé en 4 paires de bits, trois determinant le type d'un parametre, et une quatrieme inutilisée. Elles sont reparties comme suit :

128	64	32	16	8	4	2	1
Param	etre #3	Param	etre #2	Param	etre #1	Non	utilisé

Pour chaque parametre, le type est codé sur le modèle :

Bit superieur	Bit inferieur	Туре
0	0	(Abscent)
0	1	Registre
1	0	Direct
1	1	Index

RAM et Adressage

La RAM de la VM est circulaire, et n'as aucun point zero ou autre repere. Des lors, l'adressage absolut est impossible. L'adressage est relatif a l'instruction courante, dont la position est elle meme relative au point de depart du programme...

Bon, tout ca, c'est pas tres clair .. Essayons plutot avec un petit exemple :

Admettons une RAM circulaire de 64 octets, initialement vide

00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00																											00
00						Οu	vre										onc 64			us q	lue						00
00	ceci est une RAM circulaire de 64 octets														00												
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Joli non ? Bon je sais, c'est un rectangle, mais bon, on fait avec ce qu'on a hein ...

Donc, comme il n'y a pas d'addresse absolue, on ne peut definir la position d'une case que par rapport a une autre case. Demonstration :



Choisissons en une. Tiens, celle en bleu, là.

Cette case devient alors l'adresse 0. Si on lit la RAM dans le sens horaire, la case rouge est la case 3, la verte est la case 19, la jaune est la -7 et la violette, la -19. Simple non ? Maintenant, un peu de mind fuck. La RAM etant circulaire, la case jaune, c'est aussi la case 57. Et la bleu, bah c'est la 64, la 128, la 192, la 448, la -4608, la 17344, en plus bien sur d'etre la 0 (si si). On peut ainsi tourner a l'infini, dans le sens qu'on veut, tout ca n'a rien de bien compliqué.

Si maintenant on part de la rouge, on a donc : bleu = -3, jaune = -10, violette = -22 et verte = 16, such magic, so shybe.

Bon, maintenant que vous avez tout compris, voyons comment la VM implemante ce principe.

Le point de depart d'un programme est le point de reference d'adressage effectif.

Chaque processus a un process counter (pc), codé sur 2 octets, qui compte le nombre de case entre l'instruction courante, et le point de depart du programme. Il designe donc la postion de l'instruction courante par rapport au point d'adressage effectif.

Chaque adresse est relative a la case contenant l'opcode de l'instruction courante.

La valeure effective d'une adresse est egale a sa somme avec le process counter.

Consequence: le pc etant strictement positif ou nul, et codé sur 2 octets, le rayon d'action du processus en RAM est limité entre sont point d'origine, et sont point d'origine + 0xFFFF (ce qui permet d'acceder a toute la RAM des lors qu'elle ne depasse pas les 65 535 octets).

Lecteur perplexe > "Attend, si l'addressage est strictement positif ou nul, comment t'accede a une case precedant l'instruction courante ?"

Et bien grace a la magie de l'overflow! (et ouais, qu'est c'qu'il y'a!?)

```
Addmetons une valeure numerique binaire x = 1111 1111 (255) si j'incremente x, x = 1 0000 0000 (256)
```

```
Maintenant, si x est codé sur 8 bits (1 octet)

si x = 1111 1111 (255), et que j'incremente x

alors x = 0000 0000 (0), le neuvieme bit disparaissant.

si je dit maintenant x = x + 1 0000 0010 (258), alors x = 0000 0010 (2)
```

Amusant, n'est il pas ?

Maintenant, avec notre process counter. Par exemple:

```
si pc = 0x0000, pc + 0xFFFF = 0xFFFF.

si pc = 0x0001, pc + 0xFFFF = 0x0000, equivaut a - 0x0001


si pc = 0x0004, pc + 0xFFFE = 0x0002, equivaut a - 0x0002

si pc = 0xFFFF, pc + 0x0001 = 0x0000, equivaut a - 0xFFFF
```

On constate qu'enfait, l'addressage est cyclique.

Pour rendre cela plus clair, prenons ce petit shema, representant un segment de RAM, dont l'addressage serait relatif a un hypothetique pc codé sur 4 bits.

La case jaune represente le point de reference d'addressage courant Chaque nombre represente l'addresse d'une case Les cases en gris sont hors de portée de l'addressage



Fascinant, non?

Lecteur perspicace > "Euh .. oui bon, tout ca c'est tres sexy, mais, a quoi ca sert tout ce merdier ? Pourquoi ne pas utiliser directement des addresses negatives ? C'est completement con!"

LE interet de ce systeme, est d'empecher un player de parcourir la RAM vers l'arriere, tout en ayant la possibilité de revenir sur ces pas, permetant par exemple de faire des boucles

(et puis ca aurait été trop facile sinon, hein ? faut pas déconner ...)

Pour finir, mettons tout ca en pratique, avec un petit programme.

Prennons le programme d'exemple du sujet, j'ai nommé : Zork

zork en assembleur	zork en hexadecimal
and r1, %0, r1 live: live %1	0b 68 01 00 0f 00 01 06 64 01 00 00 00 00 01 01 00 00 00 01 09 ff fb

Chargons maintenant zork dans notre RAM:

00	00	0b	68	01	00	0f	00	01	06	64	01	00	00	00	00	01	01	00	00	00	01	09	ff	fb	00	00	00
00																											00
00						Bor	1, 0	n I'c						urait In c					illeu	ur he	ein,						00
00	ca change rien, on s'en tout														00												
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

La VM genere un processus ayant pour point de depart la case memoire contenant l'opcode de la premiere instruction. Des lors, cette case devient le point de reference d'addressage effective du processus. Le registre 1 du processus contient l'ID du player, qui sera dans notre exemple, 0.

00	00	0 b	68	01	00	0f	00	01	06	64	01	00	00	00	00	01	01	00	00	00	01	09	ff	fb	00	00	00
00																											00
00				Leg	jend					'insti met												ucti	ons				00
00								, P	GI GI			, ,	J GI (<i>x</i> 1110	,,,,	,	Pu	, Giri		, ,, ,							00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Nous avons donc au depart : PC = 0 Carry = 0

la VM decode la premiere instruction.

opcode 0x0b: Store indirect

OCP > p1 : REGISTRE, p2 : DIRECT, p3 : DIRECT

La VM additionne les 2 derniers paramametres, ce qui donne 0x0010 et stock a cette addresse, la valeure contenu dans le premier registre.

Le PC passe a 7, debut de l'instruction suivante




PC = 7 Carry = 0

opcode 0x06: Logical AND

OCP > p1 : REGISTRE, p2 : DIRECT, p3 : REGISTRE

La VM effectue un AND logique entre les 2 premiers paramametres. Le second paramametre etant egale a zero, le resultat est toujours egale a zero, donc le carry passe a l'etat 1. Le resultat est stocké dans le premier registre

Le PC passe a 14, debut de la troisieme instruction




ocpcode 0x01: Live

Pas d'OCP, le seul parametre est toujours DIRECT (4 octets)

La VM reporte le player 0 comme etant en vie, et affiche un message en consequence dans le terminal.

Le PC passe a 19, debut de la quatrieme instruction



PC = 19 Carry = 1

opcode: 0x09

pas d'OCP, le seul paramametre est toujours DIRECT (2 octets)

La VM ajoute la valeure passée en parametre au PC.

Ici le parametre vaut 0xFFFB, et le PC vaut 19, soit 0x0013. 0x0013 + 0xFFFB = 0x1000E.

Or, comme le PC est codé sur 2 octets, sa valeure maximale est 0xFFFF. Donc seul les 2 octets inferieurs du resultat subsisterons, soit 0x000E.

Le PC vaut donc 14, retour a la troisieme instruction.

A partir de la, le programme est dans une boucle infinie, se contentant de repéter les instruction 3 et 4.

Restriction de l'adressage

Certaines instructions (voir jeu d'instruction) limitent la porté de l'adressage autour du point d'adressage relatif en appliquant un modulo sur la valeure du decalge entre l'adresse de reference et l'adresse visé. Le valeure du modulo appliqué est definie par la constante IDX MOD.

Dans ce cas, la VM procede comme suis :

- Calcul de l'adresse effective visée
 Adresse effective = PC + Adresse visée
- Calcul de la difference entre l'adresse de reference et l'adresse visée Adresse effective = Adresse effective - PC
- Calcul du modulo IDX MOD de la difference Adresse effective = Adresse effective % IDX MOD
- Calcul de l'adresse effective finale
 Adresse effective = PC + Adresse effective

Si on reprend notre hypothetique RAM sur 4 bits du chapitre precedent,

PC = 7, IDX MOD = 4, Sans restriction de l'adressage

X	X	9	<u></u>	D	\in	\Box	E	F	θ	+	2	3	4	5	6	7	8	X	X
			C =	7, [[ΟX	MO	D =	4, A	\ve	c re	stric	tion	i de	l'ac	dres	ၭႄၯၟ	Û		
X	X	9	A	D	\in	Ð	E	F	θ	+	2	C	4	5	Ó	7	O	X	X
		P	C =	7, [[DX_	MO	D =	<i>4, A</i>	\ve	c re:	stric	tion	i de	l'ac	dr e s	sag	Ĉ		

X	X	X	X	X	X	Ð	든	두	Θ	1	2	3	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
										5									
									CO										
									\leftarrow										

Jeu d'instruction

live		Live			0x01
Usage:live	S(D4)		Duré	ee : 10
OCP: Non		Adressage Restreint : Non	Modif	ie le	carry: Non

Rapporte le joueur designé par le premier parametre comme etant en vie. L'instruction ecrit sur la sortie standard un message du type "Le joueur \$player_name (\$player_id), a été raporter comme étant en vie". Libre a vous de 'pimper' le message comme bon vous semble, du moment que l'idée passe et qu'il contienne les variables sus nommée. Un joueur ne vie que tant qu'au moins un processus effectue un live avec sont id, et ce au minimun une fois tout les CYCLE_TO_DIE. Si le parametre passé ne correspond a l'id d'aucun joueurs, le comportement est indefinit. A vous de decider si c'est une erreur et que le processus crash, ou si osef, l'instruction ne fait rien et on passe a la suite, avec eventuelement en supplément un petit message sur la sortie standard, message incohérent ou message d'avertissement, votre seul limite est celle de votre creativité.

ld		Direct Load			0x02
Usage: ld S	(ID/D	4), D(RG)		Duré	ee:5
OCP : Oui		Adressage Restreint : Oui	Modifi	e le d	carry : Oui
registre pas	ssé ei	M > Registre. Charge le prer n second parametre. Si l ale a zero, alors le carry pa	a vale	eur	du premier

st		Direct Store			0x03				
Usage:st S	(RG),	D(RG/ID)		Duré	ee:5				
OCP: Oui Adressage Restreint: Oui Modifie le carry:									

Transfert direct Registre > RAM / Registre. Charge le contenu du registre passé en premier parametre dans le second parametre. Si la valeur du premier parametre est egale a zero, alors le carry passe a l'etat un, sinon a l'etat zero.

add		Aritmetical Addition			0x04	
Usage: add S(RG), S(RG), D(RG) Duré				ee: 10		
OCP : Oui		Adressage Restreint : Non	Modifi	ie le d	carry : Oui	
Ajoute le second parametre au premier parametre, et stock le resultat dans le troisieme parametre. Si la valeur resultante est egale a zero, alors le carry passe a l'etat un, sinon a l'etat zero.						

sub		Aritmetical Substraction			0x05		
Usage: sub S(RG), S(RG), D(RG) Duré					ee: 10		
OCP : Oui		Adressage Restreint : Non	Modif	ie le	carry : Oui		
Soustrait le second parametre au premier parametre, et stock le resultat dans le troisieme parametre. Si la valeur resultante est egale a zero, alors le carry passe a l'etat un, sinon a l'etat zero.							

and		Logical AND			0x06
Usage: and	S(RG/	ID/D4), S(RG/ID/D4), D(RG)	Duré	ee:6
OCP : Oui		Adressage Restreint : Oui	Modifie le carry : Oui		carry : Oui
Effectue un AND logique entre les deux premiers paramametres et					

Effectue un AND logique entre les deux premiers paramametres et stock le resultat dans le troisieme paramametre. Si la valeur resultante est egale a zero, alors le carry passe a l'etat un, sinon a l'etat zero.

or	Logical OR				0x07	
Usage: or S(RG/ID/D4), S(RG/ID/D4), D(RG) Duré					ee:6	
OCP : Oui		Adressage Restreint : Oui	Modif	ie le	carry : Oui	
Effectue un OR logique entre les deux premiers paramametres et stock le resultat dans le troisieme paramametre. Si la valeur resultante est egale a zero, alors le carry passe a l'etat un, sinon a l'etat zero.						

xor		Logical XOR				
Usage:xor	ge:xor S(RG/ID/D4), S(RG/ID/D4), D(RG) Duré					
OCP : Oui		Adressage Restreint : Oui	Modif	ie le	carry : Oui	
Effectue un XOR logique entre les deux premiers paramametres et stock le resultat dans le troisieme paramametre. Si la valeur resultante est egale a zero, alors le carry passe a l'etat un, sinon a l'etat zero.						

zjmp	Jump if zero		0x09		
Usage:zjmp S(D2)				Duré	ee: 20
OCP: Non Adressage Restreint: Non Modif		ie le	carry : Non		

Saute a l'adresse passé en parametre si le carry est a l'etat un. L'adresse devient alors celle de la prochaine instruction. Si le carry est a l'etat zero, rien ne se passe et le flot continue normalement jusqu'a l'instruction suivante. Rien ne precise si l'instruction consomme la totalité de ces cycles dans ce cas, a vous d'en decider.

ldi		Indirect Load			0x0A	
Usage:ldi S(RG/ID/D2), S(ID/D2), D(RG) Durée					ee : 25	
OCP : Oui		Adressage Restreint : Oui Modifie		e le	le carry : Oui	
resultante d registre pass	le l'ad é en t	RAM > Registre. Charge dition des deux premiers proisieme parametre. Si cette tun, sinon a l'ettat zero.	arama	ımetı	res, dans le	

sti	Indirect Store				ОхОВ
Usage: sti S(RG), S(RG/ID/D2), S(ID/D2) Duré					ee : 25
OCP : Oui		Adressage Restreint : Oui	Modif	ie le	carry : Oui
registre pas l'addition de	ssé er es deu	Registre > RAM. Charge la v n premier parametre a l'o ex derniers paramametres. Si e a l'etat un, sinon a l'ettat ze	adresse cette	e res	sultante de

fork		Fork						
Usage: fork S(D2)				Duré	e : 800			
OCP: Non	Adressage Restreint : Oui Modifie le c			carry: Non				
copie du p l'etat de tou	Genere un nouveau processus a l'adresse passée en parametre par copie du processus appelant. Le nouveau processus garde donc l'etat de tout les registres et du carry, seul le PC differe (sauf dans le cas d'un fork %0).							

11d		Long Direct Load			
Usage:11d	Usage: 11d S(ID/D4), D(RG) Duré				
OCP : Oui	CP: Oui Adressage Restreint: Non Modifie le d			carry : Oui	
Identique a Direct Load mais sans restriction de l'adressage.					

lldi		Long Indirect Load	0x0E			
Usage: 11di S(RG/ID/D2), S(ID/D2), D(RG) Durée: 50						
OCP: Oui Adressage Restreint: Non Modifie			ie le	carry : Oui		
Identique a Indirect Load mais sans restriction de l'adressage.						

lfork		Long Fork			OxOF
Usage: 1for	Usage: 1fork S(D2)				
OCP: Non		Adressage Restreint : Non	Modifie le carry : No		carry: Non
Identique a Fork mais sans restriction de l'adressage.					

aff	Aff			0x10	
Usage: aff S(RG)			Durée : 2		
OCP : Oui	Adressage Restreint : Non	Modif	Modifie le carry : Oui		

Affiche a l'ecran le char correspondant a la valeure du registre passé en parametre, modulo 256. Si ce char est NUL, alors le carry passe a l'etat 1, sinon a l'état 0. A vous de choisir le formattage de la sortie ecran. Vous pouvez par exemple preciser a chaque aff l'id de sont processus d'origine, ou bien attribuer une couleur a chaque processus, ou encore attribuer une ligne de aff par processus, ou n'importe quoi d'autre avec les processus, l'important reste que votre sortie de aff soit le plus swag possible.

Idée de bonus: L'instruction aff a pour seul but de taunter son adversaire (ce qui est une part non negligeable du jeu). Mais, en envoyant les chars au compte goute, il est tres difficile de sortir une phrase propre a l'ecran, sans etre interompu par un live ou un autre aff. Pour palier a ca, vous pouvez bufferiser le aff. Dans ce cas chaque processus possede son buffer. A chaque appel de aff, l'instruction rajoute le char dans le buffer du processus. Lors d'un appel de aff avec le char NUL, l'instruction vide le buffer a l'ecran. Un char NUL definissant egalement le carry a 1, cette construction permet de facilement faire des boucle pour display des strings, si tant est qu'elles se terminent par un NUL char.