

入门:运行你的第一个 Windows 容器

项目 • 2022/04/08 • 7 个参与者



本文内容

安装容器基础映像

运行 Windows 容器

使用 Windows Admin Center 运行 Windows 容器

后续步骤

适用范围: Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016

本主题介绍在按入门:准备适用于容器的 Windows中所述设置环境后,如何运行你的第一个 Windows 容器。若要运行容器,请首先安装基础映像,该映像为容器提供基本的操作系统服务层。然后,创建并运行基于基础映像的容器映像。有关详细信息,请继续阅读。

安装容器基础映像

所有容器都从容器映像创建。 Microsoft 提供了多个可供选择的入门级映像(称为基础映像)(有关详细信息,请参阅容器基础映像)。 此过程会拉取(下载和安装)轻型 Nano Server 基础映像。

1. 打开一个命令提示符窗口(例如内置命令提示符、PowerShell 或 Windows Terminal), 然后运行以下命令,以便下载并安装基础映像:

控制台

docker pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2022

如果在试图拉取映像时 Docker 无法启动,则可能无法访问 Docker 守护程序。 要解决此问题,请尝试重启 Docker 服务。

♀提示

如果看到错误消息"no matching manifest for linux/amd64 in the manifest list entries", 请确保 Docker 未配置为运行 Linux 容器。 若要在 Docker 中

切换到 Windows 容器,可右键单击 Docker 图标,选择"切换到 Windows 容器"。 若要使用命令行在容器之间切换,请运行 &

\$Env:ProgramFiles\Docker\Docker\DockerCli.exe -SwitchDaemon.

2. 下载完映像成后,请在等待时阅读 EULA,并通过查询本地 docker 映像存储库来验证它是否存在于系统上。 运行命令 docker images 会返回已安装映像的列表。

下面是一个展示 Nano Server 映像的输出示例。

控制台			心 复制
REPOSITORY SIZE	TAG	IMAGE ID	CREATED
microsoft/nanoserver ago 652 MB	latest	105d76d0f40e	4 days

运行 Windows 容器

对于此简单示例,我们将创建并部署一个"Hello World"容器映像。 为了获得最佳体验,请在提升的命令提示符窗口中运行这些命令(但不要使用 Windows PowerShell ISE - 它不适用于与容器交互会话,因为容器看似已挂起)。

1. 在命令提示符窗口中输入以下命令,从 nanoserver 映像启动包含交互式会话的容器:

```
控制台

docker run -it mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:ltsc2022 cmd.exe
```

2. 启动容器后,命令提示符窗口会将上下文更改为容器。 在容器中,我们会创建一个简单的"Hello World"文本文件,然后通过输入以下命令退出容器:

```
echo "Hello World!" > Hello.txt
exit
```

3. 通过运行 docker ps 命令获取刚从其退出的容器的容器 ID:

控制台	心 复制
docker ps -a	

4. 创建新的"HelloWorld"映像,其中包含已运行的第一个容器中的更改。 为此,请运行 docker commit 命令,将 <containerid> 替换为容器的 ID:




完成后,现在你就具有一个包含"hello world"脚本的自定义映像了。 执行 docker images 命令即可看到该映像。

控制台	10 复制
docker images	

下面是输出示例:

控制台			12 复制
REPOSITORY CREATED	SIZE	TAG	IMAGE ID
helloworld 10 seconds ago	258MB	latest	a1064f2ec798
mcr.microsoft.com/ 3 weeks ago	windows/nanoserver 256MB	2022	2b9c381d0911


5. 最后,使用 docker run 命令运行新的容器,其中的 --rm 参数会在命令行 (cmd.exe) 停止后自动删除容器。



结果就是,Docker 从"HelloWorld"映像创建了一个容器,并且 Docker 在该容器中启动了 cmd.exe 的实例,然后 cmd.exe 读取文件并将内容输出到 shell。 作为最后一步,Docker 停止了容器并将其删除。

使用 Windows Admin Center 运行 Windows 容器

可使用 Windows Admin Center 在本地运行容器。 具体来说,你使用 Windows Admin Center 实例的容器扩展来运行容器。 首先,打开你想要管理的容器主机,然后在"工具" 窗格中,选择"容器"扩展。 接着,在"容器主机"下的容器扩展中选择"映像"选项卡。



如果主机没有基本容器映像,请选择"拉取"选项,打开"拉取容器映像"设置:

Pull Container Image PREVIEW ①

Detail which image you would like to pull.

Repository* ①	
mcr.microsoft.com/windows/servercore	
Tag ①	
Itsc2019	
Pull all tagged images in the repository.	
> Registry authentication	
✓ Common Windows images	
mcr.microsoft.com/windows/servercore	
Itsc2019	
1809	
1903	
1909	
2004	
> mcr.microsoft.com/dotnet/framework/aspnet	
> mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis	
> mcr.microsoft.com/windows/nanoserver	
Pull	Cancel

在"拉取容器映像"设置中,提供映像 URL 和标记。 如果你不确定要拉取哪个映像,Windows Admin Center 会提供一个来自 Microsoft 的常用映像列表。 你也可提供凭据,从专用存储库中拉取映像。 填写所需信息后,单击"拉取"。 Windows Admin Center 将在容器主机上启动拉取进程。 完成下载后,应会在"映像"选项卡上看到新映像。

选择要运行的映像, 然后单击"运行"。


Specify how to run: mcr.microsoft.com/windows/servercore/iis:windowsservercore-ltsc2019			
Container Name ①			
Use Hyper-V isolation	0		
Publish Port(s) ①			
8000:80			
Publish All Ports	0		
Memory allocation ①			
2048	:1		
CPU count ①			
1			
Click 'Add' to add additional Docker Run Options ①			
+ Add			

在"运行"菜单上,为容器设置配置,例如容器名称、隔离类型、要发布的端口,以及内存和 CPU 分配。 此外,还可追加 UI 中没有的 Docker run 命令,例如针对持久卷的 -v。若要详细了解可用的 Docker run 参数,请参阅此文档 。

Run

Cancel

完成容器的配置后,单击"运行"。可在"容器"选项卡上查看正在运行的容器的状态:



后续步骤

了解如何容器化示例应用

建议的内容

准备 Windows 操作系统容器

设置适用于容器的 Windows 或 Windows Server, 然后继续操作,运行第一个容器映像。

在 Windows 中配置 Docker

在 Windows 中配置 Docker

在 Windows 10 上设置 Linux 容器

容器部署快速入门

Windows 10 上的 Linux 容器

了解使用 Hyper-V 在 Windows 10 上像运行原生容器那样运行 Linux 容器的各种方法。

Windows Docker 主机远程管理

如何安全管理运行 Windows Server 的远程 Docker 主机。

容器化 .NET Core 应用

了解如何使用容器生成示例 .NET Core 应用

Dockerfile 和 Windows 容器

创建用于 Windows 容器的 Dockerfile。

Windows 容器基础映像

概述 Windows 容器基础映像以及何时使用它们。

显示更多 🗸