### Структура машинних команд

### Приклади трансляції асемблерних команд

Приклад 1. Програма без використання сегменту даних. Операції з регістрами.

```
1
                              60, 132
                    page
2
                    TITLE
                             EXASM1 (EXE) Приклад регістрових операцій
3
  0000
4
                    STACKSG SEGMENT PARA STACK 'Stack'
5
  0000 OC [
                              DB
                                      12 DUP ('STACKSEG')
6
          53 54 41 43
7
          48 53 45 47
8
9
  0060
                    STACKSG ENDS
10
11
12 0000
                    CODESG SEGMENT PARA 'Code'
  0000
                    BEGIN
                             PROC
13
                                      FAR
                             ASSUME SS:STACKSG, CS:CODESG, DS:NOTHING
14
15 0000 IE
                             PUSH
                                      DS
                                                     ; Записати DS в стек
16 0001 2B C0
                             SUB
                                       AX,AX
                                                     ; Записати нуль
17 0003 50
                             PUSH
                                       AX
                                                         в стек
18
19 0004 B8 0123
                             MOV
                                       AX, 0123H
                                                     ; Записати шіст. 0123 в АХ
20 0007 05 0025
                                       AX, 0025H
                                                     ; Додати шіст. 25 до АХ
                             ADD
21 000A 8B D8
                             MOV
                                       BX, AX
                                                     ; Переслати АХ в ВХ
                                                     ; Додати ВХ до АХ
22 000C 03 D8
                              ADD
                                       BX, AX
23 000E 8B CB
                              MOV
                                       CX, BX
                                                     ; Переслати ВХ в СХ
24 0010 2B C8
                                       CX, AX
                                                     ; Відняти АХ від СХ
                             SUB
25 0012 2B C0
                                        AX, AX
                                                     ; Очистити АХ
                             SUB
26 0014 90
                             NOP
27 0015 CB
                             RET
                                                     ; Повернення в DOS
28 0016
                     BEGIN
                              ENDP
                                                     ; Кінець процедури
29
30 0016
                     CODESG
                             ENDS
                                                      ; Кінець сегмента
31
                              END
                                        BEGIN
                                                      ; Кінець програми
   Segments and Groups:
                 Name
                              Size
                                        Align
                                               Combine
                                                        Class
  PARA
                                               NONE
                                                         'CODE'
  PARA
                                               STACK
                                                        'STACK'
  Symbols:
                                        Value
                Name
                             Type
                                                  Attr
                                        0000
  F PROC
                                                CODESG
                                                         Length=0016
```

Сегмент коду починається з відносної адреси 0000. Він завантажується в пам'ять у відповідності до адреси в регістрі CS та з нульовим зміщенням відносно цієї адреси. Оскільки ASSUME є директивою асемблеру, то перша команда, що генерує машинный код, - це PUSH DS, однобайтова команда (1E), що знаходиться в сегменті з нульовим зміщенням.

Приклад 2. Програма з використанням сегменту даних.

1				page 60, 13			
2 3			TITLE ·	EXASM2 (			ересилання і додавання
4	0000			SEGMENT			
5	0000	20 [		DW	32 DU		
6		????					
7		]					
8	0040						
9	0040		STACKSG				
10 11	0000		; DATASG	SEGMENT			
12	0000	00FA	FLDA	DW	250	Data	
13	0002	007D	FLDB	DW	125		
14	0004	????	FLDC	DW	?		
15	0006		DATASG				
16			;				
17	0000		CODESG	SEGMENT	PARA	'Code'	
18	0000		BEGIN	PROC	FAR		
19			ASSU			S:DATAS	G, SS:STACKSG, ES: NOTHING
20	0000	IE		PUSH	DS		; Записати DS в стек
21	0001	2B C0		SUB		X	
22	0003	50		PUSH	AX	A.T. A.C.C.	; нульову адресу
23	0004	B8 R		MOV			; Помістити адресу DATASG
24	0007	8E D8		MOV	DS, A	X	; y perictp DS
25 26	0009	Al 0000 R		MOV	AV EI	LDA	; Переслати 0250 в АХ
27	0009 000C	03 06 0002 R		ADD		LDA LDB	; Додати 0125 до АХ
28	0010	A3 0004 R		MOV	FLDC,		; Записати суму в FLDC
29	0013	CB		RET	T LDC,	1111	; Повернутися в DOS
30	0014	CD	BEGIN	ENDP			, mosephymen s s os
31	0014		CODESG	ENDS			
32				END	BEGIN	1	
	Segme	ents and Groups:		a.		a	CI.
	0055	Na				Combine	
		SG			PARA	NONE	'CODE'
		SG			PARA	NONE	'DATA'
	SIAC	KSG		. UU4U - I	PARA	STACK	'STACK'
	Symbo	o1s:					
		Na		Type	Value	Attr	
		V			0000	CODE	2
						0000	DATASG
						0002	DATASG
	FLDC		• • • • • • •	. L WORD		0004	DATASG

Поле FLDA визначає слово з десятковим значенням 250, яке транслюється в шістнадцяткове 00FA. Поле FLDB визначає слово з десятковим значенням 125, яке транслюється в шістнадцяткове 007D. Насправді значення цих двох констант у пам'яті є FA00 та 7D00.

# Вибір підмножини команд

Для практичної реалізації виберемо деяку підмножину команд мікропроцесорів I80x86. Слід мати на увазі, що вибір має бути обгрунтованим, зокрема, підмножина команд повинна мати певну функціональну повноту.

Приклад вибору підмножини команд:

MOV	ADD	AND	JMP	LOOP	NOP
XCHG	INC	NOT	CALL	LOOPE	
PUSH	SUB	OR	RET	JE	
POP	DEC	XOR	RET<число>	JG	
PUSHF	IMUL	TEST	INT	JL	
POPF	IDIV	SHL		JNE	
LEA	CBW	SHR			
	CWD				
	CMP				

# Кодування регістрів

Основні, базові та індексні регістри:

Біти	$\mathbf{w} = 0$	$\mathbf{w} =$
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	CH	BP
110	DH	SI
111	BH	DI

#### Сегментні регістри:

Біти	Сегм. рег.
00	ES
01	CS
10	SS
11	DS

Наприклад, наступна команда MOV використовує регістр AX і має безпосередній двохбайтовий операнд:

Перший байт машинного коду вказує на розмір в одне слово (w = 1) і на регістр AX (000). Не слід узагальнювати цей приклад, бо вказівка на регістр та біт w можуть бути в різних позиціях коду.

### Байт способу адресування

Байт способу адресування, якщо він присутній, займає другий байт машинного коду і складається із таких трьох элементів:

- 1) mod двохбітового коду, що має значення 11 для посилання на регістр та 00, 01 і 10 для посилання на пам'ять;
  - 2) гед трьохбітового вказівника регістра;
  - 3) г/т трьохбітового вказівника регістра або пам'яті (r регістр, m адреса пам'яті).

Крім того, перший байт машинного коду може мати біт "d", який вказує напрям потоку між операндом 1 та операндом 2:

$$δir "d": 0 - reg → r/m (+ mod )$$

$$1 - reg ← r/m (+ mod )$$

Розглянемо приклад додавання вмісту регістра AX та вмісту регістра BX:

У цьому прикладі d=1 означає, що reg (011) описує операнд 1, а r/m (000) і mod (11) описують операнд 2. Так як біт w=1, то розмір дорівнює одному слову. Отже, команда повинна додати AX (000) до BX (011).

Другий байт команди в об'єктному коді визначає більшість способів адресування пам'яті. У подальщому викладенні способи адресування будуть детально розглянуті.

#### Біти МОД

Два біти mod визначають адресування регістра чи пам'яті. Нижче пояснено їх призначення:

- 00 біти г/т дають абсолютну адресу, байт зміщення (відносна адреса) відсутній;
- 01 біти r/m дають абсолютну адресу пам'яті і  $\epsilon$  один байт зміщення;
- 10 біти r/m дають абсолютну адресу і  $\epsilon$  два байти зміщення;
- 11 біти r/m визначають регістр. Біт w (в байті коду операції) визначає посилання на восьми- або шістнадцятибітовий регістр.

#### Біти REG

Три біти reg (разом з бітом w) визначають конкретний восьми- або шістнадцятибітовий регістр.

#### Біти R/М

Три біти r/m (регістр/пам'ять) разом з бітами mod визначають спосіб адресування, як показано в таблиці:

r/m	mod=00	mod=01	mod=10	mod=11	mod=11
				w=0	w=1
000	BX+SI	BX+SI+disp	BX+SI+disp	AL	AX
001	BX+DI	BX+DI+disp	BX+DI+disp	CL	CX
010	BP+SI	BP+SI+disp	BP+SI+disp	DL	DX
011	BP+DI	BP+DI+disp	BP+DI+disp	BL	BX
100	SI	SI+disp	SI+disp	AH	SP
101	DI	DI+disp	DI+disp	CH	BP
110	Direct	BP+disp	BP+disp	DH	SI
111	BX	BX+disp	BX+disp	BH	DI

#### Двобайтові команди

Розглянемо ще раз приклад додавання вмісту регістрів ВХ та АХ:

ADD BX, AX 0000 0011 11 011 000

dw mod reg r/m

d 1 означає, що біти reg та w описують операнд 1 (BX), а біти mod, r/m та w - операнд 2 (AX);

w 1 визначає розмір регістрів в одне слово;

mod 11 вказує, що операнд 2 є регістром;

reg 011 вказує, що операнд 1 є регістром BX;

r/m 000 вказує, що операнд 2 є регістром AX.

Розглянемо інший приклад множення регістра AL на регістр BL:

MUL BL 11110110 11 100 011

w mod reg r/m

Команда MUL передбачає, що регістр AL містить множник. Розмір регістра дорівнює одному байтові (w=0), mod вказує на регістрову операцію, r/m=011 вказує на регістр BL. У даному випадку reg=100 завжди має таке значення, бо є частиною коду операції.

### Трибайтові команди

Наступна команда MOV регенерує три байти машинного коду:

MOV mem, AX 10100001 dddddddd ddddddd

Для команди пересилання з регістра AX чи AL необхідно знати, скільки байтів приймає участь в операції: один чи два. В даному прикладі w=1 означає слово, отже, передбачається 16-бітовий регістр AX. Використання в другому операнді регістра AL приведе до значення біта w=0. Байти 2 і 3 містять відносну адресу пам'яті. Команди, які використовують регістри AX чи AL, часто генерують більш ефективний (короткий) машинний код.

# Чотирибайтові команди

Розглянемо приклад множення регістра AL на значення в пам'яті. Процесор припускає, що множник знаходиться в регістрі AL для однобайтового множення і в регістрі AX для двохбайтового множення:

MUL mem\_byte 11110110 00 100 110

w mod reg r/m

Для даної команди гед завжди має значення 100, mod=00 вказує на операцію з пам'яттю, а r/m=110 — на прямий спосіб адресування. Машинна команда має також ще два наступні байти (тут не показані), що визначають відносну адресу пам'яті.

Розглянемо ще приклад для команди LEA, яка завжди визначає двобайтову адресу:

LEA DX.mem 10001101 00 010 110

LEA mod reg r/m

Reg=010 означає регістр DX. Mod=00 та r/m=110 визначають прямий спосіб адресування пам'яті. У наступних двох байтах (тут не показаних) є відносна адреса.

# Поле знака (розширення)

Деякі команди мають однобітове поле s — ознака розширення безпосереднього операнда за його знаковим розрядом. Ефект поля s (біта s)  $\epsilon$  таким. Якщо s=0, то нема $\epsilon$ 

ніякого ефекту — операнд закодований в самій команді у повній формі без скорочення. Значення s=1 дійсне лише для 8-бітових безпосередніх операндів: 8 бітів операнда доповнюються старшими розрядами, які мають таке ж саме значення, що і знаковий розряд операнда, в кількості, необхідній для заповнення 16/32-бітового приймача.

# Таблиці кодів команд та їх швидкодії

У таблицях подано лише коди самих команд та байтів способу адресування, якщо вони присутні. Адресна частина команди, якщо вона повинна бути, містить адресу операнда в пам'яті і розташовується за байтом способу адресування.

Таблиця 1. Команди пересилання

Команда	Формат	Число	тактів
MOV – пересилання	· ·		
$(R/M) \leftarrow (R)$	1000 100w mod reg r/m	2/2	2/2
$(R) \leftarrow (R/M)$	1000 101w mod reg r/m	2/4	2/4
$(R/M) \leftarrow (im)$	1100 011w mod 000 r/m	2/2	2/2
$(R) \leftarrow (im)$	1011w reg im8, 16, 32	2	2
$(A) \leftarrow (M)$	1010 000w d8, 16, 32	4	4
$(M) \leftarrow (A)$	1010 001w d8, 16, 32	2	2
$(SR) \leftarrow (R/M)$	1000 1110 mod sreg r/m	2/5	18/19
$(R/M) \leftarrow (SR)$	1000 1100 mod sreg r/m	2/2	2/2
<b>PUSH</b> – запис в стек	<u> </u>		
$S \leftarrow (M)$	1111 1111 mod 110 r/m	5	5
$S \leftarrow (R)$	01010 reg	2	2
$S \leftarrow (ES, CS, SS, DS)$	000 sreg 110	2	2
S ← ( FS aбo GS )	0000 1111 10 sreg 000	2	2
$S \leftarrow (im)$	0110 10s0 im8, 16, 32	2	2
<b>PUSHA</b> – запис в стек всіх РЗП	0110 0000	18	18
РОР – читання з стеку			
( M ) ← S	1000 1111 mod 000 r/m	5	5
$(E) \leftarrow S$	01011 reg	4	4
$(ES, CS, SS, DS) \leftarrow S$	000 sreg 111	7	21
( FS aбo GS ) ← S	0000 1111 10 sreg 001	7	21
РОРА – читання із стеку всіх РЗП	0110 0001	24	24
<b>ХСНG</b> – обмін			
$R/M \leftrightarrow (R)$	1000 011w mod reg r/m	3/5	3/5
$(A) \leftrightarrow (R)$	1001 0 reg	3	3
<b>XLAT</b> – перетворення кодів	1101 0111	5	5
MOVSX – пересилання з	0000 1111 1011 111w mod reg r/m	3/6	3/6
розширенням знаку			
MOVZX – пересилання з	0000 1111 1011 011w mod reg r/m	3/6	3/6
розширенням нулями	1110.010		
IN – введення з фіксованого порту	1110 010w p8	5	5
IN – введення із змінного порту	1110 110w	6	6
<b>OUT</b> – виведення у фіксований	1110 011w p8	3	3
порт	1110 111		4
OUT – виведення у змінний порт	1110 111w	4	4
<b>LEA</b> – завантаження адреси EA в	1000 1101 mod reg r/m	2	2

регістр			
<b>LDS</b> – завантаження селектора в	1100 0101 mod reg r/m	7	22
регістр DS			
<b>LES</b> – завантаження селектора в	1100 0100 mod reg r/m	7	22
регістр ES			
<b>LFS</b> – завантаження селектора в	0000 1111 1011 0100 mod reg r/m	7	25
регістр FS			
LGS – завантаження селектора в	0000 1111 1011 0101 mod reg r/m	7	25
регістр GS			
LSS – завантаження селектора в	0000 1111 1011 0010 mod reg r/m	7	22
регістр SS			

Таблиця 2. Команди арифметичних операцій

Команда	Формат	Число	тактів
<b>ADD</b> – додавання			
$(R) \leftarrow (R) + (R)$	0000 00dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (R) + (M)$	0000 000w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) + (M)$	0000 001w mod reg r/m	6	6
$(R/M) \leftarrow (R/M) + (im)$	1000 00sw mod 000 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) + (im)$	0000 010w im 8, 16, 32	2	2
<b>ADC</b> – додавання з переносом (CF)			
$(R) \leftarrow (R) + (R) + (CF)$	0001 00dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (R) + (M) + (CF)$	0001 000w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) + (M) + (CF)$	0001 001w mod reg r/m	6	6
$(R/M) \leftarrow (R/M) + (im) + (CF)$	1000 00sw mod 010 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) + (im) + (CF)$	0001 010w im 8,16, 32	2	2
<b>INC</b> – інкремент			
$(R/M) \leftarrow (R/M) + 1$	1111 111w mod 000 r/m	2/6	2/6
$(R) \leftarrow (R) + 1$	0100 0 reg	2	2
AAA – ASCII корекція додавання	0011 1111	4	4
<b>DAA</b> – десяткова корекція	0010 0111	4	4
додавання			
SUB – віднімання			
$(R) \leftarrow (R) - (R)$	0010 10dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (M) - (R)$	0010 100w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) - (M)$	0010 101w mod reg r/m	6	6
$(R/M) \leftarrow (R/M) - (im)$	1000 00sw mod 101 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) - (im)$	0010 110w im8,16,32	2	2
<b>SBB</b> – віднімання з запозиченням			
(CF)			
$(R) \leftarrow (R) - (R) - (CF)$	0001 10dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (M) - (R) - (CF)$	0001 100w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) - (M) - (CF)$	0001 101w mod reg r/m	6	6
$(R/M) \leftarrow (R/M) - (im) - (CF)$	1000 00sw mod 011 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) - (im) - (CF)$	0001 110w im8,16,32	2	2
<b>DEC</b> – декремент			
$(R/M) \leftarrow (R/M) - 1$	1111 111w reg 001 r/m	2/6	2/6
$(R) \leftarrow (R) - 1$	0100 1 reg	2	2

СМР – порівняння			
(R)-(R)	0011 10dw mod reg r/m	2	2
(M)-(R)	0011 100w mod reg r/m	5	5
(R)-(M)	0011 101w mod reg r/m	6	6
(R/M) - (im)	1000 00sw mod 111 r/m im8,16,32	2/5	2/5
(A)-(im)	0011 110w im8,16,32	2	2
<b>NEG</b> – зміна знаку	1111 011w mod 011 r/m	2/6	2/6
AAS – ASCII корекція віднімання	0011 1111	4	4
<b>DAS</b> – десяткова корекція	0010 1111	4	4
MUL – беззнакове множення			
$(A) \leftarrow (A) * (R/M)$	1111 011w mod 100 r/m		
- 8-розрядне		9-14 /	9-14 /
		12-17	12-17
- 16-розрядне		9-22 /	9-22 /
		12-25	12-25
- 32-розрядне		9-38 /	9-38 /
		12-41	12-41
IMUL - множення ціле із знаком			
$(A) \leftarrow (A) * (R/M)$	1111 011w mod 101 r/m		
- 8-розрядне		9-14 /	9-14 /
		12-17	12-17
- 16-розрядне		9-22 /	9-22 /
22		12-25	12-25
- 32-розрядне		9-38 /	9-38 /
(D) * (D) * (D/M)	0000 1111 1010 1111 mod reg r/m	12-41	12-41
$(R) \leftarrow (R) * (R/M)$	0000 1111 1010 1111 IIIod 1eg 1/III	9-14 /	9-14 /
- 8-розрядне		9-147 12-17	9-14 / 12-17
- 16-розрядне		9-22 /	9-22 /
- 10-розрядне		12-25	12-25
- 32-розрядне		9-38 /	9-38 /
32 розрядне		12-41	12-41
$(R) \leftarrow (R/M) * im$	0110 10s1 mod reg r/m im8,16,32	12 11	12 11
- 8-розрядне	0110 1001 1100 1100 1100,002	9-14 /	9-14 /
о резридне		12-17	12-17
- 16-розрядне		9-22 /	9-22 /
		12-25	12-25
- 32-розрядне		9-38 /	9-38 /
		12-41	12-41
AAM – ASCII корекція	1101 0100 0000 1010	17	17
<b>DIV</b> – беззнакове ділення			
$(A) \leftarrow (A)/(R/M)$	1111 011w mod 110 r/m		
- 8-розрядне		14/17	14/17
- 16-розрядне		22/25	22/25
- 32-розрядне		38/41	38/41
<b>IDIV</b> – ділення ціле знакове			
$(A) \leftarrow (A)/(R/M)$	1111 011w mod 111 r/m		
- 8-розрядне		19/22	19/22
- 16-розрядне		27/30	27/30

- 32-розрядне		43/46	43/46
AAD – ASCII корекція	1101 0101 0000 1010	19	19
<b>CBW / CWDE</b> - перетворення з	1001 1000	3	3
байта в слово / слова в подвійне			
слово			
<b>CWD / CDO</b> - подвоєння слова /	1001 1001	2	2
подвійного слова			

**Таблиця 3.** Встановлення ознак при виконанні команд арифметичних, логічних ....

операцій і зсувів

Команди			Озн	аки		
	OF	CF	AF	SF	ZF	PF
ADD, ADC, SUB, SBB, CMP, NEG	+	+	+	+	+	+
INC, DEC	+	-	+	+	+	+
MUL, IMUL	+	+	H	H	Н	Н
DIV, IDIV	Н	Н	H	H	Н	Н
DAA, AAS	Н	+	+	+	+	+
AAA, AAS	Н	+	+	H	Н	Н
AAM, AAD	Н	Н	Н	+	+	+
AND, OR, XOR, TEST	0	0	H	+	+	+
SHL, SHR (один розряд)	+	+	H	+	+	+
SHL, SHLD, SHR, SHRD (перем. розряд)	Н	+	H	+	+	+
SAR	0	+	Н	+	+	+
ROL, ROR, RCL, RCR (один розряд)	+	+	-	-	-	-
ROL, ROR, RCL, RCR (перем. розряд)	Н	+	-	-	-	-

- + встановлення ознаки за результатом операції
- - збереження раніше встановленої ознаки
- н невизначений стан ознаки
- 0 встановлення нульового значення ознаки

Таблиця 4. Команди логічних операцій і зсувів

Команда	Формат	Число	тактів
<b>NOT</b> – інверсія (логічне НЕ)	1111 011w mod 010 r/m	2/6	2/6
<b>AND</b> – коньюнкція (логічне І)			
$(R) \leftarrow (R) \land (R)$	0010 00dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (R) \land (M)$	0010 000w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) \land (M)$	0010 001w mod reg r/m	6	6
$(R/M) \leftarrow (R/M) \land (im)$	1000 00sw mod 100 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) \land (im)$	0010 010w im8,16,32		
<b>OR</b> – диз'юнкція (логічне АБО)			
$(R) \leftarrow (R) \lor (R)$	0000 10dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (R) \lor (M)$	0000 100w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) \lor (M)$	0000 101w mod reg r/m	6	6
$(R/M) \leftarrow (R/M) \lor (im)$	1000 00sw mod 001 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) \lor (im)$	0000 110w im8,16,32	2	2
<b>ХО</b> R – виключне АБО			
$(R) \leftarrow (R) + (R)$	0011 00dw mod reg r/m	2	2
$(M) \leftarrow (R) + (M)$	0011 000w mod reg r/m	7	7
$(R) \leftarrow (R) + (M)$	0011 001w mod reg r/m	6	6

$(R/M) \leftarrow (R/M) + (im)$	1000 00sw mod 110 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \leftarrow (A) + (im)$	0011 010w im8,16,32	2	2
TEST – логічне порівняння			
(встановлення ознак ZF, SF, PF)			
$(R/M) \wedge (R)$	1000 010w mod reg r/m	2/5	2/5
$(R/M) \wedge (im)$	1111 011w mod 011 r/m im8,16,32	2/7	2/7
$(A) \wedge (im)$	1010 100w im8,16,32		
SHL/SAL, SHR, SAR, ROL, ROR			
– циклічні зсуви			
( R/M ) на 1 розряд	1101 000w mod TTT r/m	3/7	3/7
( R/M ) на ( CL ) розрядів	1101 001w mod TTT r/m	3/7	3/7
( R/M ) на ( im ) розрядів	1100 000w mod TTT r/m im8	3/7	3/7
<b>RCL, RCR</b> – циклічні зсуви через			
CF			
( R/M ) на 1 розряд	1101 000w mod TTT r/m	9/10	9/10
( R/M ) на ( CL ) розрядів	1101 001w mod TTT r/m	9/10	9/10
( R/M ) на ( im ) розрядів	1100 000w mod TTT r/m im8	9/10	9/10
<b>SHLD</b> – подвійний зсув вліво			
( R/M ) на ( im ) розрядів	0000 1111 1010 0100 mod reg r/m im8	3/7	3/7
( R/M ) на ( CL ) розрядів	0000 1111 1010 0101 mod reg r/m	3/7	3/7
<b>SHLD</b> – подвійний зсув вправо			
( R/M ) на ( im ) розрядів	0000 1111 1010 1100 mod reg r/m im8	3/7	3/7
( R/M ) на ( CL ) розрядів	0000 1111 1010 1101 mod reg r/m	3/7	3/7

Таблиця 5. Коди операцій зсуву

ТТТ ( КОП )	Команда
000	ROL
001	ROR
010	RCL
011	RCR
100	SHL / SAL
101	SHR
111	SAR

Таблиця 6. Команди бітових операцій

Команда	Формат		тактів
ВТ – перевірка біта			
$NB \leftarrow (im)$	0000 1111 1011 1010 mod 100 r/m im8	3/6	3/6
$NB \leftarrow (R)$	0000 1111 1010 0011 mod reg r/m	3/12	3/12
<b>BTS</b> – перевірка і встановлення			
біту			
$NB \leftarrow (im)$	0000 1111 1011 1010 mod 010 r/m im8	6/8	6/8
$NB \leftarrow (R)$	0000 1111 1010 1011 mod reg r/m	6/13	6/13
<b>BTR</b> – перевірка і скидання біту			
$NB \leftarrow (im8)$	0000 1111 1011 1010 mod 110 r/m im8	6/8	6/8
$NB \leftarrow (R)$	0000 1111 1011 0011 mod reg r/m	6/13	6/13
ВТС – перевірка та інверсія біту			
$NB \leftarrow (im8)$	0000 1111 1011 1010 mod 111 r/m im8	6/8	6/8

$NB \leftarrow (R)$	0000 1111 1011 1011 mod reg r/m	6/13	6/13
<b>BTF</b> – пряме сканування бітів	0000 1111 1011 1100 mod reg r/m	10+3n	10+3n
<b>BSR</b> – обернене сканування бітів	0000 1111 1011 1101 mod reg r/m	10+3n	10+3n

Таблиця 7. Команди операцій з рядками символів

Команда	Формат	Число	тактів
<b>LODS</b> – завантаження символа в акумулятор	1010 110w	5	5
STOS – запис символа з акумулятора	1010 101w	4	4
<b>MOVS</b> – пересилання символа	1010 010w	7	7
INS – введення символа	0110 110w	8	8
<b>OUTS</b> – виведення символа	0110 111w	7	7
<b>SCAS</b> – сканування символів	1010 111w	7	7
<b>CMPS</b> – порівняння символів	1010 011w	10	10
<b>REP LODS</b> – завантажити в аккумулятор	1111 0010 1010 110w	5+6n	5+6n
<b>REP STOS</b> – запам'ятати з акумулятора	1111 0010 1010 101w	5+5n	5+5n
REP MOVS – пересилання рядка	1111 0010 1010 010w	7+4n	7+4n
<b>REP OUTS</b> – вивести рядок в DX-порт	1111 0010 0110 111w	5+5n	5+5n
<b>REP INS</b> – ввести рядок з DX-порту	1111 0010 0110 110w	6+6n	6+6n
<b>REPE CMPS</b> – порівняння рядків	1111 0011 1010 011w	5+9n	5+9n
<b>REPNE CMPS</b> – порівняння рядків	1111 0010 1010 011w	5+9n	5+9n
REPE SCAS – сканування рядка за	1111 0011 1010 111w	5+8n	5+8n
акумулятором			
REPNE SCAS – сканування рядка за	1111 0010 1010 111w	5+8n	5+8n
акумулятором			

Таблиця 8. Команди безумовної передачі керування

Команда	Формат	Число тактів	
<b>JMP</b> – безумовний перехід в			
середині сегмента			
короткий відносний	1110 1011 d8	7+m	7+m
довгий відносний	1110 1001 d16,32	7+m	7+m
неявний	1111 1111 mod 100 r/m	7+m / 10+m	7+m / 10+m
<b>JMP</b> – безумовний перехід між			
сегментами			
прямий	1110 1010 ip16,eip32 sel16	12+m	23
неявний в середині сегмента	1111 1111 mod 101 r/m	17+m	28
<b>CALL</b> – виклик підпрограми в			
середині сегмента			
відносний	1110 1000 d16,32	7+m	7+m
неявний	1111 1111 mod 010 r/m	7+m / 10+m	7+m / 10+m
<b>CALL</b> – виклик підпрограми між			
сегментами			
прямий	1001 1010 ip16,eip32 sel16	17+m	35
неявний	1111 1111 mod 011 r/m	22+m	40
<b>RET</b> – повернення з підпрограми			
в середині сегмента			

без збільшення ( SP )	1100 0011	10+m	10+m
із збільшенням ( SP )	1100 0010 d16	10+m	10+m
<b>RET</b> – повернення із			
підпрограми між сегментами			
без збільшення ( SP )	1100 1011	18+m	35
із збільшенням ( SP )	1100 1010 d16	18+m	35

**Таблиця 9.** Команди умовних переходів, умовного встановлення байтів і організації циклів

Команда	Формат	Число	тактів
<b>Јхх</b> – умовний перехід			
короткий	0111 cond d8	7+т або 3	7+т або 3
довгий	0000 1111 1000 cond d16,32	7+т або 3	7+т або 3
<b>SETxx</b> – встановлення байтів	0000 1111 1001 cond mod000r/m	4/5	4/5
JCXZ, JECXZ – повторення	1110 0011 d8	9+т або 5	9+т або 5
циклу, якщо CX, ECX=0			
<b>LOOP</b> – цикл поки (CX)<>0;	1110 0010 d8	11+m	11+m
$(CX) \leftarrow (CX)-1$			
LOOPZ / LOOPE – цикл поки	1110 0001 d8	11+m	11+m
$(CX) <> 0 i ZF=1; (CX) \leftarrow (CX)-1$			
LOOPNZ / LOOPNE – цикл	1110 0000 d8	11+m	11+m
поки (CX)<>0 i ZF=0; (CX) ←			
(CX)-1			

# Таблиця 10. Коди умов

Мнемо-	Умова	Код	Мнемо-	Умова	Код
код			код		
О	переповнення: (ОF)=1	0000	NO	немає переповнення: (OF)=0	0001
B / NAE	нижче / не вище або дорівнює: (CF) = 1	0010	NB / AE	не нижче / вище або дорівнює: (CF) = 0	0011
E/Z	дорівнює / нуль: (ZF)=1	0100	NE / NZ	не дорівнює / не нуль: (ZF)=0	0101
BE / NA	нижче або дорівнює /	0110	NBE / A	не нижче або дорівнює	0111
	не вище: $(CF) \lor (ZF)=1$			/ вище: (CF) ∨ (ZF)=0	
S	від'ємний знак: (SF)=1	1000	NS	додатній знак: (SF)=0	1001
P/PE	парність: (РГ)=1	1010	NP / PO	непарність: (PF)=0	1011
L/NGE	менше / не більше або дорівнює: (SF)+(OF)=1	1100	NL/GE	не менше / більше або дорівнює: (SF)+(OF)=0; ((SF)=(OF))	1101
LE / NG	менше або дорівнює / не більше:	1110	NLE / G	не менше або дорівнює / більше:	1111
	$((SF)+(OF))\vee(ZF)=1$			$((SF)+(OF))\vee(ZF)=0$	

Таблиця 11. Команди переривань і керування ознаками

тионий тт. Команди переривань і керування ознак	WIVIII		
Команда Формат Число та		о тактів	
INT – переривання з заданим вектором	1100 1101 int8	37	59-287
INT3 – переривання в контрольній точці	1100 1100	33	59-283
<b>INTO</b> – переривання за переповненням: (OF)=1	1100 1110	35	59-285

<b>IRET</b> – повернення з підпрограми переривання	1100 1111	22	38-271
<b>CLI</b> – заборона переривань	1111 1010	3	3
<b>STI</b> – дозвіл переривань	1111 1011	3	3
LAHF – завантаження ознак з регістра EFLAGS в АН	1001 1111	2	2
SAHF – запис вмісту регістра АН в регістр EFLAGS	1001 1110	5	5
PUSHF – запис вмісту регістра ознак EFLAGS в стек	1001 1100	4	4
<b>POPF</b> – читання з стеку вмісту регістра ознак EFLAGS	1001 1101	3	3
<b>CLC</b> – скидання ознаки переносу: (CF)=0	1111 1000	2	2
<b>CLD</b> – скидання ознаки напрямку: (DF)=0	1111 1100	2	2
СМС – інвертування ознаки переносу	1111 0101	2	2
STC – встановлення ознаки переносу: (CF)=1	1111 1001	2	2
<b>STD</b> – встановлення ознаки напрямку: (DF)=1	1111 1101	2	2

## Особливості адресування

Всі комірки пам'яті перенумеровані послідовно від 0 - мінімальної адреси пам'яті. Процесор забезпечує доступ до байтів чи слів у пам'яті. Розглянемо десяткове число 1025. Для запису у пам'ять шістнадцяткового зображення цього числа - 0401 потрібно два байти або одне слово. Воно складається з старшої частини - 04 і молодшої частини – 01. Система зберігає в пам'яті байти слова у зворотній послідовності: молодша частина за меншою адресою, а старша - за більшою адресою. Припустимо, що процесор записав шістнадцяткове значення 0401 з регістру в комірки пам'яті 5612 і 5613 таким чином:

Процесор припускає, що байти числових даних в пам'яті записані в зворотній послідовності, і опрацювує їх відповідно. Не зважаючи на те, що ця властивість повністю автоматизована, варто завжди пам'ятати про цей факт при програмуванні та налагодженні асемблерних програм.

# Приклад машинних кодів: безпосередні дані

Мета цього прикладу - проілюструвати просту програму машинною мовою, її зображення в пам'яті та результати її виконання. Програма показана в шістнадцятковому форматі:

Команда	Призначення
B82301	Переслати значення 0123Н в АХ
052500	Додати значення 0025Н до АХ
8BD8	Переслати вміст AX у BX
03D8	Додати вміст АХ до ВХ
8BCB	Переслати вміст ВХ у СХ
2BC8	Відняти вміст АХ від АХ ( очистка АХ )
90	Немає операції
CB	Повернення в DOS

Можна зауважити, що машинні команди мають різну довжину: один, два або три байти. Машинні команди знаходяться в пам'яті безпосередньо одна за одною. Виконання програми починається з першої команди і далі послідовно виконуються решта.

### Приклад машинних кодів: визначення даних

У попередньому прикладі використовувались безпосередні дані, описані безпосередньо в перших двох командах (MOV і ADD). Тепер розглянемо аналогічний приклад, в якому значення 0123 і 0025 визначені в двох полях сегменту даних. Цей приклад дозволяє зрозуміти, як комп'ютер забезпечує доступ до даних з допомогою регістра DS і адресного змішення.

У поданому прикладі визначені ділянки даних, які мають відповідно такі значення:

	Шістнадцяткові	
	значення	
0000	2301	0 i 1
0002	2500	2 i 3
0004	0000	4 i 5
0006	2A2A2A	67i8

Нагадаємо, що шістнадцятковий символ займає половину байта, так, наприклад, 23 знаходиться в байті 0 (у першому байті) сегменту даних, 01 - в байті 1 (у другому байті).

Нижче показані команди машинної мови, які опрацювують ці дані:

Команда	Призначення
A10000	Переслати слово (два байти), яке починається в DS за адресою 0000, у регістр
	AX.
03060200	Додати вміст слова (двох байтів), яке починається в DS за адресою 0002, до
	регістра АХ.
A30400	Переслати вміст регістра АХ у слово, що починається в DS за адресою 0004.
CB	Повернутися в DOS.

Звернемо увагу, що тут  $\varepsilon$  дві команди MOV з різними машинними кодами: A1 і A3. Фактично машинний код залежить від регістрів, на які маємо посилання, кількості байтів (байт чи слово), напрямку передачі даних (з регістра чи у регістр) і від посилання на безпосередні дані чи на пам'ять.

## Машинне адресування

Для доступу до машинної команди процесор визначає її адресу за регістром CS плюс зміщення в регістрі IP. Наприклад, нехай регістр CS містить 04AFH (дійсна адреса 04AF0), а регістр IP містить 0023H:

```
СS: 04AF0
IP: <u>0023</u>
Адреса команди: 04B13
Якщо, наприклад, за адресою 04B13 знаходиться команда
А11200 MOV AX, [ 0012 ]
|
адреса 04B13
```

то в пам'яті за адресою 04В13 розташований перший байт команди. Процесор отримує доступ до цього байта і за кодом команди (А1) визначає довжину команди - три байти.

Для доступу до даних за зміщенням [0012] процесор визначає адресу, виходячи з вмісту регістру DS (як правило) плюс зміщення в операнді команди. Якщо DS містить 04В1Н (реальна адреса 04В10), то результуюча адреса визначається так:

 DS:
 04B10

 Зміщення:
 0012

 Адреса даних:
 04B22

Припустимо, що за адресами 04В22 і 04В23 знаходяться такі дані:

Вміст: 24 01 | | | Адреса: 04B22 04B23

Процесор вибирає значення 24 з комірки за адресою 04B22 і розміщує його в регістрі AL, а значення 01 за адресою 04B23 — в регістрі AH. Регістр AX буде мати в результаті 0124. У процесі вибирання кожного байта команди процесор збільшує значення регістра IP на одиницю, так що до початку виконання наступної команди в нашому прикладі IP буде містити зміщення 0026. Отже, процесор тепер готовий до виконання наступної команди, яку він отримує за адресою з регістра CS (04AF0) плюс поточне зміщення в регістрі IP (0026), тобто 04B16.

## Формат мови асемблера

Кожна асемблерна команда записується в один рядок. Формат рядка є такий: поле імені поле операції поле операндів поле коментаря або: поле (рядок) коментаря

Будемо вважати для простоти, що поле імені, якщо воно є, повинно починатись в першій позиції рядка. Те ж саме стосується рядка-коментаря. Ім'я не має в кінці знаку ':'. Поля відокремлюються між собою одним або більше пропусками. Обов'язковими є лише поле операції та поле операндів, якщо операція вимагає операндів. Поле чи рядок коментаря починається знаком ';'. Операнди розділяються між собою комами.

Не допускається вживання пропусків всередині поля імені, поля операції, поля операндів. Однак пропуск може бути літерою-значенням операнда, взятим в лапки.

Будемо вважати, що імена складаються не більше, ніж з восьми латинських букв та цифр, і повинні обов'язково починатися буквою. Великі та малі букви вважатимемо однаковими, наприклад:

Abc12, aBc12, ABC12, abc12 - це все однакові імена.

#### Константи

 $\mathcal{L}$ війкова — послідовність цифр 0 і 1, що закінчується буквою В: 11001010В.  $\mathcal{L}$ есяткова — послідовність цифр від 0 до 9, що може закінчуватись буквою D: 419 або 419D.

Шістнадцяткова — послідовність цифр від 0 до 9 і букв від A до F, що закінчується буквою H. Першим символом обов'язкова повинна бути цифра: 105H, 0C04BH.

#### Від'ємні числа

Якщо число  $\epsilon$  десяткове, то перед ним ставиться знак мінус: -26. Якщо число  $\epsilon$  двійкове або шістнадцяткове, то його треба записувати у доповнювальному коді. Наприклад, для числа -32 записуємо 11100000В або 0Е0Н.

# Директиви асемблера

<i<sub>M'<sub>9</sub>&gt;</i<sub>	SEGMENT	визначає ім'я сегменту (частини) програми
<i<sub>M'<sub>9</sub>&gt;</i<sub>	ENDS	вказує на кінець сегменту
<i<sub>M'<sub>9</sub>&gt;</i<sub>	PROC	фіксує початок процедури
<i<sub>M'<sub>9</sub>&gt;</i<sub>	ENDP	фіксує кінець процедури
	END <im'y></im'y>	вказує кінець тексту програми і задає першу виконувану
		команду програми
	ORG <число>	зміна лічильника адреси на вказане число і,
		відповідно, адреси наступного елемента; лічильник
		набуває значення числа (LOCCTR : = <число>)
[ <im'y> ]</im'y>	DW <число>   ?	формує двобайтову константу – число, або резервує 2
		байти (слово) пам'яті
[ <im'y> ]</im'y>	DB <число>   ?	'<рядок>' а) формує однобайтову константу - число;
		б) резервує 1 байт пам'яті; в) формує в пам'яті заданий
		рядок; довжина рядка (кількість байтів) визначається його
		записом.