


一、等势面

等势面:由电势相同的点构成的面。

规定: 相邻等势面之间的电势差相等。




即: 产 垂直于等势面!


一、等势面

电场强度与等势面处处垂直!

等势面愈密处电场强度愈大,等势面愈疏处电场强度愈小




一、等势面



等量同号点电荷

平行板电容器



将单位正电荷沿等势面法线方向移动。

$$\begin{vmatrix} V_A - V_B \end{vmatrix} = \int_A^B \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dl} = E \int_A^B \overrightarrow{dl} = E \Delta n$$

$$\begin{vmatrix} V_B - V_C \end{vmatrix} = E \Delta n$$

$$\Delta n = E \Delta n$$

$$B = E \Delta n$$

$$B = E \Delta n$$

$$E \Delta n$$

$$A = E \Delta n$$

$$B = E \Delta n$$

$$E \Delta n$$

即: 等势面越密的地方电场强度越大。

$$A = \begin{bmatrix} V + \Delta V \\ E_1 & \Delta n_1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} E_2 & \Delta n_2 & V \\ V - \Delta V \end{bmatrix}$$

二、E、V间的微分关系


$$V_a - V_b = V - (V + dV) = -dV$$

$$V_a - V_b = \int_b^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \approx \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= E \cdot c \circ s \cdot \theta \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore E \cdot \cos \theta = -\frac{dV}{dl}$$

 $E \cong E$ 沿dI 方向的分量等于V 沿该方向的空间变化率的负值!



当 θ =0时,即沿等势面的法向方


向 V 的空间变化率的取最大值:

$$\left(\frac{dV}{dl}\right)_{max} = \frac{dV}{dn} = -E \cdot \cos 0^{\circ}$$

定义: 电势梯度 VV或gradV

$$\nabla V = \frac{dV}{dn}\hat{n}$$

- □ n为等势面的法向单位矢量。
- □ 梯度∇ V 为矢量,指向电势 升高的方向,与 **E**方向 相反。




$$E = -\nabla V = -\frac{dV}{dn}\hat{n}$$

光明

□ "一"表示电场总是指向*V* 降 低的方向!

 \square 对于 \overline{E} 分布复杂的情形,可先 求 V,再求梯度办法求 \overline{E} 。



例1. 均匀带电圆环,带电量为q,半径为a。求轴线上任一点P的场强。

解:
$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$E = E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$$

$$= \frac{qx}{4\pi\varepsilon_o (x^2 + a^2)^{3/2}}$$

- 1. 电场线与等势面处处垂直。
- 2. 电场强度与电势之间的微分关系:

 $\vec{E} = -\nabla V$

电势梯度指向电势升高的方向; 电场强度指向电势降低的方向。

小

计算电势的方法

1、点电荷场的电势叠加原理

$$V = \sum_{i} \frac{q_{i}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{i}} \qquad (分立)$$

$$V = \int_{Q} \frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$
 (连续)

2、根据电势的定义 $\vec{E} \rightarrow V$

$$V_p = \int_p^0 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

3、电势差:

$$V_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l}$$

结

计算场强的方法

1、点电荷场的场强叠加原理

$$\vec{E} = \sum_{i} \frac{q_i \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r_i^3}$$
 (分立)

$$\vec{E} = \int_{0}^{1} \frac{\vec{r}dq}{4\pi\varepsilon_{0}r^{3}}$$
 (连续)

2、可有(电势梯度) $U \Rightarrow \vec{E}$ $-\nabla V = \vec{E}$

$$-\frac{\partial V}{\partial x} = E_x$$

3、高斯定理

$$\Phi_e = \oint_{S} \vec{E} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_o} \sum_{i=1}^{n} q_i$$