6.4 静电场的能量 和能量密度

三十二 本节内容

- 静电场能量
 - 1. 点电荷系的能量
 - 2. 电容器的能量*

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

♡ 静电场的能量密度*

一、点电荷系的相互作用能

1. 两个点电荷系统的相互作用能

先放 q_1 , 再放 q_2 , 外力克服静电力做功转化为体系的静电能:


$$W_{12} = q_2 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{r} = q_2 V_2$$

先放 q_2 ,再放 q_1 :

$$W_{21} = q_1 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2}{r} = q_1 V_1$$

$$W_{12} = W_{21}$$





一、点电荷系的相互作用能

2. 点电荷系的相互作用能

1) 电荷系
$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} V_i q_i$$

 V_i : 除 q_i 以外的所有电荷在 q_i 处产生的电势

2)帶电体
$$W_e = \frac{1}{2} \int_{q} V dq$$

V: 所有电荷在体积元dV 所在处激发的电势


例1 均匀带电球面Q,R,求球面的静电能

解: 带电球面的电势:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

带电球面的静电能:

$$W_e = \frac{1}{2}V \int \mathrm{d}q = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$




二、电容器的电场能量

$$W_e = rac{1}{2} \left(\int_A V dq + \int_B V dq \right)$$

$$= rac{1}{2} \left[V_A Q + V_B (-Q) \right]$$


$$= rac{1}{2} \left[Q U_{AB} = rac{1}{2} C U_{AB}^2 = rac{1}{2} rac{Q^2}{C} \right]$$



- ○电容器的静电能是指存储在电容器内部的电场能量。
- \odot 当 Q 一定时, $W_e \propto 1/C$; 当 U 一定时, $W_e \propto C$ 。

$$C_{1} > C_{2}$$

$$W_{e1} < W_{e2}$$




二、电容器的电场能量(另一方法)

电容器充电过程: 外力不断地把电荷元dq从负极板迁移到 正极板,外力所做的功:

$$dA = (V_A - V_B)dq = \frac{q}{C}dq$$

极板上电荷从 $0\sim Q$,外力作功:

$$A = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C} dq = \frac{Q^{2}}{2C}$$
$$= \frac{1}{2} Q U_{AB} = \frac{1}{2} C U_{AB}^{2}$$



外力克服电场力作功A等于电容器中储存的静电能 W_e : $A = W_e$

三、静电场的能量

静电能也就是电场的能量,储存在电场分布的整个空间中


■ 以平行板电容器为例

$$W_e = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}\varepsilon ES \cdot Ed$$
$$= \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \cdot Sd = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 V$$

■ 电场能量密度 $w_e = rac{\mathrm{d} W_e}{dV}$

$$w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \overrightarrow{D} \cdot \overrightarrow{E}$$

物理意义:单位体积电场空间的能量



三、静电场的能量

■ 对于任意电场: $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$ 对于各向同性线性电介质: $w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$

■ 电场中 V空间的静电场能量为:

$$W_{\rm e} = \iiint_{V} w_{e} dV = \iiint_{V} \frac{1}{2} DE dV$$

静电场总能量: V遍及整个场所在的空间。

场具有能量表明场是一种物理实在,反映场的物质性;而 不仅仅是为了解释作用力而引入的一种数学工具。

解: 场强分布


$$E_1 = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \qquad (r \le R)$$

$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (r \ge R)$$

$$W = \int w_e dV = \int \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV$$

$$= \int_0^R \frac{\mathcal{E}_0}{2} \left(\frac{qr}{4\pi \mathcal{E}_0 R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{\mathcal{E}_0}{2} \left(\frac{q}{4\pi \mathcal{E}_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$=\frac{3q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}$$




思考题

利用静电能公式如何均匀球体的静电能?


$$\varphi_{\beta}(r) = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8 \pi \varepsilon_0 R^3}$$

$$W = \frac{1}{2} \int_0^R \varphi_{|\beta|} \rho 4\pi r^2 dr$$

$$=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_o R}$$



试比较均匀带电球面和均匀带电球的静电能



均匀带电球面和均匀带电球外的电场分布相同,因此后者的静电能大于前者的静电能.

例3 面积为S,带电量为 $\pm Q$ 的平行平板(空气中)。忽略边缘效应,问:将两板从相距 d_1 拉到 d_2 外力需要作多少功?

分析:外力作功=电场能量增量


解:
$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 V$$
,
$$\Delta W = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \Delta V$$

$$\Delta V = S(d_2 - d_1), \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{S\varepsilon_0}$$

$$A = \Delta W$$


$$= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{S\varepsilon_0}\right)^2 S(d_2 - d_1)$$

$$= \frac{Q^2(d_2 - d_1)}{2\varepsilon_0 S}$$



- - 1、计算电容器电容.
 - 2、充电到电势差为 V后, 断开电源抽出铜板需作功多少?

解: 1、铜板插入前的电容: $C = \frac{\mathcal{E}_0 S}{I}$ 设极板带电为±q 铜板内E=0 外 $E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 s}$ $V_A - V_B = E_0 d_1 + E_0 d_2$ $=E_0(d-d')=\frac{q(d-d')}{c}$ $C' = \frac{q}{V_{A} - V_{R}} = \frac{\mathcal{E}_{0}S}{d - d'}$



2、电容器充电到电势差为V时,极板带电量为

$$Q = C'V$$

$$W' = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C'}, \quad W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

抽出铜板外力所做的功等于电场能量的增量:

$$A = W - W' = \frac{Q^{2}}{2} \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C'} \right) = \frac{Q^{2}}{2} \frac{d'}{\varepsilon_{0} s}$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon_{0} s}{d - d'} \right)^{2} V^{2} \frac{d'}{\varepsilon_{0} s} = \frac{\varepsilon_{0} s V^{2} d'}{2(d - d')^{2}}$$

加度时

1. 点电荷系的静电能


1)不连续点电荷
$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} V_i q_i$$

2)连续带电体
$$W_e = \frac{1}{2} \int_{q} V dq$$

2. 静电场的能量密度:

$$w_e = \frac{dW_e}{dV} = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} DE$$

3. 静电场能量:
$$W_e = \int_V w_e \cdot dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 \cdot dV$$
 电容器储存的能量: $W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$



课后作业

大学物理学习指导——第十三章 导体 第十四章 电介质与电容

10月10日之前各班学委收集好发送压缩包给我