\$sec4us

Introdução

Este é um guia rápido de consulta para criação de shellcode Criado por Hélvio Junior (M4v3r1ck)

Registradores 32 bits

8 bits	
h Low	
al	
cl	
dl	
bl	
spl	
bpl	
sil	
dil	
spl bpl sil	

Registradores 64 bits

64 bits	32 bits	16 bits		8 bits
			High	Low
rax / r0	eax / r0d	ax / r0w	ah	al / r0b
rcx / r1	ecx / r1d	cx / r1w	ch	cl / r1b
rdx / r2	edx / r2d	dx / r2w	dh	dl / r2b
rbx / r3	ebx / r3d	bx / r3w	bh	bl / r3b
rsp / r4	esp / r4d	sp / r4w		spl / r4b
rbp / r5	ebp / r5d	bp / r5w		bpl / r5b
rsi / r6	esi / r6d	si / r6w		sil / r6b
rdi / r7	edi / r7d	di / r7w		dil / r7b
r8	r8d	r8w		r8b
r9	r9d	r9w		r9b
r10	r10d	r10w		r10b
r11	r11d	r11w		r11b
r12	r12d	r12w		r12b
r13	r13d	r13w		r13b
r14	r14d	r14w		r14b
r15	r15d	r15w		r15b

IP – Instruction Pointer

Endereço da próxima instrução a ser executada

 ip
 16 bits

 eip
 32 bits

 rip
 64 bits

SP - Stack Pointer

Armazena o endereço de memória que aponta para o topo da pilha (stack)

sp 16 bits esp 32 bits rsp 64 bits

Principais instruções Assembly

Instrução	Função	
INT3	Software breakpoint	
CALL	Chama função	
CLD	Limpa a Direction Flag	
DEC	Decrementa em 01 o registrador indicado	
INC	Incrementa em 01 o registrador indicado	
JMP	Salta para endereço especificado	
LEA	Calcula endereço efetivo	
MOV	Copia informação	
NOP	Sem operação (Não faz nada)	
POP	Remove do topo da pilha e insere em um registrador	
PUSH	Insere dados no topo da pilha	
RET	Sai de uma função	
SHL	Deslocamento de bits a esquerda	
SHR	Deslocamento de bits a direita	
XOR	Operação XOR entre os registradores	

Comandos GDB

Abrindo aplicação no GDB

gdb [path_da_aplicação]

Abrindo aplicação com seu coredump

gdb [path da aplicação] [path core dump]

HFIP

(gdb) help [comando]

(gdb) help run

Rodando aplicação sem parâmetro

(gdb) run

Rodando aplicação com parâmetro

(gdb) run AAAAA

Rodando aplicação com parâmetro vindo de um comando externo

(gdb) run <(echo -n "AAAA")

(gdb) run <(python -c 'print "CHALLENGE " + "A" * 500 ')

Rodando aplicação recebendo dados via stdin vindo de um comando externo

(gdb) run < <(echo -n "AAAA")

(gdb) run < <(python -c 'print "CHALLENGE " + "A" * 500 ')

Adicionando breakpoint

(gdb) b *main

(gdb) b *0x01020304

Listando Breakpoints

(gdb) info breakpoints

Excluindo Breakpoints

(gdb) del 1

(gdb) del

Disasemble

(gdb) disassemble main

(gdb) disassemble/r main

(gdb) disassemble 0x000011e9,+100

Conteúdos dos registradores

(gdb) info registers

(gdb) info registers eax

Visualiza struct

(gdb) ptype struct [nome_da_struct]

(gdb) ptype struct sockaddr in

(gdb) ptype/o struct [nome_da_struct]

Visualiza dados de uma posição de memória

(gdb) print &nome_variavel

(gdb) print 0x01020304

Visualiza dados de uma posição de memória com parse de struct

(gdb) print/x *(struct sockaddr_in *) &nome_variavel

(gdb) print/x *(struct sockaddr_in *) 0x01020304

Verificando proteções

(gdb) checksec

Shellcode Tester Linux

Instalando

git clone https://github.com/helviojunior/shellcodetester.git

cd shellcodetester/Linux

make

Assemblando (montando) utilizando shellcode tester Linux

shellcodetester arquivo.asm

shellcodetester arquivo.asm --break-point

ASM 32 bits para shellcode

[BITS 32]
global _start
section .text
_start:
 ; Instrucoes

ASM 64 bits para shellcode

Para 64 bits alterar a primeira linha para [BITS 64]



SHELLCODING CHEAT SHEET

\$SEC4US

Assemblando (montando) ASM para shellcode

Montando arquivo

nasm arquivo.asm -o arquivo.o

Opcodes em formato hexa

cat arquivo.o | msfvenom -p - -a x86 --platform win -e generic/none -f hex

Opcodes em formato python

cat arquivo.o | msfvenom -p - -a x86 --platform win -e generic/none -f python

ASM para geração ELF Linux

Em Linux não há alteração no ASM, sendo assim utilizar o mesmo dos exemplos acima.

ASM 32 bits para geração PE Windows

[BITS 32]
global WinMain
section .text
WinMain:
 ; Instrucces

ASM 64 bits para geração PE Windows

Para 64 bits alterar a primeira linha para [BITS 64]

Assemblando (montando) ASM para execução

Linux 32 bits

nasm -f elf32 arquivo.asm -o arquivo.o # ld -o arquivo arquivo.o -m elf_i386

Linux 64 bits

nasm -f elf64 arquivo.asm -o arquivo.o # Id -o arquivo arquivo.o -m elf x86 64

Windows 32 bits

nasm -f win32 arquivo.asm -o arquivo.o # gcc -o arquivo.exe arquivo.o

Windows 64 bits

nasm -f win64 arquivo.asm -o arquivo.o # gcc -o arquivo.exe arquivo.o

Texto em ordem reversa e print Hexa utilizando python

texto = "Treinamento Shellcoding\n"
texto[::-1]

len(texto[::-1])
texto[::-1].encode('hex')

ASM Tecnica JMP, CALL, POP

```
[BITS 32]
global _start
section .text
_start:
    jmp step1
step2:
    pop ecx ; Salva o endereço do texto em ECX
    nop
    ; Continua as instrucoes
step1:
    call step2
    db "Treinamento Shellcoding", 0x0a, 0x00
```

Passagem de parâmetros em chamada de função

Syscall Linux 32 bits

Registrador	Função
EAX	Numero do System Call
EBX	Primeiro parâmetro
ECX	Segundo parâmetro
EDX	Terceiro parâmetro
ESI	Quarto parâmetro
EDI	Quinto parâmetro

Pseudo code: Func1(ebx, ecx, edx, esi, edi)

Syscall Linux 64 bits

Registrador	Função
RAX	Número do System Call
RDI	Primeiro parâmetro
RSI	Segundo parâmetro
RDX	Terceiro parâmetro
R10	Quarto parâmetro
R8	Quinto parâmetro
R9	Sexto parâmetro
Pseudo code: Func1(rdi, rsi, rdx, r10, r8, r9)

Linux e Windows 32 bits (Stack)

Registrador	Função
ESP + 0x00	Primeiro parâmetro
ESP + 0x04	Segundo parâmetro
ESP + 0x08	Terceiro parâmetro
ESP + 0x0C	Quarto parâmetro
ESP + 0x10	Quinto parâmetro
ESP + 0x14	Sexto parâmetro

Pseudo code: Func1(ESP, ESP + 0x04, ESP + 0x08, ...)

Linux e Windows 64 bits

Função
Primeiro parâmetro
Segundo parâmetro
Terceiro parâmetro
Quarto parâmetro
Quinto parâmetro
Sexto parâmetro

Pseudo code: func1(int a, int b, int c, int d, int e);

Onde: a em RCX, b em RDX, c em R8, d em R9, e adicionado na pilha

AMD64 Application Binary Interface (ABI) - Calling convention defaults

- Alinhamento
 - o Pilha necessita estar alinhada a 16 bytes
- Passagem de parâmetros
 - o RCX, RDX, R8, R9, o restante na pilha
- Shadow store
 - Criação de uma área vazia na pilha com a correspondência de um-para-um da quantidade de parâmetros da função que está sendo chamada
- Retorno de valores
 - Quando há retorno o valor e/ou ponteiro é salvo no registrador RAX

ASM 64 bits – instruções de exemplo

Simbolos de debug

Extraindo de uma aplicação

objcopy --only-keep-debug [arquivo elf] simbolos.debug

Utilizando simbolos dentro do GDB

(gdb) symbol-file simbolos.debug

