1 Kompilierungsprozess

- Präprozessor: Führt Direktiven wie #include und #define aus. Erzeugt eine erweiterte Quellcodedatei.
- Compiler: Übersetzt den C++ Quellcode (.cpp) in Assembly-Code (.asm).
- Assembler: Folgt auf den Compiler und übersetzt den Assembly-Code in Maschinencode (Binär .obj).
- Linker: Kombiniert verschiedene Objektdateien und Bibliotheken (.1ib) zu einem einzigen, ausführbaren Programm.

2 Typumwandlung

- Implicit Casting: Automatische Typumwandlung durch den Compiler.
- int a = 5.4; \implies a wird zu einem int (5)
- float b = 7/2; ⇒ Ganzzahlige Division, Ergebnis 3 wird zu double (3.0)
- float c = 7/2.0; ⇒ Einer der Werte ist float, Ergebnis 3.5
- double d = 'A'- 12; \implies char wird zu int (65), dann 12 (53), dann zu double (53.0)
- int e = true + 3; \implies bool wird zu int (1) + 3 (4), dann zu int (4)
- Allgemein: Der kleinere Typ wird in den größeren umgewandelt
- Explicit Casting: Manuelle Typumwandlung durch den Programmierer.
- $-\inf x = (\inf)3.7; \implies \text{Klassischer Cast: Ergebnis ist}$
- int y = static_cast<int>(3.7); ⇒ Moderner Cast mit static_cast: Ergebnis ist ebenfalls 3

3 Hierarchie von Operatoren

Priorität	Operator	Beschreibung
Hoch	! * &	Unär: Log. NICHT, Deref.,
		Adresse
\downarrow	* /	Binär: Multiplikation, Division
\downarrow	+ -	Binär: Addition, Subtraktion
\downarrow	« »	Binär: Bit-Shift Links/Rechts
\downarrow	&	Binär: Bitweises UND
\downarrow	I	Binär: Bitweises ODER
\downarrow	&&	Binär: Logisches UND
Niedrig	11	Binär: Logisches ODER

4 Wertebereiche von Datentypen

Datentyp	Bytes	Wertebereich
bool	1	true oder false
char	1	-128 bis 127
unsigned char	1	0 bis 255
short	2	-32.768 bis 32.767
unsigned short	2	0 bis 65.535
int	4	-2.147.483.648 bis
		2.147.483.647
unsigned int	4	0 bis 4.294.967.295
long long	8	ca. -9.2×10^{18} bis 9.2×10^{18}
float	4	ca. $\pm 3.4 \times 10^{38}$ (7 Dezimalstel-
		len)
double	8	ca. $\pm 1.8 \times 10^{308}$ (15 Dezimal-
		stellen)

5 Overflow von Zahlen

Overflow = Zugewiesene oder berechnete Zahl liegt außerhalb des darstellbaren Bereichs eines Datentyps.

- Ganzzahlen: Undefiniertes Verhalten. z.B. zu hohe Bits werden abgeschnitten oder es wird auf den Minimalwert zurückgesetzt.
- Gleitkommazahlen: Im IEEE 754 Standard wird bei Overflow der Wert inf (unendlich) zugewiesen.

6 Definition und Deklaration

- Definition: Reserviert Speicherplatz f
 ür eine Variable oder Funktion und kann optional initialisiert werden.
 Beispiel Variable: int x = 5;
- **Deklaration**: Informiert den Compiler über den Typ und Namen einer Variable oder Funktion, reserviert aber keinen Speicherplatz.
- Beispiel Variable: int x;
- Beispiel Funktion: void foo();
- **Prototyp**: Funktionsdeklaration ohne Funktionskörper.
- Beispiel: double sum(double[]);
- Wichtig: Jede Definition ist auch eine Deklaration!

7 Functional und Lambda

Benötigt #include <functional>

std::function<T> ist nützlich um Funktionen als Objekt
zu deklarieren, speichern und übergeben zu können. Beispiel:
std::function<int(int,int)> sum = [](int a, int b){
return a + b; };

Lambda Funktionen

Lambda Funktionen sind anonyme Funktionen, die direkt im Code definiert werden können. Sie haben die folgende Syntax:

[capture](parameters)-> return_type { body }

- Capture: Bestimmt, welche Variablen aus dem umgebenden Kontext verwendet werden können.
- []: Keine Variablen werden erfasst.
- [=]: Alle Variablen werden per Wert erfasst.
- [&]: Alle Variablen werden per Referenz erfasst.
- [x, &y]: Variable x per Wert y per Referenz.

8 Iteratoren

Benötigt #include <vector>. Iteratoren sind Objekte, die verwendet werden, um über die Elemente eines Containers (wie std::vector, std::list, etc.) zu iterieren.

- auto it = vec.begin();: Iterator auf Anfang
- ++it, --it: Vorwärts/Rückwärts bewegen
- it != vec.end(): Vergleich mit Ende
- std::advance(it, n): Iterator um n Positionen bewegen
- std::distance(it1, it2): Abstand zwischen zwei Iteratoren

9 String und Vector API

Typ	Methode	Kurzbeschreibung
string/vector	.size()	Anzahl Elemente
string/vector	.empty()	Leer?
string/vector	.clear()	Inhalt löschen
vector	.push_back(val)	Am Ende anhängen
vector	.pop_back()	Letztes entfernen
string/vector	.at(idx)	Element an Position
string/vector	.front()/back()	Erstes/letztes Ele-
		ment
string/vector	.begin()/end()	Iteratoren
string	.substr(st,len)	Teilstring st
string	.find(str)	Sucht str

10 Nützliche std:: Funktionen

Benötigt #include <algorithm> und #include <functional>

Methode	Beschreibung
std::sort(b, e)	void Sortiert einen Bereich
std::find(b, e, v)	Iterator Sucht einen Wert im
	Bereich
std::reverse(b, e)	void Dreht die Reihenfolge im
	Bereich um
std::max(a, b)	T Gibt das größere von zwei
	Werten zurück
<pre>std::find_if(b, e, p)</pre>	Iterator Sucht das erste Ele-
	ment, das das Prädikat erfüllt
std::count_if(b, e, p)	int Zählt Elemente, die das
	Prädikat erfüllen
std::all_of(b, e, p)	bool Prüft, ob alle Elemente
	das Prädikat erfüllen
std::any_of(b, e, p)	bool Prüft, ob mindestens ein
	Element das Prädikat erfüllt
<pre>std::max_element(b, e)</pre>	Iterator auf das größte Ele-
	ment
<pre>std::min_element(b, e)</pre>	Iterator Iterator auf das
	kleinste Element
std::for_each(b, e, f)	void Wendet Funktion f auf
	jedes Element im Bereich an

- b = begin(), e = end()
- p = Prädikat (Funktion, die bool zurückgibt) z.B. [](int x){return x>5:}
- v = Wert, der gesucht wird
- d = Zieliterator (z.B. Anfang eines anderen Containers)
- f = Funktion, die auf jedes Element angewendet wird (z.B.
 [](int x){return x*2;})

11 Konventionen

- Zugriffsmodifikatoren: Reihenfolge: public:, protected :, private:
- Konstruktoren: Immer Explicit angeben
- Destruktoren: Immer Virtual angeben, wenn die Klasse vererbt wird
- Membervariablen: Immer mit m_ oder _m kennzeichnen.
 Keine gleichen Namen wie Parameter im Konstruktor verwenden.
- Funktionen / Methoden: Nicht komplett inline definieren: int add(int a, int b){return a+b}
- Void als Parameter: Nie void als Parameter verwenden: int foo(void);

12 Objektorientierung

- Konstruktor / Destruktor: Konstruktoren werden in verschachtelten Klassen von der innersten zur äußersten Klasse aufgerufen. Destruktoren in umgekehrter Reihenfolge.
- Virtual / Overrite: Virtuelle Funktionen werden in der Basisklasse mit virtual deklariert und in der abgeleiteten Klasse mit override überschrieben.
- Wenn eine Methode als virtual deklariert ist, wird zur Laufzeit die passende Methode der abgeleiteten Klasse aufgerufen, auch wenn der Zeiger oder die Referenz den Typ der Basisklasse hat.
- Wenn eine Methode nicht als virtual deklariert ist, wird die Methode abhängig vom Typ des Zeigers oder der Referenz aufgerufen (statischer Bindung).
- Final: Mit final kann verhindert werden, dass eine Klasse weiter vererbt wird oder eine Methode überschrieben wird.

13 Smart Pointer

Smart Pointer sind Klassen, die die Verwaltung von dynamisch allozierten Objekten übernehmen und automatisch den Speicher freigeben, wenn der Pointer nicht mehr benötigt wird

- std::unique_ptr<T>: Besitzt ein Objekt exklusiv. Kann nicht kopiert, nur verschoben werden. Nutzt std::move() zum Übertragen des Besitzes.
- std::shared_ptr<T>: Teilt den Besitz eines Objekts mit anderen shared_ptrs. Verwendet Referenzzählung, um zu wissen, wann das Objekt gelöscht werden kann.

make_shared / make_unique

Empfohlene Methode zur Erstellung von Smart Pointern, da sie effizienter und sicherer ist als die direkte Verwendung von new.

- auto ptr = std::make_unique<T>();: Erstellt einen unique_ptr zu einem neuen Objekt vom Typ T.
- auto ptr = std::make_shared<T>();: Erstellt einen shared_ptr zu einem neuen Objekt vom Typ T.

std::move

std::move markiert ein Objekt als "bewegbar", sodass Ressourcen effizient übernommen werden, statt kopiert zu werden. Das Quellobjekt bleibt gültig, aber sein Zustand ist nicht definiert.

```
std::unique_ptr<int> a = std::make_unique<int
    >(5);
std::unique_ptr<int> b = std::move(a);
```

14 Speicherbereiche

Bereich	Beschreibung
Stack	Alle Rücksprungadressen und lokalen
	Variablen
Heap	Dynamisch alloziierte Objekte mit new
	oder malloc
Data Segment	Globale Variablen oder mit static;
	zum Programmstart im Speicher und
	initialisiert
BSS Segment	Globale Variablen oder mit static;
	zum Programmstart im Speicher, aber
	nicht initialisiert (werden auf 0 ge-
	setzt)

Zugriffszeiten verschiedener Speicherarten: Register des Prozessors > Cache Speicher > Hauptspeicher (RAM) > SSD/HDD (Von schnell nach langsam)

15 Hashing

- Hashmap: Datenstruktur, die Schlüssel-Wert-Paare speichert und schnellen Zugriff auf Werte über ihre Schlüssel ermöglicht.
- Vorteile: Schneller Zugriff, Einfügen und Löschen in durchschnittlich $\mathrm{O}(1)$ Zeit.
- Hashfunktion: Berechnet die Position eines Objektes in einer Tabelle (Array). z.B.:
- $-h(k)=k \mod m$, wobei k der Schlüssel und m die Größe des Arrays ist.
- Kollisionsbehandlung: Methoden zur Behandlung von Kollisionen:
- Verkettung (Chaining): Jedes Array-Element enthält eine Liste von Einträgen, die auf diese Position abgebildet werden.
- Sondieren (Open Addressing): Lineares, quadratisches Sondieren oder doppeltes Hashing.

Beispiele

- -h(k): Primäre Hashfunktion (z.B. $k \mod m$)
- -i: Anzahl der Versuche (0, 1, 2, ...)
- m: Größe der Hash-Tabelle
- Lineares Sondieren: $h_i(k) = (h(k) + i) \mod m$
- Quadratisches Sondieren: $h_i(k) = (h(k) + c_1 \cdot i + c_2 \cdot i^2)$ mod m
- * c_1, c_2 : Konstanten (z.B. 0.5)
- **Doppeltes Hashing**: $h_i(k) = (h(k) + i \cdot h'(k)) \mod m$
- * h'(k): Sekundäre Hashfunktion (z.B. $1+(k \mod (m'))$ wobei m' eine Primzahl kleiner als m ist)

C++ Hashmap

Benötigt #include <unordered_map>. std::unordered_map <Key, Value> map;. std::pair<Key, Value> pair(key, value);

Methode	Beschreibung
<pre>map[key] map.insert(pair)</pre>	Zugriff/Ändern eines Werts Einfügen, falls Schlüssel neu
map.find(key)	Sucht Schlüssel, Iterator oder end
<pre>map.erase(key) map.size()</pre>	Löscht Schlüssel Anzahl Elemente

16 Vector vs. List


Aspekt	Beschreibung
Speicherstruktur	Vector: Kontinuierlicher
	Speicherblock.
	List: Verkettete Knoten, die
	nicht zusammenhängend im
	Speicher liegen.
Zugriffszeit	Vector : O(1) für direkten Zu-
	griff.
	List : O(n) für direkten Zugriff.
Einfügen/Löschen	Vector : O(n) im Durch-
	schnitt, da Elemente verscho-
	ben werden müssen.
	List : $O(1)$, wenn der Iterator
	bekannt ist.
Speicherverbrauch	Vector : Weniger Overhead, da
	nur ein Speicherblock.
	List: Mehr Overhead durch
	Zeiger in jedem Knoten.

17 Von Neumann Zyklus

- Fetch: Der Prozessor holt den nächsten Befehl aus dem Speicher (RAM) und lädt ihn in das Befehlsregister.
- Decode: Der Prozessor dekodiert den Befehl, um zu verstehen, welche Operation ausgeführt werden soll und welche Operanden benötigt werden.
- Fetch Operands: Der Prozessor holt die benötigten Operanden aus dem Speicher oder den Registern.
- Execute: Der Prozessor führt die dekodierte Operation aus, indem er die erforderlichen Berechnungen durchführt oder Daten verarbeitet.
- Write Back: Das Ergebnis der Operation wird zurück in den Speicher oder die Register geschrieben.


Harvard-Architektur: Getrennte Speicher für Daten und Befehle, paralleler Zugriff möglich.

18 Automatisierungstechnik




Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS): Industrieller Computer zur Steuerung von Maschinen und Prozessen. SPS-Zyklus:

- Eingabe lesen: Alle Eingänge (Sensoren, Taster) werden eingelesen (Vom PAE).
- **Programm ausführen**: Das Steuerungsprogramm wird basierend auf den Eingaben ausgeführt.
- Ausgabe schreiben: Alle Ausgänge (Aktoren, Lampen) werden entsprechend dem Programmzustand gesetzt (Vom PAA).



Worst-Case: Doppelte der Zykluszeit (Eingabe lesen + Programm ausführen + Ausgabe schreiben).



19 Prozessklassifizierung

- Kontinuierliche Prozesse: Ständige Veränderung der Prozessgrößen (z.B. Temperaturregelung).
- Stück-Prozesse: Verarbeitung einzelner Einheiten (z.B. Montage von Autos).
- Batch-Prozesse: Verarbeitung in Chargen (z.B. Chemische Produktion).

20 IEC 61131-3

Deklaration von Variablen:

```
TYPE Ampel:
STRUCT

AKTIV : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE AmpelArray : ARRAY[1..3] OF Ampel;
END_TYPE

VAR

Hauptstr_Ampel : Ampel;
Zykluszeit : TIME := T#5s;
AlleAmpeln : AmpelArray;
END_VAR
```

Hinweis: Variablen können auch in VAR_GLOBAL ... END_VAR Blöcken deklariert werden, um sie in mehreren Programmen verfügbar zu machen.

- Kontaktplan: Grafische Programmiersprache, die elektrische Schaltpläne nachbildet.
- * -1[-: Öffner
- * -]\[-: Schließer
- * -()-: Spule (Aktor)
- Funktionsbausteinsprache (FBS): Logik-Gatter, FlipFlops, TON, TOF werden als Bausteine dargestellt und verbunden.
- Continuous Function Chart (CFC): Erweiterung der FBS mit freier Anordnung der Bausteine. Keine strikte Abarbeitung von links nach rechts.
- Strukturierter Text (ST): Hochsprachliche Programmiersprache ähnlich zu Pascal/C. Syntax:
- * Variablen mit ${\tt VAR}$... ${\tt END_VAR}$ deklarieren
- * Anweisungen mit := für Zuweisung
- * Kontrollstrukturen: IF ... THEN ... ELSE ... END_IF;, FOR ... TO ... DO ... END_FOR;

* Funktionen und Funktionsbausteine mit FUNCTION ... END_FUNCTION bzw. FUNCTION_BLOCK ... END_FUNCTION_BLOCK

```
FOR i := 1 TO 3 BY 1 DO
    AlleAmpeln[i].AKTIV := FALSE;;

END_FOR;

IF Hauptstr_Ampel.AKTIV THEN
    Nebenstr_Ampel.L_ROT := TRUE;

ELSIF NOT Hauptstr_Ampel.AKTIV THEN
    Nebenstr_Ampel.L_GRUEN := TRUE;

END_IF;
```

Ablaufsprache (AS): Grafische Sprache für Zustände und Übergänge; ideal für Ablaufsteuerungen. Aktionen:

BZ Beschreibung

- 1 im aktuellen Zustand
- R Reset (auf 0 setzen)
- S Set (auf 1 setzen)
- P 1 nach einem Übergang von 0 zu 1
- L 1 bis Zeit abgelaufen
- **D** 1 nach Zeitverzögerung

Alternativ vs. Parallel

- * **Alternativ**: Nur ein Pfad wird ausgeführt. Übergänge mit Bedingungen.
- * **Parallel**: Mehrere Pfade werden gleichzeitig ausgeführt. Synchronisation durch spezielle Übergänge.

21 Objektorientierung (AT)

- * Datenkapselung: mit GET und SET Methoden.
- * Vererbung: Mit EXTENDS Schlüsselwort.
- * Interfaces: Mit INTERFACE ... END_INTERFACE Blöcken.
- * Funktionsblöcke: Mit FUNCTION_BLOCK ... END_FUNCTION_BLOCK Blöcken.

```
FUNCTION_BLOCK Fun
VAR_INPUT in : INT; END_VAR
VAR_OUTPUT out : INT; END_VAR
out = in * 2;
END_FUNCTION_BLOCK
Fun(in := 5, out => result);
```

22 Automatisierungsarchitekturen

- * Zentral: Eine SPS steuert alles.
- * Dezentral: Mehrere SPS teilen Aufgaben (Hohe verlässigkeit \implies Kein Gesamtausfall).
- * Verteilt: Steuerung über Netzwerk verteilt.
- * Hierarchisch: Steuerung auf mehreren Ebenen.

23 Redundanz und Fehler

- * **Redundanz**: Mehrfache Ausführung von kritischen Komponenten.
- · Hardware-Redundanz: Mehrere SPS, Sensoren, Aktoren.
- · **Software-Redundanz**: Mehrere Programme oder Algorithmen für dieselbe Aufgabe.
- · **Zeit-Redundanz**: mehrfache Abfrage des gleichen Messwertes in bestimmten Zeitabständen.
- * Verfügbarkeit: Beschreibt, wie häufig oder zuverlässig es betriebsbereit ist.

* Sicherheit: Fähigkeit eines Systems, gefährliche Fehler zu erkennen und in einen sicheren Zustand zu überführen

24 Sicherheits-Integritätslevel

Das SIL gibt die erforderliche Risikominderung für sicherheitsbezogene Systeme an.

SIL	Beschreibung
SIL 1	Niedrigste Stufe. Relativ hohe Fehlerwahr-
	scheinlichkeit akzeptiert. Für geringe Risi-
	ken, z.B. einfache Alarmsysteme.
SIL 2	Mittlere Stufe. Erhöhte Zuverlässigkeit nö-
	tig. Für Anwendungen mit moderatem Ge-
	fahrenpotenzial, z.B. Not-Aus-Schalter.
SIL 3	Hohe Stufe. Sehr geringe Fehlerwahrschein-
	lichkeit. Für schwere Verletzungsgefahr,
	z.B. Sicherheitsbarrieren, Zugsteuerungen.
SIL 4	Höchste Stufe. Extrem geringe Fehlerwahr-
	scheinlichkeit. Für extrem kritische Syste-
	me, z.B. Kernkraftwerke, Flugzeugsteue-
	rungen.
D OII	11 1 1 1 D 1 1 C 1 (C

Das SIL ergibt sich aus einer Risikoanalyse: Schwere (S), Häufigkeit (F), Wahrscheinlichkeit (W), Vermeidbarkeit (P). **Safty Inegrated Function**: Besteht aus: Sensorik (Fehler erkennen), Logik (SPS - Fehler bewerten) und Aktorik (Sicheren Zustand einleiten).

25 MooN Architektur

Es müssen mindestens M von insgesamt N Komponenten korrekt funktionieren, damit das System eine sicherheitsrelevante Aktion ausführt.

Architektur	Sicherheit / Verfügbarkeit	Typische An- wendung
1001	Niedrig / Hoch	Einfache Steue- rungen
1002	Mittel / Hoch	Prozessüberwachung mit Alarm
1002D	Hoch / Hoch	SIL 2-3 Anwendungen
2002	Sehr Hoch / Niedrig	Not-Aus, Reaktorschutz
2003	Hoch / Hoch	Kritische Syste- me mit Voting
3003	Extrem Hoch / Sehr niedrig	SIL-4 Anwen- dungen