

Bộ môn Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

# Trường Đại học Khoa học Tự nhiên KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

ThS. Đặng Bình Phương dbphuong@fit.hcmus.edu.vn



#### CÁC KỸ THUẬT THAO TÁC TRÊN BIT





# Nội dung

- 1 Các toán tử logic
- 2 Các toán tử dịch bit
- 3 Các ứng dụng
- 4 Bài tập



## Đơn vị đo thông tin

- ❖ Hai trạng thái tắt-0 và mở-1 (nhị phân).
- ❖ Ký số nhị phân (Binary Digit) bit
- bit Đơn vị chứa thông tin nhỏ nhất.
- Các đơn vị đo thông tin lớn hơn:

Tên gọi	Ký hiệu	Giá trị
Byte	В	8 bit
KiloByte	KB	$2^{10} B = 1024 Byte$
MegaByte	MB	$2^{10} \text{ KB} = 2^{20} \text{ Byte}$
GigaByte	GB	$2^{10} MB = 2^{30} Byte$
TeraByte	ТВ	$2^{10} \text{ GB} = 2^{40} \text{ Byte}$
PentaByte	PB	$2^{10} \text{ TB} = 2^{50} \text{ Byte}$



## Đơn vị đo thông tin





$$0...000 \rightarrow 1...111 = 2^{n} - 1$$





# Biểu diễn thông tin trong MTĐT

#### ❖ Đặc điểm

- Được lưu trong các thanh ghi hoặc trong các ô nhớ. Thanh ghi hoặc ô nhớ có kích thước 1 byte (8 bit) hoặc 1 word (16 bit).
- Biểu diễn số nguyên không dấu, số nguyên có dấu, số thực và ký tự.
- ❖ Hai loại bit đặc biệt
  - msb (most significant bit): bit nặng nhất (bit n)
  - Isb (least significant bit): bit nhe nhất (bit 0)



# Biểu diễn số nguyên không dấu

#### ❖Đặc điểm

- Biểu diễn các đại lương luôn dương.
- Ví dụ: chiều cao, cân nặng, mã ASCII...
- Tất cả bit được sử dụng để biểu diễn giá trị.
- Số nguyên không dấu 1 byte lớn nhất là  $1111 \ 1111_2 = 2^8 1 = 255_{10}$ .
- Số nguyên không dấu 1 word lớn nhất là  $1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111_2 = 2^{16} 1 = 65535_{10}$ .
- Tùy nhu cầu có thể sử dụng số 2, 3... word.
- Isb = 1 thì số đó là số đó là số lẻ.



# Biểu diễn số nguyên có dấu

#### ❖Đặc điểm

- Lưu các số dương hoặc âm.
- Bit msb dùng để biểu diễn dấu
  - msb = 0 biểu diễn số dương. VD: 0101 0011
  - msb = 1 biểu diễn số âm. VD: 1101 0011
- Trong máy tính, số âm được biểu diễn ở dạng số bù 2.



## Số bù 1 và số bù 2

- Số 5 (byte)
- Số bù 1 của 5
  - +
- Số bù 2 của 5
  - + Số 5
  - Kết quả
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0



# Biểu diễn số nguyên có dấu

#### ❖ Nhận xét

- Số bù 2 của x cộng với x là một dãy toàn bit 0 (không tính bit 1 cao nhất do vượt quá phạm vi lưu trữ). Do đó số bù 2 của x chính là giá trị âm của x hay – x.
- Đổi số thập phân âm -5 sang nhị phân?
  - → Đổi 5 sang nhị phân rồi lấy số bù 2 của nó.
- Thực hiện phép toán a b?
  - $\rightarrow$  a b = a + (-b) => Cộng với số bù 2 của b.



# Tính giá trị có dấu và không dấu

- ❖ Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
  - Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
  - Số nguyên không dấu ?
    - Tất cả 16 bit lưu giá trị.
      - => giá trị là 52464.
  - Số nguyên có dấu ?
    - Bit msb = 1 do đó số này là số âm.
      - => độ lớn là giá trị của số bù 2.
    - Số bù 2 = 0011 0011 0001 0000 = 13072.
      - => giá trị là -13072.



msb

msb

## Tính giá trị có dấu và không dấu

#### ❖ Bảng giá trị số không dấu/có dấu (byte & word)

	HEX	Không dấu	Có dấu
1	00	0	0
ı	01	1	1
ı	02	2	2
ı	 7E	 126	 126
	7E 7F	120	120
¥ A			
T	80	128	-128
	81	129	-127
	•••	•••	•••
	 FE	 254	 –2
$\Psi$	FF	255	-1

HFX	Không dấu	Có dấu
0000	0	0
0001	1	1
	_	_
0002	2	2
7FFE	32766	32766
7FFF	32767	32767
0000	22760	22760
8000	32768	-32768
8001	32769	-32767
		•••
	•••	
FFFE	65534	<b>-2</b>
FFFF	65535	-1



## Tính giá trị có dấu và không dấu

#### ❖ Nhận xét

- msb=0 → giá trị có dấu bằng giá trị không dấu.
- msb=1 → thì giá trị có dấu bằng giá trị không dấu trừ 2<sup>8</sup>=256 (byte) hay 2<sup>16</sup>=65536 (word).
- ❖ Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
  - Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
  - Giá trị không dấu là 52464.
  - Giá trị có dấu: vì bit msb = 1 nên giá trị có dấu bằng 52464 − 65536 = −13072.



&

# Các toán tử trên bit

❖ Toán tử & (and)

&	0	1
0	0	0
1	0	1

- ❖ Ví dụ
  - int x = 2912, y = 1706, z = x & y;

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
- 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
- 544 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0



❖ Toán tử (or)

1	0	1
0	0	1
1	1	1

- ❖ Ví dụ
  - int x = 2912, y = 1706, z = x | y;

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

4074 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0



❖ Toán tử ^ (xor)

^	0	1
0	0	1
1	1	0

- ❖ Ví dụ
  - int x = 2912, y = 1706,  $z = x ^ y$ ;

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
- 3530 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0



❖ Toán tử ~ (not)

~	0	1
	1	0

- ❖ Ví dụ
  - int x = 2912,  $z = \sim x$ ;

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

- ~ 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0



- ❖ Toán tử << n (shift left)</p>
  - Dịch các bit sang trái n vị trí.
  - Các bit vượt quá phạm vi lưu trữ sẽ mất.
  - Tự động thêm bit 0 vào cuối dãy bit.
- **≯** Ví dụ
  - int x = 2912, z = x << 2;
  - 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

**15828** 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0



- ❖ Toán tử >> n (shift right)
  - Dịch các bit sang phải n vị trí.
  - Các bit vượt quá phạm vi lưu trữ sẽ mất.
  - Giữ lại bit nặng nhất (msb) \(\Rightarrow\) dấu của số
- ❖ Ví dụ
  - int x = 2912, z = x >> 2;
  - 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- 1728 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

msb 0



#### ❖ Lưu ý

- Không được nhầm lần các các toán tử trên bit (&, |, ~) với các toán tử kết hợp (&&, || , !)
- Các toán tử gộp: &= |= ^= <<= >>=
- Máy tính làm việc trên bit nên các thao tác trên hệ nhị phân sẽ nhanh hơn rất nhiều so với hệ khác.
- Phải luôn nhớ độ dài của dãy bit đang làm việc (8bit, 16bit, 32bit, 64bit, ...)



# Ứng dụng trên số nguyên

- ❖ Ứng dụng của các toán tử &, |, ^, ~
- a. Bật bit thứ i của biến n (onbit)
- b. Tắt bit thứ i của biến n (offbit)
- ¿c. Lấy giá trị của bit thứ i của biến n (getbit)
- d. Gán giá trị 0 cho biến n (setzero)
- ★ Úng dụng của các toán tử dịch bit << và >>
- e. Nhân n với 2<sup>i</sup> (mul2pow)
- f. Chia n với 2<sup>i</sup> (div2pow)



#### Bật bit thứ i của biến n

```
i = 9
                                                            6
      14 13 12 11
                               10
                                             n_8
                                                          n_6
                                                                              n_3
                                                                       n_4
                                                                                                 n_0
                                       n_9
n_{15} | n_{14} | n_{13} | n_{12} | n_{11} | n_{10}
                                                    n_7
                                                                 n_5
                                                                                     n_2
n_{15} | n_{14} | n_{13} | n_{12} | n_{11} | n_{10} | \mathbf{1}
                                             n_8
                                                          n_6
                                                                 n_5
                                                                              n_3
                                                                       n_4
                                                    n_7
                                                                                     n_2
                                                                                                  n_0
```



#### Tắt bit thứ i của biến n

```
i = 9
                                                                               n_i & 1 = n_i \\ n_i & 0 = 0
                                                               6
           14 13 12 11
                                                 n_8
                                                              n_6
                                                                          n_4
     n_{15} | n_{14} | n_{13} | n_{12} | n_{11} | n_{10}
                                           n_9
                                                        n_7
                                                                    n_5
                                                                                 n_3
                                                                                       n_2
                                                                                                    n_0
&
     n_{15} n_{14} n_{13} n_{12} n_{11} n_{10} 
                                                 n_8
                                                       n_7
                                                              n_6
                                                                    n_5
                                                                           n_4
                                                                                 n_3
                                                                                       n_2
                                                                                                    n_0
```



## Lấy giá trị bit thứ i của biến n

```
i = 9
15 14 13 12 11 10
                                     n_8
                                n_9
                                                                      n_2
n_{15} | n_{14} | n_{13} | n_{12} | n_{11} | n_{10}
                                           n_7
                                                n_6
                                                      n_5
                                                           n_4
                                                                 n_3
                                                                                 n_0
                                                                                 n_9
            int getbit(int n, int i)
            \{
                       return (n >> i) \& 0x1;
```



## Gán giá trị 0 cho biến n

```
n_8
                                                                            n_5
n_{15} | n_{14} | n_{13} | n_{12} | n_{11} | n_{10}
                                             n_9
                                                             n_7
                                                                                    n_4
                                                                                                   n_2
                                                                     n_6
                                                                                            n_3
                                                                                                                  n_0
                                                     n_8
                                                             n_7
                                                                                           n_3
                                                                                                   n_2
n_{15} \mid n_{14} \mid n_{13} \mid n_{12} \mid n_{11} \mid n_{10} \mid n_{9}
                                                                     n_6
                                                                            n_5
                                                                                    n_4
                                                                                                                  n_0
                                                              0
                                                                     0
```

```
void setzero(int &n)
{
     n = n ^ n;
}
```



#### Nhân n với 2<sup>i</sup>

- ❖Đặc điểm toán tử <<</p>
  - n =  $\Sigma(n_i 2^j)$  với j ∈ [0, k] (k là chỉ số bit msb)
  - Dịch trái i bit → số mũ mỗi ký số tăng thêm i
  - $\rightarrow$  n << i =  $\sum$ (n<sub>j</sub>2<sup>j+i</sup>) = 2<sup>i</sup> $\sum$ (n<sub>j</sub>2<sup>j</sup>) = 2<sup>i</sup>n
  - Vậy, dịch trái i bit ⇔ nhân với 2<sup>i</sup>

```
int mul2powi(int n, int i)
{
    return n << i;
}</pre>
```



### Chia n với 2<sup>i</sup>

- ❖Đặc điểm toán tử >>
  - n =  $\Sigma(n_i 2^j)$  với j ∈ [0, k] (k là chỉ số bit msb)
  - Dịch phải i bit → số mũ mỗi ký số giảm đi i
  - $\rightarrow$  n << i =  $\sum$ (n<sub>j</sub>2<sup>j-i</sup>) =  $2^{-i}\sum$ (n<sub>j</sub>2<sup>j</sup>) =  $2^{-i}$ n = n/2<sup>i</sup>
  - Vậy, dịch phải i bit ⇔ chia cho 2<sup>i</sup>

```
int div2powi(int n, int i)
{
    return n >> i;
}
```

# Bài tập

- ❖ Bài 1: Viết hàm thực hiện các thao tác trên bit.
- ❖ Bài 2: Viết bitcount đếm số lượng bit 1 của một số nguyên dương n.
- ❖ Bài 3: Cho mảng a gồm n số nguyên khác nhau. Viết hàm liệt kê các tổ hợp 1, 2, ..., n phần tử của số nguyên đó (không cần theo thứ tự)

Ví dụ, n = 3, mảng  $a = \{1, 2, 3\}$ 

- **→**{1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}
- ♣ Bài 4: Giống bài 3 nhưng chỉ liệt kê các tổ hợp k phần tử (1 ≤ k ≤ n)

# Bài tập

- ❖ Bài 5: Viết hàm RotateLeft(n, i) thực hiện thao tác "xoay" các bit của n (kô dấu) sang trái i vị trí và các bit bị mất sẽ được đưa vào cuối dãy bit. Ví du:
- int n = 291282; n = RotateLeft(n, 2);
  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  ??? 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
- ❖ Bài 6: Tương tự bài 2 nhưng viết hàm RotateRight(n, i) để xoay bit sang phải.



## Bài 3

	a	b	(C)
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

