第一章 绪论

第一节 机体的内环境和稳态


一、机体的内环境

- 1. **外环境**(external environment): 生理学将机体生存的外界环境称为外环境,包括自然环境和社会环境。
- 2. **内环境**(internal environment): 体内各种组织细胞直接接触并赖以生存的环境。由于体内细胞直接接触的环境就是细胞外液,所以生理学中通常把细胞外液称之为内环境。

【注意】体内有些液体如胃内、肠道内、汗腺管内、尿道内、膀胱内的液体(消化液、尿液、 汗液),都是与外环境连通的,所以不属于内环境的范畴。

二、体液

- 1. **体液 (body fluid)**: 人体内的液体总称,约占体重的 60%。包括细胞内液 (intracellular fluid) 和细胞外液 (extracellular fluid)。
- 2. 体液的组成:



- 3. 细胞外液的成分:
- (1) 无机盐:如钠、氯、钾、钙、镁、碳酸氢盐等。
- (2) 细胞必需的营养物质: 如糖、氨基酸、脂肪酸等。
- (3) 氧、二氧化碳及细胞代谢产物。
- ①各部分体液因细胞膜、毛细血管壁等被隔开,所以它们有较大的成分差别。
- (1) K^{\dagger} 以细胞内液较多、 Na^{\dagger} 以细胞外液较多。细胞内外 K^{\dagger} 和 Na^{\dagger} 浓度不相等,但细胞内外渗透压相等。
- (2) 血浆比组织液含有较多的蛋白质。
- ②各部分体液是可以相互沟通的。
- ③体液中最活跃的部分是血浆 (蛋白质多)。



三、内环境的稳态

- 1. **内环境的稳态**(homeostasis): 是指内环境的<mark>理化性质</mark>,如温度、酸碱度、渗透压和各种液体成分的相对恒定状态。
- 2. 内环境的稳态不是静止/固定不变的,而是相对恒定的状态(动态平衡),可在狭小范围内变动。(如 pH 值 7.35-7.45)
- 3. 稳态是机体维持生命活动的必要条件,稳态的维持是机体自我调节的结果。
- *内稳态是稳态的一种类型, 稳态的概念已被泛化到体内从细胞分子水平、器官系统、机体整体生理功能活动的相对稳定。所以<mark>稳态不仅限于内环境的稳态</mark>。

第二节 机体生理功能的调节


<mark>一、神经调节</mark>

- 1. 神经调节: 机体内许多生理功能是由神经系统的活动调节完成的, 称为神经调节。
- 2. 基本形式: 反射 (reflex) 是神经调节的基本形式。
- 3. **结构基础:** 反射弧(reflex arc),由五个基本成分组成,即感受器(sensory receptor)、传入神经(afferent nerve)、中枢(center)、传出神经(efferent nerve)和效应器(effector)。反射弧任何一个部分受损,反射活动将无法进行。
- 4. 神经调节的特点:反应迅速、起作用快、调节精确(范围局限)、短暂
- 5. 神经反射包括: 非条件反射(unconditioned reflex)和条件反射(conditioned reflex)。

条件反射(主要)	非条件反射	
后天获得、机体更精确地适应环境	与生俱来、人和动物初步适应环境	
个体按照所处环境、在非条件反射基础上不断	生物进化的产物、数量有限	
建立起来	(食物/防御/性/吸吮反射等)	
大脑皮层	大脑皮层以下较低部位	
反射弧灵活可变不固定,不强化可消退	反射弧相对固定	
望梅止渴;摇铃铛狗分泌唾液	给狗喂食时狗分泌唾液	

*神经调节的例子(关键点是反射、速度快): 膝跳反射、角膜反射(沙尘飞入眼球引起闭眼)、 屈肌反射(肢体在受伤害性刺激时的回撤动作)、血压窦弓反射、呼吸化学感受性反射、肢体 发动随意运动、唾液分泌






二、体液调节

- 1. **体液调节:** 是指机体的某些组织细胞所分泌的特殊的化学物质,通过体液途径到达并作用于<mark>靶细胞</mark>上的相应受体,影响靶细胞生理活动的一种调节方式。
- (1)特殊化学物质(配体):激素(最常见)、生长因子、NO等
- (2)体液途径:血浆、组织液等
- 2. 特点:缓慢、不够精确(范围广泛)、持久、调节方式相对恒定
- 3. 分类:

体液调节	定义	例子
远距分泌	通过血液循环作用于全身各处的靶细胞,发挥相应的	下丘脑-垂体-靶
(telecrine)	调节作用。	腺轴
旁分泌	一些化学物质不通过血液循环而直接进入周围的组	胰高血糖素刺激
2000	织液,经扩散作用到达邻近的细胞后发挥特定的生理	胰岛B细胞分泌胰
(paracrine)	作用,这种调节可以看作是局部性体液调节。	岛素
自分泌	有些细胞分泌的激素或化学物质在局部扩散,又反馈	胰岛素抑制B细胞
(autocrine)	作用于产生该激素或化学物质的细胞本身。	自身分泌胰岛素
神经内分泌	下丘脑神经元细胞产生神经激素 → 轴突直接伸入	血管升压素(抗利
(neuroendocrine)	垂体后叶/神经垂体(轴浆运输)→神经激素在垂体后	尿激素,ADH)
(Heur Gendocrine)	叶中储存,机体需要时释放。	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- ①体液调节的例子(关键点是有激素): 生长发育、月经周期、餐后血糖浓度、抗利尿激素调节尿量、大量出汗引起尿量减少
- ②大量出汗→血量晶体渗遗压 ↑ →下丘脑神经细胞(神经激素) → ADH → 尿量减少
- ③胰岛细胞的旁分泌和自分泌:



三、神经-体液调节

- 1. 神经-体液调节: 内分泌腺的活动接受来自神经和体液的双重调节
- 2. 例子: 胃液头期分泌

*机制: 胃壁细胞的泌酸活动一方面接受神经系统的直接调节,另一方面,神经反射传出通路的分支还可作用于 G 细胞引起胃泌素的释放,间接作用于壁细胞引起胃酸分泌

*补充例子:

- ①寒冷→甲状腺激素分泌
- ②胃液头期分泌→胃泌素
- ③应急→儿茶酚胺分泌
- ④应激→糖皮质激素分泌

应急	应激
环境因素紧急变化以提高机体对环境突变的	遭遇有害刺激以增强机体对伤害性刺激的耐
应变能力(为什么追我)	受能力(追上了正在咬我)
交感-肾上腺髓质系统	下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统
(儿茶酚胺)	(糖皮质激素)
提高对环境突变的应变能力	提高对伤害性刺激的耐受能力

四、自身调节

- 1. **自身调节:** 是指某些细胞或组织器官凭借本身内在特性,而不依赖神经调节和体液调节,对内环境变化产生特定适应性反应的过程
- 2. 特点:调节强度较弱,影响范围小,且灵敏度较低,调节常局限于某些器官或组织细胞内。
- 3. **例子:** 肾动脉灌注压(平均动脉压)在 70-180mmHg、脑动脉灌注压在 60-140mmHg 时肾血流量、脑血流量能维持相对稳定。
- ***机制:** 灌注压 ↑ → 牵拉血管壁 → 机械门控钙通道开放 → 收缩力 ↑ → 动脉管径变小,阻力增加 → 血流量减少。

灌注压达 180 以上时, 平滑肌收缩到达极限。

灌注压达 70 以下时,平滑肌舒张到达极限。

*四种调节方式小结:

调节方式	基础	特点	例子
神经调节	反射弧	精准、迅速、起作用快	"速度快": 唾液分泌、伤害/屈肌反射、
竹红炯巾			肢体随意运动、窦弓反射等大多数
体液调节	特殊化学物质	缓慢、持久、较广泛、	"有激素": 血糖、大量出汗尿量减少、
144以11	经体液途径	方式相对恒定	生长发育、月经周期等
			寒冷→甲状腺激素分泌
神经-体	依赖神经、体液	内分泌腺/细胞受神经	胃液头期分泌→胃泌素
液调节	调节	支配	应急→儿茶酚胺分泌
			应激→糖皮质激素分泌
自身调节	不依赖神经、体	范围小、强度较弱、灵	肾动脉灌注压、脑动脉灌注压
	液调节	敏度低	月

第三节 人体内自动控制系统

一、负反馈

- 1. 负反馈 (negative feedback): 受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的方向改变。负反馈是闭环系统。负反馈对于维持内环境稳态至关重要。
- 2. **例子:** 血糖、pH、循环血量、渗透压、下丘脑-腺垂体-靶腺轴、窦弓反射/减压反射(双向调节)等大多数
- ①负反馈都有一个<mark>调定点</mark>,负反馈对维持稳态最重要,因此<mark>稳态调节中都有一个调定点</mark>,它 是控制系统设定的工作点、比较器的参考点、可视为生理指标在正常范围的均数。
- ②负反馈的特点:滞后性、可逆性、波动性

二、正反馈

- 1. **正反馈**(positive feedback): 受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动,最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变,促进某一个生理活动过程很快到达顶峰并发挥最大效应。正反馈是闭环系统。
- 2. **例子:** 排尿、排便、分娩、排卵前期雌激素引发的黄体生成素 (LH) 高峰、血液凝固、胃蛋白酶原和胰蛋白酶原的激活过程、细胞膜达到阈电位时钠通道大量开放产生动作电位(兴奋),疾病的恶性循环。("四排一凝胃胰动")

*胃蛋白酶原激活过程:




3. 正反馈的特点:

- (1)正反馈不能维持原系统的稳态,正反馈不会以调定点作为其目标。
- (2)正反馈也是为了维持整个机体稳态。
- (3) 并不是所有正反馈所建立的稳态都是有利于机体的。(例如:小血管破裂→凝血因子通过正反馈被激活→血凝块→若正反馈过强→血栓形成)

三、前馈

- 1. 前馈控制系统: 是利用输入或扰动信号(前馈信号)的直接控制作用构成的开环控制系统。
- 2. 例子:参加赛跑前心率加快、肺通气增加等反应。
- 3. 前馈特点:
- (1)前馈可避免负反馈调节时矫枉过正产生的波动和滞后。
- (2) 前馈使调节更快、更准确、预见性和适应性更大。
- (3)前馈可能失误。
- (4) 开环控制系统。

<mark>从心衰体会疾病恶性循环的正反馈</mark>



*治疗慢性心衰

- ①抑制 RAAS 系统: ACEI/ARB、醛固酮受体拮抗剂(如螺内酯、依普利酮)
- ②拮抗 CA 和提高 β -R 敏感性: β 受体拮抗剂 (如美托洛尔)
- ③扩血管药: 硝酸甘油、CCB
- **④减少水钠潴留:** 利尿剂(如氢氯噻嗪)
- ⑤增强心肌收缩力: 强心苷
- *重构是慢性心衰发生的关键,慢性心衰治疗的重要目标是<mark>抗重构</mark>。
- *抗重构金三角: ACEI/ARB、β 受体拮抗剂、醛固酮受体拮抗剂