Interpolation der Runge-Funktion und anderer Funktionen mit Octave

HENRY HAUSTEIN, LARS ORTSCHEIDT

4. November 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Inte	erpolation der Runge-Funktion	2
	1.1	Berechnung der Splines	2
		1.1.1 Polynomsplines aus $S_1^0(\Delta)$	2
		1.1.2 Polynomsplines aus $S_3^1(\Delta)$	4
	1.2	Fehlerbetrachtung	4
	1.3	Diskussion der Ergebnisse	4
2	Inte	erpolation der anderen Funktion	4
	2.1	Berechnung der Splines	ļ
		2.1.1 Polynomsplines aus $S_1^0(\Delta)$	ļ
		2.1.2 Polynomsplines aus $S_3^1(\Delta)$	ļ
	2.2	Fehlerbetrachtung	ļ
	2.3	Diskussion der Ergebnisse	Ę

1 Interpolation der Runge-Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$
$$f'(x) = -\frac{50x}{625x^4 + 50x^2 + 1}$$

1.1 Berechnung der Splines

1.1.1 Polynomsplines aus $S_1^0(\Delta)$

Eine Polynomspline $s \in \mathcal{S}_1^0(\Delta)$ ist eine affin lineare Funktion, das heißt er hat die Form s(x) = mx + n mit Anstieg m und y-Achsenverschiebung n.

Die Interpolationsfunktion g_N , mit N+1 Stützstellen, besteht nun also aus Splines $s_i \in \mathcal{S}_1^0(\Delta)$, wobei für jeden Spline gilt:

Definitions
bereich:
$$[x_i,x_{i+1}]$$

$$m_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{x_{i+1} - x_i}$$

$$n_i = f_i$$

wobei x_i die Stützstellen und f_i die Stützwerte sind. Dabei läuft i von 0 bis N-1.

Der Quelltext für Octave sieht dann so aus:

```
1 runge = 0(x) 1./(1+25*x.^2);
2 \text{ xreal} = -1:0.01:1;
3
   n = input('Anzahhl der Stuetzstellen - 1 := N: ');
5
  %Schritweite h berechnen
   h = 2/n
   %Stuetzstellenvektor x berechnen
   x = -1:h:1;
10
11
  for i=1:n+1
    %Stutzwertevektor f berechnen
    f(i) = runge(x(i));
13
   endfor
14
15
16
  for i=1:n
    %Anstiege m_i berechnen
17
    m(i) = (f(i+1)-f(i))./(x(i+1)-x(i));
18
    %Achsenabschnitte n_i berechnen
```

```
20    n(i) = f(i);
21    endfor
22
23    plot(x, f, "-;Interpol.;", xreal, runge(xreal), "-;Rungefkt.;")
```

Das Interessante hierbei ist, dass die berechneten Werte in den Arrays m und n gar nicht für die Interpolation gebraucht werden - die Funktion plot interpoliert automatisch linear, wenn man ihr die Stützstellen und -werte übergibt.




Abbildung 1: lineare Spline interpolation mit ${\cal N}=16$




Abbildung 2: Fehler bei linearer Spline
interpolation mit ${\cal N}=16$

1.1.2 Polynomsplines aus $S_3^1(\Delta)$

1.2 Fehlerbetrachtung

Da Δ_M zehnmal so fein wie Δ_N ist, bedeutet das, dass man für jeden Spline den Fehler in 10 Punkten in seinem Definitionsbereich berechnet.

Bei linearer Interpolation kann man also deswegen den Fehler nach folgendem Muster ausrechnen:

Fehler =
$$|f(x) - (n + \text{Abstand zur nächsten Stützstelle} \cdot m)|$$

wobei n und m zum jeweiligen Spline gehören und x die Werte in Δ_M durchläuft. Der Quelltext dazu sieht folgendermaßen aus:

```
1 M = 10 * N
2 h_{neu} = 2/M
3 x_Fehler = -1:h_neu:1;
5 k = 1;
6 for i=1:N
    %in jedem dieser Durchlauufe ist der Spline-Abschnitt der Selbe
8
    for j=1:10
     y_Fehler(k) = abs(runge(x_Fehler(k)) - ...
9
      (n(i) + abs(abs(x_Fehler(k)) - abs(x(i))) * m(i)));
10
11
     k = k + 1;
12
    endfor
13
   endfor
14
15 %Fehler an letzter Stuetzstelle ist 0
16 y_Fehler(k) = 0;
17
18 plot(x_Fehler, y_Fehler, "-; Fehler;")
```

1.3 Diskussion der Ergebnisse

2 Interpolation der anderen Funktion

$$f(x) = \left(1 + \cos\left(\frac{3}{2}\pi x\right)\right)^{2/3}$$
$$f'(x) = -\frac{\pi \sin\left(\frac{3}{2}\pi x\right)}{\sqrt[3]{1 + \cos\left(\frac{3}{2}\pi x\right)}}$$

- 2.1 Berechnung der Splines
- $\textbf{2.1.1} \quad \textbf{Polynomsplines aus} \,\, \mathcal{S}^0_1(\Delta)$
- **2.1.2** Polynomsplines aus $S_3^1(\Delta)$
- 2.2 Fehlerbetrachtung
- 2.3 Diskussion der Ergebnisse