哈工大操作系统-L16进程同步与信号量

哈工大操作系统-L16进程同步与信号量

- 1.等待--实现进程同步的重要一步
- 2.生产者消费者问题
 - 2.1初步设想--通过发信号解决问题
 - 2.2引出信号量
 - 2.3信号量的定义

多进程同步如何合理有序?

1.等待--实现进程同步的重要一步

- 需要让"进程走走停停"来保证多进程合作的合理有序,这就是进程同步
- 分析什么时候停和什么时候走是非常关键的。

2.生产者消费者问题

2.1初步设想--通过发信号解决问题

只发信号还不能解决全部问题

```
生产者
                                              消费者
      while (true) {
                                   while (true) {
       if(counter== BUFFER SIZE)
                                    if(counter== 0) sleep();
           sleep():
                                     counter = counter - 1;
       counter = counter + 1;
                                     if(counter == BUFFER SIZE-1)
       if(counter ==1) wakeup(消费者);}
                                       wakeup(生产者); } 这里设计成在满的情况
■ (1) 缓冲区满以后生产者P₁生产一个item放入,会sleep
■ (2) 又一个生产者P<sub>2</sub>生产一个item放入,会sleep
                                                        那如果满了之后,连续
                                                        消费掉两个,且有两个
■ (3) 消费者C执行1次循环,counter==BUFFER_SIZE-1,
                                                       生产者在等待。
                                                        那么只有一个生产者能
 发信号给P<sub>1</sub>, P<sub>1</sub> wakeup
```

- (4) 消费者C再执行1次循环,counter==BUFFER_SIZE-
 - 2, P。不能被唤醒

问题:怎么办?

被唤醒。

- 单纯依靠发信号是不足以解决问题的。
- 还需要多一个量来判断是否需要发信号,由此引出信号量

2.2引出信号量

从信号到信号量

- 不只是等待信号、发信号? 对应睡眠和唤醒!
- 还应该能记录一些信息
 - 能记录有"2个进程等待"就可以了...
 - (1) 缓冲区满,P₁执行,P₁ sleep,记录下1个进程等待
 - (2) P₂执行, P₂ sleep, 记录下2个进程等待
 - (3) C执行1次循环,发现2个进程等待,wakeup 1个
 - (4) C再执行1次循环,发现?个进程等待,再?
 - (5) C再执行1次循环,怎么办? 此时再来P3怎么办? 什么是信号量? 记录一些信息(量), 并根据这个 信息决定睡眠还是唤醒(信号)。

信号量开始工作... 号P2永远不会唤醒的

初始时 sem = ?

有一个生产者在等待。

■ (1) 缓冲区满,P₁执行,P₁ sleep

负数表示缺一个坑位 sem = -1 什么含义?

■ (2) P₂执行, P₂ sleep

sem = -2 ^{有两个生产者在等待}

■ (3) C执行1次循环, wakeup P₁ sem = -1

■ (4) C再执行1次循环,wakeup P₂ sem = 0 下一个生产者来了可以直接生产

sem = 1 / 什么含义?

■ (5) C再执行1次循环,

■ (6) P₃执行, P₂ 继续执行 sem = 0

- 总结一下: 这个整数什么时候-1?什么时候+1? 什么时候睡眠?什么时候唤醒?
- 信号量--记录一些信息的量,由这些信息决定是睡眠还是唤醒。
- 上述感觉反了, 生产的资源应该永远不会超过可用资源的个数。
 - 下面是我对这个模型的理解
 - 如果我们用生产者消费者构建访问共享资源的模型。
 - 可用的资源即为共享的资源
 - 消费者跟生产者是相对的,每个进程都能执行消费和生产的动作
 - · 当进程想要访问资源的时候, 就为消费者, 如果有可用的资源才可消费(访问)
 - 。 当进程访问资源结束的时候,释放资源,即为生产者(因此,生产者不会生产多于可用资源个 数的资源)

2.3信号量的定义

什么是信号量?信号量的定义...

■ 信号量: 1965年,由荷兰学者Dijkstra提出的一种特殊整型变量,量用来记录,信号用来sleep和wakeup

```
V(semaphore s)
struct semaphore
                             P(semaphore s)
                                                     {
                                                      s.value++;
  int value; //记录资源个数
                               s.value--;
                                                      if(s.value<=0) //加完之后等于x说
                                if(s.value < 0) {
  PCB *queue;
                                                     明原来有 -x+1个人在等待
                                 sleep(s.queue); }
   //记录等待在该信号量上的进程
                                                        wakeup(s.queue);
P(semaphore s);
                  //消费资源
                             问题:写出V(s)的代码?
                  //产生资源
V(semaphore s);
```

P的名称来源于荷兰语的proberen,即test V的名称也来源于荷兰语verhoden(increment)

- semaphore 英[ˈseməfɔː(r)]
 - o n. 信号标; 旗语; 信号量
 - o v. 打旗语
- 信号量由两部分构成 value 和queue。
 - o queue是一个等待队列
 - o value为负, 当前无可用资源, 且有多个进程在等待
 - o value为0,当前无可用资源,但无进程等待资源
 - o value为正,说明有可用资源,且无进程在等待资源
- 上面这个代码传参数应该用引用或者指针才行...

用信号量解生产者-消费者问题

```
用文件定义共享缓冲区
int fd = open("buffer.txt");
write(fd, 0, sizeof(int)); //写in /
write(fd, 0, sizeof(int)); //写out
                                信号量的定义和初始化
semaphore full = 0;
semaphore empty = BUFFER SIZE;
semaphore mutex = 1;
Producer(item) {
                     Consumer() {
                        P(full);
   P(empty);
                        P(mutex);
  P(mutex);
                        读入out;从文件中的out
   读入in;将item写入到
                     位置读出到item;打印item;
in的位置上;
                互斥信号量
                        V(mutex);
 V(mutex);
                        V(empty); }
  V(full); }
```

这个互斥信号量, 讲的不够全面, 还是看电子科大的课好了

