## 哈工大操作系统-L5系统调用的实现

#### 哈工大操作系统-L5系统调用的实现

- 1. 不能随意访问内核
  - 1.1 为何
  - 1.2 内核用户态/内核用户段
  - 1.3 中断(硬件提供的主动请求进入内核的方法)
  - 1.3.1 系统调用的核心
  - 1.3.2 以pintf为例子
  - 1.3.3 write()如何实现
  - 1.3.4 INT0X80干了什么
- 2. 总结

本节课讲接口是如何实现的。即操作系统是怎么样来提供这些重要的函数的。

## 1. 不能随意访问内核


#### 1.1 为何

如果能随意访问,那所有程序都可以随意访问存在内存中其他程序的数据,不安全。因此不能随意 jump.


#### 1.2 内核用户态/内核用户段

硬件设计将内核程序和用户程序隔离

# 内核(用户)态,内核(用户)段



- 将内核程序和用户程序隔离!!!
  - ■区分内核态和用户态:一种处理器"硬件设计"




■ 内核态可以访问任何 数据,用户态不能访

问内核数据

■对于指令跳转也一样 实现了隔离...

访问的数 据段DS的 最低两位

检查 CPL(CS) RPL(DS) **DPL>CPL DPL≥RPL DPL** 



• 指令执行的状态分为: 内核态和用户态

• 数据段中会记录该段是内核段还是用户段。(gdt表中的ds的dpl为0/3)



- **保护**: 想要访问数据时,会根据指令找gdt去找数据,然后系统会核查dpl和cpl的关系,来保护内存段。
- 当前的指令也会记载目前是处于内核态还是用户态。(cs的cpl为0/3)
- 只有内核态可以访问任何数据。用户态访问不了内核段。

#### 1.3 中断(硬件提供的主动请求进入内核的方法)

#### 中断: 用户主动调用内核代码的唯一方式.

对于x86cpu即为INT指令,INT指令执行前,先将该INT代码的数据的DS的DPL改为3,以允许用户代码通过idt找到该INT中断以进入内核;然后又将进入内核的代码的CPL改为0,以允许对内核的访问。一般为INT0x80.

#### 1.3.1 系统调用的核心

- 用户程序中包含一段包含int指令的代码(这段代码一般是库函数)
- 操作系统写中断处理,获取想调程序的编号
- 操作系统根据编号执行相应代码

### 1.3.2 以pintf为例子



- 用户写程序时使用库函数printf()
- 而printf()中封装了另一个库函数write() (write()包含一段用宏展开的内嵌汇编代码)
- printf()和write(),将用户输入的格式化输出参数,转变为系统调用write()可以接受的参数。进而调用接口write()

## 1.3.3 write()如何实现

## 将关于write的故事完整的讲完..

■显然,\_\_NR\_write是系统调用号,放在eax中

```
在linux/include/unistd.h中
#define __NR_write 4 //一堆连续正整数(数组下标,
函数表索引)
```

■同时eax也存放返回值,ebx,ecx,edx存放3个参数



write()中包含一段由宏定义展开的内嵌汇编代码,使用INT0X80中断进入内核,并传入中断号4。

#### 1.3.4 INT0X80干了什么

调用相应的中断处理程序。

## int 0x80中断的处理

段选择符

```
void sched_init(void)
{ set_system_gate(0x80,&system_call); }

■ 显然, set_system_gate用来设置0x80的中断处理

在linux/include/asm/system.h中
#define set_system_gate(n, addr) \
    _set_gate(&idt[n],15,3,addr); //idt是中断向量表基址
#define _set_gate(gate_addr, type, dpl, addr) \
    _asm__("movw %%dx,%%ax\n\t" "movw %0,%%dx\n\t"\
"movl %%eax,%1\n\t" "movl %%edx,%2":\
:"i"((short)(0x8000+(dpl<<13)+type<<8))),"o"(*((\
char*)(gate_addr))),"o"(*(4+(char*)(gate_addr))),\
"d"((char*)(addr),"a"(0x00080000))

4 处理函数入口点偏移
PDPL 01110
```

处理函数入口点偏移

## 中断处理程序: system\_call

```
在linux/kernel/system call.s中
   nr system calls=72
                                              eax中存放的是系统调用号
   .globl system call
   system call: cmpl $nr system calls-1, %eax
     ja bad_sys_call
                                     asm volatile("int 0x80":"=a"( res)
内核的代码!
     push %ds push %es push %fs
     pashl %edx pushl %ecx pushl %ebx //调用的参数
     movl $0x10, %edx mov %dx, %ds mov %dx, %es //内核数据
     movl $0x17, %edx mov %dx, %fs //fs可以找到用户数据
     call sys call table (, %eax, 4) //a (, %eax, 4) = a + 4 * eax
     pushl %eax //返回值压栈, 留着ret from sys call时用
     ... //其他代码
   ret_from_sys_call: popl %eax, 其他pop, iret
   ■ sys call table+4*%eax就是相应系统调用处理函数入口
 Operating System
                             每个入口函数占4个字
  sys call table
                                 sys_call_table是一个全局函数数组
  在include/linux/sys.h中
  fn ptr sys call table[]=
  {sys setup, sys exit, sys fork, sys read, sys write
    ...};
                                     sys write对应的数组下标为4,
                                                               NR write=4
  在include/linux/sched.h中
                                       这段代码可以找到sys write的中断处理函数
  typedef int (fn ptr*)();
 ■ call _sys_call_table(,%eax,4)就是call sys_write
         eax=4,函数入口地址长度也为4
                                         故事结束!
           用户态一内核态
```

• 可以认为sys\_write是一个系统接口

## 2. 总结

- 为了保护数据,将内核数据和用户数据分开。指令分成内核态和数据态,内存分为内核段和数据 段。
  - 。 只有内核态可以访问所有数据
- 因为隔离开,所以用户只能通过中断来主动进入内核。如INT0x80中断。
- 用户主动进入内核的流程为:
  - 。 写一段包含库函数的代码
  - 。 库函数中封装了使用宏展开的汇编代码,汇编代码中包含INT0X80中断
  - 。 执行库函数后,系统进入中断,然后去执行中断处理函数
    - INT0x80的执行过程中,为了让用户执行这个中断,会在中断的执行之前将0x80的idt表设置为用户段,因此用户能访问中断的程序,进而执行这个中断。

。 中断处理函数会去查表,执行相应的系统接口。比如INT0X80的4号中断,就是表中的4号系

统接口system\_write