
哈工大操作系统-L26IO与显示器

哈工大操作系统-L26IO与显示器

- 1.让外设工作的三件事
- 2.一个向屏幕输出的实例
 - 2.1文件视图--统一的视图
 - 2.2如何知道输出的是什么设备?
 - 2.3如何向外部写
 - 2.4输出的位置
- 3.把一系列流程包装成一个统一的视图

计算机是如何使用外设的?

1.让外设工作的三件事



- 对外设的使用,实际上就是**对外设的控制器发指令**。(可能是一堆out指令)
- 外设工作完成之后,进行中断处理就行。
- 为了让使用外设变得简单,需要提供一个统一的视图--文件视图。


2.一个向屏幕输出的实例

一段操纵外设的程序

```
int fd = open("/dev/xxx");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    write(fd,i,sizeof(int));
}
close(fd);</pre>
```

- (1) 不论什么设备都是open, read, write, close 操作系统为用户提供统一的接口!
- (2) 不同的设备对应不同的设备文件(/dev/xxx) 根据设备文件找到控制器的地址、内容格式等等!

2.1文件视图--统一的视图



2.2如何知道输出的是什么设备?

概念有了,开始给显示器输出...

■ 从哪里开始这个故事呢?

printf("Host Name: %s", name);

■ printf库展开的部分我们已经知道: 先创建缓存buf将格式化输出都写到那里,

■ file的目的是得到inode,显示器信息应该就在这里

fd=1的filp从哪里来?

■ 因为是被current指向,所以是从fork中来

```
int copy_process(...){
  *p = *current;
for (i=0; i<NR_OPEN;i++)
  if ((f=p->filp[i])) f->f_count++;
```

■ 显然是拷贝来的,那么是谁一开始打开的? shell进程启动了whoami命令,shell是其父进程

```
void main(void)
{ if(!fork()) { init(); }

void init(void)
{open("dev/tty0",O_RDWR,0);dup(0);dup(0);从父进程拷而来,因此
execve("/bin/sh",argv,envp) }

g Systems

-8-
```

open系统调用完成了什么?

PCB

file table

2.3如何向外部写

准备好了,真正向屏幕输出!

```
■ 继续sys_write!
                  sys write 会检查 inode中是什么设备 根据不同的设备 调用不同函数
    在linux/fs/read write.c中
    int sys write (unsigned int fd, char *buf, int cnt)
    { inode = file->f_inode;
                                       /dev/tty0的inode中的
      if(S ISCHR(inode->i mode))
                                         信息是字符设备
        return rw char(WRITE,inode->i zone[0], buf,
                  检查是否是字符设备,是字符设备,就调用 rw char 读写
    cnt); ...
[/dev]# ls -l
                                    0 Mar 4 2004 ttu0
crw-rw-rw- 1 root
                      root
 ■ 转到rw char!
    在linux/fs/char dev.c中
    int rw char(int rw, int dev, char *buf, int cnt)
     { crw_ptr call_addr=crw_table[MAJOR(dev)];又查表,根据表格信息
       call addr(rw, dev, buf, cnt); ...}
  看看crw table!
                                    第4个!
   static crw_ptr crw_table[]={...,rw_ttyx,};
   typedef (*crw ptr) (int rw, unsigned minor, char
   *buf, int count)
   static int rw ttyx(int rw, unsigned minor, char
   *buf, int count)
                                               先写到缓冲里面, 再写
   { return ((rw==READ)? tty_ead(minor,buf):
         tty_write(minor,buf));}
                                               因为CPU快, IO慢,
                                               因此先写到缓冲, 然后
 ■ 再转到tty_write! //实现输出的核心函数
                                               中断写IO
   在linux/kernel/tty io.c中
   int tty write (unsigned channel, char *buf, int nr)
   { struct tty_struct *tty;tty=channel+tty_table;
     sleep if full(&tty->write q);
                                    可以猜测:输出就是
            队列满 进程睡眠
     . . . }
                                        放入队列!
```

继续tty_write这一核心函数

■ tty->write应该就是真的开始输出屏幕了!

erating Systems

使用tty结构体的函数进行输出

看看tty->write

```
在include/linux/tty.h中
struct tty_struct{ void (*write)(struct tty_struct
*tty); struct tty_queue read_q, write_q; }
```

■ 需要看tty struct结构的初始化!

```
struct tty_struct tty_table[] = {
{con_write, {0,0,0,0,""}, {0,0,0,0,""}}, {},...};
```

■ 到了con_write,真正写显示器!

```
在linux/kernel/chr_drv/console.c中

void con_write(struct tty_struct *tty)
{ GETCH(tty->write_q,c);
    if(c>31&&c<127){__asm__("movb__attr,%*ah\n\t"
        "movw %%ax,%1\n\t"::"a"(c),低字节是字符
        "m"(*(short*)pos):"ax"); pos+=2;}


perating Systems

在linux/kernel/chr_drv/console.c中
    void con_write(struct tty_struct *tty)
        [astruct *tty]
        [astruct
```

因此写设备驱动,就是做好这些读写函数,并且把一些信息注册到注册表里面。

2.4输出的位置

只有一句话: mov pos



pos的修改

- pos的修改: pos+=2 为什么加2?
- 屏幕上的一个字符在显存中除了字符本身还应该有字符的属性(如颜色等)



3.把一系列流程包装成一个统一的视图

printf的整个过程!

