哈工大操作系统-L20内存使用与分段

哈工大操作系统-L20内存使用与分段

1.内存如何使用

问题: 单纯搬移程序, 绝对地址会引起内存地址的冲突

2.重定位--产生逻辑地址和物理地址的映射

两种一般情况的重定位

- 3.交换--将长期阻塞的进程换出内存,节省内存空间
- 4.重定位最佳时机--运行时重定位
- 5.分段

段表


从直观的内存应该如何的使用,再到如何科学合理的使用内存

1.内存如何使用

- 计算机工作的简单原理
 - 。 内存使用: 将程序放到内存中, PC指向执行序列所在的内存的开始地址
 - 。 简单来说, 我们只需要把程序加载到内存中就行了
- 但是会有什么问题呢?

问题: 单纯搬移程序, 绝对地址会引起内存地址的冲突

那就让首先程序进入内存



- 硬生生的搬移需要将上面这个程序放到0地址处,然后call40才能正确的执行,但是0地址放的是系统
- 科学的搬移应该是,在内存中找一段空闲的,搬入程序。
- 但是这样的话, call的40就不能是绝对地址了, 因此需要处理

2.重定位--产生逻辑地址和物理地址的映射


- 我们称程序中写死的地址为逻辑地址。
- 程序中写死的地址其实是相对于程序段本身而言的。因此,把程序段中的地址认为是相对地址

- **重定位**:修改程序中的地址,把地址由相对地址,修改为程序中的物理地址
 - 。 即如果上面的程序放入的是1000处,那么call40只需要改为1040就行。

两种一般情况的重定位

- 两种一般情况的重定位:
 - **编译时重定位**: 只能**载入到固定的地方**,即编译时已经设置好的偏移(要保证那个固定的地方一定是空闲比较难)
 - **载入时重定位**:载入之前任选位置,**一旦载入**,偏移也就是固定的,**程序也不能再移动了**(如果加入的程序多了,可能内存空间也不够)

重定位:修改程序中的地址(是相对地址)




■ 是么时候完成重定位? 编译时 载入时

问题: 两种定义各自有什么特点?

- ■编译时重定位的程序只能放在内存固定位置
- ■载入时重定位的程序一旦载入内存就不能动了

3.交换--将长期阻塞的进程换出内存,节省内存空间

程序载入后还需要移动...




- 交换表面,程序在载入之后,内存位置也有可能发生移动
- 因此,载入/编译时重定位都不行


4.重定位最佳时机--运行时重定位

- 运行每条指令时,才对每条指令上的地址执行重定位
 - 从逻辑地址算出物理地址的过程,叫**地址翻译**。基地址+偏移
 - 。 基地址存在PCB中
- 这样无论程序何时被换出,换入之后再执行指令,指令中含有的地址都是对的

重定位最合适的时机 - 运行时重定位



整理一下思路...




5.分段

通常的程序都是分段的,程序中的地址其实是基于段的偏移。

程序员眼中的程序

■ 由若干部分(段)组成,每个段有各自的特点、用途:代码段只读,代码/数据段不会动态增长...



程序员眼中的一个程序

- ■符合用户观点: 用户可独立考虑每个段(分治)
- 怎么定位具体指令(数据): <段号,段内偏移>

如mov [es:bx], ax

因此,程序中的地址是 每个段中的偏移,而不 是整个程序中的偏移



- 分段放入内存的好处: 更高效的利用内存
 - 。 不会增长的程序段, 可以固定放在一些区域
 - 。 会增长的程度段, 如果放置的内存区域不够了, 需要移动这个段到其他区域
 - 如果整个程序放入内存的话,由于增长导致内存区域不够需要移动整个程序


段表



问题: 假设DS=1, CS=0, 上面两条指令运行时重定位成什么? 那么jmp 500K呢?



这个表似曾相识... 真正故事:GDT+LDT



- LDT表:因为是分段的,因此我们需要一个段表去查段基址。
- GDT表可以视为是LDT表的特例,GDT表是操作系统的LDT表。