
哈工大操作系统-L30文件使用磁盘的实现

哈工大操作系统-L30文件使用磁盘的实现


- 1.文件使用file_write写入磁盘
- 2.需要使用create block函数计算盘块号
- 3.inode提供统一的文件视图

1.文件使用file write写入磁盘

再一次使用磁盘,通过文件使用



file write的工作过程应该就是...



file_write的实现

```
int file write (struct m inode *inode, struct file
   *filp, char *buf, int count)
                               用file知道文件流读写的
   { off t pos;
                               字符区间,从哪到哪!
      if(filp->f flags&O APPEND)
        追加模式,则pos在最后
                        算出对应的块!
   while(i<count){</pre>
     block=create block (inode, pos/BLOCK SIZE);计算出盘块号用create block函数
向磁盘请求 <u>bh=bread (inode->i_dev, block);</u> 放入"电梯"队列!
访问磁盘 int c=pos%BLOCK_SIZE; char *p=c+bh->b_data;
     bh->b dirt=1; c=BLOCK SIZE-c; pos+=c;
     ... while (c-->0) * (p++)=get_fs_byte(buf++);
     brelse(bh); }
                     一块一块拷贝用户字 |
                                     修改pos,
   filp->f_pos=pos; }
                     符,并且释放写出!
```

2.需要使用create_block函数计算盘块号

create_block算盘块,文件抽象的核心

```
while(i<count){</pre>
                     create=1的 bmap,没有映射时创建映射
 block=create block(inode, pos/BLOCK SIZE);
 bh=bread(inode->i_dev, block);
int bmap (m inode *inode, int block, int create)
{ if(block<7) { if(create&&!inode->i_zone[block]) 如果需要的盘块数目小于7,那么我们可以放在直接
  { inode->i_zone[block]=new_block(inode->i_dev) 数据块中
   inode->i ctime=CURRENT TIME; inode->i dirt=1;}
   return inode->i_zone[block];}
 block-=7; if (block<512) { 一个盘块号2个字节 存放一个盘块号要两个
   bh=bread(inode->i_dev,inode->i_zone[7]); 字节而一个盘块是两个扇区,一共1024字节
                                             因此一个盘块能存放512个盘块号
   return (bh->b data)[block];} ...
                                              因此,在存放完7个盘块之后,如果剩余的小于512
struct d inode{ unsigned short i mode;...
                                            个,那么盘块号都能放在7号盘块。
                                              如果多于512个,则放在下一个扇区
  unsigned short i zone[9];
//(0-6):直接数据块,(7):一重间接,(8):二重间接 }
```

一个索引块(也是盘块)能存放512个盘块号。一个盘块号2字节,一个盘块两个扇区2*512B。

3.inode提供统一的文件视图

前几项和d_inode一样!

```
//读入内存后的inode
struct m inode{
   unsigned short i_mode; //文件的类型和属性
   unsigned short i_zone[9]; //指向文件内容数据块
   struct task_struct *i_wait;
                               多个进程共享的打
   unsigned short i count;
                               开这个inode,有的
   unsigned char i lock;
                                  进程等待...
   unsigned char i_dirt; ... }
int sys open(const char* filename, int flag)
{ if(S ISCHR(inode->i mode)) //字符设备
                                    设备文件
   { if(MAJOR(inode->i zone[0])==4)
     current->tty=MINOR(inode->i_zone[0]);}
#define MAJOR(a)(((unsigned)(a))>>8)) //取高字节
#define MINOR(a)((a)&0xff)
                                //取低字节
```

- 有字符文件的inode也有设备文件的inode
- 这些都为系统提供了统一的文件视图