# 哈工大操作系统-L18信号量的代码实现

#### 哈工大操作系统-L18信号量的代码实现


1.信号量的简单实现 2.Linux.11的实现

## 1.信号量的简单实现

```
用户态程序
Producer(item) {
                                       producer.c
   P(empty);
                            main(){
               生产者消费者的模型
                            (1) sd=sem open("empty");
   V(full); }
                            (2) for (i=1 to 5)
sem.c //进入内核
                                sem wait(sd);
typedef struct { 信号量的值
                                write(fd,&i,4); 想在磁盘中写出5个数
  信号重的名子
char name[20];int value;
                            sys sem wait(int sd) {
   task struct * queue;
                              cli();中断保证操作的原子性
} semtable[20];<sub>构建这样的信号量的结构体</sub>
                              if(semtable[sd].value
sys sem open(char *name)
                             -- < 0) {设置自己为阻塞;将自 如果没有可用资源,要
                                                      等待,自己进入等待队
                             己加入semtable[sd].queue
  在semtable中寻找name对上的;
                             中;schedule();}
  没找到则创建;
                              sti(); } 中断保证操作的原子性
 返回对应的下标; }
```


### 2.Linux.11的实现

## Linux 0.11 sleep on形成的队列



在多个进程等待同一资源时,隐式构建一个等待队列。

### 如何从Linux 0.11的这个队列中唤醒?



## 从Linux 0.11那里学点东西...

### 读磁盘块

```
bread(int dev,int block) {
   struct buffer_head * bh;
   ll_rw_block(READ,bh);
   wait_on_buffer(bh);
```

■ 启动磁盘读以后睡眠,等待磁 盘读完由磁盘中断将其唤醒, 也是一种同步

```
lock_buffer(buffer_head*bh)
{cli();
while(bh->b_lock)???
sleep_on(&bh->b_wait);
bh->b_lock = 1;
sti(); }
ting Systems
```

```
void sleep_on(struct task_struct **p){
  struct task_struct *tmp;
  tmp = *p;
  *p = current;
  current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
  schedule();
  if (tmp)
    tmp->state=0;}
```

### 问题:这个世界上

#### 最隐蔽的队列张

### 什么样子?

使用while()是因为,wakeup把所有进程都唤醒,然后会调用schedule进行调度,因此还要while一下看看是不是该我了

这种while的方式与前面的if但信号量有负数的实现方式有不同。

