1.4. Calling-Conventions

Ein C-Programm möchte eine Assembler-Routine einbinden und dabei Parameter übergeben und einen Rückgabewert zurück bekommen.

Der Compiler der Hoch-Sprache (hier C) nutzt bestimmte Calling Conventions für Funktionsaufrufe, die die Assembler-Routine dann beachten muss.

Auch für den Aufruf von (Unter-) Routinen innerhalb eines Assembler-Programms muss der Programmierer (seine eigenen) Calling Conventions einhalten (z.B. bei Rekursion).

1. Beispiel: call und ret

```
get_int: call read_int
    mov [rbx], rax
    ret
```

ret entnimmt die Rücksprungadresse vom Stack (incl. pop)

```
mov rbx, input1
call get_int
mov rbx, input2
call get_int
```

call springt an die angegebene Stelle, hat die Adresse des nächsten Befehls auf den Stack gelegt (push).

Die Übergabe von Parametern und Rückgabewerten kann (beliebig) über Register und/oder den Stack realisiert werden.

Erläuterung des Beispiels

1. Beispiel: call und ret

```
SECTION .data
input1:
          dd 0
input2:
          dd 0
          dw 0
                Textteil des Assembler-Programms,
               das eigentliche Programm selbst.
SECTION .text
          call read int <
get int:
                [rbx], rax
          ret
. . .
     rbx, input1
call get int
    rbx, input2
call get int
. . .
```

Datenteil des Assembler-Programms,

z.B. Konstanten, globale Variablen, ...

db / .byte reserviert 1 Byte

dw / .word reserviert 2 Byte

dd / .double word reserviert 4 Byte

dq / .quad word reserviert 8 Byte

get_int ruft Funktion read_int auf, read_int liefert ein Ergebnis in Register rax

get_int soll das Ergebnis in die Speicherstelle schreiben, die in Register rbx steht

Vor Aufruf der Funktion get_int muss die gewünschte Speicheradresse in rbx geladen werden.

Hier: Adresse input1, dann Adresse input2 (mit unmittelbarer/"immediate" Adressierung)

Mehr zum Datenteil

1. Beispiel: call und ret

NASM documentation, section 3.2 https://nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.2

```
SECTION .data
                                                        Datenteil des Assembler-Programms:
input1:
                     dd 0
input2:
                     dd 0
                                                       3.2 Pseudo-Instructions
                     dw 0
                                                       Pseudo-instructions are things which, though not real x86 machine instructions, are used in the instruction field anyway because that's the most convenient place to put them. The current pseudo-
                                                       instructions are DB, DW, DD, DD, DT, DO, DY and DZ; their uninitialized counterparts RESB, RESW, RESD, RESD, RESD, RESO, RESY and RESZ; the INCBIN command, the EOU command, and the TIMES prefix.
                     dh 0
                                                       In this documentation, the notation "Dx" and "RESx" is used to indicate all the DB and RESB type directives, respectively.
                                                                                                                                                   db
                                                                                                                                                                   0 \times 55
                                                       3.2.1 Dx: Declaring Initialized Data
                                                                                                                                                                  0x55, 0x56, 0x57
SECTION .text
                                                       DB, DW, DD, DQ, DT, DO, DY and DZ (collectively "Dx" in this documentation) are used, much as in MASM, to declare initialized data in the output fi
                                                                                    ; just the byte 0x55
                                                                                                                                                                   'a',0x55
                                                                                                                                                   db
                                                                     0x55,0x56,0x57
                                                                                    ; three bytes in succession
                                                                     'a',0x55
                                                                                    ; character constants are OK
                                                                     'hello',13,10,'$'
                                                                                     so are string constants
get int:
                    call read int
                                                                     0x1234
                                                                                                                                                                   'hello',13,10,'$'
                                                                                    : 0x61 0x00 (it's just a number)
                                                                     'ab'
                                                                                     0x61 0x62 (character constant)
                               [rbx], rax
                                                                     'abc'
                                                                                     0x61 0x62 0x63 0x00 (string)
                                                                                                                                                                  0 \times 1234
                                                                                                                                                   dw
                                                                     0x12345678
                                                                                    ; 0x78 0x56 0x34 0x12
                                                                     1,234567e20
                                                                                    ; floating-point constant
                     ret
                                                                     0x123456789abcdef0 ; eight byte constant
                                                                     1.234567e20
                                                                                     double-precision float
                                                                                                                                                   dw
                                                                                                                                                                   'a'
                                                                     1.234567e20
                                                                                    : extended-precision float
                                                       DT, DO, DY and DZ do not accept integer numeric constants as operands.
                                                                                                                                                                   'ab'
                                                                                                                                                   dw
. . .
                                                                                                                                                                   'abc'
                                                                                                                                                   dw
          rbx, input1
                                                                                                                                                                  0 \times 12345678
                                                                                                                                                   dd
call get int
                                                                                                                                                   dd
                                                                                                                                                                   1.234567e20
         rbx, input2
                                                                                                                                                                   0x123456789abcdef0
                                                                                                                                                   da
call get int
                                                                                                                                                                   1.234567e20
                                                                                                                                                   da
                                                                                                                                                   dt
                                                                                                                                                                   1.234567e20
. . .
```

Calling Conventions (allgemein)

Contents [hide]

- 1 Historical background
- 2 Caller clean-up
 - 2.1 cdecl
 - 2.2 syscall
 - 2.3 optlink
- 3 Callee clean-up
 - 3.1 pascal
 - 3.2 stdcall
 - 3.3 Microsoft fastcall
 - 3.4 Microsoft vectorcall
 - 3.5 Borland register
 - 3.6 Watcom register
 - 3.7 TopSpeed / Clarion / JPI
 - 3.8 safecall
- 4 Either caller or callee clean-up
 - 4.1 thiscall
- 5 Register preservation
 - 5.1 Caller-saved (volatile) registers
 - 5.2 Callee-saved (non-volatile) registers
- 6 x86-64 calling conventions
 - 6.1 Microsoft x64 calling convention
 - 6.2 System V AMD64 ABI
- 7 List of x86 calling conventions
- 8 References
 - 8.1 Footnotes
 - 8.2 Other sources
- 9 Further reading

Übersicht über Aufrufkonventionen – Calling Conventions

https://en.wikipedia.org/wiki/X86 calling conventions

Die so genannte **cdecl-Aufrufkonvention** (C Declaration) wird von vielen C- und C++-Compilern verwendet, die auf der x86-Architektur laufen.

Die **AMD64 ABI-Aufrufkonvention** ist der de facto-Standard für x86-64-Systeme.



cdecl Calling Convention (32 bit) – C Declaration

Ziel: sicheren (reentranten) Aufruf einer Unter-Routine

- Parameterübergabe über den Stack (d.h. Aufrufer packt auf den Stack)
- Unter-Routine: Inhalt des Registers ebp (Basepointer) auf den Stack sichern
- sowie Inhalt des Stackpointers esp in Basepointer schreiben

```
Beispiel:

# void stars(int low, int high)
stars:
    # set up stack frame
    push ebp
    mov ebp, esp
```

	ebp + 12
esp + 8	ebp + 8
esp + 4	ebp + 4
esp	ebp

	•••
2	Parameter high
	Parameter low
	Rücksprungadresse
	gerettetes ebp

Der Stack wächst "von oben nach unten", in Richtung kleiner werdender Adressen

cdecl Calling Convention: Rückkehr

Vor der Rückkehr aus der Unter-Routine muss der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden:

```
Beispiel:
# void stars(int low, int high)
stars:
      # set up stack frame
      push ebp
      mov ebp, esp
     # rest of function stars
                                                 Die Instruktion 1eave bringt sowohl
      # reconstruct stack- and base-pointer
      leave
                                                 Stackpointer esp als auch
                                                 Basepointer ebp in ihren
      # return
                                                 ursprünglichen Zustand.
      ret
```

cdecl Calling Convention: Aufrufer

Der Aufrufer muss die Parameter auf den Stack legen und nach der Rückkehr die Parameter wieder entfernen:

So genanntes "Caller clean-up"

```
Beispiel:
# void stars(int low, int high)

# call stars(3,12)

push    12
push    3
call stars

# adjust stack
add esp, 8
Die Parameter werden in umgekehrter Reihenfolge
auf den Stack gelegt.

Hier: zuerst < high >
dann < low >
```

Der Aufruf der Assembler-Routine <stars> aus einem C-Programm (unter Linux mit gcc) funktioniert genau in dieser Weise!



cdecl Calling Convention: Lokale Variablen

```
Beispiel:
# void stars(int low, int high)
stars:
      # set up stack frame
      push ebp
      mov ebp, esp
      # reserve space for local variable i
      sub esp, 4
      ... # rest of function stars
      # reconstruct stack- and base-pointer
      leave
      # return
      ret
```

Ziel: Die Assembler-Routine möchte lokale Variablen verwenden. Diese sollen auch bei rekursiven Aufrufen lokal pro Aufruf existieren!

Lösung: Die lokalen Variablen werden auf dem Stack abgelegt!

		•••
	ebp + 12	Parameter high
	ebp + 8	Parameter low
esp + 8	ebp + 4	Rücksprungadresse
esp + 4	ebp	gerettetes ebp
esp	ebp - 4	lokale Variable i

cdecl Calling Convention: Retten von Registern

Innerhalb der Routine wird der Basepointer ebp nicht mehr verändert.

- Zugriff auf Parameterebp + <Index>
- Zugriff auf lokale Variablen ebp - <Index>

	ebp + 12
	ebp + 8
esp + 8	ebp + 4
esp + 4	ebp
esp	ebp - 4

Parameter high
Parameter low
Rücksprungadresse
gerettetes ebp
lokale Variable i

Der Stackpointer kann sich noch durch weitere push-Instruktionen verändern! (in entsprechender Anzahl muss pop verwendet werden)

Retten von Registern:

Die cdecl Calling Conventions nehmen an, dass die Register ebx, esi, edi, ebp,

cs, ds, ss, es nicht in der Routine verändert werden.

Nicht dabei: eax, ecx, edx
(d.h. diese kann man bedenkenlos nutzen)

Werden diese Register benötigt, so müssen ihre Werte auf den Stack gesichert (push) und vor Verlassen der Routine wieder hergestellt werden (pop).



cdecl Calling Convention: Rückgabewert

- Sofern möglich, wird der Rückgabewert von C-Funktionen im eax-Register (32 Bit) übergeben (char, int, enum, Pointer, ...). Floating-Point Werte werden z.B. über ein Co-Processor-Register bzw. Spezialregister übergeben.
- Dies impliziert, dass der Aufrufer einer Unter-Routine keine wichtigen Werte im eax-Register gespeichert hat.

Name der Unter-Routine und Linker-Label:

 Der Name der Funktion im C-Programm ist identisch mit dem Label der Unter-Routine im Assembler-Programm. Beim Linken werden diese entsprechend miteinander verbunden (siehe auch Beispiele in 1.6.).

Nicht dabei: eax, ecx, edx (vgl. vorige Folie) (d.h. diese kann man bedenkenlos nutzen)

Warum diese 3?



System V AMD64 ABI Calling Convention (64 bit)

Unterschiede zu cdecl:

- Parameterübergabe über Register rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9
 - wenn weitere Parameter benötigt werden, werden diese in umgekehrter Reihenfolge über den Stack übergeben
- Calling Convention nimmt an, dass Register rbx, rsp, rbp, r12-r15 nicht von der aufgerufenen Funktion verändert werden

Nicht dabei: rax, rcx, rdx, rsi, rdi, r8-r11 (d.h. diese kann man bedenkenlos nutzen)

```
Beispiel:
```

```
# void stars(int low, int high)
# call stars(3,12)

mov    rdi, 3
mov    rsi, 12
call    stars
```



Vergleich der Eigenschaften der Calling Conventions

	cdecl (32 bit)	AMD64 ABI
Parameter übergabe	Alle Par. über den Stack (umgekehrte Reihenfolge)	Erste 6 Par.: in Registern rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9 7. und weitere Par. über den Stack
Zu rettende Register	ebx, esi, edi, ebp (cs, ds, ss, es)	rbx, rsp, rbp, r12 – r15
(bedenkenlos verwendbare Register)	eax, ecx, edx	rax, rcx, rdx, rsi, rdi, r8 – r11
"Eselsbrücke"	"Registers EAX, ECX, and EDX are caller-saved, and the rest are callee-saved."	rax, all six parameter registers and r10, r11 are caller-saved, and the rest are callee-saved.
Lokale Variablen	Auf dem Stack	Auf dem Stack
Rückgabewert	eax (Integer und Pointer)	rax (64 bit integer), rax + rdx (128 bit integer)
Stack Clean-Up	Caller Clean-Up (Aufrufer entfernt Par. vom Stack)	Caller Clean-Up (Aufrufer entfernt 7. und weitere Par. vom Stack)

Besonderheiten der Calling Conventions

cdecl (32 bit)

AMD64 ABI

https://wiki.osdev.org/System V ABI

Details und weitere Quellen

Stack alignment !!!

Calling Convention

This is a short overview of the important calling convention details for the major System V ABI architectures. This is an incomplete account and you should consult the relevant processor supplement document for the details. Additionally, you can use the -s compiler option to stop the compilation process before the assembler is invoked, which lets you study how the compiler translates code to assembly following the relevant calling convention.

i386

This is a 32-bit platform. The stack grows downwards. Parameters to functions are passed on the stack in reverse order such that the first parameter is the last value pushed to the stack, which will then be the lowest value on the stack. Parameters passed on the stack may be modified by the called function. Functions are called using the call instruction that pushes the address of the next instruction the stack and jumps to the operand. Functions return to the caller using the ret instruction that pops a value from the stack and jump to it. The stack is 4-byte aligned all the time, on older systems and those honouring the SYSV psABI. On some newer systems, the stack is additionally 16-byte aligned just before the call instruction is called (usually those that want to support SSE instructions); consult your manual (GNU/Linux on i386 has recently become such a system, but code mixing with 4-byte stack alignment-assuming code is possible).

Functions preserve the registers ebx, esi, edi, ebp, and esp; while eax, ecx, edx are scratch registers. The return value is stored in the eax register, or if it is a 64-bit value, then the higher 32-bits go in edx. Functions push ebp such that the caller-return-eip is 4 bytes above it, and set ebp to the address of the saved ebp. This allows iterating through the existing stack frames. This can be eliminated by specifying the -fomit-frame-pointer GCC option.

As a special exception, GCC assumes the stack is not properly aligned and realigns it when entering main or if the attribute ((force align arg pointer)) is set on the function.

x86-64

This is a 64-bit platform. The stack grows downwards. Parameters to functions are passed in the registers rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9, and further values are passed on the stack in reverse order.

Parameters passed on the stack may be modified by the called function. Functions are called using the call instruction that pushes the address of the next instruction to the stack and jumps to the operand. Functions return to the caller using the ret instruction that pops a value from the stack and jump to it. The stack is 16-byte aligned just before the call instruction is called.

Functions preserve the registers rbx, rsp, rbp, r12, r13, r14, and r15; while rax, rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9, r10, r11 are scratch registers. The return value is stored in the rax register, or if it is a bit value, then the higher 64-bits go in rdx. Optionally, functions push rbp such that the caller-return-rip is 8 bytes above it, and set rbp to the address of the saved rbp. This allows iterating through the existing stack frames. This can be eliminated by specifying the -fomit-frame-pointer GCC option.

Signal handlers are executed on the same stack, but 128 bytes known as the red zone is subtracted from the stack before anything is pushed to the stack. This allows small leaf functions to use 128 bytes of stack space without reserving stack space by subtracting from the stack pointer. The red zone is well-known to cause problems for x86-64 kernel developers, as the CPU itself doesn't respect the red zone when calling interrupt handlers. This leads to a subtle kernel breakage as the ABI contradicts the CPU behavior. The solution is to build all kernel code with -mno-red-zone or by handling interrupts in kernel mode on another stack than the current (and thus implementing the ABI).

= 32 bit

The stack is **4-byte aligned all the time**, on
older systems and those
honouring the SYSV psABI.
On some newer systems,
the stack is ... (!!!)

= 128 bit!

The stack is **16-byte aligned** just before the call instruction is called.



1.5. Bezug zur 2-Adressmaschine

In Systemnaher Informatik wurden die möglichen Addressformate und entsprechenden Adressmaschinen besprochen.

Folgendes Beispiel wurde dort mit der 3-, 2-, 1- sowie 0-Adressmaschine gelöst:

Gegeben: Werte A, B, C in den Speicherzellen a, b und $c \in IN$.

Ziel: Berechnung von $D = (A - B \cdot C) \cdot (A + B \cdot C)$ und Ablage in Zelle d.

Sonstiges: Die Zellen h₁, h₂, ... dürfen zur Abspeicherung von

Zwischenergebnissen genutzt werden.

Die Inhalte der Zellen a, b und c dürfen nicht verändert werden.



(1.3.4.1.) Eine, zwei oder drei Adressen?

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

Prinzipiell kann ein Befehl sehr viele Adressen von Operanden beinhalten.

In der Praxis werden Befehle mit sehr wenigen Adressen verwendet, weil

- die Länge der Adressen in direktem Zusammenhang zur Größe des adressierbaren Speicherbereiches steht,
- sehr lange Befehle keine effiziente Bearbeitung zulassen.

Die häufigsten Befehlsformen sind:

3-Adress-Format: Op-Code Quelle 1 Quelle 2 Ziel

Gibt es *NICHT* beim 80x86 Assembl.

2-Adress-Format:

Op-Code

Quelle 1

Quelle 2 + Ziel

("Überdeckung": Der zweite Operand wird zerstört)

Gibt es beim 80x86 Assembler z.B. add, sub, ...

1-Adress-Format:

Op-Code

Quelle + Ziel

("Überdeckung": Der Operand wird zerstört; ggf. zusätzlich "Implizierung")

Gibt es beim 80x86 Assembler z.B. inc, dec, not, ...



(1.3.4.1.) Eine, zwei oder drei Adressen?

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

Prinzipiell kann ein Befehl sehr viele Adressen von Operanden beinhalten.

- In der Praxis werden Befehle mit sehr wenigen Adressen verwendet, weil
 - die Länge der Adressen in direktem Zusammenhang zur Größe des adressierbaren Speicherbereiches steht,
 - sehr lange Befehle keine effiziente Bearbeitung zulassen.

Die häufigsten Befehlsformen sind:

3-Adress-Format:

Op-Code Quelle 1 Quelle 2 Ziel

Gibt es *NICHT* beim 80x86 Assembl.

Doch! Seit 80186 drei Varianten von "imul" ...




Im WS08/09 zufällig gefunden ...

https://de.wikibooks.org/wiki/Assembler-Programmierung_f%C3%BCr_x86-Prozessoren/_Rechnen_mit_dem_Assembler http://andremueller.gmxhome.de/befehle.html

... oder: große Suchmaschine mit "assembler imul" füttern ...

Fertia



Beispiel: Problemlösung mit 2-Adressmaschine

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

Bei einer 2-Adressmaschine gibt es für die Speicherung des Ergebnisses zweistelliger Rechenoperationen drei Möglichkeiten:

$\alpha := \rho(\mathbf{x}) \text{ op } \rho(\mathbf{y})$	Implizierung	— Gibt es *NICHT* beim 80x86 Assembl.
$\rho(x) := \rho(x) \text{ op } \rho(y)$ $\rho(y) := \rho(x) \text{ op } \rho(y)$	Überdeckung	Gibt es beim

Lösung mittels 2-Adressmaschine

i:
$$\alpha := \rho(b) \cdot \rho(c)$$
;
i+1: $\rho(h_1) := \alpha$;
i+2: $\alpha := \rho(a) - \rho(h_1)$;
i+3: $\rho(d) := \alpha$;
i+4: $\rho(h_1) := \rho(a) + \rho(h_1)$;
i+5: $\rho(d) := \rho(h_1) \cdot \rho(d)$;

speichert $B \cdot C$ in den Akkumulator sichert den Akkumulator nach Zelle h_1 speichert $A \cdot B \cdot C$ in den Akkumulator sichert den Akkumulator nach Zelle d speichert $A + B \cdot C$ nach h_1 speichert D nach d

80x86 Assembler

teilw. mit Register A + D

Anmerkung:

Wir gehen hier davon aus, dass bei Operationen mit zwei Speicherzellen entweder die zweite Speicherzelle oder der Akkumulator überschrieben wird.



Lösung mittels 80x86 Assembler

Lösung mittels 2-Adressmaschine

```
i: \alpha := \rho(b) \cdot \rho(c);
i+1: \rho ( h<sub>1</sub>) := α;
i+2: \alpha := \rho(a) - \rho(h_1);
i+3: \rho ( d ) := α ;
i+4: \rho(h_1) := \rho(a) + \rho(h_1);
i+5: \rho(d) := \rho(h_1) \cdot \rho(d);
```

Achtung:

Dieses Beispiel berücksichtigt nicht korrekte Wertebereiche bei der Multiplikation!

```
Übertragung in Assembler:
; bei mul muss Acc. rax vorkommen
mov rax, [b]; b in Acc.
mul [c]; Acc. = Acc.*c
mov [h1], rax ; Acc. in h1
; Implizierung geht nicht!
mov rax, [a]; a in Acc.
sub rax, [h1] ; a-b*c in Acc.
mov [d], rax ; Acc. in d
; Op. auf 2 Speicherzellen nicht möglich
mov rax, [a]; a in Acc.
add [h1], rax; a+b*c in h1
; bei mul muss Acc. rax vorkommen
mov rax, [d]; d in Acc.
    [h1]; Acc. = Acc.*h1
mul
mov [d], rax ; Endergebnis in d
```

Besondere arithmetische Operationen – add, sub, mul


Manche Befehle sind mit beliebigen Operatoren ausführbar:

ARITHM	METIC			Flags								
Name	Comment	Code	Operation	0	D	_	Т	S	Z	Α	Р	С
ADD	Add	ADD Dest,Source	Dest:=Dest+Source	±				±	±	±	±	±
ADC	Add with Carry	ADC Dest,Source	Dest:=Dest+Source+CF	±				Ħ	±	H	±	±
SUB	Subtract	SUB Dest,Source	Dest:=Dest-Source	±				±	±	±	±	±
SBB	Subtract with borrow	SBB Dest,Source	Dest:=Dest-(Source+CF)	±				±	±	±	±	±

Operatoren von add und sub können Register, Speicher oder Konstanten sein (jedoch nur maximal ein Operand kann auf Speicher zugreifen). Das Ergebnis der Operation beeinflusst die Status-Flags.

Manche Befehle beziehen spezielle Register fest ein:

								_
MUL Multiply (unsigned) MUL Op Op=word: DX:AX:=AX*Op	if DX=0 ◆	±		?:	?	?	?	±
MUL 386 Multiply (unsigned) MUL Op Op=double: EDX:EAX:=EAX*O	p if EDX=0 ♦	±		?	?	?	?	±



Bei der Multiplikation kann das Ergebnis den Wertebereich des Zielregisters (Accu A, byte/word/long) deutlich überschreiten.

Bei Operation der Länge byte wird ah als Overflowregister genutzt, sonst wird Datenregister D (word dx, long edx, quad rdx) als Overflow benutzt. Statusflags O und C zeigen Overflow an.


Besonderheiten Multiplikation

Manche Befehle beziehen spezielle Register fest ein:

MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=byte: AX:=AL*Op	if AH=0 ◆	±		?	?	?	?	±
MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=word: DX:AX:=AX*Op	if DX=0 ◆	±		?	?	?	?	±
MUL 386	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=double: EDX:EAX:=EAX*Op	if EDX=0 ◆	±		?	?	?	?	±
IMUL <i>i</i>	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=byte: AX:=AL*Op	if AL sufficient ◆	±		?	?	?	?	±
IMUL	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=word: DX:AX:=AX*Op	if AX sufficient ◆	±		?	?	?	?	±
IMUL 386	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=double: EDX:EAX:=EAX*Op i	f EAX sufficient ◆	±		?	?	?	?	±

◆ then CF:=0, OF:=0 else CF:=1, OF:=1

64 bit: Op=quad: RDX:RAX:=RAX*Op



Bei der Multiplikation kann das Ergebnis den Wertebereich des Zielregisters (Accu A, byte/word/long) deutlich überschreiten.

Bei Operation der Länge byte wird ah als Overflowregister genutzt, sonst wird Datenregister D (word dx, long edx, quad rdx) als Overflow benutzt. Statusflags O und C zeigen Overflow an.


Besondere arithmetische Operationen (2) – div

Manche Befehle beziehen spezielle Register fest ein:

IETIC					Flags			s	·			
Comment	Code	Operation		0	D	1	Т	S	Ζ	Α	Р	С
Divide (unsigned)	DIV Op	Op=byte: AL:=AX / Op	AH:=Rest	?				?	?	?	?	?
Divide (unsigned)	DIV Op	Op=word: AX:=DX:AX / Op	DX:=Rest	?				?	?	?	?	?
Divide (unsigned)	DIV Op	Op=doublew.: EAX:=EDX:EAX / Op	EDX:=Rest	?				?	?	?	?	?
	Comment Divide (unsigned) Divide (unsigned)	Comment Code Divide (unsigned) DIV Op Divide (unsigned) DIV Op	Comment Code Operation Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op	Comment Code Operation Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest	CommentCodeOperationODivide (unsigned)DIV OpOp=byte: AL:=AX / OpAH:=Rest?Divide (unsigned)DIV OpOp=word: AX:=DX:AX / OpDX:=Rest?	Comment Code Operation O D Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest ? Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest ?	CommentCodeOperationO D IDivide (unsigned)DIV OpOp=byte: AL:=AX / OpAH:=Rest ??Divide (unsigned)DIV OpOp=word: AX:=DX:AX / OpDX:=Rest ??	CommentCodeOperationO D I TDivide (unsigned)DIV OpOp=byte: AL:=AX / OpAH:=Rest ?Divide (unsigned)DIV OpOp=word: AX:=DX:AX / OpDX:=Rest ?	Comment Code Operation O D I T S Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest ? ? ? Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest ? ? ?	Comment Code Operation O D I T S Z Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest ? I S P Y Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest ? I S P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Comment Code Operation O D I T S Z A Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest ? I D S Z A Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest ? I D S Z A	Comment Code Operation O D I T S Z A P Divide (unsigned) DIV Op Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest ? I S Z A P Divide (unsigned) DIV Op Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest ? I S Z A P

Bei der Division kann der Dividend einen größeren Wertebereich aufweisen als das Ergebnis betragen kann.

Entsprechend kann der Dividend nicht nur allein aus dem Accu A gelesen werden, sondern:



- byte: Dividend ax (= ah:al), Ergebnis al
- word: Dividend dx:ax, Ergebnis ax
- long: Dividend edx:eax, Ergebnis eax
- quad: Dividend rdx:rax, Ergebnis rax

Die Division wird als ganzzahlige Division ausgeführt. Zusätzlich wird der Rest im Hilfsregister gespeichert (ah, dx, edx, rdx)



Manche Befehle beziehen spezielle Register fest ein:

ARITHN	METIC			Flags								
Name	Comment	Code	Operation	0	D	1	Т	S	Ζ	Α	Р	С
DIV	Divide (unsigned)	DIV Op	Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Res	?				?	?	?	?	?
DIV	Divide (unsigned)	DIV Op	Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Res	?				?	?	?	?	?
DIV 386			1 D: : : 0		٠, .							

Es kann passieren, dass das Ergebnis der Division "zu groß" für das Zielregister ist.

Bei d

als de Beispiel: word: Divisor und Ergebnis 16 bit

Entst Dividend dx:ax ; ist eine große Zahl sond Divisor cx ; ist eine kleine Zahl

div cx ; dx:ax / cx

Ergebnis ax ; kann größer als 16 Bit sein

https://de.wikibooks.org/wiki/Assembler-Programmierung f%C3%BCr x86-Prozessoren/ Rechnen mit dem Assembler#Die Division

"Wenn die CPU auf einen solchen Überlauf stößt, löst sie eine *Divide Error Exception* aus. Dies führt dazu, dass der Interrupt 0 aufgerufen und eine Routine des Betriebssystems ausgeführt wird. Diese gibt die Fehlermeldung "Überlauf bei Division" aus und beendet das Programm. Auch die Divison durch 0 führt zum Aufruf der *Divide Error Exception*.

Wenn der Prozessor bei einem Divisionsüberlauf und bei einer Division durch 0 eine Exception auslöst, welche Bedeutung haben dann die Statusflags? Die Antwort lautet, dass sie bei der Division tatsächlich keine Rolle spielen, da sie keinen definierten Zustand annehmen."

1.6. Ein (weiteres) Assembler-Programmbeispiel

```
#include <stdlib.h>
                                     Beispiel 2: Programm "stars" komplett in C
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void stars(int low, int high); Deklaration von Funktionen
void printl(int n);
                                <stars> und <printl>
int main(int argc, char **argv)
{
   int low;
   int high;
   if (argc != 3) {
       fprintf(stderr, ,,\nUsage: %s low high\n\n", argv[0]);
       exit(1);
   low = atoi(argv[1]);
   high = atoi(argv[2]);
   stars(low, high);
   return 0;
```

Beispiel 2: Programm "stars" komplett in C

```
void stars(int low, int high)
                                                    Definition von Funktionen
                                                     <stars> und <printl>
   int i = low;
   do {
                        ; Funktion <stars> nutzt Funktion <printl>, Schleife läuft aufwärts
       printl(i);
       i++;
   while (i <= high);</pre>
void printl(int n)
   int i = n;
   do {
                                     ; Schleife in printl läuft abwärts
      write(1, "*", 1);
       i--;
   while (i > 0);
   write(1, "\n", 1);
```

Beispiel 2: Programm "stars" in C + Assembler (C-Teil)

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "stars.h"
                                   : <stars> einbinden
int main(int argc, char **argv)
{
   int low;
   int high;
   if (argc < 3) {
       fprintf(stderr, ,,\nUsage: %s low high\n\n", argv[0]);
       exit(1);
   low = atoi(argv[1]);
   high = atoi(argv[2]);
   stars(low, high); ; Aufruf von Funktion <stars>
   return 0;
```

Beispiel 2: Programm "stars" in C + Assembler (stars.h)

```
#ifndef _STARS_H
#define _STARS_H

void stars(int low, int high);
#endif
#endif
```

Beispiel 2: Programm "stars" in C + Assem. (stars.asm)

```
Teil 1
;,,write" macro
%macro write 3
   mov rax, 1
                                       ; Definition von Makro write
   mov rdi, %1
                                       ; (Makro in NASM Syntax)
   mov rsi, %2
   mov rdx, %3
   syscall
%endmacro
                                     ; stars global verfügbar machen
global stars
                                       ; Start des Datensegments
SECTION .data
starChar: dh "*"
starCharLen: equ $ - starChar
                                           ; Zeichen * und /n definieren und labeln
newLineChar: db 10
newLineCharLen: equ $ - newLineChar
```



Beispiel 2: Programm "stars" in C + Assembler (Ass.-Teil)

```
Teil 2
SECTION .text
                               ; Start des Textsegments
stars:
    push rbp
                                   ; Set up stack frame
    mov rbp, rsp
    mov rcx, rdi
                                   ; Hole 2 Parameter
    mov rbx, rsi
  outerWhile:
                                     ; Parameter für printl in rdi, rette rcx
        mov rdi, rcx
        push rcx
        call printl
                                     ; Aufruf printl (mit korrekten Calling Conventions!)
        pop rcx
        add rcx, 1
                                  ; Schleife läuft aufwärts (wie in C-Version)
        cmp rbx, rcx
        iae outerWhile
    leave
    ret
```



UNIVERSITÄT BON

Beispiel 2: Programm "stars" in C + Assembler (Ass.-Teil)

```
Teil 3
printl:
    push rbp
                             ; Set up stack frame
    mov rbp, rsp
                             ; Hole einzigen Parameter
    mov rcx, rdi
    innerWhile:
                                  ; Rette (wieder) rcx, auch bei Macro (wg. syscall)
        push rcx
        write 1, starChar, starCharLen
        pop rcx
                                                ; Schleife läuft abwärts (loop), wie in C-Version
        loop innerWhile
    write 1, newLineChar, newLineCharLen
    leave
    ret
```

Was macht eigentlich das Programm bzw. die Routine stars(low, high)?

(selbst) ausprobieren!

Ein .ZIP mit den Source-Files liegt auf der SysProg Webseite!

Name

main.c

stars.asm
stars.h

© 2023/2024 Dr. Matthias Frank, Dr. Matthias Wübbeling, Informatik 4

stars_komplett.c

Programm "stars" – Compilieren und Starten

Beispiel "stars":

Ein C-Programm möchte eine Assembler-Routine einbinden.

Aufruf	Erläuterung
nasm -f elf64 -o stars.o stars.asm	Aufruf des Assemblers
	Assembler-Teil in Datei <stars.asm> (oder auch <stars.s>)</stars.s></stars.asm>
clang -o main stars.o main.c	Aufruf des C-Compilers clang mit gleichzeitigem Linken von stars.o
	C-Programm-Teil in Datei <main.c></main.c>
./main	Aufruf des C-Programms inklusive Assembler-Routine

1.7. Socket-/Netzwerkprogrammierung in Assembler

Auch aus den sehr maschinennahen Assembler-Programmen ist die Nutzung von Systemfunktionen


zur Netzwerkprogrammierung möglich.

Die Netzwerkprogr./Assembler wollen wir uns im Rahmen von SysProg ersparen ;-)

Prinzipiell können aber beliebige Betriebssystem-Funktionen aus Assembler-Programmen aufgerufen werden (wie bereits gesehen):

```
# "write" macro
%macro write 3
    mov rax, 1
    mov rdi, %1
    mov rsi, %2
    mov rdx, %3
    syscall
%endmacro
```

Funktion write: rax=1 rdi, rsi, rdx Parameter fd, buf, len



Weitere Informationen unter:

https://blog.rchapman.org/posts/Linux_System_Call_Table_for_x86_64/



1.8. ARM Assembly

Der erste ARM-Prozessor wurde 1985 auf den Markt gebracht, 2013 erschienen dann die ersten 64-Bit-Prozessoren. Die meisten Smartphones nutzen ARM-Prozessoren.

Unterschiede zur x86-64-Assembly:

- RISC statt CISC:
 - ARM ist ein Reduced-Instruction-Set-Computing-Prozessor.
 Das bedeutet, dass deutlich weniger Befehle, dafür aber mehr allgemein verfügbare Register zur Verfügung stehen als beim Complex Instruction Set Computing.
 - Dadurch können einzelne Befehle schneller ausgeführt werden.
- ARM-Befehle arbeiten nur auf Registern und nutzen Load/Store-Befehle für den Speicherzugriff.
- Der ARM-Befehlssatz nutzt 31 allgemein verfügbare 64-bit-Register X0-X30.

```
"Hello World" in ARM-Assembly:
.text
.global _start
start:
         mov r0, #1
          ldr r1, =message
          ldr r2, =len
          mov r7, #4
          swi 0
          mov r7, #1
          swi 0
.data
          .asciz "hello world\n"
message:
          len = .-message
```



1.9. MIPS Assembly

Wie bei ARM handelt es sich bei der MIPS-Architektur um einen RISC-Prozessor.

- Es gibt 3 Befehlsformate:
 - R-Befehle: instruction rd, rs, rt
 - rs und rt sind Quell-Register
 - rd ist das Zielregister
 - I-Befehle: instruction rt, rs, imm
 - rs ist das Quellregister
 - rt ist das Zielregister
 - imm ist ein 16-bit "immediate"-Wert
 - J-Befehle: instruction addr
 - springt an die angegebene Adresse
 - Adresse ist absolut und liegt in einem Bereich von 256MB



1.10. Zusammenfassung

Was haben wir gelernt?

- Kurzes Assembler-Kapitel, jedoch viel Information zu Assembler bereits aus der Vorlesung "Systemnahe Informatik" bekannt
- Assembler-Sprache als "Hoch"-Sprache zur Maschinenprogrammierung
- Maschinenprogrammierung in Assembler ist spezifisch für bestimmten Prozessor
- Der Prozessor besitzt diverse Register, auf die mit Assembler-Befehlen zugegriffen wird
- Die Ausführung von Assembler-Befehlen berücksichtigt und beeinflusst Status-Flags
- (Leider) gibt es für 80x86 die Intel- und die AT&T-Syntax
- Es gibt diverse Adressierungsarten, die *NICHT* beliebig miteinander kombinierbar sind (z.B. nicht 2 Operanden mit Register- bzw. indirekter Adressierung)
- Wir legen den Schwerpunkt nicht auf eigene Assembler-Programme, sondern auf den Aufruf von Assembler-Programmen aus Hochsprachen, z.B. C unter Linux
- Hierfür sind (strenge) Calling Conventions einzuhalten (z.B. cdecl Convention, AMD64 ABI)
 - Stack Frame, Parameterübergabe, lokale Variablen, Registerrettung, Rückgabewert

