"Systemnahe Programmierung" (BA-INF 034) Wintersemester 2023/2024

Dr. Matthias Frank, Dr. Matthias Wübbeling

Institut für Informatik 4 Universität Bonn

E-Mail: {matthew, matthias.wuebbeling}@cs.uni-bonn.de

Sprechstunde: nach der (Online) Vorlesung bzw. nach Vereinbarung




3. Netzwerkprogrammierung in C

Bisher (Programmiervorlesungen ADiP + OOSE) wurden hauptsächlich eigenständige Programme betrachtet, die ihre Eingaben vom Nutzer (Tastatur, Maus, ...) oder aus Dateien beziehen sowie Ausgaben auf dem Bildschirm oder ebenfalls Dateien erzeugen.

Nun sollen die Programme (bzw. der/die Programmierer/in) in die Lage versetzt werden, mit anderen Programmen bzw. Prozessen (auf anderen Rechnern) zu kommunizieren.

- 3.1. Motivation
- 3.2. Netzwerkprogrammierung: Sockets & Co.
- 3.3. I/O-Multiplexing
- 3.4. Server-Strukturen
- 3.5. Zusammenfassung



3. Netzwerkprogrammierung in C "ein Programm möchte über ein Netzwerk kommunizieren"



Literaturhinweise

Markus Zahn

Unix-Netzwerkprogrammierung mit Threads, Sockets und SSL

Verlag: Springer, Berlin; Auflage: 1 (August 2006)

Sprache: Deutsch


ISBN-10: 3540002995

ISBN-13: 978-3540002994

Inhaltliche Korrekturen zum Buch sowie Sourcecodes aller Beispielprogramme online erhältlich unter http://unp.bit-oase.de/

Zusätzlich:

- diverse Tutorials im Internet auffindbar
- Stichworte "Sockets", "Network Programming", "Netzwerkprogrammierung", …





Literaturhinweise


Ein Klassiker:

W. Richard Stevens (et al.)
UNIX Network Programming
The Sockets Networking API
(Third Edition, November 2003)
ISBN: 0131411551

(auch als Deutsche Ausgabe bei Hanser Fachbuch, Februar 2000)

Zusätzlich:

- diverse Tutorials im Internet auffindbar
- Stichworte "Sockets", "Network Programming", "Netzwerkprogrammierung", …





3.1. Motivation für Netzwerkkommunikation

Allgemeines Ziel:


Ein Programm auf einem Rechner möchte mit einem anderen Programm auf einem anderen Rechner kommunizieren!

Beispiel 1:

1. Eingabe einer "Webadresse"



3. Server schickt
Antwort mit
Inhalt zurück







Motivation

Beispiel 2:

1. Schreiben und Abschicken einer E-Mail








(auf 21 Folien)






Abstrakte Wolke (für uns keine Details)



Analogie zum Briefversand:

- Ein Anwendungsprogramm möchte "Informationen" (Daten) zu einem anderen Anwendungsprogramm schicken!
- Die Daten werden in "Informationseinheiten" eingepackt und abgeschickt (wie ein Brief bzw. Paket)
- → ein solches Paket benötigt mindestens eine Zielanschrift
 (und auch eine Absenderanschrift, wenn eine Antwort erwartet wird)
- → passen nicht alle Daten in ein einziges Paket, so muss die Anwendung mehrere Pakete schicken!
- (z.B. Download einer großen Datei)





Aber: Nutzt der menschliche Benutzer "IP-Adresse", "Portnummer", ...?

Meist: Nein!

Beispiel 1: WWW



Absender:

 der eigene Rechner (kennt seine genauen Adressen)

Ziel: www.uni-bonn.de

Wird (automatisch) übersetzt in

- konkrete IP-Adresse
- benutzt Protokoll "TCP"
- Portnummer "80" (reserviert für WWW-Server)

Beispiel 2: E-Mail

Absender:

- E-Mail-Adresse "mm@cs.uni-bonn.de"
- der eigene Rechner (kennt seine genauen Adressen)
- zusätzlich vermitteln noch dazwischen liegende Mailserver

Ziel: mein.freund@web.de

web.de wird (automatisch) übersetzt in die Adressen des zuständigen Mailservers:


- konkrete IP-Adresse
- benutzt Protokoll "TCP"
- Portnummer "25" (reserviert für Mail-Server)

"
UNIVERSITÄT BON



(Einen Teil dieser) Übersetzung liefert das sog. "Domain Name System"

Die Schnittstelle für Anwendungsprogramme






Das Internet Protocol (IP)

- Die Basis des Internet: IP (z.Zt Version 4, IPv4)
- IP ist ein Netzwerkprotokoll (Kommunikation Rechner-Router und Router-Router im Netzwerk)
- sendet Datenpakete begrenzter Länge (theoretisch max. 64 KByte, praktisch begrenzt durch die Netzwerke)
- diese Datenpakete werden "IP-Datagramme" genannt
- das Ziel des Datagrammes wird durch eine IP-Adresse angegeben Beispiel: 131.220.6.15 (32 Bit, in Dotted-Decimal Schreibweise)
- IP bietet keinerlei Garantien bzgl. des Dienstes:
 - Datagramme können verloren gehen
 - Datagramme können verdoppelt werden
 - Datagramme können in falscher Reihenfolge abgeliefert werden.
 - Datagramme können verfälscht werden (Bitfehler)

→ vgl. Analogie zum Brief-/Paketversand!

Das Internet Protocol (IP)

- IP ist verantwortlich f
 ür das "Routing" (Wegfindung zum Ziel)
- IP arbeitet in jedem Rechner (Endgerät) und in allen Routern im Internet



Abstrakte Wolke (Kette von Routern)


- Anwendungsprogramme greifen (normalerweise) nicht direkt auf IP zu
- Alle anderen Internetprotokolle bauen auf IP auf



Das User Datagram Protocol (UDP)

UDP ist ein Transportprotokoll (Kommunikation zwischen Prozessen von Anwendungsprogrammen)

- UDP arbeitet nur in den kommunizierenden Endgeräten
- UDP nutzt den Dienst von IP (merke: keine Garantien) um Datagramme an den richtigen Zielrechner zu schicken
- UDP nutzt sog. "Ports" um Kommunikation für mehrere Prozesse gleichzeitig anbieten zu können




Das User Datagram Protocol (UDP)

- Auslieferung von Datagrammen
- verbindungslos (im Gegensatz zu TCP, mehr gleich)
- unzuverlässig, keine Garantien (genau wie IP)
- "minimales" Transportprotokoll

Die Checksumme ist der einzige (optionale!) Schutz des Datagramms vor Fehlern (Bitfehler bei der Übertragung mit IP und den Netzwerken)

Format des UDP Datagramms:



Wichtig

Die Ports von Quelle und Ziel sind die relevanten Adressen für das Transportprotokoll UDP!



Das Transmission Control Protocol (TCP)

- TCP ist ebenfalls ein Transportprotokoll (Kommunikation zwischen Prozessen von Anwendungsprogrammen)
- TCP arbeitet (wie UDP) nur in den kommunizierenden Endgeräten
- TCP nutzt den Dienst von IP (merke: keine Garantien) um Segmente an den richtigen Zielrechner zu schicken
- TCP nutzt (wie UDP) sog. "Ports" um Kommunikation für mehrere Prozesse gleichzeitig anbieten zu können

Im Gegensatz zu UDP hat TCP folgende wichtige Eigenschaften:

- der Dienst von TCP ist "zuverlässig"
- TCP arbeitet verbindungsorientiert
 (Grund: einige Kontrollfunktionen wg. der zu realisierenden Zuverlässigkeit)
- Datenübertragung in derselben Verbindung ist full-duplex möglich (in beiden Richtungen, z.B. Request und daraufhin Response)
- TCP arbeitet Byte-orientiert:
 - Nutzdaten werden als Byte-Strom interpretiert,
 - TCP entscheidet selbst wie der Strom segmentiert und als IP-Datagramme versendet wird

Das Transmission Control Protocol (TCP)

TCP bietet Zuverlässigkeit, nutzt aber unzuverlässigen Dienst von IP:

IP:

Datagramme können verloren gehen

- Datagramme können verdoppelt werden
- Datagramme können in falscher Reihenfolge abgeliefert werden
- Datagramme können verfälscht werden (Bitfehler)

TCP:


- → Wiederholung, wenn nötig
- → Verwerfen, wenn nötig
- → Umsortieren, wenn nötig
- → Checksumme prüft, ggf. Wiederholung
- → einige Kontrollfunktionen neben dem reinen Datentransport werden nötig
- → es muss eine feste "Beziehung" zwischen einem TCP-Sender und Empfänger bestehen
- → vor dem Datentransport wird eine Verbindung aufgebaut!

Ein Anwendungsprogramm initiiert einen TCP-Verbindungsaufbau.

Wenn die Gegenseite die Verbindung akzeptiert, können Daten in beiden Richtungen (fullduplex) versendet werden.



Das Transmission Control Protocol (TCP)



Wichtig

Die Ports von Quelle und Ziel sind die relevanten Adressen auch für das Transportprotokoll TCP! Alle weiteren Felder (Kontrollfunktionen) sind für uns nicht relevant.



Einige "well-known ports" (statische Adressen) bei TCP

Decimal	Description
0	Reserved
1	TCP Multiplexer
5	Remote Job Entry
7	Echo
9	Discard
11	Active Users
13	Daytime
15	Network status program
17	Quote of the Day
19	Character Generator
20	File Transfer Protocol (data)
21	File Transfer Protocol
22	ssh (secure shell)
23	Telnet
25	SMTP (Mail Transfer)
37	Time
42	Host Name Server
43	Who is

Decimal	Description
53	Domain Name Server
77	Any private RJE service
79	Finger
80	World Wide Web HTTP
93	Device Control Protocol
95	SUPDUP Protocol
101	NIC Host Name Server
102	ISO-TSAP
103	X.400 Mail Service
104	X.400 Mail Sending
111	Sun Microsystems RPC
113	Authentication Service
117	UUCP Path Service
119	USENET News Transfer Protocol
129	Password Generator Protocol
139	NETBIOS Session Service
160-223	Reserved

Einige "well-known ports" (statische Adressen) bei UDP

Decimal	Description	Decim
0	Reserved	67
7	Echo	68
9	Discard	69
11	Active Users	80
13	Daytime	
15	Who is up or NETSTAT	111
17	Quote of the Day	123
19	Character Generator	161
22	ssh (secure shell)	162
37	Time	512
42	Host Name Server	513
43	Who is	514
53	Domain Name Server	525

Decimal	Description
67	Bootstrap Protocol Server
68	Bootstrap Protocol Client
69	Trivial File Transfer
80	World Wide Web HTTP
111	Sun Microsystems RPC
123	Network Time Protocol
161	SNMP net monitor
162	SNMP traps
512	UNIX comsat
513	UNIX rwho daemon
514	system log
525	Time daemon

Merke: Manche "well-known" Portnummern sowohl für TCP als auch UDP (Bsp.: DNS, WWW).


"Well-known" Ports (< 1024) werden typisch für Server-Prozesse verwendet (diese sollten bekannt sein).

Client-Prozesse können "beliebige" Portnummern verwenden (bis max. 65535), die z.B. vom Betriebssystem dynamisch vergeben werden.



TCP und UDP über IP

- Anwendung auf Rechner A möchte mit Anwendung auf Rechner B kommunizieren dazu greifen beide Anwendungen auf TCP oder UDP zu
- TCP bzw. UDP sind Transportprotokolle, sie arbeiten nur in den kommunizierenden Endgeräten
- IP ist ein Netzwerkprotokoll, arbeitet in den Endgeräten und in jedem Router (Kommunikation Endgerät-Router sowie Router-Router)



Beliebig viele Router

können auf dem Weg zwischen A und B stehen!


Beispiele:

- A und B im selben Netz → 0 Router
- A und B im Uni-Netz → wenige Router
- B am anderen Ende der Welt von A
 → "einige" Router und "einige" Netze


A und B wissen keine Details über den Weg zwischen ihnen!




Das weltweite Internet aus globaler Sicht



Das Internet - ein Netz von Netzen



Das Format eines IP-Datagrammes



Wichtig:

 Quelle und Ziel eines IP-Datagramms sind jeweils durch eine IP-Adresse (32 Bit) angegeben!

 Das Protokoll der höheren Schicht (z.B. TCP oder UDP) wird durch das Feld "protocol" identifiziert!

- (Alle weiteren Felder sind für uns nicht relevant,
- Kontrollfunktionen von IP)

Format von Datagrammen (gemäß IPv4)



Zusammenfassung Adressierung im Internet

Briefversand

Absender/Zielanschrift:


- Name
- Straße + Hausnr.
- PLZ + Ort (mehrere Komponenten)

Internet

Quelle/Ziel:

- **IP-Adresse**
- Protokoll
- Portnummer

(mehrere = 3 Komponenten)



Zusammenfassung TCP/UDP - IP

- Netzwerkprotokoll IP: Unzuverlässige Auslieferung von Datagrammen zwischen Rechnern
- Transportprotokoll UDP: Unzuverlässige Auslieferung von Datagrammen zwischen Prozessen
- Transportprotokoll TCP:
 Zuverlässige Übertragung von Byte-Strömen zwischen zwei Prozessen

Frage: Welches Transportprotokoll ist besser?

Antwort: Dies hängt von der Anwendung ab!

Also: Der Designer der Anwendung muss es entscheiden, der Programmierer muss es umsetzen!



TCP oder UDP?

TCP bietet verbindungs-orientierten, zuverlässigen Dienst zur Übertragung von Byte-Strömen (dazu erheblicher Overhead: im Header, in Übertragungszeit, ...)

UDP minimalen Dienst zur Auslieferung von Datagrammen (so wenig Overhead wie möglich)

TCP oder UDP (das könnte für Designer/Programmierer die Frage werden):

- Internet E-Commerce, Transaktionen, ...?
- Video/Audio streaming server/client ?
- File transfer ?
- E-Mail ?
- Chat groups ?
- Operation durch einen Roboter, ferngesteuert über ein Netzwerk?
- ..
- Anwendungen im lokalen Netz oder über das (weite) Internet?

Werbeeinblendung:

Wer sich mehr für Internet und Kommunikationssysteme interessiert, der ist herzlich willkommen bei weiteren Lehrveranstaltungen der Informatik 4 (Vorlesungen "KiVS" u/o "ReSi" / "IT-Si", Projektgruppe, BA-Arbeit ... Master Studium).



Ein Blick über den Tellerrand: Interprozess-Kommunikation

Für eine Inter-Process-Communication (IPC) gibt es diverse Ansätze:

Vgl. Kap 2.3 IPC SysProg

- Shared Memory, Semaphore, Monitore
- Unix Signale
- Message Passing, Netzwerkkommunikation
- Remote Procedure Call (RPC), Remote Method Invocation (RMI)

Prozess A ← - - - - - ► Prozess B

Zu unterscheiden:

- 1. Parallele Prozesse auf dem selben Rechner
- 2. Prozesse in einem verteilten System (über ein Netzwerk)


Betriebssystem



Interprozess-Kommunikation (2)

Die Netzwerkkommunikation stellt einen universellen Fall von IPC dar:

- IPC zwischen Prozessen auf verschiedenen Rechnern wird möglich
- IPC zwischen Proz. auf dem selben Rechner ist genauso realisierbar
 Quell-IP-Adresse = Ziel-IP-Adresse, bzw. nutze sog. Loopback-Adresse 127.0.0.1



(3.2.3.3.) Sockets

Will be discussed in detail in Chapter 3

Folie aus Kap 2.3 IPC SysProg

- Process persistence
- Full-duplex
- Record or stream oriented
- Networking support
- Hostname + port as identifier
- Also usable on a single system
- Specific for single systems: Unix domain Sockets (in contrast to internet domain sockets)
 - No protocol overhead → increased efficiency



Unix Domain Sockets

Folie aus Kap 2.3 IPC SysProg

- Identical API to internet domain socket
- Different naming scheme: sockaddr_un instead of sockaddr_in

Name will be mapped to file system, but can't be opened

Persistence ???



Unix Domain Sockets – Example "bind"

Folie aus Kap 2.3 IPC SysProg

```
SysProg
#include "apue.h"
                                                             "apue.h"
#include <sys/socket.h>
#include <sys/un.h>
                                                             comes from <a href="http://www.apuebook.com/">http://www.apuebook.com/</a>
                                                             Resources to Stevens et al. Advanced
int main(void) {
                                                             Programming in the Unix Environment
    int fd, size;
    struct sockaddr_un un;
    un.sun_family = AF_UNIX;
    strcpy(un.sun path, "foo.socket");
    if ((fd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) < 0)</pre>
         err sys("socket failed");
    size = offsetof(struct sockaddr_un, sun_path) + strlen(un.sun_path);
    if (bind(fd, (struct sockaddr *)&un, size) < 0)</pre>
         err sys("bind failed");
    printf("UNIX domain socket bound\n");
    exit(0);
                                                                                         Source
```

3.2. Netzwerkprogrammierung: Sockets & Co.

Das Anwendungsprogramm (bzw. der Anwendungsprogrammierer) benötigt eine Schnittstelle zum Zugriff auf Netzwerkfunktionen und die dazugehörigen Kommunikationsprotokolle.

- 3.2.1. Einführung zu Sockets
- 3.2.2. Socket-Adressen
- 3.2.3. Network Byte Order
- 3.2.4. Kommunikation über Sockets mit UDP
- 3.2.5. Kommunikation über Sockets mit TCP
- 3.2.6. Zwischenresümee, Adressübersicht, Hilfsfunktionen




Netzwerkprogrammierung: Network API

Das Anwendungsprogramm (bzw. der Anwendungsprogrammierer) benötigt eine Schnittstelle zum Zugriff auf Netzwerkfunktionen und die dazugehörigen Kommunikationsprotokolle:

→ Network Application Programming Interface, Network API

Das Network API wird vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt.



Es sollen möglichst mehrere Protokolle (gleichzeitig) und bei Bedarf auch mehrere Protokollfamilien unterstützt werden. (Bsp.: TCP/IP Internet vs. Appletalk)



Generisches API

- Die Network API ist ein generisches Programmierungs-Interface.
- Unterstützung von nachrichten-orientierter (vgl. UDP als Beispiel) sowie verbindungs-orientierter Kommunikation (vgl. TCP als Beispiel)
- greift auf die existierenden I/O Dienste des Betriebssystems zu
- API ist unabhängig vom Betriebssystem
 (z.B. Sockets unter Linux oder Sun Solaris, ...)
- Bedeutung von "generisch" für Network API:
- verschiedene Protokollfamilien k\u00f6nnen unterst\u00fctzt werden
- Unabhängigkeit der API von der konkreten Adress-Repräsentation der kommunizierenden Endpunkte
- Ggf. spezielle Unterstützung für Clients und Server



Zugriff auf Protokolle TCP/UDP und IP

Die Protokolle der sog. "TCP/IP-Familie" (TCP, UDP, IP, …) haben keine eigene, spezielle API Definition.

Es gibt verschiedene APIs für den Zugriff auf TCP/IP:

- Sockets, ursprünglich "Berkeley-Sockets" aus ihrem Ursprung vom Berkeley-Unix (=> diese werden wir genauer betrachten)
- TLI, System V Transport Layer Interface, entwickelt von AT&T
- XTI, X/Open Transport Interface, Weiterentwicklung von TLI
- Winsock, Socket API im Windows Betriebssystem
- MacTCP, Zugriff auf TCP/IP vom Apple Macintosh
- plattformunabhängig: Asio C++ Library (Varianten Boost.Asio und Non-Boost)
 http://think-async.com/Asio



Benötigte Funktionen des Network API

Vorbereitung:

- Identifikation der zwei Endpunkte der Kommunikation: lokaler und entfernter Endpunkt
- Aufbau einer Verbindung zwischen den zwei Endpunkten (ggf. ohne = verbindungslos)
- Warten auf eingehende Verbindungswünsche (typisch für Server)

Datentransferphase:

- Senden und Empfangen von Daten
- Fehlerbehandlung

Nachbereitung:

- Ordentlicher Abbau einer Verbindung
- ggf. Fehlerbehandlung



Berkeley-Sockets

(Ursprung der Sockets aus dem Berkeley-Unix Berkeley-Software-Distribution 4.2BSD,1983)

Sockets stellen ein generisches Network API dar.

Insbesondere:

- Unterstützung verschiedener Protokollfamilien
 - TCP/UDP IP Familie
 - Novell IPX
 - Appletalk

- ...


Unabhängigkeit von konkreter Adressdarstellung (Details später)

Wichtige Eigenschaften von Sockets:

- Implementiert durch eine Menge von Systemfunktionen
- Ein Socket ist eine Datenstruktur innerhalb eines Programms
- Ein Socket ist eine abstrakte Repräsentation eines kommunizierenden Endpunktes
- Sockets arbeiten ähnlich wie Unix I/O-Dienste, wie z.B. Files, Pipes, FIFO Queues
- Spezielle Bedürfnisse von Sockets:
 - Identifikation der Adressen der beiden Endpunkte: eigener und entfernter
 - ggf. Verbindungsaufbau



Socket Framework für TCP/UDP mit IP



Unix Descriptor Table


Bekannte File-Descriptoren von Unix/C

Well-known descriptors

0: STDIN


1: STDOUT

2: STDERR



Datenstruktur eines Socket Descriptor

Ein Socket Descriptor ist ein "normaler" Unix-File-Descriptor mit speziellem Inhalt der Datenstruktur:



Socket Domain Families

Die Protokollfamilie eines Sockets wird bei der Initialisierung festgelegt. Für den entsprechenden Funktionsaufruf können festgelegte Schlüssel verwendet werden:

- Internet Domain Sockets (Schlüssel AF_INET)
 - implementiert mittels IP-Adressen und Portnummern
 - für IP Version 4
 - Schlüssel AF_INET6 für IP Version 6
- Unix Domain Sockets (Schlüssel AF_UNIX oder AF_LOCAL)
 - implementiert über Unix Dateinamen (sog. "named pipes")
- Novell IPX (Schlüssel AF IPX)
- AppleTalk Datagram Delivery Protocol (Schlüssel AF_APPLETALK)
- ... weitere

AF_ = Address Family, ursprünglich auch PF_ = Protocol Family jedoch AF_ und PF_ werden synonym benutzt!



UNIVERSITÄT BON

Service Typ eines Sockets

Es gibt drei wichtige Typen von Sockets. Für den entsprechenden Funktionsaufruf können (auch hier) festgelegte Schlüssel verwendet werden:

- Stream (Schlüssel SOCK_STREAM)
 - benutzt das Transportprotokoll TCP
 - verbindungs-orientierter zuverlässiger Dienst
 - Byte-Strom orientiert
- Datagram (Schlüssel SOCK_DGRAM)
 - benutzt das Transportprotokoll UDP
 - verbindungsloser unzuverlässiger Dienst
- Direktzugriff auf das Netzwerk (Schlüssel SOCK_RAW)
 - greift direkt auf IP zu ("übergeht" die Transportprotokolle)
 - genutzt z.B. für Routing und andere Spezialzwecke



Protokollfamilie vs. Socket Type

Kombinationsmöglichkeiten von Protocol Family und Socket Type im Falle der Internet-Protokolle:

	AF_INET	AF_INET6	AF_LOCAL AF_UNIX	AF_ROUTE	AF_KEY
SOCK_STREAM	TCP	TCP	Ja		
SOCK_DGRAM	UDP	UDP	Ja		
SOCK_RAW	IPv4	IPv6		Ja	Ja

AF_ROUTE und AF_KEY sind Beispiele für weitere Protokoll-/Adressfamilien, Zugriff auf den Kernel für Funktionen des Routing bzw. Verschlüsselung/Sicherheit.



Erzeugung des Sockets - Parameter

Programmsourcesequenz:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

- Parameter domain bestimmt die Protokollfamilie benutze Schlüssel AF_INET, AF_INET6, AF_LOCAL etc. (wir verwenden im weiteren nur AF_INET)
- Parameter type bestimmt den Typ des Socket: TCP oder UDP benutze Schlüssel SOCK_STREAM oder SOCK_DGRAM
- Parameter protocol identifiziert speziellen Wert für Protokoll-Feld des IP-Headers
 - im Normalfall 0 (TCP und UDP werden automatisch eingetragen)
 - für SOCK_RAW muss der Wert entsprechend gesetzt werden



Erzeugung des Sockets - Resultat

Programmsourcesequenz:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

- Rückgabewert ist ein Socketdescriptor (nicht-negativer Integerwert; 0, 1, 2, ...)
- Im Falle eines Fehlers Rückgabewert -1
- socket() stellt die Ressourcen bereit, die für die (abstrakte) Repräsentation des kommunizierenden Endpunktes benötigt werden
- socket() kümmert sich nicht um Adressierung!
 (denn der Socket ist generisch)
 - → die konkrete Adresse des Endpunktes wird dem Socket im n\u00e4chsten Schritt mitgeteilt (verschiedene F\u00e4lle!)

Binden einer Adresse – bind()

Falls ein Programm einen Socket öffnet, um empfangsbereit zu sein, so folgt als nächster Schritt der Aufruf von bind() – sowohl für UDP als auch TCP:

Programmsourcesequenz:

- Parameter sockfd (Socket File Descriptor) bestimmt den konkreten Socket, den wir an eine Adresse binden wollen
- Parameter myaddr ist ein Zeiger auf die Adresse (generisch!)
- Parameter addrlen ist die konkrete L\u00e4ngenangabe des Adress-Structs unter myaddr
- Rückgabewert 0 wenn alles ok, bei Fehler -1



3.2.2. Socket-Adressen

Generische Socket-Adressen:

Der generische Typ struct sockaddr ist wie folgt definiert:

- sa_family gibt die Adressfamilie an (AF_INET, AF_LOCAL, ...)
- sa_family_t entspricht uint16_t bzw. unsigned short
- sa_data[] kann 14 weitere beliebige Bytes beinhalten (abhängig von der konkreten Adressfamilie)



Generische Socket-Adressen

Es gibt auch folgende Repräsentation (seit 4.3BSD-Reno) zur Unterstützung von variabler Länge der Adressstrukturen:

Die Präsenz von sin_len hängt vom Betriebssystem ab.

Der Programmierer muss sich jedoch (fast) nie mit sin_len beschäftigen, dies wird intern in den Kernelroutinen erledigt (Ausnahme: Funktionen zum Routing im Kernel, vgl. Schlüssel AF_ROUTE)



Einige Typdefinitionen – Übersicht

Bei den folgenden Codesequenzen bzw. Datenstrukturen werden folgende Typdefinitionen aus den System Header-Includefiles häufig vorkommen:

Datentyp	Beschreibung	Zugeh. Headerfile
<pre>int8_t uint8_t int16_t uint16_t int32_t uint32_t uint32_t</pre>	signed 8-bit Integer unsigned 8-bit Integer signed 16-bit Integer unsigned 16-bit Integer signed 32-bit Integer unsigned 32-bit Integer	<pre><sys types.h=""> <sys types.h=""> <sys types.h=""> <sys types.h=""> <sys types.h=""> <sys types.h=""> <sys types.h=""></sys></sys></sys></sys></sys></sys></sys></pre>
sa_family_t socklen_t	address family of socket address structure, normally uint16_t length of socket address structure, normally uint32_t	<sys socket.h=""> <sys socket.h=""></sys></sys>
in_addr_t in_port_t	IPv4 address, normally uint32_t TCP or UDP port, normally uint16_t	<pre><netinet in.h=""> <netinet in.h=""></netinet></netinet></pre>

Konkrete Socket-Adressen, IPv4 (AF_INET)

Die Adressen der Internet-Protokollfamilie sind wie folgt definiert:

- Das konkrete struct sockaddr_in hat die gleiche Länge (16 Byte) wie das generische struct sockaddr
- struct sockaddr_in enthält "nur" zwei der bekannten Adress-Elemente der TCP/IP-Familie (!?), nämlich Port und IP-Adresse



Konkrete Socket-Adressen

Adressen der TCP/IP-Familie:

Das zu verwendende Protokoll wurde beim Erzeugen des Sockets mit Parameter type bereits festgelegt. (SOCK_STREAM = TCP, SOCK_DGRAM = UDP)

Somit enthält der Socket als eindeutige Identifikation des kommunizierenden Endpunktes die bereits kennen gelernte IP-Adresse, Protokoll-Typ sowie Portnummer.

Internet (vgl. Folie 25)

Quelle/Ziel:

- IP-Adresse
- Protokoll
- Portnummer


(mehrere = 3 Komponenten)

Was bedeutet "Network Byte Order" für Port bzw. Adresse?



3.2.3. Network Byte Order

Die Werte in sin_port (16 Bit Integer, Portnummer) sowie sin_addr (32 Bit Integer, IPv4 Adresse) müssen in der sog. Network Byte Order abgelegt sein.



Wie wird ein Zahlenwert, der mehrere Bytes umfasst, im Speicher abgelegt? (der Speicher ist mit Byte-weiser Adressierung organisiert!)



Unterschiedliche Speicherarchitekturen

Little-Endian-Byte-Order Big-Endian-Byte-Order Vgl. Kap 1. Assembler SysProg

Architektur:

Alpha

DEC VAX

DEC PDP-11

IBM 80x86

. . .

IBM 370

Motorola 68000

PowerPC

Hewlett Packard

Sun (Ultra) Sparc

(Java VM)

"Little End"

Lowest Byte

2. Byte

3. Byte

Highest Byte

Adresse A

Adresse A+1

Adresse A+2

Adresse A+3

Highest Byte

3. Byte

2. Byte

Lowest Byte

"Big End"

Eselsbrücke: "Little Endian" bzw. "Big Endian" besagt, welches Byte (little oder big) an der Startadresse (also der niedrigsten) abgelegt ist!



Host vs. Network Byte Order

Die Host Byte Order ist genau die architektur-abhängige Darstellung (also z.B. Little-Endian auf PCs, Big Endian auf Sun Workstations).

Für die Netzwerkfunktionen und deren Protokolle wird jedoch eine architekturunabhängige Darstellung benötigt, um z.B. korrekte Kommunikation zwischen einem PC und einem Sun Server zu gewährleisten!

→ Definition und Einführung der sog. Network Byte Order

Für die Internet-basierten Protokolle (TCP, UDP, IP, ...) ist die Network Byte Order identisch zur Big-Endian Byte Order definiert!

- → auf einer Sun Sparc Architektur ist "alles ok"
- → auf einer PC-Architektur müssen die Darstellungen ggf. gewandelt werden!



Beispiel zur Wandelung

```
struct sockaddr_in mysockaddr;
...
mysockaddr.sin_port = 4711; /* weise festen Port zu! */
...
err = bind(mysock, &mysockaddr, sizeof(mysockaddr));
```

Auf Sun Sparc wäre alles in Ordnung denn Network = Host Byte Order!

Läuft derselbe Programmcode auf einem PC, so gibt es Probleme bei der Verarbeitung der derart zugewiesenen Portnummer 4711.

```
Dezimalzahl 4711 = Binärzahl 0001001001100111, High Byte = 00010010 Low Byte = 01100111
```

Gemäß Little-Endian steht "01100111" in der niedrigeren Speicherstelle, die Network Byte Order erwartet dort aber das High Byte …

→ die Netzwerkprotokolle verarbeiten die Portnummer 0110011100010010 (binär) (dies entspricht der Dezimalzahl 26.386, und nicht der gewollten 4711)



Hilfsfunktionen zur Wandelung

Es gibt entsprechende **Funktionen zur Wandelung** zwischen Network und Host Byte Order:

In guten Programmen sollten diese Funktionen an den entsprechenden Stellen *IMMER* benutzt werden, damit der Programmierer nicht mehr nachdenken muss, ob das Programm auf Big-Endian oder Little-Endian Architekturen laufen soll!

Beispiel von eben korrigiert:



Komplettbeispiel: socket() und bind() mit UDP

```
int fd, err;
struct sockaddr_in addr;
fd = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
if (fd<0) { ... }
addr.sin family = AF INET;
addr.sin_port = htons(4711);
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
err = bind(fd, (<u>struct sockaddr *</u>) &addr, \
      sizeof(struct sockaddr_in));
if (err<0) { ... }
```

Socket für UDP wird generiert

Fester Port wird zugewiesen

INADDR_ANY bedeutet, dass das Betriebssystem die IP-Adresse automatisch bestimmt (nämlich die des "eigenen" Rechners, auf dem das Programm läuft)

Anmerkung:

addr ist vom Typ struct sockaddr_in, der 2. Parameter von bind() ist jedoch vom generischen Adresstyp struct sockaddr (vgl. Folie 48).

→ Daher wird in einem sauberen Programm (Vemeidung von Compiler-Warnung) eine Typumwandlung (Casting) mittels (struct sockaddr *) vorgenommen!



Besonderheiten bei der Adresswahl

Beim **Aufruf von bind()** können die benötigten Adressen (Port, IP-Adresse) entweder konkret gewählt oder vom Betriebssystem (BS) automatisch zugewiesen werden.


Prozess wählt		Ergebnis
IP-Adresse	Portnummer	
INADDR_ANY	0	BS wählt IP-Adresse und Port automatisch
INADDR_ANY	konkret, > 0	BS wählt IP-Adresse, Prozess wählt Port selbst
konkrete IP-Adresse	0	Prozess wählt IP-Adresse selbst, BS wählt Port autom.
konkrete IP-Adresse	konkret, > 0	Prozess wählt IP-Adresse und Port selbst

- BS wählt Portnummer automatisch: Ist sinnvoll für Client-Prozesse, die nicht mit einer festen (bzw. bekannten, "well-known") Portnummer kommunizieren müssen.
 BS wählt eine verfügbare Portnummer aus Bereich > 1023 aus.
- INADDR_ANY: BS verwendet automatisch die IP-Adresse des Rechners, auf dem der Socket geöffnet wurde (... auf dem das Programm läuft).
 Hat der Rechner mehrere IP-Adressen (mehrere Netzwerkanschlüsse), so wählt das BS "geeignet" aus (z.B. gemäß des Routing)

Übersicht weiterer Socket-Adress-Strukturen

Bereits kennen gelernt:

Generische Socket-Adress-Struktur



Gesamtlänge: 16 Bytes

Konkrete Adress-Struktur für die IPv4-Familie

AF_INET sin_port sin_addr sin_zero (unused)

Länge der Struktur wird auf 16 Byte aufgefüllt (Mindestlänge!)



Weitere Socket-Adress-Strukturen

Generische Socket-Adress-Struktur

sa_family

sa data

Gesamtlänge: 16 Bytes

Konkrete Adress-Struktur für die IPv6-Familie

AF_INET6

Portnummer 16 Bit

Flow-Label 32 Bit

IP-Adresse Version 6 128 Bit

nicht korrekt skaliert!

Gesamtlänge: 24 Bytes

Gesamtlänge: variabel (!)


Konkrete Adress-Struktur für Unix-Domain Sockets

AF_LOCAL

Pfadname (variabel, bis zu 104 Bytes)

nicht korrekt skaliert!

3.2.4. Kommunikation über Sockets mit UDP



close(), beim ordentlichen Abschluss schließen des Sockets

Bemerkenswert:

Beim Client wird typischerweise kein bind() durchgeführt, die sende-seitigen Adressen des Clients werden automatisch vom BS gesetzt.

sendto() – Senden eines UDP Datagramms

Programmsourcesequenz:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int sendto(int sockfd, const void *buff, size_t nbytes,
        int flags, const struct sockaddr *to, socklen_t tolen);
```

Parameter:

- sockfdFile Descriptor des Sockets
- buff Zeiger auf den Puffer mit den zu sendenden Daten
- nbytes Länge der zu sendenden Daten in Bytes
- flags Optionen, standard ist 0 (weitere ggf. später)
- to Zeiger auf Socket-Adress-Struktur mit der Zieladresse (Port + IP-Adr.)
- tolen
 Länge der Adress-Struktur

Rückgabewert:

- >= 0 Anzahl der gesendeten Bytes
- -1 Fehler



Beispiel von sendto()

```
/* the socket sockfd has been created */
char msg[64];
int err;
struct sockaddr_in dest;
strcpy(msg,"hello, world!");
dest.sin_family = AF_INET;
dest.sin_port = htons(4711);
dest.sin_addr.s_addr = inet_addr("130.37.193.13");
err = sendto(sockfd, msg, strlen(msg)+1, 0, \
(struct sockaddr*) &dest, sizeof(struct sockaddr_in));
if (err<0) { ... } Casting der Adress-
                    Struktur
```

Konkrete Zieladresse wird vorbereitet

Hilfsfunktion inet_addr() auf nächster Folie



Hilfsfunktionen für IP-Adressen

- Eine IP-Adresse (von IP Version 4) hat die Länge 32 Bit, kann also als ein 32 Bit-Integer-Wert aufgefasst werden.
- Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir gerne die sog. Dotted-Decimal-Schreibweise, die 32-Bit Adresse wird durch 4 Dezimalzahlen (je 8 Bit, Werte von 0 ... 255) getrennt durch Punkte dargestellt:

Bsp.: 131.220.6.15

Für den Programmierer gibt es zwei Hilfsfunktionen zur Wandlung:

```
#include <arpa/inet.h>
in_addr_t inet_addr(const char *dotted); /* Dotted to Network */
char *inet_ntoa(struct in_addr network); /* Network to Dotted */
```

Erinnerung:

in_addr_t ist ein Unsigned 32 Bit Integer



recvfrom() – Empfang eines UDP Datagramms

Programmsourcesequenz:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int recvfrom(int sockfd, void *buff, size_t nbytes,
        int flags, struct sockaddr *from, socklen_t *fromlen);
```

Parameter:

- sockfd File Descriptor des Sockets
- buff Zeiger auf einen Puffer, in den empfangene Daten geschrieben werden
- nbytes Länge des Puffers
- flags Optionen, standard ist 0 (weitere ggf. später)
- from Zeiger auf Socket-Adress-Struktur mit der Quelladresse (Port + IP-Adr.)
- fromlen Zeiger auf Integer mit Länge der Quell-Adress-Struktur



recvfrom() – Empfang eines UDP Datagramms

Programmsourcesequenz:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

int recvfrom(int sockfd, void *buff, size_t nbytes,
        int flags, struct sockaddr *from, socklen_t *fromlen);
```

Im Normalfall blockiert ein Aufruf von recvfrom() solange, bis ein Datagramm empfangen wurde (Ausnahmen später).

Rückgabewert:

- >= 0 Anzahl der empfangenen Bytes
- -1 Fehler

Es ist auch möglich, 0 Byte zu empfangen bzw. zu senden!

- from ist ein Zeiger auf eine Adress-Struktur, die die Adressen des Absenders des UDP-Datagramms enthält (IP-Adresse, Portnummer)
- wenn der Empfänger eine Antwort schicken möchte, benötigt er diese Adressen!
- wenn den Empfänger die Quelladresse nicht interessiert, so können *from und *fromlen NULL-Zeiger sein

Source

Beispiel von recvfrom()

```
/* the socket sockfd has been created
            and bound to a port number */
char msg[64]:
int len, flen;
struct sockaddr_in from;
flen = sizeof(struct sockaddr_in);
len = recvfrom(sockfd, msg, sizeof(msg), 0, \
            (struct sockaddr*) &from, &flen);
if (len<0) { ... }
printf("Received %d bytes from host %s port %d: %s", len,
inet_ntoa(from.sin_addr), ntohs(from.sin_port), msg);
```


Adress-Struktur für Quelladresse wird bereitgestellt

Buffer kann max. 64 Byte aufnehmen

Hilfsfunktion zur Ausgabe der IP-Adresse als Dotted-Decimal

Wandlung der Portnummer in Host-Byte-Order nicht vergessen!

Schließen des Socket



Wenn ein Socket nicht mehr benötigt wird, so sollte er geschlossen werden.

Programmsourcesequenz:

```
#include <unistd.h>
int close(int sockfd);
```

Rückgabewert:

- 0 bei Erfolg
- -1 bei Fehler

Nach dem Schließen eines Sockets darf auf den Socket-Descriptor nicht mehr zugegriffen werden.

Die benutzte Portnummer wird vom BS wieder freigegeben. Am Client kann z.B. der Port dynamisch wieder neu vergeben werden, am Server kann auf einen spezifischen "well-known" Port ein neuer Prozess zugreifen.