# "Systemnahe Programmierung" (BA-INF 034) Wintersemester 2023/2024


Dr. Matthias Frank, Dr. Matthias Wübbeling

Institut für Informatik 4 Universität Bonn

E-Mail: {matthew, matthias.wuebbeling}@cs.uni-bonn.de Sprechstunde: nach der Vorlesung bzw. nach Vereinbarung



# 1. Maschinenprogrammierung in Assembler



1. Teil: Maschinenprogrammierung in Assembler (nahe Anlehnung an Inhalte der Systemnahen Informatik BA-INF 023)

"Wir werden hier keine Assembler-Profis, aber Assembler-Routinen werden bei Bedarf in Programme anderer (Hoch-) Sprachen eingebunden."

- 1.1. Motivation
- 1.2. Bezug zur Systemnahen Informatik (SS 2023)
- 1.3. Allgemeines zu 80x86 Assembler-Programmierung
- 1.4. Calling Conventions (aus C unter Linux)
- 1.5. Bezug zur 2-Adressmaschine (Systemnahe Informatik, SS 2023)
- 1.6. Assembler-Programmbeispiele
- 1.7. Socket-/Netzwerkprogrammierung in Assembler
- 1.8. ARM-Assembly
- 1.9. MIPS-Assembly
- 1.10. Zusammenfassung



## 1.1. Motivation

## 2.2. Übersetzung höherer Programmiersprachen


### Ein Übersetzer erzeugt

- zu einem Programm in einer Quellsprache
- ein äquivalentes Programm in einer Zielsprache.

Quellsprache A → Zielsprache B

Ist die Quellsprache mächtiger als die Zielsprache, dann sprechen wir auch von einem "Compiler" (to compile: zusammentragen).

Der wichtigste Fall ist die Übersetzung von höherer Programmiersprache in Maschinensprache:



Ein Compiler erzeugt eine Code-Datei für eine spezifische Rechnerplattform (PC, Sun, MAC, ...)

UNIVERSITÄT BONN

15

(aus Kapitel "2. Vom Programm zum lauffähigen Code", Systemnahe Informatik (BA-INF 023, SS 2023, Prof. Dr. Peter Ma<mark>rtini</mark>)



# Kenntnisse zu Maschinenprogrammierung / Assembler


- Selbst programmieren in Maschinensprache/Assembler
  - Programmierung von sog. Embedded Devices (Digitalkamera, PDA, Mobile Phone, ...)
  - hoch optimierter Code bzw. Teilprogramme (kommt eher selten vor ...)
- Programme/Fragmente in Maschinensprache/Assembler verstehen/analysieren
  - Verständnis
    - was passiert intern in Programmen einer Hochsprache?

```
(C, C++, PASCAL, ...)
```

- warum verhält sich ein Programm so wie es ist?
- Analyse
  - Analyse von sog. Malware
  - Binary Audit/Reverse Code Engineering
  - Suche von Bugs (3rd Party Software)
  - Patchen (oder cracken) von Software

# Historische Entwicklung der Programmiersprachen

- Die ersten Programmierer mussten ihre Algorithmen in "Maschinensprache" darstellen. Hierzu war es erforderlich, umfassendes Wissen über den Aufbau und den spezifischen Befehlsvorrat der jeweiligen Maschine zu haben.
- In zunehmendem Umfang gelang es aber, mächtigere Programmiersprachen zu entwickeln, die ein Denken und Arbeiten mit Begriffen und Strukturen des Anwendungsbereiches ermöglichen.



1.1.1. Programmierung in Maschinensprache

1.1.2. Programmierung in Assembler-Sprachen

1.1.3. Maschinenunabhängige Programmierung


Ein Teil dieser Folien stammt aus der damaligen Informatik-I-Vorlesung von Prof. Martini WS 99/00!



# 1.1.1. Programmierung in Maschinensprache

Informatik-I Prof. Martini WS 99/00

- Rechner arbeiten intern mit sehr elementaren Befehlen:
  - Zugriff auf Speicherzellen des Hauptspeichers (Daten bzw. Befehle holen / abspeichern)
  - Zugriff auf (einige wenige) Register (schnelle Speicher) innerhalb der Zentraleinheit
  - Arithmetische oder logische Operationen auf Daten in Registern
  - Sprünge zu anderen Befehlen, die nachfolgend ausgeführt werden



# Befehlsdarstellung in Maschinencode

Informatik-I Prof. Martini WS 99/00

- Jede CPU hat einen spezifischen Befehlsvorrat. Intern: binäre Befehlsdarstellung!
- Zur Darstellung von Algorithmen in "Maschinencode" würde der Mensch sicher eine Hexadezimaldarstellung vorziehen.

## **Beispiel:** Addition zweier ganzer Zahlen

Algorithmus:	1. Schritt:	Hole die erste Zahl aus dem Speicher und
3		speichere sie in ein "Register"* (schneller Speicher).

2. Schritt: Hole die zweite Zahl aus dem Speicher und

speichere sie in ein anderes Register.

3. Schritt: Aktiviere eine "Additionsschaltung", welche die Registerinhalte mittels

Addition verknüpft und das Ergebnis in einem dritten Register

abspeichert.

4. Schritt: Lege das Ergebnis im Speicher ab.

\* Näheres zu Registern: Sommersemester

Maschinencode:	1. Schritt:	0001010101101100	156C
	2. Schritt:	0001011001101101	166D
	3. Schritt:	0101000001010110	5056
	4. Schritt:	0011000001101110	306E



UNIVERSITÄT BONN



# 1.1.2. Programmierung in Assembler-Sprachen

Informatik-I Prof. Martini WS 99/00

Offenbar ist auch Hex-Darstellung für Menschen nicht zumutbar.

Daher wurden schon früh sog. "Assembler-Sprachen" entwickelt, die eine Darstellung mit leichter verständlichen mnemonischen\* Symbolen zulassen.

Assemblercode:	LD R5, PREIS	für	156C
	LD R6, STEUER	für	166D
	ADDI RØ, R5, R6	für	5056
	ST RØ, TOTAL	für	306E

156C	1: Befehl "Load"	5: Nummer des Registers	6C: Adresse der gewünschten Speicherzelle
166D	1: Befehl "Load"	6: Nummer des Registers	6D: Adresse der gewünschten Speicherzelle
5056	5: Befehl "ADDI"	0: Nummer des Registers für das Ergebnis	<ul><li>5: Nummer des Registers des einen Summanden</li><li>6: Nummer des Registers mit dem anderen Summanden</li></ul>
306E	3: Befehl "Store"	0: Nummer des Registers	6E: Adresse der gewünschten Speicherzelle



<sup>\*</sup> Mnemonik = Mnemotechnik: Die Kunst, das Einprägen von Gedächtnisstoff durch Lernhilfen zu erleichtern.

## Vor- und Nachteile der Assembler-Programmierung

Informatik-I Prof. Martini WS 99/00

## Vorteile der Programmierung in Assembler-Sprachen:

- Angenehmere Programmierung als in Maschinencode
- Ermöglichung geschickter Nutzung des Befehlsvorrats der jeweiligen Maschine
  - Dadurch: maximale Effizienz (Laufzeit, Speicherplatzbedarf) erzielbar
- Leichte automatische Umsetzung von Assemblercode in Maschinencode
  - (durch den sog. "Assembler")

## Nachteil der Programmierung in Assembler-Sprachen:

- Abhängigkeit der Programme von einer bestimmten Maschine
  - Beim Wechsel auf einen anderen Maschinentyp müssen die Programme komplett neu geschrieben werden: Andere Befehle, andere Registerstruktur.
- Programmentwicklung in sehr kleinen Schritten
  - Der Programmierer muss komplexe Lösungen aus winzigen Teilen konstruieren.
- Analogie: Entwurf eines Hauses auf der Basis von Brettern, Nägeln, Scheiben, ...



# 1.1.3. Maschinenunabhängige Programmierung

Informatik-I Prof. Martini WS 99/00

Idee: Definiere "mächtigere" Befehle, die


- automatisch in Befehle von Assembler-Sprachen umsetzbar und
- unabhängig vom spezifischen Befehlsvorrat bestimmter Rechner sind.
  - ("Laden", "Springen", …, gibt es fast überall, auch wenn es anders heißt)

Programme in den sog. "höheren" = "problemorientierten" Programmiersprachen machen (im Gegensatz zu den maschinenorientierten Programmiersprachen) keinen Gebrauch von spezifischen Charakteristika spezieller Maschinen.

Theoretisch: sind sie damit auf allen Rechnern einsetzbar.

### **Praktisch:**

- gibt es auch bei standardisierten Sprachen häufig Erweiterungen, die leider auch genutzt werden.
- Derartige Erweiterungen werden aber nicht überall unterstützt.



# 1.2. Bezug zur Systemnahen Informatik (SS 2023)

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

• Mit den folgenden Folien dieses Unterkapitels 1.2. soll auf die wichtigen vorangegangenen Inhalte der Vorlesung Systemnahe Informatik (BA-INF 023) aus den Bereichen der maschinennahen Programmierung hingewiesen werden.

 Die (eingeklammerten) Kapitelnummerierungen in der Titelzeile sind die aus der Vorlesung Systemnahe Informatik (des SS 2023) mit besonderem Augenmerk auf den folgenden (dortigen) Unterkapiteln:




## (1.2.1.) Der Von-Neumann-Rechner

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

Der Von-Neumann-Rechner besteht aus fünf Funktionseinheiten.

- Steuerwerk (control unit)
  - Laden und Decodieren der Programmbefehle, Koordinieren der Befehlsausführung.
- Arithmetisch-logische Einheit (arithmetic logical unit, ALU)
  - Ausführung arithmetischer und logischer Operationen unter Kontrolle des Steuerwerks; Bereitstellung der Operanden durch das Steuerwerk.
- Speicher (memory)
  - Einteilung des Speichers in fortlaufend nummerierte, gleich große Zellen
  - Zugriff (Lesen/Schreiben) auf Zellinhalte über ihre Nummer (Adresse)
- Eingabewerk
- Ausgabewerk



Systemn. Inf.

## (1.2.2.2.) Interne Struktur von BORIS

**Prof. Martini** Die Kontrolleinheit hat mehr Verbindungen zu den Komponenten SS 2023 Clock des Mikroprozessors, als in der Graphik gezeigt.  $\mathcal{M}$ (Haupt-) **Speicher Internal Bus Data Bus Program Control Unit Counter (PC) Data Bus Accumulator Memory Address Address Bus** Register (MAR) **Arithmetic - Logic Unit Current Instruction Data Bus** Register (CIR) **Memory Data Data Bus Data Bus** Register (MDR) UNIVERSITÄT BONN

# (1.2.2.3.) Ein einfaches Programm und dessen Bearbeitung

BORIS soll nun ein einfaches Programm ausführen, das **ab Position 100 im Speicher** liegt und die folgenden Befehle umfasst:

LOAD A, [10]
ADD A, [11]
STORE A, [12]

LOAD A, [10]

Lade den Akkumulator mit dem Inhalt der Speicherzelle 10.

**ADD A**, [11]

Addiere den Inhalt der Speicherzelle 11 zum Inhalt des Akkumulators und lege das Ergebnis im Akkumulator ab.

**STORE A, [12]** 

Lege den Inhalt des Akkumulators in Speicherzelle 12 ab.

Die Zahl 2<sub>10</sub> Die Zahl 3<sub>10</sub> reserviert

> LOAD A, [10] ADD A, [11] STORE A, [12]

			i
•••	Adress	sen	
XXXXXXXX	8	Systemn. Ir	of.
XXXXXXXX	9	Prof. Marti	
0000010	10	SS 2023	
00000011	] 11		
XXXXXXXXX	12		
XXXXXXXXX	13		
XXXXXXXXX	14		
XXXXXXXX	98		
XXXXXXXXX	99		
10011010	100		
11001011	101		
11101100	102		
xxxxxxxx	103		
XXXXXXXXX	104		
•••			

# (1.3.2.) Prinzipielle Gestalt von Maschinenbefehlen

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

Maschinenbefehle werden (wie Daten) in Worten gespeichert, manchmal auch in Halbworten, Doppelworten oder Mehrfachworten.

Ein Befehl hat prinzipiell die folgende Gestalt:

### Format (kann entfallen, falls Op-Code eindeutig):

Angabe der Länge und der Positionen der einzelnen Felder.

### **Op-Code:**

Angabe der auszuführenden Operation

### **Daten** (Wo sind die Operanden?):

- unmittelbar ("immediate", Angabe von Konstanten im Maschinencode selbst),
- implizit (Akkumulator oder Stack, Art der Bereitstellung folgt aus Op-Code),
- direkt (Angabe der Adressdarstellung im Befehl) oder
- indirekt (Angabe der Adresse der Speicherzelle\*, die den Operanden enthält)

### **Ziel** (Wo soll das Ergebnis gespeichert werden?):

- ggf. "Überdeckung" (eine Quelle ist auch Ziel)
- ggf. "Implizierung" (Akkumulator oder Stack als Ziel)

### Folge:

- Adresse des nächsten Befehls ("nächster" Befehl oder Sprung),
- Angabe entfällt bei sequentieller Abarbeitung.



<sup>\*</sup> ggf. auch Angabe der Adresse der Speicherzelle, welche die Adresse enthält.

# (1.3.3.) Assembler-Sprachen

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

- Die sog. "Assembler\*-Sprachen" sind maschinenorientierte Programmiersprachen.
- Im Gegensatz zu reinen Maschinensprachen gestatten Sie es dem Menschen, statt der binär dargestellten Befehle sehr viel leichter verständliche mnemotechnische\*\* Symbole einzusetzen.

## **Ein Befehl einer Assembler-Sprache umfasst**

- immer die Bezeichnung der durchzuführenden Operation,
- meist maschinenspezifische Angaben zu den Operanden,
- häufig eine "Marke" (label, symbolische Adresse) zur Kennzeichnung der Programmzeile.
  - Marken können u.a. als Operanden in Sprungbefehlen verwendet werden.

Vor der Ausführung muss ein Assembler-Programm in ein entsprechendes Maschinenprogramm übersetzt werden. Der hierzu erforderliche "Assemblierer" muss

- Befehle und Operanden in Binärcode umsetzen,
- Marken in Adressen umrechnen und
- bestimmte "Pseudobefehle" bearbeiten (z.B. Reservierung von Speicherplatz).



<sup>\*</sup> to assemble: zusammenbringen, -tragen, -setzen, -bauen, montieren.

<sup>\*\*</sup>Mnemonik = Mnemotechnik: Die Kunst, das Einprägen von Gedächtnisstoff durch Lernhilfen zu erleichtern.

# (1.3.3.) Pseudoassembler ( $\alpha$ -Notation)

- Ein Assembler ist stark maschinenabhängig. Gleiches gilt für die in der zugehörigen Sprache geschriebenen Programme.
- Im Rahmen der **Vorlesung** benutzen wir die mnemotechnischen Symbole der sog. α-Notation.

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

```
Später lassen wir z.T. auch mehrere Akkumulatoren zu
```

```
    α Akkumulator bzw. dessen Inhalt
    ρ(i) Inhalt der Speicherzelle mit Adresse i
    +, -, •, / Erlaubte Operationen
```

- Bei der α-Notation ist die Verwendung von Marken zulässig
- sowohl zur Kennzeichnung von Zellen des Datenspeichers
- als auch zur Kennzeichnung von Zellen des Programmspeichers.

In diesem Unterkapitel verschieden Varianten der Adressierung, 1-Adress-Maschine, ....




Systemn. Inf.

Prof. Martini SS 2023

# (1.3.6.) Vom Assemblerprogramm zum Maschinen-Code

- Programme in Assemblersprache sind
  - zwar maschinennah,
  - aber nicht unmittelbar lauffähig (da Assemblersprachen zu "luxuriös" sind).
- Die Übersetzung in ein Objektprogramm (d.h. in Maschinensprache) erfolgt durch ein spezielles Programm: "Assemblierer" (Assembler).



- Neben der Verarbeitung von "Pseudo-Operationen" (z.B. Auflösung externer Referenzen) übernimmt der Assembler i.w. die folgenden Aufgaben:
  - Umsetzung der mnemotechnischen Darstellung in Binärcode,
  - Umsetzung symbolischer Adressen ("Label") in Speicheradressen,
  - Erzeugung von Daten (Umwandlung von Literalen in Binärdarstellung der Daten).



# Ein Durchgang ist nicht genug

Der typischer Assembler benötigt mindestens zwei Durchgänge:

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

## 1. Durchgang:

- Bestimmung der Länge von Maschineninstruktionen
- Verwaltung eines Adresszählers (Befehle und Daten)
- Zuordnung symbolischer Adressen
- Zuordnung von Literalen
- Verarbeitung einiger Assembler-Instruktionen

## 2. Durchgang:

- Heranziehung der Symbolwerte (= Speicheradressen)
- Erzeugung von Maschineninstruktionen
- Erzeugung von Daten (= Konstanten)
- Verarbeitung der restlichen Assembler-Instruktionen

## **Benötigte Tabellen:**

- Tabelle der Maschineninstruktionen (statisch)
- Tabelle der **Assemblerinstruktionen** (statisch)
- Symboltabelle (dynamisch)
- ggf. weitere Tabellen (z.B. Basisregistertabelle)



## **Makros**

Systemn. Inf. Prof. Martini SS 2023

Assembler-Programmierung macht häufig die Wiederholung von Code-Blöcken erforderlich. Hier können "Makros" zum Einsatz kommen:

Ein Makro fasst mehrere Befehle oder Deklarationen zu einer Einheit zusammen.

Einem Makro wird bei seiner Definition ein eindeutiger **Bezeichner zugeordnet**. Wo immer dieser Bezeichner im Programmtext auftaucht, wird er vom Assembler bei der "**Makroexpansion**" durch den zugehörigen Text ersetzt, bevor die Umwandlung in Maschinencode vorgenommen wird.

Es ist auch möglich, **ähnliche Makrobefehle** zu **parametrisieren**: Die Parameter werden dann jeweils durch die aktuellen Parameter ersetzt.

## **Beispiel: Definition eines Makros**

```
MACRO;

Potenzieren &Bas, &Exp

\alpha_3 := \rho ( &Bas) ;

\alpha_2 := \rho ( &Exp) ;

<u>call</u> UP ;

<u>MEND</u> ;
```

Pseudo-Operation Übergabe symbolischer Adressen

Setzen der Akkumulatoren und Aufruf des Unterprogramms

Pseudo-Operation



# 1.3. Allgemeines zu 80x86 Assembler-Programmierung

#### Online-Literaturhinweise:

- Informationen zu Assembler unter Linux:
  - http://asm.sourceforge.net/
- Sehr ausführliches Tutorial/PDF-Buch zu PC-Assembler: (in Intel-Syntax, für NASM)
   Paul Carter, incl. Historie von x86 Programmierung
  - http://pacman128.github.io/pcasm/
- Linux Assembly HOWTO
  - http://www.tldp.org/HOWTO/Assembly-HOWTO/
- Assembler-Crash-Kurs der Uni Magdeburg
  - http://www-ivs.cs.uni-magdeburg.de/bs/lehre/sose99/bs1/seminare/assembler.shtml
     (2014: Link nicht mehr aktiv; siehe aber <a href="https://archive.org/web/">https://archive.org/web/</a>)
     (<a href="https://archive.org/web/">https://archive.org/web/</a>)
     (<a href="https://archive.org/web/">https://archive.org/web/</a>)
     (<a href="https://www-ivs.cs.uni-magdeburg.de/bs/lehre/sose99/bs1/seminare/assembler.shtml">https://archive.org/web/</a>)
     (<a href="https://archive.org/web/20130517095415/http://www-ivs.cs.uni-magdeburg.de/bs/lehre/sose99/bs1/seminare/assembler.shtml</li>



## Literaturhinweise – Online-Bücher

- Webster Online-Buch
  - Randall Hyde "The Art of Assembly Language Programming (AoA)
  - http://plantation-productions.com/Webster/www.artofasm.com/Linux/


- Online-Buch "Programming from the Ground Up", Jonathan Bartlett 2004 GNU Free Documentation License
  - http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/



## **Literaturhinweise – NASM Documentation**

## **NASM** Documentation

## https://nasm.us/doc/nasmdoc0.html



#### NASM - The Netwide Assembler

version 2.15.05

This manual documents NASM, the Netwide Assembler: an assembler targetting the Intel x86 series of processors, with portable source.

#### **Chapter 1: Introduction**

Section 1.1: What Is NASM? Section 1.1.1: License

#### **Chapter 2: Running NASM**

#### Section 2.1: NASM Command-Line Syntax

Section 2.1.1: The -o Option: Specifying the Output File Name Section 2.1.2: The -f Option: Specifying the Output File Format Section 2.1.3: The -l Option: Generating a Listing File Section 2.1.4: The -L Option: Additional or Modified Listing Info Section 2.1.5: The -M Option: Generate Makefile Dependencies Section 2.1.6: The -MG Option: Generate Makefile Dependencies Section 2.1.7: The -MF Option: Set Makefile Dependency File Section 2.1.8: The -MD Option: Assemble and Generate Dependencies Section 2.1.9: The -MT Option: Dependency Target Name Section 2.1.10: The -MQ Option: Dependency Target Name (Quoted) Section 2.1.11: The -MP Option: Emit phony targets Section 2.1.12: The -MW Option: Watcom Make quoting style Section 2.1.13: The -F Option: Selecting a Debug Information Format Section 2.1.14: The -g Option: Enabling Debug Information.




## X86-64-Architektur

- Wir arbeiten hier mit dem (64-Bit-)x86-Instruktionssatz im sog. Protected Mode
- x86-Prozessoren adressieren den Speicher byteweise
- Instruktionen können auf einem oder mehreren Bytes im Arbeitsspeicher arbeiten
- Je nach Anzahl der Bytes verwendet man bei x86-Prozessoren die folgenden Begriffe:
  - word = 2 Byte
  - double word = dword = 4 Byte
  - quad word = 8 Byte
  - paragraph = 16 Byte
- Die Bytereihenfolge der x86-Architektur ist Little Endian (d.h. anders als Network Byte Order!)
  - mehr dazu folgt in Kapitel 3 Netzwerkprogrammierung
- Inzwischen sind 64-Bit-Erweiterungen (ursprünglich von AMD entworfen) weit verbreitet
- wir gehen auch nochmal kurz auf die 32-Bit-Instruktionen ein
- bei den Übungsaufgaben Hinweise zu 32-bit vs. 64-bit



## Intel Assembler 80x86 CodeTable - Befehlsübersicht







## Intel Assembler 80x86 CodeTable - Befehlsübersicht

Intel Assembler 80186 and higher

CodeTable 1/2

V 2.3 English. Also available in Spanish

TRANS	FER			Т			F	lag	s			$\Box$
Name	Comment	Code	Operation	0	D	1	Т	s	z	Α	Р	С
MOV	Move (copy)	MOV Dest,Source	Dest:=Source									
XCHG	Exchange	XCHG Op1,Op2	Op1:=Op2 , Op2:=Op1									
STC	Set Carry	STC	CF:=1									1
CLC	Clear Carry	CLC	CF:=0									0
CMC	Complement Carry	CMC	CF:= -CF									±
STD	Set Direction	STD	DF:=1 (string op's downwards)		1							
CLD	Clear Direction	CLD	DF:=0 (string op's upwerds)		0							
STI	Set Interrupt	STI	IF:=1			1						
CLI	Clear Interrupt	CLI	IF:=0			0						
PUSH	Push onto stack	PUSH Source	DEC SP,  SP1:=Source	Т								
PUSHF	Push flags	PUSHF	O, D, I, T, S, Z, A, P, C 286+: also NT, IOPL									
PUSHA	Push all general registers	PUSHA	AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI									
POP	Pop from stack	POP Dest	Dest:=[SP], INC SP	П								
POPF	Pop flags	POPF	O, D, I, T, S, Z, A, P, C 286+: also NT, IOPL	±	±	±	±	±	±	±	±	±
POPA	Pop all general registers	POPA	DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX									
CBW	Convert byte to word	CBW	AX:=AL (signed)									
CWD	Convert word to double	CWD	DX:AX:=AX (signed)	±				±	±	Ŧ	Ħ	±
CWDE	Conv word extended double	CWDE 386	EAX:=AX (signed)									
IN I	Input	IN Dest, Part	AL/AX/EAX := byte/word/double of specified port	Т								
OUT I	Output	OUT Part, Source	Byte/word/double of specified part := AL/AX/EAX									

i for mor	e information see instruction sp	ecifications	Flags: ±=affected by this instruction ?=undefined aft	er th	nis in	struc	tion					
ARITHN	METIC				_			lag				_
Name	Comment	Code	Operation	0	D		Т	s	z	Α	Р	С
ADD	Add	ADD Dest,Source	Dest:=Dest+Source	±				±	±	±	±	±
ADC	Add with Carry	ADC Dest,Source	Dest:=Dest+Source+CF	±				±	±	±	±	±
SUB	Subtract	SUB Dest,Source	Dest:=Dest-Source	±				±	±	±	±	±
888	Subtract with borrow	SBB Dest_Source	Dest=Dest-(Source+CF)	±				Ħ	±	±	±	±
DIV	Divide (unsigned)	DIV Op	Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest	?				?	?	?	?	?
DIV	Divide (unsigned)	DIV Op	Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest	?				۴	?	?	?	?
DIV 386	Divide (unsigned)	DIV Op	Op=doublew.: EAX:=EDX:EAX / Op	?				۴	?	?	?	?
IDIV	Signed Integer Divide	IDIV Op	Op=byte: AL:=AX / Op AH:=Rest	?				٠	?	?	?	?
IDIV	Signed Integer Divide	IDIV Op	Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=Rest	?				?	?	?	?	?
IDIV 386	Signed Integer Divide	IDIV Op	Op=doublew.: EAX:=EDX:EAX / Op	?				٠	?	?	?	?
MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=byte: AX:=AL*Op if AH=0 +	±				?	?	?	?	±
MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=word: DX:AX:=AX*Op if DX=0 +	±				?	?	?	?	±
MUL 386	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=double: EDX:EAX:=EAX*Op if EDX=0 •	±				٠	?	?	?	±
IMUL I	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=byte: AX:=AL*Op if AL sufficient +	±				?	?	?	?	±
IMUL	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=word: DX:AX:=AX*Op if AX sufficient +	±				?	?	?	?	±
IMUL 386	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=double: EDX:EAX:=EAX*Op if EAX sufficient •	±				٠	?	۴	3	±
INC	Increment	INC Op	Op:=Op+1 (Carry not affected !)	±				#	±	±	±	
DEC	Decrement	DEC Op	Op:=Op-1 (Carry not affected !)	±				Ħ	±	±	±	
CMP	Compare	CMP Op1,Op2	Op1-Op2	±				±	±	±	±	±
SAL	Shift arithmetic left (= SHL)	SAL Op, Quantity		1				±	±	?	±	±
SAR	Shift arithmetic right	SAR Op, Quantity		1				#	±	۴	±	±
RCL	Rotate left through Carry	RCL Op, Quantity		1								±
RCR	Rotate right through Carry	RCR Op, Quantity		1								±
ROL	Rotate left	ROL Op, Quantity		1								±
ROR	Rotate right	ROR Op, Quantity	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1								±

i for mor	re information see instruction sp	ecifications	<ul><li>then CF:=0, OF:=0 else CF:=1, OF:=1</li></ul>									
LOGIC				Г	_			lag				
Name	Comment	Code	Operation	0	D		Т	s	z	Α	Р	С
NEG	Negate (two-complement)	NEG Op	Op:=0-Op if Op=0 then CF:=0 else CF:=1	±				±	±	Ħ	±	±
NOT	Invert each bit	NOT Op	Op:=-,Op (invert each bit)									
AND	Logical and	AND Dest,Source	Dest:=Dest_Source	0				±	±	'n	±	0
OR	Logical or	OR Dest,Source	Dest:=DestySource	0				±	±	?	#	0
XOR	Logical exclusive or	XOR Dest,Source	Dest:=Dest (exor) Source	0				±	ŧ	?	Ħ	0
SHL	Shift logical left (= SAL)	SHL Op, Quantity		1	П			±	±	?	±	±
SHR	Shift logical right	SHR Op,Quantity		1		П		±	±	?	±	±


V 2.3 English. Also available in Spanish

MISC				Flags										
Name	Comment	Code	Operation	0	D	1	Т	s	z	Α	Р	С		
NOP	No operation	NOP	No operation											
LEA	Load effective address	LEA Dest,Source	Dest := address of Source											
INT	Interrupt	INT Nr	interrupts current program, runs spec. int-program			0	0							

JUMPS	(flags remain unchanged)			П			
Name	Comment	Code	Operation	Name	Comment	Code	Operation
CALL	Call subroutine	CALL Proc		RET	Return from subroutine	RET	
JMP	Jump	JMP Dest					
JE	Jump if Equal	JE Dest	(= JZ)	JINE	Jump if not Equal	JNE Dest	(= JNZ)
JZ	Jump if Zero	JZ Dest	(= JE)	JNZ	Jump if not Zero	JNZ Dest	(= JNE)
JCXZ	Jump if CX Zero	JCXZ Dest		JECXZ	Jump if ECX Zero	JECXZ Dest	396
JP	Jump if Parity (Parity Even)	JP Dest	(= JPE)	JINP	Jump if no Parity (Parity Odd)	JNP Dest	(= JPO)
JPE	Jump if Parity Even	JPE Dest	(= JP)	JPO	Jump if Parity Odd	JPO Dest	(= JNP)

JUMPS	S Unsigned (Cardinal)			JUMPS Signed (Integer)						
JA	Jump if Above	JA Dest	(= JNBE)	JG	Jump if Greater	JG Dest	(= JNLE)			
JAE	Jump if Above or Equal	JAE Dest	(= JNB = JNC)	JGE	Jump if Greater or Equal	JGE Dest	(= JNL)			
JB	Jump if Below	JB Dest	(= JNAE = JC)	JL	Jump if Less	JL Dest	(= JNGE)			
JBE	Jump if Below or Equal	JBE Dest	(= JNA)	JLE	Jump if Less or Equal	JLE Dest	(= JNG)			
JNA	Jump if not Above	JNA Dest	(= JBE)	JING	Jump if not Greater	JNG Dest	(= JLE)			
JNAE	Jump if not Above or Equal	JNAE Dest	(= JB = JC)	JINGE	Jump if not Greater or Equal	JNGE Dest	(= JL)			
JNB	Jump if not Below	JNB Dest	(= JAE = JNC)	JINL	Jump if not Less	JNL Dest	(= JGE)			
JNBE	Jump if not Below or Equal	JNBE Dest	(= JA)	JNLE	Jump if not Less or Equal	JNLE Dest	(= JG)			
JC	Jump if Carry	JC Dest		JO	Jump if Overflow	JO Dest				
JNC	Jump if no Carry	JNC Dest		JINO	Jump if no Overflow	JNO Dest				
				JS	Jump if Sign (= negative)	JS Dest				
Gener	al Registers:			INS	Jump if no Sign (= positive)	JNS Dest				

#### General Registers:



Flags: ----ODITSZ-A-P-C

Control Flags (how instructions are carried out):

D: Direction 1 = string op's process down from high to low address

whether interrupts can occur. 1= enabled

single step for debugging

Example:

.DOSSEG MODEL SMALL STACK 1024

FOU 2 : Const

.DATA DB 2 define Byte, any value VarW DW 1010b define Word, binary VarW2 DW 257 define Word, decimal VarD DD 0AFFFFh define Doubleword, hex

DB "Hello!",0 define String CODE

MOV AX.DGROUP resolved by linker MOV DS.AX init datasegment reg MOV [VarB].42 init VarB

set VarD MOV [VarD], 7 MOV BX,Offset(S) addr of "H" of "Hello !" MOV AX,[VarW] get value into accumulator ADD AX,[VerW2] add VarW2 to AX MOV [VarW2],AX store AX in VarW2 MOV AX.4C00h : back to system

; Demo program

INT 21h END main



Status Flags (result of operations):

result of unsigned op. is too large or below zero. 1 = carry/borrow Q: Overflow result of signed op. is too large or small. 1 = overflow/underflow

sign of result. Reasonable for Integer only. 1 = neg. / 0 = pos. Z: Zero result of operation is zero. 1 = zero

A: Aux. carry similar to Carry but restricted to the low nibble only

P: Parity 1 = result has even number of set bits

Download latest version free of charge from www.jegerlehner.ch/intel This page may be freely distributed without cost provided it is not changed. All rights reserved

# Register – ab Intel Prozessor Intel 64 und aufwärts (64 bit)



Allg. verw.

Register

Counter für Schleifen

Datenregister mul, div, IO

Codesegm. Datasegm. belieb. Segm.

eax ax rbx ebx bx bh bl rcx ecx cx rdx edx dx dh fs CS ds gs es SS


rax

32-bit-

Register

**Segmentregister** (16 Bit)

belieb. Segm. belieb. Segm. Stacksegm.



Erweiterung auf 32-bit-Register ab 80386

Source für Stringoperationen

Destination für Stringoperationen

Basepointer


Stackpointer

Allg. verw. Register


Flags bzw. Prozessor-**Statusregister** (siehe Folie 28)



# Flags im Prozessor-Statusregister (64 bit)



(Bits 16, 17 + 18 haben speziellen Zweck ab 80386 bzw. 80486)



## **Control Flags:**

(Einfluss auf Ausführung von Instruktionen)

D: Direction, String Operation 1 = von hohen nach niedrigen Adressen

I: Interrupt, 1 = Interrupt enabled

T: Trap/Trace, Debugging Single Step/Trace Modus

## Status Flags:

(Ergebnis der Ausführung von Instruktionen)

C: Carry, Unsigned Op. zu groß oder <0

O: Overflow, Signed Op. zu groß oder zu klein

S: Sign, Vorzeichen 1 = neg. / 0 = pos.

Z: Zero, 1 = Ergebnis ist null

A: Aux. Carry, für BCD-Operationen

P: Parity, 1 = Ergebnis hat gerade Anzahl an Einsen



# Welcher Befehl beeinflusst welche Flags?

Siehe rechte Spalten der CodeTable/Befehlsübersicht:

## Beispiele:

STC, Set Carry, CF := 1

ADC, Add with Carry,
Dest:=Dest+Source+CF

liest C-Flag beeinflusst Flags O, S, Z, A, P, C

beeinflusst C-Flag (C := 1)

TRANS	FER							-	lag	8			
Name	Comment	Code	Operation		0	D	1	[ T ]		ĬΖ	Α	Р	С
MOV	Move (copy)	MOV Dest,Source	Dest:=Source										
XCHG	Exchange	XCHG Op1,Op2	Op1:=Op2 , Op2:=Op1										
STC	Set Carry	STC	CF:=1							$\Box$	$\neg$		1
CLC	Clear Carry	CLC	CF:=0	_	Н	Н			Н	П	$\neg$	Н	Ó
CMC	Complement Carry	CMC	CF:= →CF		Г			П	П	П	$\Box$		±
STD	Set Direction	STD	DF:=1 (string op's downwards)		г	1							
CLD	Clear Direction	CLD	DF:=0 (string op's upwards)		Г	o			П	П	$\Box$		
STI	Set Interrupt	STI	IF:=1				1						
CLI	Clear Interrupt	CLI	IF:=0	П	г	г	0			П	$\Box$		
PUSH	Push onto stack	PUSH Source	DEC SP.  SPI:=Source							一	$\overline{}$		F
PUSHF	Push flegs	PUSHF	O, D, I, T, S, Z, A, P, C 286+: also NT, IOPL	_	-	-	-		Н	$\vdash$	$\boldsymbol{\vdash}$	Н	$\overline{}$
PUSHA	Push all general registers	PUSHA	AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI	_	-	-	-		Н	М	$\vdash$	Н	
POP	Pop from stack	POP Dest	Dest=[SP], INC SP	_	-	-			_				_
POPF	Pop flags	POPF	O, D, I, T, S, Z, A, P, C 286+: also NT, IOPL		±	*	±	±	*	±	±	*	*
POPA	Pop all general registers	POPA	DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX							$\Box$	$\neg$		
CBW	Convert byte to word	CBW	AX:=AL (signed)	_						一	$\overline{}$		_
CWD	Convert byte to word Convert word to double	CWD	DX:AX:=AX (signed)	Н	±	-	-	Н	±	±	±	±	±
CWDE	Conv word extended double	CWDE 386	EAX:=AX (signed)	Н	_	$\vdash$	$\vdash$	Н	_	-	-	_	_
				_	_	_			_				
IN I		IN Dest, Part	AL/AX/EAX := byte/word/double of specified por	Н	⊢	⊢	$\vdash$	$\vdash$	Н	Н	$\vdash$	Н	H
OUT /	Output	OUT Part, Source	Byte/word/double of specified part := AL/AX/EA)	4 - 4			_			ш			_
	e information see instruction sp	ecincations	Flags: ±=affected by this instruction ?=undefin	d aft	er tr	nis in	struc				_		_
ARITHM		0 - 1 -	0		_	La	1		lag				
Name	Comment	Code	Operation	_	0	D	'	Т	_	_	Α	_	С
ADD	Add	ADD Dest,Source	Dest:=Dest+Source	Н	±	⊢	$\vdash$	Н	±	±	±	±	±
ADC	Add with Carry	ADC Dest,Source	Dest=Dest+Source+CF	-	±	⊢	-	Н	±	±	±	±	±
SUB	Subtract	SUB Dest,Source	Dest:=Dest-Source	Н	±	⊢	$\vdash$	Н	±	±	±	±	±
SBB	Subtract with borrow	SBB Dest,Source	Dest=Dest-(Source+CF)	-	±	_	-	Н	±	±	±	±	±
DIV	Divide (unsigned)	DIV Op	Op=byte: AL:=AX / Op AH:=	est	?	$\vdash$	$\vdash$	Н	?	?	?	?	?
DIV 386	Divide (unsigned) Divide (unsigned)	DIV Op DIV Op	Op=word: AX:=DX:AX / Op	est est	?	-	-	Н	?	2	?	2	?
IDIV 386	_			_	_	⊢	-	Н	?	2	?	-	2
IDIV	Signed Integer Divide	IDIV Op IDIV Op	Op=byte: AL:=AX / Op AH:=  Op=word: AX:=DX:AX / Op DX:=	est est	?	⊢	-	Н	?	2	?	2	?
IDIV 386	Signed Integer Divide Signed Integer Divide	IDIV Op	Op=doublew:: EAX:=EDX:EAX / Op	est	2	$\vdash$	$\vdash$	Н	?	2	2	2	2
MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=byte: AX:=AL*Op if AH-	) ÷	±	-	-	Н	?	2	?	2	±
MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=word: DX:AX:=AX*Op if DX:	÷	±	-	-	Н	?	2	2	2	±
MUL 386	Multiply (unsigned)	MUL Op	Op=double: EDX:EAX:=EAX*Op if EDX:	÷	±	-	-	Н	?	2	?	2	±
IMUL /	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=byte: AX:=AL*Op if AL sufficie		±	-	-	Н	2	2	2	2	±
IMUL	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=word: DX:AX:=AX*Op if AX sufficie		±	-	-	Н	2	2	2	2	±
IMUL 386	Signed Integer Multiply	IMUL Op	Op=double: EDX:EAX:=EAX*Op if EAX sufficie		±	-			2	2	2	2	±
INC	Increment	INC Op	Op:=Op+1 (Carry not affected !)		±	-	-		*	±	±	*	Ē
DEC	Decrement	DEC Op	Op:=Op-1 (Carry not affected !)	_	±	-	-		±	±	±	±	$\overline{}$
				_	_	$\vdash$			=	-	=	=	_
CMP	Compare	CMP Op1,Op2	Op1-Op2		±	_			±	±	±	±	*
SAL	Shift erithmetic left (= SHL)	SAL Op, Quantity		a l	1	_			±	±	?	±	<b>±</b>
SAR	Shift erithmetic right	SAR Op,Quantity		_	1				±	±	?	±	±
RCL	Rotate left through Carry	RCL Op,Quantity			1	-			ш	ш	ш	ш	2
RCR	Rotate right through Carry	RCR Op, Quantity		_	1	ᆫ	$\vdash$	ш	ш	ш	ш	ш	2
ROL	Rotate left	ROL Op,Quantity		<u> </u>	1	_	$\vdash$	$\perp$	ш	ш	ш	ш	±
ROR	Rotate right	ROR Op, Quantity		<u> </u>	1	_				ш	Ш		*
	e information see instruction sp	ecifications	<ul> <li>then CF:=0, OF:=0 else CF:=1, OF:=1</li> </ul>								_		_
LOGIC									lag				
Name	Comment	Code	Operation		0	D		Т	s	Z	Α	Р	С
NEG	Negate (two-complement)	NEG Op	Op:=0-Op if Op=0 then CF:=0 else CF	=1	±				±	±	±	±	±
NOT	Invert each bit	NOT Op	Op:=-,Op (invert each bit)							ليا			
AND	Logical and	AND Dest,Source	Dest:=Dest_Source		0				±	±	?	±	0
OR	Logical or	OR Dest,Source	Dest:=DestySource		0				±	±	?	±	٥
XOR	Logical exclusive or	XOR Dest,Source	Dest:=Dest (exor) Source		0				±	±	?	±	0
SHL	Shift logical left (= SAL)	SHL Op, Quantity		9	1				±	±	?	±	+

## Erster "Gehversuch" in Assembler

Der Klassiker: "Hello World!"	Erläuterung
<pre> ; syscall ,,write"  %macro write 3     mov rax, 1     mov rdi, %1     mov rsi, %2     mov rdx, %3 </pre>	Makro: An der aufrufenden Stelle wird Textersetzung durch die Instruktionen des Makros vorgenommen
syscall %endmacro	hier: Aufruf der Systemfunktion write
SECTION .data hello: db "Hello World!\n" helloLen: equ \$ - hello	Datenteil des Assembler-Programms, z.B. String-Konstanten, globale Variablen, Eigene Adresse – Adresse Label "hello"
global _start	Für den Linker sichtbares Label.
SECTION .text _start:     write 1, hello, helloLen	Textteil des Assembler-Programms, das eigentliche Programm selbststart ist Label für Start des Hauptprogramms.
mov rax, 60 mov rdi, 0 syscall	

# Hello World Bsp. – Compilieren + Aufruf unter 64-bit Linux

.S> speichern ung von Debug-Infos
atei
er aufgerufenen von STDOUT)
er, dort Setzen von r-Inhalt,
6

## Debuggen von Programmen, insbes. Assembler

- gdb, einfachster (GNU) Debugger in Commandline
- gdb -tui, oder gdbtui, Debugger mit strukturiertem UI im Terminal

```
(Einführung z.B. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mm0b_H0KIRw">https://www.youtube.com/watch?v=mm0b_H0KIRw</a>)
```

SASM, crossplatform IDE for NASM, ...

https://dman95.github.io/SASM/english.html

IDE mit Qt GUI, auch als Ubuntu Paket verfügbar

Mehr dazu in den Übungen ...



## Gruppen/Klassen von Operationen

- 1. Data movement instructions **Verschieben von Daten in und von Registern** mov, lea, les, push, pop, pushf, popf
- 2. Conversions Konvertierungen Byte, Word, Double, Extended Double cbw, cwd, cwde
- 3. Arithmetic instructions **Arithmetik** add, inc, sub, dec, cmp, neg, mul, imul, div, idiv
- 4. Logical, shift, rotate and bit instructions Logik, Bit-Operationen and, or, xor, not, shl, shr, rcl, rcr
- 5. I/O instructions Input/Output in, out
- String instructions String Verarbeitung movs, stos, lods
- 7. Program flow control instructions **Programmfluss**, **Sprungbefehle** jmp, call, ret, (conditional jumps)
- 8. Miscellaneous instructions **Verschiedenes** clc, stc, cmc



# Überblick über die wichtigsten Befehle (1)

Name	Comment	Sytnax
MOV	Move (Copy)	MOV Dest, Source
XCHG	Exchange	XCHG Op1, Op2
STC	Set Carry	STC
CLC	Clear Carry	CLC
CMC	Complement Carry	CMC
STD	Set Direction	STD
CLD	Clear Direction	CLD
STI	Set Interrupt	STI
CLI	Clear Interrupt	CLI
PUSH	Push onto stack	PUSH Source
PUSHF	Push flags	PUSHF
PUSHA	Push all general registers	PUSHA
POP	Pop from stack	POP Dest
POPF	Pop flags	POPF
POPA	Pop all general registers	POPA
CBW	Convert byte to word	CBW
CWD	Convert word to double	CWD
CWDE	Convert word to extended double	CWDE
IN	Input	IN Dest, Port
OUT	Output	OUT Port, Source

Verschieben von Daten in und von Registern

+

Verschiedene

Konvertierung

Input/Output



# Überblick über die wichtigsten Befehle (2)

Name	Comment	Sytnax
ADD	Add	ADD Dest, Source
ADC	Add with Carry	ADC Dest, Source
SUB	Subtract	SUB Dest, Source
SBB	Subtract with Borrow	SBB Dest, Source
DIV	Divide (unsigned)	DIV Op
IDIV	Signed Integer Divide	IDIV Op
MUL	Multiply (unsigned)	MUL Op
IMUL	Signed Integer Multiply	IMUL Op
INC	Increment	INC Op
DEC	Decrement	DEC Op
CMP	Compare	Comp Op1, Op2
SAL	Shift arithmetic left	SAL Op, Quantity
SAR	Shift arithmetic right	SAR Op, Quantity
RCL	Rotate left through Carry	RCL Op, Quantity
RCR	Rotate right through Carry	RCR Op, Quantity
ROL	Rotate left	ROL Op, Quantity
ROR	Rotate right	ROR Op, Quantity

Arithmetik

Bit-Operationen



# Überblick über die wichtigsten Befehle (3)

Name	Comment	Sytnax
NEG	Negate (two-complement)	NEG Op
NOT	Invert each bit	NOT Op
AND	Logical and	AND Dest, Source
OR	Logical or	OR Dest, Source
XOR	Logical exclusive or	XOR Dest, Source
SHL	Shift logical left	SHL Op, Quantity
SHR	Shift logical right	SHR Op, Quantity
NOP	No operation	NOP
LEA	Load effective address	LEA Dest, Source
INT	Interrupt	INT Nr
CALL	Call subroutine	CALL Proc
RET	Return from subroutine	RET
JMР	Jump	JMP Dest
JE	Jump if Equal	JE Dest
JZ	Jump if Zero	JZ Dest
JCXZ	Jump if CX Zero	JCXZ Dest

Logik

Verschiedenes

Sprünge (allgemein)



# Überblick über die wichtigsten Befehle (4)

Name	Comment	Sytnax
JP	Jump if Parity (Parity Even)	JP Dest
JPE	Jump if Parity Even	JPE Dest
JNE	Jump if not Equal	JNE Dest
JNZ	Jump if not Zero	JNZ Dest
JECXZ	Jump if ECX Zero	JECXZ Dest
JNP	Jump if not Parity (Parity Odd)	JNP Dest
JP0	Jump if Parity Odd	JPO Dest
JA	Jump if Above	JA Dest
JAE	Jump if Above or Equal	JAE Dest
JB	Jump if Below	JB Dest
JBE	Jump if Below or Equal	JBE Dest
JNA	Jump if not Above	JNA Dest
JNAE	Jump if not Above or Equal	JNAE Dest
JNB	Jump if not Below	JNB Dest
JNBE	Jump if not Below or Equal	JNBE Dest
JC	Jump if Carry	JC Dest
JNC	Jump if no Carry	JNC Dest

Sprünge (allgemein)

Sprünge (unsigned)



# Überblick über die wichtigsten Befehle (5)

Name	Comment	Sytnax
JG	Jump if Greater	JG Dest
JGE	Jump if Greater or Equal	JGE Dest
JL	Jump if Less	JL Dest
JLE	Jump if Less or Equal	JLE Dest
JNG	Jump if not Greater	JNG Dest
JNGE	Jump if not Greater or Equal	JNGE Dest
JNL	Jump if not Less	JNL Dest
JNLE	Jump if not Less or Equal	JNLE Dest
JO	Jump if Overflow	JO Dest
JNO	Jump if not Overflow	JNO Dest
JS	Jump if Sign (= negative)	JS Dest
JNS	Jump if no Sign (= positive)	JNS Dest

Sprünge (signed) Integer



- Für die Assembler-Programmierung unter 80x86 gibt es (leider) zwei verschiedene Syntax-Formen, die sog. AT&T Syntax, sowie die Intel-Syntax.
- •Geschmackssache, wem welche Syntax besser gefällt
- •Früher haben wir den GNU-Assembler genutzt. Dieser war für die AT&T-Syntax ausgelegt. Nun sind wir auf NASM gewechselt. Intel-Syntax!

#### **CREDITS - DANKSAGUNG**

- •Für den Assembler-Foliensatz (für WS 2015/2016) hat unser (damaliger) Tutor Lennart Buhl dieses Kapitel an die (mittlerweile weiter verbreitete) Intel-Syntax angepasst.
- •NASM unterstützt (, soweit uns bekannt,) nicht die AT&T-Syntax. Für die Übungsaufgaben sowie die (möglichen) Assembler-Aufgaben in der Klausur akzeptieren wir (eigentlich nicht) beide Syntax-Formen\*.
- \* ... und wesentlich wichtiger sind gute, erklärende Kommentare!



Für Details zum Unterschied zwischen Intel und AT&T Syntax siehe:

http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html

### **Präfixe vor Konstanten/Registern:**

Intel Syntax	AT&T Syntax	Besondere Präfixe in AT&T Syntax
mov rax, 1	movq <b>\$1</b> , %rax	Konstanten / "Immediate" \$
mov rbx, 0xffff	movq \$0xffff, %rbx	Register %
int 0x80 alternativ: 80h	int \$0x80	Hexadezimal 0x

### Reihenfolge der Operanden:

Intel Syntax	AT&T Syntax	Besondere Präfixe in AT&T Syntax
cmd dest, src	cmd src, dest	Hauptunterschied: Operandenreihenfolge
mov rax, rcx (quasi rax:=rcx)	movq %rcx, %rax (quasi rcx->rax)	Häufigster Befehl: mov

## Speicheroperanden + Indizierung:

Intel Syntax	AT&T Syntax	Besonderheit AT&T Syntax
mov rax, [rbx]	movq (%rbx), %rax	Register-indirekte Adressierung mit ()
mov rax, [rbx+3]	movq 3(%rbx), %rax	Indizierung mit Basisregister innerhalb (), Offset außerhalb

#### **Grundstruktur:**

Intel Syntax	AT&T Syntax
intuitiv lesbar:	(leider) etwas obskur:
<pre>segreg:[base+index*scale+disp]</pre>	<pre>%segreg:disp(base, index, scale)</pre>

(segreg: Segment Register, base: Basis, disp: Displacement, Index, Scale)

Intel Syntax	AT&T Syntax	
<pre>cmd foo, [base+index*scale+disp]</pre>	<pre>cmd disp(base, index, scale), foo</pre>	
mov rax, [rbx+20h]	movq 0x20(%rbx), %rax	
lea rax, [rbx+rcx]	leaq (%rbx, %rcx), %rax	
add rax, [rbx+rcx*2h]	addq (%rbx, %rcx, 0x2), %rax	
sub rax, [rbx+rcx*4h-20h]	subq -0x20(%rbx, %rcx, 0x4), %rax	



## Suffixes für Größen der Operatoren hinter Befehl:

Intel Syntax	AT&T Syntax	Suffixes bei AT&T Syntax
mov al, bl	movb %bl, %al	b = Byte (8 Bit)
mov ax, bx	movw %bx, %ax	w = Word (16 Bit)
mov eax, ebx	movl %ebx, %eax	I = Long (32 Bit)
mov rax, rbx	movq %rbx, %rax	q = Quad (64 Bit)
mov rax, qword pxr [rbx]	movq (%rbx), %rax	
(bei Speicheroperanden mit Intel in ursprünglicher Intel-Syntax:		

Bei unserem NASM: ohne ptr ("warning: is not a NASM keyword" o.ä.)

byte, word, dword, gword

Bzw. überflüssig/redundant, wenn durch zweiten Operanden klar.

ggf. Fehlermeldung von NASM, z.B. error: mismatch in operand sizes



byte ptr, word ptr, dword ptr,

qword ptr)

## Adressierungsarten

• Die meisten Befehle können ihre Operanden aus Registern, aus dem Speicher oder unmittelbar ("immediate") einer Konstante entnehmen.

Registeradressierung: mov rbx, rdi
 Wert eines Registers in ein anderes Register (rbx)

Unmittelbare Adressierung: mov rbx, 1000
 Konstante in Register rbx

Direkte Adressierung: mov rbx, [1000]
 Wert der angegebenen Speicherstelle in Register rbx

Register-indirekte Adressierung: mov rbx, [rax]
 Wert der in Register rax stehenden Speicherstelle in Register rbx

Basis-Register Adressierung: mov rax, [rsi+10]
 Wert der Speicherstelle (Summe Konstante + Inhalt rsi) in Register rax

- Allgemeine Indizierung
  - mov register, segreg:[base+index\*scale+disp]
  - (segreg: Segment Register, base: Basis, disp: Displacement, Index, Scale)



# Adressierungsarten, Indizierung, Segmentregister

### **Allgemeine Indizierung**

mov register, segreg:[base+index\*scale+disp]

disp (Displacement): beliebige Konstante

base, index: beliebiges General-Purpose Register


scale: Konstante 1, 2, 4 oder 8

(z.B. Indizierung von Word, Long)

segreg: Segmentregister

Im sog. "Real Mode" müssen die Segmentregister und ggf. Offset korrekt benutzt werden. Es gibt keinen (automatischen) Speicher-Segment-Schutz. (benutzt z.B. vom Betriebssystem/Systemfunktionen)

Im sog. "Protected Mode" muss sich der Programmierer nicht um die Segmentregister kümmern. Diese werden automatisch gesetzt und es gibt einen (automatischen) Speicher-Segment-Schutz.



# Erste Assembler-Beispiele: Zuweisung + Summe

```
C-Anweisung für Summenbildung:

summe = a + b + c + d;
```

```
Zu kompliziert für Assembler, deshalb:

summe = a;
summe = summe + b;
summe = summe + c;
summe = summe + d;
```

```
Ubertragung in Assembler:

mov rax, [a]
add rax, [b]
add rax, [c]
add rax, [d]
```

a, b, c, d sind Speicherstellen im Daten-Segment

Ergebnis im Register rax



## **Erste Assembler-Beispiele:** if – then – else

```
C-Anweisung für if-then-else:

if (a == 4711)
{
    ...
} else
{
    ...
}
```

```
Zu kompliziert für Assembler, deshalb Label und Sprünge verwenden:

if (a != 4711)
goto ungleich

gleich: ...
goto weiter

ungleich: ...
weiter: ...
```



## Erste Assembler-Beispiele: Zählschleife for i = 0 ... 99

```
C-Anweisung für einfache Zählschleife:

for (i=0; i<100; i++)
{
   summe = summe + a;
}</pre>
```

Dies ist nicht ganz so kompliziert in Assembler, denn es gibt das spezielle rcx Register als Loop-Count

```
Übertragung in Assembler:

mov rcx, 100
schleife: add rax, [a]
loop schleife
```

a ist Speicherstelle im Daten-Segment

loop dekrementiert rcx und springt wenn rcx ungleich 0



## Weiteres Beispiel, indirekte Adressierung

### **Allgemeine Indizierung**

mov register, segreg:[base+index\*scale+disp]

```
disp (Displacement): beliebige Konstante
```

base, index: beliebiges General-Purpose Register

scale: Konstante 1, 2, 4 oder 8

(z.B. Indizierung von Word, Long)

segreg: Segmentregister

```
Bilde Summe von 100 beliebigen Zahlen (Array):

mov rcx, 100
mov rax, 0
mov rbx, array
schleife: add ax, word [rbx+rcx*2-2]
loop schleife
; Schleifenende
; Initialisiere Index mit 100
; Initialisiere Summe mit 0
; Arrayadresse in Basis
; Array-Durchlauf in 2er Schritten (rückwärts)
```

### array ist Speicherstelle

im Daten-Segment, ab der 100 Zahlen abgelegt sind (jeweils 2 Byte lang) loop dekrementiert rcx und springt wenn rcx ungleich 0

Achtung: (rcx \* scale) hat in der Schleife die Werte 200 ... 2 => Displacement "-2" => Index 198 ... 0



## Beispiel – jetzt ohne "loop"-Befehl

array ist Speicherstelle im Daten-Segment, ab der 100 Zahlen abgelegt sind (jeweils 2 Byte lang)

#### Jetzt:

- nicht "loop"-Befehl verwenden
- Index soll aufwärts von 0 bis 99 laufen

```
Bilde Summe von 100 beliebigen Zahlen (Array):

mov rcx, 0
mov rax, 0
mov rax, 0
mov rbx, array

schleife: add ax, word [rbx+rcx*2]
inc rcx
cmp 100, rcx
jne schleife

j Initialisiere Index mit 0
j Initialisiere Summe mit 0
j Arrayadresse in Basis
j Array-Durchlauf in 2er Schritten (aufwärts)
j erhöhe Index
j Ende: Index == 99 + 1 ?
j wenn gleich, Schleifenende
```

#### Hinweis:

Als **General Purpose Register für Basis und Index** bei indirekter Adressierung können die Register rax, rbx, rcx, rdx, rsi, rdi sowie r8-r15 verwendet werden.

