
# Einführung in die Betriebssysteme

Martin Spörl

## Speicherverwaltung

## Grundlagen

- zentrales Konzept für parallele Prozessausführung
- speichert alle Informationen eines Programms
  - Code
  - statische Daten
  - dynamische Daten
- besteht aus mehreren Speicherzellen
  - Speicherzellen sind nummeriert => "Adresse"
  - Größe und damit Anzahl der Adressen durch Prozessor festgelegt



Eindeutiges & zufälliges Abfragen mittels Adressen


## Aufbau des Speichers I

#### Code

- Programm besteht aus Befehlen
- alle Befehle zusammen bilden den Code
- im Speicher wird der Code in einzelnen Sequenzen abgelegt
- Sequenzen können zufällig im Speicher liegen
  - Aufwand wird aber vereinfacht – man schreibt so nahe wie möglich

#### **Daten**

- statische Daten / Konstanten
  - Sind bereits während der Erstellung bekannt
  - Daten die während der gesamten Ausführung vorhanden sind (C: static)
- dynamische Daten (Heap & Stack)
  - werden während der Ausführung definiert & verwaltet



## Aufbau des Speichers II

#### Stack

- "Stapel"
- strukturierter Aufbau & fixe Größe (OS abhängig)
- Daten müssen in umgekehrter Reihenfolge freigegeben werden, wie sie angelegt worden
- wächst "nach unten"



Parameter

#### Heap

- "Halde" / "Haufen"
- unstrukturierte Blöcke & variable Größe
- Beliebige Reihenfolge für Freigabe
- wächst "nach oben"



malloc() / calloc() / realloc()


## Exkurs: Arbeitsweise von Stack

```
Stack vs. Heap

int function double(int a){
    return a+a;
}

int a = 1:


int result = double(a);
```



## Adressumsetzung I

Wo ist das Problem?

- heutige Rechner führen immer mehrere Programme aus
- jedes Programm braucht Speicher
- Speicher muss früher oder später reserviert werden
- alle Programme teilen sich den gleichen Speicher
- alle Programme können auf ALLE Speicherbereiche zugreifen




Programmierfehler / böswillige Absichten bringen System in Gefahr!

## Adressumsetzung II

Die Rettung – Virtual Memory & Memory Management Unit (MMU)

- verwaltet keinen Speicher!
- übersetzt virtuelle Adressen in physikalische
- kontrolliert Zugriff auf Speicher
- jeder Prozessor hat eigene MMU



## MMU - Früher

#### **Umrechnung nach fixer Partitionierung**

- Phy. Memory wird in feste Blöcke geteilt (Blöcke unterschiedlich groß)
- pro Prozess wird kleinste ausreichende Partition gesucht
- Hardware definiert einen base register ("Startpunkt")
- Phy. Adresse = virt. Adresse + base register



Nicht genutzter Speicher in einer Partition steht keinem Prozess zur Verfügung "interne Fragmentierung"

#### **Umrechnung nach variabler Partitionierung**

- Memory wird dynamisch in unterschiedlich große Blöcke geteilt
- Hardware definiert einen base register ("Startpunkt") und "limit register" ("Endpunkt")
- Phy. Adresse = virt. Adresse + base register; if phy. Adresse <= base + limit</li>



Bei mehrfachem Laden und Entladen entstehen Löcher, da nicht jeder Prozess gleich viel Memory braucht "externe Fragmentierung"

## MMU - Heute

#### **Umrechnung nach Seiten (Paging)**

- Phy. und virt. Memory wird jeweils in gleich große Blöcke geteilt (Blöcke selbst: unterschiedlich)
  - Größe frei wählbar (typisch: 1KiB, 4KiB, 8KiB)
- Virt. Adresse hat 2 Teile:
  - HSB: virtual page number (VPN)
  - LSB: offset
- Page table ermittelt durch VPN die Page Frame Number (PFN)
- Phy. Adresse = (PFN::offset)

HSB = "High Significant Bits"
LSB = "Least Significant Bits"

Hinweis: Der Arbeitsspeicher wird auch in "Seiten" eingeteilt – die virtuelle Einteilung ist aber unabhängig davon!

Daher wird der physikalische
Speicherabschnitt statt als "Basisadresse" oft als "Page Frame" bezeichnet um es abzuheben

## MMU Komponenten


#### **Translation Table (Page Table)**

- Im Hauptspeicher
- Speichert diverse Infos
- "Modify Bit" (Wurde Page verändert?)
- "Reference Bit" (Wurde Page angefragt?)
- "Valid Bit" (Kann der Eintrag verwendet werden?)
- "Protection Bits" (Welche Aktionen RWE – sind erlaubt?)
- Page Frame Number

#### **Translation Lookaside Buffer (TLB)**

- Cache für MMU
- erhebliche Performance Verbesserung!


## MMU Funktionsweise



## Exkurs: MMU in der Praxis

#### ARMv8 MMU (1 Level; vereinfacht)

- TTBR = Translation Table Base Register
- Virtuelle Adresse besteht aus 3 Teilen
- Mit TTBR wird Basis der Page Table ermittelt
- Mit Level 2 Index wird in der Page Table der Eintrag gefunden
- Page Table Entry + "physical address" = reale physikalische Adresse



## Page Fault

#### Mögliche Ursachen

- MMU findet keine Übersetzung
- Zieladresse kann gefunden werden, Zugriff ist aber nicht erlaubt
- Schreiben oder Lesen schlug auf Zieladresse fehl

#### **Behandlung**

- MMU löst Exception an Prozessor aus
- Prozessor kann weiteres vorgehen entscheiden



Endet fast immer in Exception

### Paging vs. Swapping vs. Demand Paging

#### **Paging**

- Strategie zur Speichereinteilung
- Speicher wird in Blöcke geteilt
- erlaubt es Memory dynamisch zu reservieren

#### **Swapping**

- Kopiert gesamten Prozess Kontext
- Auslagerung auf sekundären Storage (z.b. HDD)

#### **Demand Paging**

- "Brücke" zwischen Swapping und Paging
- sorgt dafür dass nicht alle Teile des Prozesses im Memory sein müssen
- Nur selten genutzte Pages werden ausgelagert

Das Gegenteil von Demand
Paging ist "Prepaging" – das
laden von Speicherblöcken, für
inaktive Prozesse, die
wahrscheinlich bald wieder aktiv
werden


## Swapping I

#### **Definition**

- Auslagerung von Arbeitsspeicher auf Festplatte
- OS Kern wird nicht ausgelagert!

#### Vorteil

- schafft mehr Speicher
- mehr Prozesse mit größerem Speicherbedarf können bearbeitet werden




Seitenersetzungstrategien sind nötig!

## Swapping II

#### **Gängige Strategien**

- Not recently used (NRU)
  - lagert Seiten aus, die lange nicht genutzt wurden und wahrscheinlich auch nicht so bald genutzt werden
- First in, first out (FIFO)
  - die älteste Page wird zuerst ausgelagert
  - oft in Kombination mit Second-Chance-Algorithmus
- Least frequently used (LFU)
  - jede Seite hat Info über Nutzung
  - selten genutzte Pages werden ausgelagert



Kombinationen aus mehreren Strategien in der Praxis genutzt

## Demand Paging

#### Grundlagen

- ermöglicht verschieben von Pages
  - Memory > HDD
  - HDD > Memory
- Ablauf
  - am Anfang sind alle Pages im Arbeitsspeicher
  - Wird Arbeitsspeicher voll, muss Platz gemacht werden
  - einzelne Pages werden ausgelagert
  - Verschiebung durch OS => transparent für Prozess!

#### Page Fault v2.0


- Problem: Ist Page nicht im Memory
   Page Fault wenn Prozess darauf zugreifen will
- Lösung: Page Fault löst "Trap" aus
  - beim Auslagern wird Eintrag in Page Table ungültig
  - will der Prozess diese Page => Trap wird ausgelöst
  - Trap löst den OS Page Fault Handler aus
  - Routine nutzt den invaliden Eintrag um Daten zu finden
  - Daten werden in Memory geladen
  - Page Table Eintrag wird aktualisiert

## Page Sharing

Gemeinsam Speicher sparen...

#### Grundlagen


- OS kopiert im Speicher sehr viel
- Programme können gleiche Pages generieren
- gleiche Pages führen zu Redundanzen
- Lösung: Page Sharing
  - MMU verweist auf gleiche Pages, wenn Daten übereinstimmen



## Page Sharing – Copy on Write

Und was wenn einer was ändert?

- Idee: Daten nur dann kopieren, wenn sie verändert werden
- Ablauf:
  - Shared Pages werden "readonly"
  - "Write" löst Trap aus
  - Trap Handler des OS kopiert Page & aktualisiert Page Table Eintrag



#### Exkurs: Address Space Layout Randomization

Was ist ein Buffer Overflow? Input: MyFancyPW! int main(void){ char buffer[10]; // Annahme 1 Zeichen = 1 byte int valid = 0; printf("Please enter your password"); gets(buffer); if(strcmp(buffer,"MyFancyPW!") != 0){ printf(",this is not the page you are looking for!"); buffer else { valid = 1; $if(valid!=0){$ printi("you shall pass!") Input: IamTheHacker

valid

#### Exkurs: Address Space Layout Randomization

#### **Funktionsprinzip**

- Adressbereiche werden zufällig zugewiesen (nicht nebeneinander)
- wird z.b. im Heap angewandt
- sorgt dafür das Variablen nie am selben Platz im Speicher liegen
- erschwert u.a. Buffer-Overflow-Attacken

#### **Bekannte Umgehung: Spraying**

- Schadcode wird in großen Mengen dupliziert im Speicher dupliziert
- steigert die Wahrscheinlichkeit doch noch von einer Bibliothek ausgeführt zu werden

Bietet dennoch erhöhten Schutz!