# Einführung in die Betriebssysteme

Martin Spörl

# Prozesse

### Grundlagen

- Prozess = Ausführung eines
   Programms auf einer CPU mitsamt der entsprechenden Umgebung
  - Programmzähler (PC)
  - Daten
  - Code
  - Alle Register (Daten, Status, Adressen)
- Prozess kann anderen Prozess erzeugen (Parent Prozess – Child Prozess)
- in einem Prozessor kann immer nur ein Prozess gleichzeitig Aktiv sein
- Prozesse können voneinander unterschieden werden

"Prozessumgebung"

#### **Anforderungen an OS**

- um "gleichzeitig" ausführen zu können, muss OS Programm nur partiell ausführen können
- OS muss Prozess Resource zuteilen
- OS muss Interprozesskommunikation bereitstellen
- OS muss Prozess eindeutig erkennen können ("Prozess ID" – PID)

### Prozessor – Instructions per Second

#### Zeitachse MIPS-Entwicklung

CPU					
Intel 8080	0.4	2 MHz	1974		
Z80	0,625	2,5 MHz	1974		
	•	'			
Motorola 68000	1	8 MHz	1979		
Motorola 68020	4	20 MHz	1984		
ARM2	4	8 MHz	1986		
Motorola 68030	11	33 MHz	1987		
ARM3	12	25 MHz	1989		
Motorola 68040	44	40 MHz	1990		
Intel 486DX	54	66 MHz	1992		
DEC Alpha 21064 EV4	300	150 MHz <sup>[1]</sup>	1992		
Motorola 68060	88	66 MHz	1994		
ARM 7500FE	35,9	40 MHz	1996		
Atmel AVR	10	10 MHz	1996 <sup>[2]</sup>		
PowerPC G3	671	366 MHz	1997		
Zilog eZ80	80	50 MHz	1998		
ARM10	400	300 MHz	1999		
Pentium 3	1.354	500 MHz	1999		
Athlon FX-57	8.400	2,8 GHz	2005		
Athlon FX60	18.938	2,6 GHz	2006		
Xeon Harpertown	93.608	3 GHz	2007		
ARM Cortex-A15	35.000	2,5 GHz	2010		
AMD Phenom II X6 1100T	78.440	3,3 GHz	2010		
AMD FX-8150	108.890	3,6 GHz	2011		
Intel Core i7 2600K	128.300	3,4 GHz	2011		
Intel Core i7 5960X	336.000	3,5 GHz	2014		

- MIPS = Million instructions per second
- 8051 (original 12 Mhz) =  $\sim 1$  MIPS
  - "neuere" Modelle laufen auch mit 100 Mhz


### Prozesszustände I


#### 5 Zustände

- "ready" Prozess kann ausgeführt werden, aber kein Prozessor frei
- "running" Prozess wird ausgeführt
- "blocked" wartet auf externes Ereignis (q)
- "idle" Prozess wurde gerade erzeugt oder ist terminiert (oft in "new" und "terminated" geteilt)
- "suspended" Prozess wurde aus dem Speicher auf die Festplatte ausgelagert



Scheduler steuert die Übergänge






### Prozesszustände II – Beispiel

Wie sehen die Zustände in der Praxis aus?

```
int main(void){
   int a = 1;
   int b = 3;
   int erg = 0;
   erg = a * b + 4;
   a = getc(stdin) - `0`;
   erg = a * b + 4;
   return 0;
}
```



### Prozesszustände III – Praxis

pi@raspberrypi:~ \$ ps ux


```
USER
           PID %CPU %MEM
                             VSZ
                                   RSS TTY
                                                 STAT
                                                       START
                                                               TIME COMMAND
                                                                                              "ps ux"
                                                 Ss
          1241 0.0 0.3
                            5104 3320 ?
                                                       Aug28
                                                               0:00 /lib/systemd/system
          1245 0.0 0.1
                            7040 1456 ?
                                                       Aug28
                                                               0:00 (sd-pam)
                                                 S+
          1251 0.0 0.4
                            6500 4424 ttvl
                                                               0:00 -bash
                                                 S
                                                       Aug28
                                                               0:00 /bin/sh /usr/bin/sta
рi
          1482 0.0 0.0
                            1908
                                  100 ?
          1483 0.0 0.2
                            5844 2004 ?
                                                               0:00 /usr/bin/xprop -root
рi
                                                 Ssl
          1505 0.0 0.6 30232 6016 ?
                                                       Aug28
                                                               0:00 /usr/lib/menu-cache/
          1543 0.0 0.7 60744 7304 ?
                                                 Sl
                                                               0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-
         17969 0.0 0.3 12340 3076 ?
                                                 S
                                                       22:10
                                                               0:00 sshd: pi@pts/0
                            6488 4428 pts/0
                                                 Ss
         17971 0.4 0.4
                                                       22:10
                                                               0:00 -bash
         18005 0.0 0.2
                            4740 2108 pts/0
                                                               0:00 ps ux
                                                                                                                                  "man ps"
PROCESS STATE CODES
      Here are the different values that the s, stat and state output specifiers (header "STAT" or "S") will display to describe the state of a process:
                 uninterruptible sleep (usually IO)
                 running or runnable (on run queue)
                 interruptible sleep (waiting for an event to complete)
                 stopped, either by a job control signal or because it is being traced
                 paging (not valid since the 2.6.xx kernel)
                 dead (should never be seen)
                  defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent
      For BSD formats and when the stat keyword is used, additional characters may be displayed:
                 high-priority (not nice to other users)
                 low-priority (nice to other users)
                 has pages locked into memory (for real-time and custom IO)
                 is a session leader
                 is multi-threaded (using CLONE THREAD, like NPTL pthreads do)
                 is in the foreground process group
```

### Interrupts I - Grundlagen

- Unterbrechung eines laufenden Prozesses
- durch Event ("Interrupt Request" IRQ) ausgelöst
- startet Unterbrechungsroutine ("Interrupt-handler" / "Interrupt Service Routine" - ISR), sobald Befehl abgearbeitet



CPU mitteilen, dass jetzt externe Daten verfügbar sind



### Interrupts II - Arten

#### **Beispiele**

- Tastatureingabe
- Audioaufnahme
- Puffer leer, aber Sound soll abgespielt werden
- Mausbewegung
- Datenempfang auf dem Netzwerk
- neues USB Gerät
- Grafikkarte hat Bild fertiggerechnet

#### **Arten I**

- Synchrone Interrupts
- Asynchrone Interrupts

#### **Arten II**

- Software Interrupts
- Hardware Interrupts

### Interrupts III – Arten I

#### **Synchrone Interrupts**

- vorhersagbar
- reproduzierbar
- Architektur von Intel kennt 3 Klassen:
  - Traps (z.b. Breakpoint) freiwillig
  - Exceptions (z.b. Page fault)korrigierbar
  - Aborts (z.b. Double fault) irreparabel

#### **Asynchrone Interrupts**

- Nicht vorhersehbar
- Können nicht exakt reproduziert werden (entstehen an anderer Stelle)
- meist von Peripherie ausgelöst

### Interrupts IV – Arten II

#### **Software Interrupts**

- wird von Programm ausgelöst
- Trigger: Spezieller Maschinencode
- wird meist für System Calls und Exception Handling genutzt
  - System Calls ermöglichen Aufruf von Betriebssystem-Dienst ohne Adresse zu kennen
    - Parameter werden auf dem Stack abgelegt
    - Spezieller Maschinen Code löst Betriebssystem-Dienst aus
  - Exception Handling stellt stabilen Zustand, wenn möglich, wieder her (z.B. durch beenden des Programms)

#### **Hardware Interrupts**

- wird von der Hardware ausgelöst
- 2 Arten
  - Maskierbar (kann "ignoriert" werden)
  - Nicht-maskierbar (muss ausgeführt werden)
    - Hardware Reset
    - Schwerer Hardwarefehler

### Interrupts V – Interrupt Controller

#### **Programmable Interrupt Controller (PIC)**

- Chip auf/an der CPU
- verwaltet Hardware Interrupts
- Arbeitet als Art Multiplexer
- CPUs haben oft nur 1 Eingang für IRQ
- leitet Interrupts entsprechend der Priorität weiter



#### **Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC)**

- verteilt Interrupts in Mehrprozessorsystemen
- Muss vom OS unterstützt werden
- 2 Teile
  - Local APIC (meist teil des Prozessors)
  - I/O APIC (liegt auf dem Motherboard)
- Funktionsweise
  - I/O APIC besitzt "Redirection Table"
  - I/O APIC nimmt interrupt von Hardware entgegen
  - Über Systembus an Local APICs je nach info in Redirection Table

### Interrupts VI – Interrupt Controller

(A)PIC – Aufbau Local CPU APIC Message Local I/O APIC CPU **IRQ** APIC BUS Local CPU APIC

### Ausführungsmodi I

#### **Benutzermodus - "User-Mode"**

- eingeschränkter Zugriff auf Hardware / kein Zugriff
- führt Benutzerprogramme aus

#### **Kernmodus – "Kernel-Mode"**

- Auch "Systemmodus" genannt
- voller Hardwarezugriff
- führt Prozess- und Ressourceverwaltung durch
- Betriebssystemprozess laufen in diesem Modus




Ermöglicht modulares, sicheres Betriebssystem


#### Ausführungsmodi II – x86 Rings of Protection


#### **Umsetzung in x86 (Intel)**

- 2 Modi sind zu wenig
- Etablierung von 4 "Sicherheitsringen"
  - Ring 0 & 1 = OS
  - Ring 2 & 3 = Anwendung
- "Kernel-Mode"
  - Ring 0 = Kernel
  - Ring 1 = Treiber
- "User-Mode"
  - Ring 2 = Treiber
  - Ring 3 = Anwendungen



### Ausführungsmodi III – Praxis (Windows)






### Prozessverklemmung I

#### **Ziele des Process-Schedulers**

- hohe CPU Auslastung
- hoher Durchsatz (Prozesse pro Zeiteinheit)
- kleine Ausführungszeiten pro Prozess
- kurze Antwortzeit
- faire Behandlung der Prozesse
- minimale Wartezeit



Ziele sind teilweise konträr




besondere Strategien nötig

### Prozessverklemmung II

#### Grundproblem

- pro Prozessor gibt es nur einen aktiven Prozess
- neben Hauptspeicher kann dem Prozess noch weiter Ressourcen zugewiesen werden
- ist Ressource bereits in Benutzung, wechselt Prozess in Status "Blockiert"
- Prozess im Status "Blockiert", belegen Hauptspeicher & ggf. Ressourcen



Gefahr zur "Verklemmung"



besondere Strategien nötig

# Prozessverklemmung III

Ein Praktisches Beispiel – Vorlesung beginnt

Ressource: Student



Programm: Vorlesung

### Prozessverklemmung IV

Ein praktisches Beispiel – die speisenden Philosophen

#### Regeln

- nur mit 2 Gabeln kann man Spaghetti holen
- man darf nur die Gabeln direkt neben sich nutzen

#### **Ablauf**

- Ein Philosoph hungrig
  - nimmt Gabel links & rechts
  - isst
  - legt Gabeln zurück
- Alle 5 Philosophen hungrig
  - nehmen gleichzeitig linke Gabel
  - Warten bis rechte Gabel frei wird...



Deadlock

### Bedingungen für Deadlocks

#### **Exklusive Belegung von Ressourcen**

- "mutual exclusion"
- (min.) 1 Prozess im kritischen Abschnitt
- Notwendige Bedingung

#### **Nachforderung von Ressourcen**

- "hold and wait"
- (min.) 1 Prozess hält Ressourcen und wartet auf neue Ressourcen
- Notwendige Bedingung

#### kein Entzug von Ressourcen


- "no preemption"
- Prozessen können die Ressourcen nicht entzogen werden
- Notwendige Bedingung

#### Zirkuläres Warten

- "circular wait"
- Geschlossene Kette an gegenseitig blockierende Prozesse
- Hinreichende Bedingung

### Handeln im Ernstfall

Zirkuläres Warten ist Folge der notwendigen Bedienungen



#### Möglich Handlung

- Ignorieren
  - no comments...
- Vorbeugen
  - Verhindern dass Deadlock überhaupt entsteht
- Vermeiden
  - Nutzung von Ressourcen kontrollieren
- Erkennen und Beheben
  - Zyklen erkennen und auflösen

### Optionen gegen Deadlocks

Exklusive Belegung von Ressourcen teilbar machen Ressourcen Singuläre Ressourcereservierung Nachforderung von Ressourcen Alle Ressourcen als Einheit freigeben OS kann Prozess unterbrechen kein Entzug von Ressourcen (Beachtung des kritischen Abschnittes) Zirkuläres Warten (lineare) Ordnung für die Ressourcen

### Deadlocks verhindern

#### Vorgehen

- Prozesse geben Vorabinfo, welche Ressourcen benötigt werden
- OS gewährt Zugriff entsprechend
- Prozesse müssen warten, bis sie die Ressourcen zugeteilt bekommen
- Methoden
  - "resource allocation graph" (dt. "Betriebsmittelgraph")
  - "banker's algorithm"

#### Pro


- System wird stetig auf "festgefahrene" Zustände geprüft
- Regulierung der Ressourcen verhindert Deadlock

#### **Contra**


- Oft nicht alle Ressourcen im Voraus bekannt
- In der Theorie gut; in der Praxis schwer

### Resource Allocation Graph (RAG)

#### **Grundelemente**



Prozess X wartet auf Ressource Y



Prozess X hält Ressource Y


P1 hat R2 und R7 belegt und fordert R1 an

P2 hat R1 belegt und fordert R2 an

P3 hat R3 belegt und fordert R2 und R4 an


P4 hat R6 belegt und fordert R5 an

P5 hat R4 belegt und fordert R1 an



### Alternative Darstellung

#### **Grundelemente**




P1 hat R2 und R7 belegt und fordert R1 an P2 hat R1 belegt und fordert R2 an

P3 hat R3 belegt und fordert R2 und R4 an

P4 hat R6 belegt und fordert R5 an

P5 hat R4 belegt und fordert R1 an



## Banker's Algorithm I

- Erfinder: Dijkstra
- Idee: "Kreditlimits" vergeben
- Ermittlung der Ausführungsreihenfolge ohne "unsicheren Zustand" zu erreichen (Deadlock)
- Datenstrukturen:
  - Current ("Allocation") = Ressourcen die jeder Prozess gerade hat
  - Request ("Need") (Ressourcen die vom Prozess noch gebraucht werden
  - Existing ("Maximum") (maximale Ressourcen)
  - Available ("Work") (noch verfügbare Ressourcen)
- Vorgehen:
  - regelmäßig auf "unsicheren Zustand" (Deadlock) prüfen

Available					
R0	R1	R2	R3		
4	3	42	7		

Existing				
R0	R1	R2	R3	
8	5	49	9	

Current					
	R0	R1	R2	R3	
P1	1	0	3	0	
P2	0	1	0	1	
Р3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request					
	R0	R1	R2	R3	
P1	0	4	0	0	
P2	3	0	2	1	
Р3	0	5	36	3	
P4	0	0	0	9	

Beispiel aus Wikipedia;)

# Banker's Algorithm II

#### Prüfung P1

	R0	R1	R2	R3
Available	4	3	42	7
Request	0	4	0	0
Differenz	4	-1	42	7

P1 geht nicht

Available					
R0	R1	R2	R3		
4	3	42	7		

Existing					
R0	R1	R2	R3		
8	5	49	9		

Current					
	R0	R1	R2	R3	
P1	1	0	3	0	
P2	0	1	0	1	
Р3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request				
	R0	R1	R2	R3
P1	0	4	0	0
PΖ	3	U	2	1
Р3	0	5	36	3
P4	0	0	0	9

# Banker's Algorithm III

#### Prüfung P2

	R0	R1	R2	R3
Available	4	3	42	7
Request	3	0	2	1
Differenz	1	3	40	6



P2 geht

Available					
R0	R1	R2	R3		
4	3	42	7		

Existing					
R0	R1	R2	R3		
8	5	49	9		

Current					
	R0	R1	R2	R3	
P1	1	0	3	0	
P2	0	1	0	1	
Р3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request					
	R0	R1	R2	R3	
P1	n	4	n	n	
P2	3	0	2	1	
Р3	U	5	36	3	
P4	0	0	0	9	

# Banker's Algorithm IV

#### P2 ausführen und beenden

	R0	R1	R2	R3
Available	4	3	42	7
Current	0	1	0	1
Summe	4	4	42	8



(new) Available						
R0	R1	R2	R3			
4 4 42 8						

Available					
R0	R1	R2	R3		
4	3	42	7		

Existing					
R0	R1	R2	R3		
8	5	49	9		

Current					
	R0	R1	R2	R3	
P1	1	n	3	0	
P2	0	1	0	1	
P3	3	U	4	1	
P4	0	1	0	0	

	Request						
	R0	R1	<b>R2</b>	R3			
P1	0	4	0	0			
P2	3	0	2	1			
Р3	0	5	36	3			
P4	0	0	0	9			

# Banker's Algorithm V

#### Prüfung P3

	R0	R1	R2	R3
Available	4	4	42	8
Request	0	5	36	3
Differenz	4	-1	6	5

P3 geht nicht

Available						
R0	R1	R2	R3			
4	4	42	8			

Existing					
R0	R1	R2	R3		
8	5	49	9		

Current					
	R0	R1	<b>R2</b>	<b>R3</b>	
P1	1	0	3	0	
<del>P2</del>	0	<del>1</del>	0	1	
Р3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request					
	R0	R1	R2	R3	
P1	0	4	0	0	
D2	3	Δ	2	1	
Р3	0	5	36	3	
Р4	0	()	()	9	

# Banker's Algorithm VI

#### Prüfung P4

	R0	R1	R2	R3
Available	4	4	42	8
Request	0	0	0	9
Differenz	4	4	42	-1



P4 geht nicht

Available				
R0	R1	R2	R3	
4	4	42	8	

Existing				
R0	R1	R2	R3	
8	5	49	9	

Current					
	R0	R1	R2	R3	
P1	1	0	3	0	
<del>P2</del>	0	<del>1</del>	0	<del>1</del>	
Р3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request					
R0 R1 R2 R3					
P1	0	4	0	0	
<del>P2</del>	3	θ	2	1	
Р3	0	5	36	3	
P4	0	0	0	9	

# Banker's Algorithm VII

#### Prüfung P1

	R0	R1	R2	R3
Available	4	4	42	8
Request	0	4	0	0
Differenz	4	0	42	8



P1 geht

Available				
R0	R1	R2	R3	
4	4	42	8	

Existing				
R0	R1	R2	R3	
8	5	49	9	

Current				
	R0	R1	R2	R3
P1	1	0	3	0
<del>P2</del>	0	<del>1</del>	θ	1
Р3	3	0	4	1
P4	0	1	0	0

Request				
	R0	R1	R2	R3
P1	0	4	0	0
<del>PZ</del>	<del>3</del>	<del>U</del>	≠	<b>±</b>
Р3	0	5	36	3
P4	0	0	0	9

# Banker's Algorithm VIII

#### P1 ausführen und beenden

	R0	R1	R2	R3
Available	4	4	42	8
Current	1	0	3	0
Summe	5	4	45	8



	(new) Available				
R0	0 R1 R2 R3				
5	4	45	8		

Available				
R0	R1	R2	R3	
4	4	42	8	

Existing					
R0	R1	R2	R3		
8	5	49	9		

Current					
	RO	R1	R2	R3	
P1	1	0	3	0	
<del>P2</del>	Ð	±	Ð	±	
P3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request					
	R0	R1	<b>R2</b>	R3	
P1	0	4	0	0	
<del>P2</del>	3	θ	<del>2</del>	1	
Р3	0	5	36	3	
P4	0	0	0	9	

# Banker's Algorithm IX

#### Prüfung P3

	R0	R1	R2	R3
Available	5	4	45	8
Request	0	5	36	3
Differenz	5	-1	9	5

D.3	geht	nicht
ГЭ	yent	

Available					
R0 R1 R2 R3					
5	4	45	8		

Existing					
R0	R1	R2	R3		
8	5	49	9		

Current					
	R0	R1	<b>R2</b>	<b>R3</b>	
<del>P1</del>	1	0	3	0	
<del>P2</del>	0	<del>1</del>	0	1	
Р3	3	0	4	1	
P4	0	1	0	0	

Request					
	R0	R1	R2	R3	
<del>P1</del>	0	4	θ	Ө	
D2	3	Δ	2	1	
Р3	0	5	36	3	
Р4	0	0	0	9	

# Banker's Algorithm X

#### Prüfung P4

	R0	R1	<b>R2</b>	R3
Available	5	4	45	8
Request	0	0	0	9
Differenz	5	4	45	-1



P4 geht nicht

Available				
R0	R1	R2	R3	
5	4	45	8	

Existing				
R0	R1	R2	R3	
8	5	49	9	

Current				
	R0	R1	R2	R3
<del>P1</del>	1	0	3	0
<del>P2</del>	0	1	0	1
Р3	3	0	4	1
P4	0	1	0	0

Request				
	R0	R1	R2	R3
<del>P1</del>	0	4	θ	0
<del>P2</del>	3	θ	2	1
P3	0	5	36	3
P4	0	0	0	9

# Banker's Algorithm XI

	Av	ailable	
R0	R1	R2	R3
5	4	45	8

	E	kisting	
R0	R1	R2	R3
8	5	49	9

Prozesse führen zum Deadlock!


		Curre	nt	
	R0	R1	R2	R3
<del>P1</del>	1	θ	3	0
<del>P2</del>	0	<del>1</del>	0	1
Р3	3	0	4	1
P4	0	1	0	0

		Reque	st	
	R0	R1	R2	R3
<del>P1</del>	0	4	θ	θ
<del>P2</del>	3	θ	<del>2</del>	1
Р3	0	5	36	3
P4	0	0	0	9

## Deadlocks finden & beheben I

### **Erkennung**

- prinzipiell keine Komponente zur Erkennung vorgesehen
- Idee: Wartegraphen um Zyklen zu finden
  - Suche von Prozess / Ressource die blockiert
  - Zu oft ausgeführt == Prozessor verschwendet
  - Zu selten ausgeführt == Ressourcen unausgelastet
- In der Praxis: Erkennung von Symptomen
  - Ressourcenanforderung dauert sehr lange
  - Prozessor sehr lange untätig
  - Prozessorauslastung sinkt



## Deadlocks finden & beheben II

## Lösung I - Abbruch

- Alle "toten" Prozesse auf einmal
  - maximaler Schaden
  - alle Prozesse müssen neu starten
- nach und nach bis Zyklus aufgelöst
  - maximaler Aufwand
  - Nach jedem Abbruch muss Zyklus geprüft werden

#### Lösung II -Unterbrechung / Reset

- großer Aufwand
- Ermittlung von "effektivsten Opfer"
- Erfordert "Transaktionen"
  - Checkpoints um auf bestimmten Zustand zurück zu gehen
- Gefahr: Prozess
   "verhungert" => muss
   vermieden werden


## Löung III – Entzug von Betriebsmitteln

- Nicht immer möglich
- Benötigte Ressourcen werden Prozess entzogen
  - Zuteilung zu anderen Prozessen
- Sind Ressourcen Frei, kann Prozess sie wieder anfordern
- Geht nicht bei
  - Schrieben von Dateien
  - Ausgabe am Drucker

## Prozess-Scheduler

## **Recap: Ziele des Schedulers**

- hohe CPU Auslastung
- hoher Durchsatz (Prozesse pro Zeiteinheit)
- kleine Ausführungszeiten pro Prozess
- kurze Antwortzeit
- faire Behandlung der Prozesse
- minimale Wartezeit



Scheduler bestimmt welcher Prozess wann wie lange ausgeführt werden darf

# Scheduling Strategien

## **Preemptive Strategien**

- "präventiv"
- verdrängt Prozess
- Prozess wird "Prozessor entzogen"
- Grundlage für meisten Strategien: Hardware Uhr



Vorrangig in modernen OS eingesetzt

## **Non preemptive Strategien**

- passive Strategien
- "Nicht verdrängend"
- Prozess läuft, bis er
  - Terminiert
  - Blockiert (z.b. warten auf I/O)



Gefahr das Prozessor nicht frei wird

# Preemptive Strategien

### **Round Robin**

- Zeitscheiben-verfahren
- Nacheinander hat jeder Prozess gleich viel Zeit in der CPU

## **Dynamic Priority based Round Robin**

- Basiert auf Round-Robin
- Priorisierte
   Warteschlange wird
   Round-Robin
   vorgeschalten
  - Nach jeder
     Zeitscheibe, wächst
     die Priorität eines
     Prozesses bis
     Schwellenwert erreicht
  - Danach einsortieren in die Hauptschlage
  - Reset der Prio. nach Ausführung

### **Shortest remaining time**

- Prozesse werden nach (geschätzter) verbleibender Zeit sortiert
- Prozess mit kürzester Zeit darf zuerst

Preemptive Variante von "shortes Job next"

## Non-Preemptive Strategien

# Highest Response Ration Next

- Verhältnis Wartezeit/Laufzeit entscheidet
- Größtes Verhältnis zu erst d.h. Prozesse mit geringer Rechenzeit bevorzugt
- Basiert auf Schätzung

#### **First In First Out**

- Bearbeitung in der Reihenfolge, wie aufgetreten
- sobald Prozess wartet, kommt der nächste
- gute CPU Auslastung
- schlechte Ressourcen Auslastung

#### **Highest Priority First**

- jeder Prozess bekommt bestimmt Priorität (vom OS)
- Scheduler arbeitet Prozesse nach Priorität ab
- "niedere" Prozesse können von "höheren" Prozessen verdrängt werden

#### **Earliest due date**

- Prozess mit geringster Deadline darf zuerst
- minimiert "Verspätung"
- setzt aber bekannte
   Deadlines voraus

#### **Shortest Job next**

- Prozesse werden nach (geschätzter)
   Ausführungszeit sortiert
- Prozess mit kürzester Zeit darf zuerst

### **Multilevel Queue Scheduling**

- Aufteilung der Prozesse in Gruppen (z.B. Vordergrund / Hintergrund)
- durch unterschiedliche Anforderungen ist gezieltes einteilen möglich

# Scheduling in der Praxis

Die Mischung macht's

Keine ideale Lösung



**Kombination mehrerer Strategien** 

### **Beispiel: Windows (seit NT)**

- Mischung aus "Highest Priority First", "FIFO", "Round Robin"
- Windows definiert verschiedene Priority Level
- pro Level = 1 Queue
- Prozesse können Priorität manuell anpassen
- High Priority Queues == Round Robin
- Low Priority Queues == FIFO

## Prozesskommunikation

**Was ist ein Prozess?** 

Ausführung eines Programms auf einer CPU mitsamt der entsprechenden Umgebung



Prozesse wissen nichts voneinander!

### **Beispiel Szenarien**

- Prozesse nutzen Systemressourcen
- Prozesse müssen Daten austauschen
- Prozesse nutzen gemeinsamen Speicher



Prozesse wissen voneinander!

## Kommunikationsarten

speicherbasierte Kommunikation

- Shared Memory
- Kommunikation über Dateien

nachrichtenbasierte Kommunikation

- Message Queue
- Pipes

# Shared Memory

### **Shared Memory**

- Nutzung von gemeinsamen Memory-Bereich
- schnellste Form des Datenaustausches
- besondere Speicherverwaltung seitens OS notwendig!
- kann große Datenmengen verarbeiten



Siehe "Speicherverwaltung" > "Page Sharing"

#### Prozess 1

VPN	Valid	PFN
0x42	1	0x1
0x50	1	0x20

#### Prozess 2

VPN	Valid	PFN
0x55	1	0x1
0x61	1	0x33

Phy. Memory

4311
222
553
67
544

## Kommunikation über Dateien

#### Kommunikation über Dateien

- Dateien liegen im Dateisystem
- benötigt Mechanismus für simultanen Dateizugriff
  - > meistens via "LOCK" auf Datei

### **Beispiel: MySQL (Linux)**

- mysqld darf nur 1x laufen
- /var/run/mysqld/mysql.pid listet die Process ID
- Gibt es die Prozess ID nicht mehr, läuft MySQL nicht mehr

```
/var/run/mysqld$ 1s -1
total 4
-rw-rw---- 1 mysql mysql 6 Aug 7 06:36 mysqld.pid
srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Aug 7 06:36 mysqld.sock
/var/run/mysqld$ sudo cat mysqld.pid
10753
/var/
/mysqld$ sudo ps aux | grep mysqld
mysql 10753 0.0 4.5 689724 46004 ? Ssl Aug07 27:03 /usr/sbin/mysqld
user 22825 0.0 0.0 11940 924 pts/1 S+ 22:04 0:00 grep --color=auto mysqld
```

# Message Queue

#### **Funktionsweise**

- Quellprozesse reihen Nachrichten in Warteschlange von Zielprozess ein
- Zielprozess kann Warteschlange nach und nach bearbeiten
- typische Umsetzung: First-in First-out
- Prioritäten möglich

### **Beispiel: Windows API - UI**

- Jedes Win32 Programm hat "Message Queue" für UI
- Interaktion mit UI reiht Nachricht ein
- Programm arbeitet Nachrichten ab

#### bearbeitet Nachrichten


```
#include <windows.h>
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msq, WPARAM wParam, LPARAM IParam)
  switch(msg)
     case WM CLOSE:
       DestroyWindow(hwnd);
                                               Nachrichten
     break:
     case WM DESTROY:
       PostQuitMessage(0);
     break;
     default:
       return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, IParam);
  return 0;
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int
nCmdShow)
   //a lot of magic which brings up a window and sets WndProc() as Window Queue Handler
   while(GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0) > 0)
     TranslateMessage(&Msg);
     DispatchMessage(&Msg);
                                                   empfängt
                                                 Nachrichten
  return Msg.wParam;
```

## Pipes

- Datenstrom zwischen 2 Prozessen
- Ausgabe des Quellprozesses == Eingabe des Zielprozesses
- arbeitet nach FIFO Prinzip
- Bedingung:
  - Daten gehen nur in eine Richtung (Einbahnstraße)
  - Prozess müssen gemeinsame Vorfahren haben

### **Beispiel: Pipes (Linux / Unix)**


 Ausgabe eines Programms kann an Eingabe eines anderen Programm geleitet werden



# Prozesssynchronization I

### Grundlagen

- Prozesskommunikation erfordert Prozesssynchronisation
- verhindert Gegenseitigen Ausschluss
- Ermöglicht
   Bedingungssychronisation
   (Prozess kann auf die
   Erfüllung einer Bedingung
   durch einen anderen Prozess
   warten)



Konkurrenz gegenseitiger Ausschluß ("mutual exclusion")




Abhängigkeit
Zustands- oder
Ereignissynchronisation

# Prozesssynchronization II

### **Beispiel**

- Problem: 2 Prozesse wollen gleichzeitig einen Druckauftrag planen
- Variable "top" speichert obersten Punkt in der Warteschlange
- Prozess A hat Prozessor => liest "top" == 4 => INTERRUPT (Kontext Wechsel)
- Prozess B bekommt Prozessor => liest "top" == 4
   => schreibt Auftrag in die Warteschlange => top
   == 5
- Prozess A bekommt Prozessor wieder => schreibt in Warteschlagen an top = 4!



## Prozesssynchronization III

### Lösungsideen

- Interrupts verhindern?
- zusammenhängenden Code markieren?



Prinzip des Kritischen Abschnitts

### Grundlagen

- definiert nicht unterbrechbaren Code
- verhindert Informationsparadoxon
- Muss gewissen Anforderungen erfüllen:
  - "mutual exclusion" (wenn ein Prozess im kritischen Abschnitt ist, darf kein zweiter im kritischen Abschnitt sein / kommen
  - Prozess A kann nicht Prozess B nicht daran hindern in den kritischen Abschnitt zu wechseln
  - Wenn ein Prozess auf den kritischen Abschnitt wartet, muss er auch dahin kommen ("no starvation")
  - Alle Anforderungen müssen unabhängig von Leistung & Anzahl der Prozessoren erreicht werden

viele verschiedene Implementierungen!

# Unterbrechungssperre

#### **Grundidee:**

- Während der Ausführung eines kritisches Abschnittes werden alle Interrupts maskiert
- Auch Betriebssystem kann Prozess nicht unterbrechen
- Umsetzung durch "acquire()"/ "release()" Mechanismus
  - Prozess nutzt "acquire()" um einen Lock zu haben
  - Lock gehört diesem Prozess bis "release()" aufgerufen wird

#### Pro:

Einfach umsetzbar

#### **Contra:**

- ggf. wird vergessen die Maskierung aufzuheben
- Zeit läuft asynchron (Hardware-Uhr kann keine Unterbrechung auslösen)
- ggf. hohe Reaktionszeiten bei Interrupts für Ein/Ausgabe
- Nicht für Mehrprozessorbetrieb nutzbar

## Test & Set Instruktion

#### **Grundidee:**

- Lesen und Schreiben werden eine Instruktion
- Umsetzung mit Hardwareunterstütztung
- Instruktion (logische Implementierung)

```
int TestnSet(int* lock) {
   int initial = *lock;
   *lock = 1;
   return initial;
}
```

Beispiel static int lock = 0;
 while(TestnSet(&lock) == 1; //jemand hat gerade lock! //kritischer Abschnitt lock = 0;

#### Pro:

• Im Programm einfach nutzbar

#### **Contra:**

- erfordert Hardwareunterstützung
- abhängig von Schedulingstrategie Verklemmung oder unfaire Vergabe möglich

8081 hat Test & Set Instruction:

JBC – "Jump if Direct bit is Set and Clear Bit"

# Semaphore I

### **Grundidee:**

- Nicht Prozess, sondern OS steuern kritischen Abschnitt
- Idee kam von Dijkstra mit Algol 68 (1965)
- Für jede zu schützende Datenmenge wird eine "Sperrvariable" ("Semaphor") definiert
- Semaphor signalisiert den Belegungszustand durch einen Prozess



# Semaphore II

### **Einfache Implementierung:**

 Datenmenge und Sperrvariable getrennt

```
//Zugriff beantragen
int pass(int* S){
        while (*S <= 0){
            sleep(10);
        }
        *S++;
        return 0;
}

//Zugriff Freigeben
int release(int* S){
        *S--;
        return 0;
}</pre>
```

blockiert Prozess und spart daher Prozessorzeit

```
void main(int argc, char* argv*) {
    int s = 0;
    int data = 0;

    pass(&s);
    //kritischer block
    //verändere data
    release(&s);
}
```

# Semaphore III

#### Pro:

- Sehr flexibel
- Sehr "mächtig"
- Löst fast alle Synchronisationsprobleme
- Einfache Implementierung für gegenseitigen Ausschluss

#### **Contra:**

- Komplexe Problem / Bedingungsychronisation kann schwierig werden
- Verklemmung möglich
- Durch Zusatzfunktionen (pass() und release() im Code verstreut
- Fehler in der Implementierung möglich
  - pass() und release() vertauschen / vergessen
  - Vertauschen von mehreren Semaphoren

## Monitor I

#### **Grundidee:**

- Synchronisationsmechanismus muss nicht explizit angegeben werden
- Synchronisationsprimitive wird vom Compiler automatisch eingefügt, wenn entsprechend gekennzeichnet
- Intern wird oft Semaphor eingesetzt.
- z.B. in Java eingesetzt ("synchronized")

#### Pro:

einfach anwendbar

#### **Contra:**

 Programmiersprache muss Funktion unterstützen

# Monitor II

Demo "Consumer –Producer"

## Nachrichten I

### **Prinzip des Kritischen Abschnittes**

- verhindert Unterbrechung
- Basiert auf Shared Memory



### Grundlagen

- Kommunikation über Nachrichten
- Quellprozess sendet Nachricht an Zielprozess
- Erfordert send() und receive() Funktion
- Kann in 2 Arten geteilt werden
  - Synchron
  - Asynchron

## Nachrichten II

### **Synchrone Nachrichten**

- Prozesse blockieren beim Senden / Empfangen
  - send() blockiert bis Nachricht empfangen ist
  - receive() blockiert bis neue Nachricht vorhanden
- Einfacher zu implementieren

### **Asynchrone Nachrichten**

- Keiner der Prozesse blockiert
- send() überträgt Nachricht (Wiederholung falls keine Empfangsbestätigung nach Zeit t)
- receive() muss zwischen neuer & wiederholter
   Nachricht unterscheiden
  - bestätigt / wiederholt Bestätigung für Nachrichtenempfang
- Erfordert Puffer als Nachrichtenzwischenspeicher