

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdminMódulo 1



Crear particiones y sistemas de archivos



Manejo de particiones

En este tópico, veremos cómo realizar particiones, crear sistemas de archivos, entre otras cosas.






Identificación de discos

En Linux, los discos rígidos son listados y representados dentro de la carpeta /dev. Para ser identificados, el kernel les agrega un identificador que comienza con hd para el caso de discos IDE, o sd para el caso de discos SATA o SCSI. Adicionalmente, a cada uno de estos identificadores se les agrega una letra del alfabeto para su posición.

Identificador del Disco Duro Dispositivo Lógico

hda	Maestro Interfaz Primaria
hdb	Esclavo Interfaz Primaria
hdc	Maestro Interfaz Secundaria
hdd	Esclavo Interfaz Secundaria





SATA, SCSI y dispositivos de almacenamiento USB

sda	Primer Disco		
sdb	Segundo Disco		
sdc	Tercer Disco		



Identificador de volúmenes lógicos

Los volúmenes lógicos se pueden listar de la siguiente manera (suponiendo que el **VG** -*Volume Group*- existente se llama **vglinux**):

Otra manera de mostrar los dispositivos de este tipo es así:

Nota: el archivo /dev/mapper/control usado por herramientas de visualización y configuración de LVM's y otros tipos de dispositivos.



Configuración de particiones

Así como los discos rígidos son listados y representados, también las particiones correspondientes a cada disco duro son representadas y listadas. Para ser identificados, el kernel agrega un número al final de cada identificador para diferenciar una partición primaria de una lógica o extendida.

Nota: en el esquema de particiones MBR los discos rígidos permiten un máximo de 4 particiones primarias, de las cuales una puede ser extendida. Las particiones extendidas pueden contener particiones lógicas.



Aplicaciones gráficas para particionar discos duros

Existen **aplicaciones libres** como alternativas a las aplicaciones propietarias (*Partitioning Magic*, entre otras). A continuación veremos tres de los mejores exponentes:

- Gparted.
- KDE Partition Manager.
- Parted Magic.



Gparted

GParted es el editor de particiones de GNOME. Esta aplicación es usada para crear, eliminar, redimensionar, inspeccionar y copiar particiones, como también sistemas de archivos. Esto es útil para crear espacio para nuevos sistemas operativos, reorganizar el uso del disco y crear imágenes de un disco en una partición. La aplicación usa la librería librarted para detectar y manipular dispositivos y tablas de partición, mientras varias herramientas de sistema de archivos dan mantenimiento a sistemas de archivos no incluidos en libparted.



- Está escrito en C++ y utiliza gtkmm como herramienta gráfica. Este acercamiento es para mantener la interfaz gráfica de usuario lo más simple posible, conforme con las Human Interface Guidelines.
- Gparted LiveCD: se encuentra disponible en LiveCD, basado en Slackware y construido sobre la última rama estable núcleo de Linux (2.6). LiveCD es actualizado con cada lanzamiento de GParted. El LiveCD de Ubuntu incluye esta aplicación entre sus utilidades. También se encuentra disponible en versión LiveUSB.

 Capacidades y limitaciones: GParted no puede incrementar el tamaño de las particiones sin existir un espacio vacío después de dicha partición, es decir, si existen dos particiones juntas no se podrá aumentar el tamaño de una en detrimento de la otra; esto es más bien una limitación técnica. En esta tabla se muestran las capacidades de GParted, de acuerdo con cada sistema de archivos.

Si quieres probar esta aplicación, la puedes descargar directamente de la página oficial del proyecto o usando los repositorios de la distribución. http://gparted.sourceforge.net.




KDE Partition Manager

Se basa en el programa de consola Parted.


- Puede administrar discos, particiones y sistemas de archivos. Permite crear, copiar, mover, borrar, redimensionar sin pérdida de datos, hacer copias de respaldo y recuperar particiones.
- Soporta los siguientes sistemas de archivos: ext2, ext3, ext4, reiserfs, NTS, FAT16/32, jfs, xfs y más.

 Lo más probable es que lo encuentres en el repositorio de tu distribución.

Además existen distintas maneras de descargarlos desde la siguiente URL: <u>KDE Partition Manager</u>.









Parted Magic

- Parted Magic es un LiveCD que incluye una distribución Linux a medida, para poder operar directamente con ella, sin necesidad de ser instalada en el disco duro. No estamos hablando solo de un particionador de discos. En este LiveCD podemos encontrar varias herramientas, entre ellas, un editor de particiones llamado VisParted basado en el genuino Gparted, con el que podremos crear, redimensionar y borrar nuestras particiones del disco duro.
- Soporta los siguientes sistemas de archivos: ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, jfs, linux-swap, ntfs, reiserfs, reiser4 y xfs.

Si quieres probar esta aplicación, la puedes descargar directamente de la página oficial del proyecto, previo abono del mismo: <u>Parted Magic</u>.



Formatear y particionar discos rígidos desde BASH: dando formato de bajo nivel con dd

Esta herramienta sirve para dar formato de bajo nivel a un disco rígido (escribirá cada sector del disco). El proceso puede variar dependiendo del tamaño de almacenamiento del disco duro o del tipo de interfaz (IDE o SATA). La forma de implementar esta herramienta es la siguiente:

dd if=/dev/zero of=/dev/sda

- dd: El comando dd (duplicate disk) es un comando bastante útil para transferir datos desde un dispositivo o archivo, hacia otro dispositivo o archivo.
- if=/dev/zero: if significa input file, es decir, el origen a copiar. En este caso, el origen es el dispositivo zero, para escribir el carácter zero en todo el disco.
- of=/dev/sda: of significa output file, o sea, el dispositivo o archivo destino donde se van a copiar los datos. El ejemplo se refiere al disco rígido.



Particionando un disco duro con Fdisk

Fdisk es una aplicación disponible para varios sistemas operativos. Esta utilidad permite dividir en forma lógica un disco duro, siendo denominado este nuevo espacio como partición. La descripción de las particiones se quarda en la tabla de particiones que se localiza en el **sector 0** de cada disco. La versión fdisk de Linux permite crear particiones en 94 sistemas de archivos distintos, incluyendo FAT32, ext3, Solaris y QNX. Esta versión de fdisk cuenta con un menú de texto de ayuda en línea para realizar las operaciones.





Opciones

-1 Este parámetro listará la tabla de particiones.

Ingresar en el modo de particionamiento en el disco /dev/sda

fdisk /dev/sda

Al lanzar la aplicación, esta nos arrojará información referente al número de cabezas, sectores, cilindros, particiones o tamaño del dispositivo.

Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146815737856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 17849 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes





Una vez que la aplicación está iniciada, se nos presenta el siguiente mensaje:

```
Command (m for help):
```

Si presionamos la tecla 'm', se imprimirá el menú con las herramientas propias del comando **fdisk**. Estas herramientas son las detalladas en la tabla de la derecha:

а	Conmuta el indicador de iniciable					
b	Modifica la etiqueta de disco bsd Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS					
С						
d	Suprime una partición					
1	Lista los tipos de particiones conocidos					
m	Imprime este menú					
n	Añade una nueva partición					
o	Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía					
р	Imprime la tabla de particiones					
q	Sale sin guardar los cambios					
s	Crea una nueva etiqueta de disco Sun					
t	Cambia el identificador de sistema de una partición					
u	Cambia las unidades de visualización/entrada Verifica la tabla de particiones Escribe la tabla en el disco y sale					
V						
W						
х	Funciones adicionales (solo para usuarios avanzados					



Por ejemplo, con "**p**" obtendremos la tabla de particiones actual del disco duro en cuestión:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146815737856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17849 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot
                                          Blocks
                   Start
                                 End
                                                   Id System
/dev/sda1
                                  25
                                          200781
                                                   83 Linux
/dev/sda2
                      26
                                2575
                                        20482875 83 Linux
/dev/sda3
                                         1052257+ 82 Linux swap / Solaris
                    2576
                                2706
/dev/sda4
                    2707
                                4000
                                        10394055
                                                   8e Linux LVM
```



Si lo que queremos es **borrar una partición** (digamos la 3):

```
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 3
Command (m for help)
```

En el ejemplo, hemos borrado la partición correspondiente a la memoria extendida (swap). Para crearla nuevamente usamos "n":

```
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Selected partition 3
First cylinder (2576-17849, default 2576):
Using default value 2576
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (2576-2706, default 2706):
Using default value 2706
```



- **Tipo de partición:** Aquí se nos pide elegir entre *partición* primaria y partición extendida.
- Selección de la partición: Escribir el número de la partición que se va a crear. "3" en nuestro ejemplo.
- **Primer cilindro:** Es el cilindro en el que comienza la partición. Normalmente elegimos el que el sistema nos marca de manera predeterminada pulsando *Enter*.
- Último cilindro o tamaño de la partición: En el ejemplo, se pulsó *Enter*, para tomar el valor predeterminado. Generalmente resulta más cómodo proporcionar el tamaño en megas (o en *K's*). Una opción sería entonces dar: +2048M para asignar 2 gigas a una partición.





Tabla de particiones actual:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146815737856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17849 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
                                          Blocks
  Device Boot
                   Start
                                  End
                                                       System
/dev/sda1
                        1
                                  25
                                           200781
                                                       Linux
/dev/sda2
                      26
                                2575
                                        20482875
                                                   83 Linux
/dev/sda3
                    2576
                                2706
                                         1052257+ 83 Linux
/dev/sda4
                    2707
                                4000
                                        10394055
                                                   8e Linux LVM
```



- En la primera columna, se encuentra el dispositivo resultado de la partición de disco sda. Podemos observar que en este momento contamos con 4 particiones: sda1, sda2, sda3 y sda4.
- La segunda columna nos informa que es la primera partición del disco la que contiene la parte booteable.
- La tercera y cuarta columna brindan información acerca del cilindro en el cual comienza y termina la partición respectivamente.

- La quinta nos dice en bloques cuánto ocupa.
- Por último, con la sexta y séptima columna sabemos el tipo de partición (Identificador y sistema, respectivamente).





De nuestro ejemplo, sabemos que contamos con 3 particiones "Linux" (Id 83) y una "Linux LVM" (Id 8e). Si pensamos utilizar la partición recién creada como *SWAP*, hay que **cambiar el tipo de partición pulsando la letra t**.

```
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 3
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 3 to 82 (Linux swap / Solaris)
```



Verificar la tabla actual:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146815737856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17849 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot
                   Start
                                 End
                                          Blocks
                                                       System
/dev/sda1
                                  25
                                          200781
                                                   83 Linux
/dev/sda2
                      26
                                        20482875
                                                   83 Linux
                                2575
/dev/sda3
                                         1052257+ 82 Linux swap / Solaris
                    2576
                                2706
/dev/sda4
                    2707
                                4000
                                        10394055
                                                   8e Linux LVM
```

Con **fdisk** podemos asignar muchos otros tipos de sistema. Con "1" podemos obtener la **lista completa de opciones**, como vemos en la siguiente pantalla.



```
Command (m for help): 1
                     1e Hidden W95 FAT1
                                           80 Old Minix
                                                                 be Solaris boot
   Empty
                     24 NEC DOS
   FAT12
                                           81 Minix / old Lin
                                                                 bf Solaris
                     39 Plan 9
  XENIX root
                                               Linux swap / So
                                                                 c1 DRDOS/sec (FAT-
   XENIX usr
                     3c PartitionMagic
                                           83
                                               Linux
                                                                 c4 DRDOS/sec (FAT-
   FAT16 <32M
                     40 Venix 80286
                                           84 OS/2 hidden C:
                                                                  c6 DRDOS/sec (FAT-
                     41 PPC PReP Boot
                                           85 Linux extended
                                                                 c7 Syrinx
   Extended
   FAT16
                     42 SFS
                                           86 NTFS volume set
                                                                 da Non-FS data
   HPFS/NTFS
                     4d ONX4.x
                                               NTFS volume set
                                                                  db CP/M / CTOS / .
   AIX
                     4e QNX4.x 2nd part
                                           88
                                               Linux plaintext
                                                                 de Dell Utility
   AIX bootable
                     4f QNX4.x 3rd part
                                           8e Linux LVM
                                                                 df BootIt
                                               Amoeba
   OS/2 Boot Manag
                     50 OnTrack DM
                                                                 e1 DOS access
   W95 FAT32
                     51 OnTrack DM6 Aux
                                           94
                                               Amoeba BBT
                                                                 e3 DOS R/O
                                           9f
                                               BSD/OS
                                                                  e4 SpeedStor
   W95 FAT32 (LBA)
                     52 CP/M
                                                                 eb BeOS fs
   W95 FAT16 (LBA)
                     53 OnTrack DM6 Aux
                                               IBM Thinkpad hi
   W95 Ext'd (LBA)
                     54 OnTrackDM6
                                                                  ee EFI GPT
                                               FreeBSD
                     55 EZ-Drive
10
   OPUS
                                           a6 OpenBSD
                                                                  ef EFI (FAT-12/16/
   Hidden FAT12
                      56 Golden Bow
                                               NeXTSTEP
                                                                 f0 Linux/PA-RISC b
12 Compaq diagnost
                     5c Priam Edisk
                                           a8
                                               Darwin UFS
                                                                 f1 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3
                     61 SpeedStor
                                               NetBSD
                                                                 f4 SpeedStor
                     63 GNU HURD or Sys
                                           ab Darwin boot
                                                                 f2 DOS secondary
  Hidden FAT16
                     64 Novell Netware
                                                                 fd Linux raid auto
17 Hidden HPFS/NTF
                                           b7
                                               BSDI fs
                                               BSDI swap
18 AST SmartSleep
                     65 Novell Netware
                                                                 fe LANstep
                                               Boot Wizard hid
   Hidden W95 FAT3
                     70 DiskSecure Mult
                                                                     BBT
  Hidden W95 FAT3
                     75 PC/IX
```



Para **guardar los cambios** pulsar la **tecla w**.

```
Command (m for help): w\\
¡Se ha modificado la tabla de particiones!
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```






Particionando de forma No-Interactiva

Se puede crear un archivo con los comandos de **fdisk** para **particionar múltiples dispositivos de la misma manera**.

```
[root@oc6127656113 ~]# cat comandos-fdisk.txt
d
n
p
1
t
83
w
```

En el archivo, primero se borra la partición única que posee (d), luego crea una nueva (n) y la deja lista para usarla con Linux (t 83).

Finalmente, si suplantamos la **w** (escribir la tabla en el disco y salir) por una **p** (imprimir la tabla de particiones) y luego agregamos una **q** (salir sin guardar), podemos ver cómo funciona sin romper nada, como se muestra en el siguiente slide.





```
# fdisk /dev/sdb < comandos-fdisk.txt</pre>
Command (m for help): Selected partition 1
Command (m for help): Command action
      extended
       primary partition (1-4)
Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-31252023, default 2048): Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-31252023, default 31252023): Using default value 31252023
Command (m for help): Selected partition 1
Hex code (type L to list codes):
Command (m for help):
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16001036288 bytes
50 heads, 24 sectors/track, 26043 cylinders, total 31252024 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0002f2b2
                                  End
  Device Boot
                   Start
                                           Blocks Id System
                                                    83 Linux
/dev/sdb1
                    2048
                             31252023
                                         15624988
Command (m for help):
```



Uso de gdisk y parted con GPT

La herramienta **gdisk** sirve para **particionar un sistema que usa GPT en lugar de MBR**. GPT proporciona soporte para mayor número de particiones, más confiabilidad y discos más grandes.

El modo de uso es similar al de fdisk, por ejemplo:

```
# gdisk -1 /dev/sda
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
   MBR: protective
   BSD: not present
   APM: not present
   GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```



Disk /dev/sda: 976773168 sectors, 465.8 GiB

Logical sector size: 512 bytes

Disk identifier (GUID): 4F89526A-5F1B-4BF9-8CD8-2ABAD827386D

Partition table holds up to 128 entries

First usable sector is 34, last usable sector is 976773134

Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries

Total free space is 8550 sectors (4.2 MiB)

Number	Start (sector)	End (sect	or) Size	Code	Name
1	2048	1026047	500.0 MiB	EF00 EFI	System Partition
2	1026048	1107967	40.0 MiB FF	FF Basic	data partition
3	1107968	1370111	128.0 MiB	0C01 Mic	rosoft reserved
4	1370112	2373631	490.0 MiB	2700 Bas:	ic data partition
5	2373632	173729791	81.7 GiB	0700	Basic data partition
6	956454912	976766598	9.7 GiB	2700	Microsoft recovery
7	235169792	956454911	343.9 GiB	8300	
8	173729792	235169791	29.3 GiB	8300	usr
sergio	~ I/O size (min	imum/optima	al): 512 byte	s / 512 by	/tes



Los comandos principales son:

b	Hacer una copia de seguridad de la GPT a un archivo				
С	Cambiar el nombre de una partición Borrar una partición				
d					
i	Mostrar información detallada en una partición				
1	Mostrar un listado de tipos de particiones conocidas				
n	Agregar una nueva partición				
0	Crear una nueva tabla de particiones GUID (GPT) vacía				
р	Imprimir la tabla de particiones				
q	Salir sin guardar los cambios				
r	Opciones de recuperación y transformación (expertos solamente)				
S	Ordenar particiones				
t	Cambiar el código del tipo de una partición				
v	Verificar el disco				
W	Guardar tabla en el disco Funcionalidad extra (expertos solamente) Imprimir este menú				
x					
?					
	·				



En el siguiente ejemplo, el disco usa MBR pero tiene una GPT no válida:

```
# gdisk -1 /dev/sda | head
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.6
Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format.
Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
```





Si bien el comando **gdisk** tiene la capacidad para pasar de MBR a GPT, hay ciertos casos como este, en el que es necesario **borrar o cambiar el tamaño de alguna partición** (en particular la última).

La herramienta **parted** soporta tanto MBR como GPT y ofrece muchas más funcionalidades que fdisk. Para listar la tabla de particiones se debe hacer lo que figura en el código debajo:

```
# parted /dev/sda print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Numero Inicio Fin
                        Tamaño
                                Typo
                                          Sistema de ficheros Banderas
 1
        1049kB
                525MB
                        524MB
                                primary
                                                 xfs
                                                               arranque
 2
        525MB
                8590MB
                        8065MB
                                primary
                                                 1vm
```



En el siguiente ejemplo, el disco tiene GPT:

parted /dev/sda print

Model: ATA WDC WD5000LPVX-7 (scsi)

Disk /dev/sda: 500GB

Sector size (logical/physical): 512B/4096B

Partition Table: gpt

Disk Flags:

Numero	Inicio	Fin	Tamaño	Sistema de ficheros	Nombre	Banderas
1	1049kB	525MB	524MB	fat32	EFI System Partition	arranque, esp
2	525MB	567MB	41,9MB	fat32	Basic data partition	oculta
3	567MB	701MB	134MB		Microsoft reserved partition	msftres
4	701MB	1215MB	514MB	ntfs	Basic data partition	oculta, diag
5	1215MB	88,9GB	87,7GB	ntfs	Basic data partition	msftdata
8	88,9GB	120GB	31,5GB	ext4	usr	
7	120GB	490GB	369GB	xfs		
6	490GB	500GB	10,4GB	ntfs	Microsoft recovery partition	oculta, diag



Para **crear un disco con formato gpt** se debe ejecutar el siguiente comando:

(parted) mklabel gpt

Tener en cuenta que este comando si bien no borra los datos, quedarían inaccesibles, ya que **parted** elimina la tabla de particiones MBR que pudiera existir antes.





Resguardando mi MBR y GPT

Copiar el primer sector del disco. Es el que contiene el MBR:

```
# dd if=/dev/sda of=/tmp/mbr.bkp bs=512 count=1
```

Para poder recuperarlo:

```
# dd if=/tmp/mbr.bkp of=/dev/sda bs=512 count=1
```

Para respaldar un disco con GPT:

```
# sgdisk -b gptbackup.img /dev/sda
```

Para recuperar la tabla de particiones a partir del backup:

```
#sgdisk -1 /dev/sda
```



¡Sigamos trabajando!