回顾: 第一部分 有机化合物的结构与性质

- ❖ 1、价键理论与Lewis结构书写
- ◆ 2、杂化轨道理论与有机化合物的基本结构 (含异构与立体化学)
- ❖ 3、分子轨道理论与共振论(共振结构书写)
- ❖ 4、有机化合物的命名
- ❖ 5、有机化合物结构与性质关系(各类化合物反应特征)
- ❖ 6、电子效应(诱导、共轭)与空间效应
- ❖ 7、酸碱理论与有机化合物的酸碱性
- ❖ 8、波谱性质: 紫外光谱、红外光谱、核磁共振氢谱

第二部分 有机化学反应

全面了解有机化合物的化学性质

- 认识并掌握基本反应类型
- 认识并掌握基本反应机理
- 全面认识反应活性、选择性、立体化学规律
- 设计简单的合成路线
- 掌握重要化合物的鉴别反应

第七章 有机化学反应的基本问题 Basic Problems of Organic Reactions

反应机理

- 反应机理或反应历程-详细准确的描述化 学反应中每一步化学变化发生的情况
- 包括旧化学键是按照什么顺序断裂,怎样断裂?,新化学键是按照什么顺序断裂,怎样形成的,以及每一步反应的相对速度是多少?

- 由于分子的振动和碰撞在10-12~10-14
 秒之内完成,只能根据反应中观察到的现象推测反应可能经历的过程。
- 一个成功的反应历程应该能说明现有 的实验事实,并且能具有一定的预见 性,可以作为设计新实验的依据。如 果新的实验事实与历程不符合,就需 要对原有的历程进行修改或用新的历 程代替。

在某些反应历程的研究中,困难并不在于反应的速度和其复杂性,而是在研究方法和观点的不同,往往结论不一样。

以下简要介绍几种常用方法,各有其优点,但并不是彼此排斥的,而是可以互相取长补短的。

反应机理一般根据产物的结构和 动力学数据来推测

1. 动力学研究方法

- 一测定反应物的浓度对速率的影响
- 测定抑制剂的浓度对速率的影响
- 一确定反应级数

不足一多步骤反应,较复杂,难测。

- 2. 分离出中间体法
 - 一 用化学方法"抽出"或"捕获"中间体 ,或用物理、化学方法对中间体作定性、 定量分析

不足一对体系干扰较大,对瞬间完成的反应不易操作

3. 分析反应体系中成分的变化

如: 紫外光谱检测一些有紫外吸收的

中间体的生成和消失

困难 — 分析对象不纯, 谱图较复杂, 中间体寿命短的也较难判明

4. 示踪原子法

一利用放射性的¹⁴C,重同位素¹⁸O,引入化合物分子中,进行化学变化时,始终可以对标记原子作跟踪,从而知道其去向。也可测速度。

如: 14C 的丙酮酸分解

条件 — 需要计数器和质谱仪

关于有机化合物的反应

一、每种类型的有机化合物能发生什么类型的反应?——第二、 三、四章已经初步讲解

二、这些反应都有什么具体特点?反应条件如何?反应快慢如何?反应如果有多种可能,应该朝哪个方向进行?选择性如何?会不会形成立体异构的产物?

- * 热力学的问题:反应能否进行以及程度
- ❖ 动力学的问题:反应速率如何,活性与选择性
- * 立体化学的问题: 反应的立体化学特征

关于有机化合物的反应

从第七章开始,基本的学习要求如下:

- 1、给出反应物和条件,能准确写出产物;
- 2、给出反应物和产物,能准确给出反应所需要的反应条件;
- 3、给出产物和反应条件,能正确地写出反应物;
- 4、给出完整的反应方程式,能提出合理的反应机理;
- 5、能分析不同反应物和试剂的反应活性;
- 6、能利用这些反应设计合理的合成路线。

一、键的离解能与反应的焓变(热效应)

● 键的离解能(Bond Dissociation Energy, *DH*⁹):键的 均裂所需要的能量

- 焓变(Enthalpy change):等压条件下系统变化的热效应, 记为ΔH。
- 当 $\triangle H^0$ 是负值,反应是放热的. 当 $\triangle H^0$ 是正值,反应是吸热的。
- 焓变是一个容量函数,与物质的量成正比。
- 反应的焓变可以实验测定,也可以通过键的离解能(表7-1₂) 或键能(表7-2) 计算得出

一、键的离解能与反应的焓变(热效应)

●焓变△H°的计算

ΔH^0 = 断裂键的离解能之和 一 新生成键的离解能之和

bonds being broken

 π bond of ethene $DH^0 = 256 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ | C—H $DH^0 = 423 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ H—Br $DH^0 = 366 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ $DH^0_{\text{total}} = 622 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

bonds being formed

C—H
$$DH^{\theta} = 423 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
C—Br $DH^{\theta} = 289 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$DH^{\theta}_{\text{total}} = 712 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

 $\triangle H^0$ for the reaction = 622 kJ·mol⁻¹ - 712 kJ·mol⁻¹ = -90 kJ·mol⁻¹

- 可逆反应达到化学平衡点时,反应物与产物的浓度之间呈现一定的比例关系,
- 以平衡常数 Keq表示:

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD$$

$$K_{eq} = \frac{[Products]}{[Reactants]} = \frac{[C]^{c}[D]^{d}}{[A]^{a}[B]^{b}}$$

根据热力学原理,平衡常数Keq与体系的Gibbs自由能变化

 ΔG^{Θ} 的关系为:

$$\Delta G^{\Theta} = -RT \ln K_{\text{eq}}$$

G是系统内能的减少转化为非体积膨胀对外做功的部分。

- 当 ΔG^{Θ} <0时,反应是放能的(exergonic),平衡常数 Keq>1,平衡向生成物方向移动,反应能自发进行;
- 当 $\Delta G^{\Theta} > 0$ 时,反应是吸能的(endergonic),平衡常数 Keq < 1,则平衡逆向移动,反应不能自发进行。
- 根据反应的Gibbs自由能,可以判断反应能否进行。

- ●放能不等于放热,同样,吸能也不等于吸热
- ●吉布斯自由能变化 △ G[®]与焓变△H[®]的关系

 $\Delta G^{\Theta} = \Delta H^{\Theta} - T \Delta S^{\Theta}$

Standard conditions (标准状态)

——1M, 25℃, 100 kPa下

(标准状况或条件: 1M, 25℃, 1 atm = 101.325 kPa)

当反应过程中熵变较小时,可以用焓变的情况粗略判断反应进行的方向与平衡移动

● 熵是表示体系无序程度的物理量,而熵变△S⁰ (Entropy change)则可以说明体系混乱度的变化


 $\Delta S^0 =$ 产物的熵 – 反应物的熵

- 当 △S° < 0时,体系混乱度降低;
- 当 $\triangle S^0 > 0$ 时,体系混乱度增加。

系统总是自动向是混乱度增加(即熵增)的方向变化

- 熵变较难计算。如果熵变不大,气相反应可通过焓变粗略 估计反应在能量上是否有利
- 另一个困难是多数有机反应在溶液中进行,存在溶剂化作用,增加了计算难度

18



-通过热力学研究与计算,可以知道反应的终态和始态的能 量变化情况,知晓反应平衡的移动方向,判断反应能否进行。

$$\triangle G^0 = - RTIn K_{eq}$$
 $\triangle G^0 = \triangle H^0 - T \triangle S^0$

$$\triangle G^0 = \triangle H^0 - T \triangle S^0$$

知道了某个反应的热效应和平衡点情况并没有完全认识该反应,例如某反应可以发生,但是反应速率极慢也是没有意义的。反应的速率直接与反应的途径相关。

an exergonic reaction 放能反应
reactants

AG products

an endergonic reaction 吸能反应

products

ΔG

reactants

progress of the reaction Keq > 1 ΔG is negative

progress of the reaction Keq < 1 ΔG is possitive

Questions:

- How fast the reaction occurs?(发生反应速度快慢?)
- How about the energy barrier of the reaction? (能量的高低)
- How about the progress of the reaction? (反应进程)
 - 回答以上问题,有赖于动力学(Kinetics)原理
 - 动力学旨在研究反应速率(reaction rate)、影响 反应速率因素(affecting facters)以及反应进程 (reaction progress)等

- 1. 反应速率与反应物浓度相关,反应级数
- > 一般来说,反应速率依赖于反应物的浓度

对于反应式:
$$A + B + C + D + \dots \rightarrow E + F + \dots$$

可以测定各反应物浓度对反应速率的影响,从而得出:

$$v = k[\mathbf{A}]^{a}[\mathbf{B}]^{b}[\mathbf{C}]^{c}[\mathbf{D}]^{d}....$$

- ▶ k是反应速率常数 (rate constant).反应速率常数越小,反应速率越慢
- ➤ 反应级数(order of the reaction):方次和 n=a+b+c+d+...

- ❖ 反应级数与反应机理密切相关,如:
- —— 零级反应: n=0 催化剂表面进行的反应
- —— 一级反应: n=1 常常为多步反应,而单分子反应可能是 关键步骤,如S_N1反应,首先是卤代烃先裂解为碳正离子

$$v = k[RBr]$$

- * 反应级数与反应历程密切相关,如:
- —— 二级反应: n=2 双分子反应可能是关键步骤

如在S_N2反应中,亲核试剂与卤代烃经过一步反应生成产物

v = k[RBr][OH]

2、基元反应与质量作用定律

总的反应方程式反映的是反应总的结果,事实上,一个反应可能经过若干个步骤

如: C=C双键与氯化氢的加成经过了两步反应

基元反应中旧键的断裂与新键形成是同步进行的,即为协同反应。

总反应速率主要由速率最慢的一步决定。

2、基元反应与质量作用定律

如果某基元反应可以表示为:

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

则反应速率与各反应物浓度关系为:

$$V = k[A]^a[B]^b$$

- 3、反应机理(reaction mechanism)
 - 采用一系列的基元反应来描述各个化学键的断裂以及 形成顺序的微观过程。
 - 深入认识某一类型反应的反应机理,将有助于分析 掌握该反应中的能量变化以及速率快慢影响因素以及立 体化学特征等重要信息。
 - ●值得注意的是,有机化学的反应机理都是根据实验事实提出的,一个有机反应机理是否能够被接受,关键在于它是否能够合理解释各种实验事实。

4、反应速率与温度的关系

Arrhenius 速率公式


Ln k = - Ea/RT + In A 或者

实验活化能


$$k = A e^{\frac{E_g}{RT}}$$

Bolzmann分布

随着反应温度升高,能达到该活化能的分子数目 增多,反应速率 大大增快。




❖ 活化能: 活化分子的平均能量与反应物分子平均 能量的差值即为活化能。



- 5、活化能与反应过渡态理论(Transition state theory)
- ➤ 20世纪30年代中期,Eyring(艾林)和Polany(波兰尼)等人提出了反应速率的过渡态理论(theory of transition state),从分子层面指出了活化能的含义。
- ▶ 过渡态理论认为:从反应物转变成产物需要经过的一个 高能过渡态(transition states),即反应分子形成的活化 络合物(activated complexes),如果以反应物状态为 基准,该活化络合物的能量即为反应的活化能。


 活化能 Ea (activation energy)
 代表反应能垒(the energy barrier)的高低, 活化能 (Ea) 越高,反应速率越慢。



- 5、活化能与反应过渡态理论(Transition state theory)
- 反应过渡态(the transition state)——代表反应 过程的最高能垒状态(highest-energy state)
- * 过渡态中,化学键处于部分断裂和部分形成。
- ❖ 目前过渡态还是无法分离得到的,我们只能想象推测 其结构和能量

5、活化能与反应过渡态理论(Transition state theory)







6、Hammond假说

"在简单的一步反应(基元反应)中,该步过渡态的结构、能量与更接近的那边的类似"。即:放热的基元反应, 过渡态的结构和能量与反应物接近,而在吸热反应中, 过渡态的结构和能量与产物接近。

6、 Hammond假说





活性中间体

根据Hammond假说, 这些活性中间体的能量 高低直接影响反应进行 的速率,即反应活性。 因此研究它们的结构与 稳定性十分重要。

热力学原理小结

- 一、基本概念: 键的离解能、焓变、平衡常数、自由能、熵
- 二、基本原理:

 ΔH^0 = 断裂键的离解能之和 一 新生成键的离解能之和

$$\Delta G^{\Theta} = \Delta H^{\Theta} - T \Delta S^{\Theta}$$

$$\Delta G^{\Theta} = -RT \ln K_{\text{eq}}$$

热力学的问题:反应能否进行以及程度 清楚反应的始态和终态能量变化

动力学原理小结

- 一、基本概念: 基元反应、反应级数、实验活化能、活化能、活化能、活化络合物、活性中间体、反应机理
- 二、基本原理: (反应速率的影响因素)


基元反应: $aA + bB \rightarrow cC + dD v = k[A]^a[B]^b$

$$k = Ae^{\frac{E_a}{RT}}$$

实验活化能

Bolzmann分布

反应过渡态理论与Hammond假说



38

四、烷烃自由基卤代反应

- 有关烷烃氯代反应的实验事实
- 1、黑暗中混合<mark>烷烃与氯气</mark>不发生反应,光照或高温下反应 剧烈进行,难以控制
- 2、每吸收一个光子,可以产生几千个氯甲烷分子
- 3、氧气或某些自由基捕获剂存在下反应出现一段诱导期, 诱导期长短取决于杂质的多少(反应终止)
- 4、多种产物:一氯代,二氯代.....

$$CH_4 + Cl - Cl \xrightarrow{Light} H - Cl + CH_3Cl + CH_2Cl_2 + CHCl_3 + CCl_4$$

$$CH_3CH_3 + CH_2ClCH_2Cl + \dots$$

四、烷烃自由基卤代反应

1. 链引发:
$$\Delta H^{\theta} = +242 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$


3. 链终止:

$$\dot{C}I + \dot{C}H_3 \longrightarrow CICH_3$$
 $\dot{C}I + \dot{C}I \longrightarrow CI_2$
 $\dot{C}H_3 + \dot{C}H_3 \longrightarrow CH_3CH_3$

40

四、烷烃自由基卤代反应

Reaction Diagram (propagation steps)



两个过渡态都 与反应的活泼 中间体结构相 近,能量相近, 因此,分析活 性中间体的结 构与能量就十

有关烷烃卤代反应的实验事实

Bromination (溴代):

 $1^{0}H: 2^{0}H: 3^{0}H = 1:82:1600$

•不同试剂活性与选择性的比较 烷烃卤代反应中的卤素反应活性: CI > Br 但是选择性: Br > CI

Chlorination (氯代): $1^{0}H: 2^{0}H: 3^{0}H = 1:3.5:5$

Bromination (溴代): $1^0H: 2^0H: 3^0H = 1:82:1600$

为什么反应活性高的反应,选择性较低?

Explanation

CH₃CH₂CH₃ + *CI
$$\longrightarrow$$
 CH₃CH₂CH₂* + HCI
$$\Delta H^{\Theta}_{1} = -432 - (-423) = -9 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
CH₃CH₂CH₃ + *CI \longrightarrow CH₃CH_CH₃ + HCI

CH₃CH₂CH₃ + *Cl
$$\longrightarrow$$
 CH₃CHCH₃ + HCl $\Delta H^{\Theta}_{2} = -432 - (-414) = -18 \text{kJ mol}^{-1}$


CH₃CH₂CH₃ +
$$\dot{\text{Br}} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3\dot{\text{CH}}_2 + \text{HBr}$$

 $\Delta H^{\Theta}_3 = -366 - (-423) = +57\text{kj mol}^{-1}$

CH₃CH₂CH₃ + Br
$$\longrightarrow$$
 CH₃CHCH₃ + HBr
 $\Delta H^{\Theta}_{4} = -366 - (-414) = +48$ kJ mol⁻¹


1. 反应活性 —— 直接与反应的活化能有关 —— the greater the E_a , the lower the reactivity

自由基反应的关键步骤在于链增长



反应进程

Explanation



- ●两个反应过渡态活化能相差较小,因此选择性较小;
- •两个反应过渡态活化能相差较大,因此选择性较大。

2. 反应选择性 — 由反应活性的不同引起

化学选择性 — 同一分子内的不同官能团在不同的条件下发生反应的不同(官能团活性差别)

区域选择性 — 同一分子内的不同部位的同类官能团的选择 (eg. 1°H, 2°H, 3°H)

立体选择性 — 反应后产生不同立体构型

有机反应的立体化学

- 以自由基反应为例:
- (1) 如果是反应中新形成一个手性中心,则 生成外消旋体


$$Br_2 + CH_3CH_2CH_2CH_3 \xrightarrow{hv}$$

$$\begin{bmatrix} CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3 & + HBr \\ & & CH_3CH_2CH_2CH_3 & + LBr \\ & & & CH_3CH_2CH_3 & + LBr \\ & & & CH_3CH_3CH_3 & + LBr \\ & & & CH_$$

● (2) 如果是反应发生在手性碳上,也是生成外消旋体,这时的反应立体化学特征称为外消旋化


有机反应的立体化学

- 以自由基反应为例:
- (3) 如果是反应中心邻近碳是一个手性碳,则表现出一定的立体选择性特征




有机反应的合成价值

- 一般来说,只有高选择性的反应才有实际的应用价值
- 以自由基反应为例:环烷烃、烯丙型和苄基型 氢的卤代具有实际应用价值,且常用溴代



❖ 用NBS进行溴化需用引发剂,且已证明是通过恒定的、浓度很低的溴进行的。此溴是通过反应生成的HBr和NBS作用得到的,而在NBS中一般都有痕量的HBr或 Br₂。



全面掌握有机反应

- > 反应机理及其热力学、动力学特征
- 〉活性与选择性
- > 立体化学
- ▶合成应用

五、Active Intermediates 活性中间体

• 有机反应从反应机理可分为:

一步反应,即协同反应。如:D-A反应,S_N2 反应 两(或多)步反应,反应存在活性中间体

- Types of Bonding Breaking (键的裂解方式)
- > Homolytic bond breaking (radical)(均裂)

$$A: B \longrightarrow A^{\bullet} + {}^{\bullet}B$$

A: B → A' + 'B

➤ Heterolytic bond breaking (polar) (异裂)

$$A: B \longrightarrow A^{\oplus} + : B^{\ominus}$$

五、Active Intermediates 活性中间体

●活性中间体

Radicals (碳自由基, C•):如烷烃的卤代


Carbocations(碳正离子,C+): 如烯烃的加成

Carbanions (碳负离子, C-): 如羰基的加成

Carbenes(卡宾, C:): 如某些消去反应

Benzyne (苯炔,): 如某些消去反应

- 1. Carbocations and Radicals (碳正离子和自由基)
 - ★ sp²-hybridized
 - ★ three σ -bond (在一个平面)
 - * radical: one electron in p orbital
 - * carbocation: a vacant p orbital




1. Carbocations and Radicals


★ For both carbocations and radicals, the observed order of stability is (稳定性):

$$3^{0} > 2^{0} > 1^{0} > {}^{+}CH_{3}$$
 (or ${}^{-}CH_{3}$)

★ Hyperconjugation (σ-P超共轭作用)



- 1. Carbocations and Radicals
 - ★ 烯丙型自由基和碳正离子的结构
 - ★ p-π共轭效应 (Conjugation),稳定




- 1. Carbocations and Radicals
- 碳正离子的稳定性

 - > 30 > 20 ~ 10 苄基型~10烯丙型> 10>+CH3
- 碳自由基的稳定性

 - >10苄基型~10烯丙型>30 > 20 > 10> CH3 5

2. Carbanions (碳负离子)

- ★ 与碳正离子和碳自由基相同,碳负离子也与三个基团以 σ -键相连,然而它还具有一对孤对电子(unshared electron pair).
- ★ 简单的碳负离子以*sp*³ 杂化轨道(*sp*³-hybridized) 成键 , 呈角锥状 (pyramidal).
- ★ 烷基给电子效应使得碳负离子的稳定性顺序为: ${}^{-}$ CH₃ > 10 > 20 > 30



2. Carbanions


★ 当碳负离子与π-体系相连时,则倾向于 *sp*²-杂化,负电荷可以通过共轭效应分散在整个共轭体系中。

- 3. Carbenes (卡宾, 碳烯)
 - ★ 另一类中性的活性中间体(neutral reactive intermediates)(外层只有六个电子)
 - ★ 高度缺电子 (highly electron-deficient)

★ 两种结构

singlet carbene (单线态卡宾) triplet carbene (三线态卡宾)


- 3.1 Singlet carbene (单线态卡宾)
 - ★ sp²-hybridized
 - \star two σ -bond, a vacant p-orbital
 - \bigstar the electron pair in sp^2 -hybrid orbital
 - ★ 具有亲电和亲核双重反应性





- 3.2 Triplet carbene (三线态卡宾)
 - ★ sp²- or sp-hybridized
 - \bigstar two σ -bond
 - \star one electron in each p orbital or one in the sp^2 -hybrid orbital and another in the p orbital
 - ★ 具有自由基反应活性




五、Active Intermediates










Radical C*










Carbocation C⁺







Singlet



Triplet

在某些反应历程的研究中,困难并不在于反应的速度和其复杂性,而是在研究方法和观点的不同,往往结论不一样。

以下简要介绍几种常用方法,各有其优点,但并不是彼此排斥的,而是可以互相取长补短的。

- 1. 动力学研究方法
 - ★测定反应物的浓度对速率的影响
 - ★测定抑制剂的浓度对速率的影响
 - ★ 确定反应级数

不足: 多步骤反应,较复杂,难测。

- 2. 分离出中间体法
 - ★ 用化学方法"抽出"或"捕获"中间体,或用物理、化学方法对中间体作定性、定量分析

不足: 对体系干扰较大,对瞬间完成的反应不易操作

3. 分析反应体系中成分的变化

如: 紫外光谱检测一些有紫外吸收的中间体的生成和消失

困难: 分析对象不纯, 谱图较复杂, 中间体寿命短的也较难判明

4. 示踪原子法

★ 利用放射性的¹⁴C, 重同位素¹⁸O, 引入化合物分子中, 进行化学变化时, 始终可以对标记原子作跟踪, 从而知道其去向。也可测速度。

如: 14C 的丙酮酸分解

条件: 需要计数器和质谱仪

5. 立体化学

★ 根据化合物的构型变化来判断反应物变化的方式,不仅对光学异构体,顺反异构体或构象异构体特别方便,并且适用范围也是很广的。通过分子形象的确立,可以推测键的形成和断裂的方向,分子的空间稳定性以及动态变化的可能性。

如: C+的反应 —— 外消旋化

本章的主要内容

- 一. 键的离解能与反应的焓变 (热效应)
- 二. 化学平衡与Gibbs自由能
- 三. 反应速率与动力学基本原理
- 四. 烷烃卤代反应的实验事实及机理分析
- 五. 反应活性中间体 Active Intermediates
- 六. 有机反应机制的研究方法