# Conjuntos de Instruções: Lidando com a Memória e Operações Lógicas

Anotações

Anotações

Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC

# Revisão: Palavra de Dados e Instruções no MIPS

- Palavra de Dados (word):
  - ► Tamanho: 32 bits
- Instruções:



• Ainda temos o tipo-J (aulas futuras)

# Revisão: Registradores do MIPS

Número (Decimal)	Nome Registrador	Descrição
0	\$zero,\$r0	Sempre contém zero
1	\$at	Utilizado para o assembler (montador)
2 e 3	\$v0 e \$v1	Valores de retorno
4,,7	\$a0,\$a3	Argumentos de função
8,,15	\$t0,,\$t7	Para cálculos temporários (não salvos)
16,,23	\$s0,,\$s7	Registradores salvos (entre chamadas de função)
24 e 25	\$t8 e \$t9	Mais registradores temporários
26 e 27	\$k0 e \$k1	Reservados para o Kernel (S.O.)
28	\$gp	Apontador de memória global
29	\$sp	Ponteiro de pilha
30	\$fp	Ponteiro de quadro
31	\$ra	Endereço de retorno

Anotações			


# Comentários e Números no MIPS

- # Inicia um comentário (resto da linha)
  - ► Comente bem seu código
  - Sugestão dois espaços antes e um depois do #
- No código abaixo main e end são rótulos (labels)
  - ▶ Podemos utilizar os rótulos ao invéz de endereços de memória

```
.text
.globl main
         li $t0, 011 # Número decimal 9 em octal
li $t1, 22 # Número decimal 22
li $t2, 0xFF # Número decial 255 em hexadecimal
8 end:
         li $v0, 10  # Código para encerrar o programa
syscall  # encerra o programa
```

# Acessando a memória

- A memória principal é um "vetor ou array", onde cada posição possui um endereço físico
- As memórias são comumente endereçadas byte a byte
- Cada byte possui um endereço físico, e cada endereço suporta 1 byte



Anotações

Anotações

# Acessando a memória

• Considere o seguinte exemplo em C:

1 int x = 0x0F; //em C Ox indica um valor em hexadecimal2 int v[2] = {0x01, 0x00FFAA1D};

- Um vetor é algo que inicia em uma posição de memória, e cada nova posição do vetor é um deslocamento da posição inicial
- Podemos representar na memória da seguinte forma
   Considerando big-endian, e que inteiros ocupam 32 bits
- x está no endereço 0, e ocupa 4 posições
- v começa no endereço 4 (ponteiro com endereço base aponta para 4)
- v[0] é o mesmo que v deslocado 0 endereços de 1 byte (4+0)
- v[1] é o mesmo que v deslocado 4 endereços de 1 byte (4+4)
- Deslocamos 4, pois cada inteiro ocupa 4 bytes no exemplo
  - Os deslocamentos mudariam dependendo do tipo da variável
     e.g., 1 byte para char



YKL (UDESC)	Conjuntos de Instruções	6/

anotações			

# Acessando a memória

- Operamos com os valores somente nos registradores
- Sempre precisamos carregar/armazenar na memória principal
- Utilizamos loads e stores
- Instruções do tipo-l
- lw \$regDestino, deslocamento(\$regBase)
   \$regDestino = MEM[\$regBase + deslocamento]
- Deslocamento é um imediato
- sw %regFonte, deslocamento(\$regBase)MEM[\$regBase + deslocamento] = \$regFonte

1 lw \$t0, 32(\$s3)

lw \$t0, 32(\$s3) #carregue para \$t0 o valor armazenado na posição indicada por \$s3 deslocada de 32 bytes (32 endereços) 19 -— Valores em decimal!

# Anotações

# Acessando a memória

```
.data
 2 vector:
           .word 3 # v[0] = 3
.word 5 # v[1] = 5
6 .text
7 .globl main
8 main:
          n:

la $t0, vector

lw $t1, 4($t0)  # $t1 = v[1]

addi $t1, $t1, 6  # $t1 += 6

sw $t1, 8($t0)  # v[2] = $t1
13 end:
          :
li $v0, 10  # Código para encerrar o programa
syscall  # encerra o programa
```

- Nas Linhas 1-4 estamos estabelecendo valores iniciais no espaço de
- la carrega um endereço (não os dados)

Anotações	

# Exercício

• Considere o trecho de código em C abaixo, traduza para assembly do MIPS 1 int  $v[4] = \{3, 7, 5, 1\};$ 

2 v [ 2	] = 87 + v[3];
sol	ução:
1	.data
2 vec	tor:
3	.word 3 $\# v[0] = 3$
4	.word 7 $\# v[1] = 7$
5	.word 5 # $v[2] = 5$
6	.word 1 # v[3] = 1
7	
8	.text
9	.globl main
10 <b>mai</b>	n:
11	la \$t0, vector
12	lw \$t1, 12(\$t0) # \$t1 = v[3]
13	addi \$t1, \$t1, 87 # \$t1 += 87
14	sw \$t1, 8(\$t0) # v[2] = \$t1
15 <b>end</b>	l:
16	li \$v0, 10 # Código para encerrar o programa
17	syscall # encerra o programa

Anotaç	ues			

# Operações Lógicas: Deslocamentos (shifts)

- Operações lógicas bit a bit
  - ► Instruções do tipo-R
- Deslocamentos (shifts)
  - ▶ s11: shift left logical (deslocamento lógico à esquerda)
    - ★ Desloca os bits da palavra para esquerda, preenchendo as lacunas geradas com zeros
    - \* sll \$RegDestino, \$RegFonte, deslocamento
  - sll \$t2, \$s0, 4

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000

- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000

  sr1: shift right logical (deslocamento lógico à direita)
  - ⋆ Desloca os bits da palavra para direita, preenchendo as lacunas geradas com
  - \* srl \$RegDestino, \$RegFonte, deslocamento
- srl \$t2, \$s0, 2


0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000 1011 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0010

YKL (UDESC

Conjuntos de Instruções

10/21

# Operações Lógicas: Deslocamentos (shifts)



- Qual a utilidade dos shifts?
  - Dentre outros usos, ao realizarmos um shift de n bits, estamos efetivamente multiplicando o valor por 2<sup>n</sup>
  - Lidar com potências de 2 na máquina é muito comum
  - A unidade aritmética que faz shifts é muito simples e rápida
    - \* Mais rápido do que se realizássemos uma multiplicação por 2 "clássica"

YKL (UDESC)

Conjuntos de Instruções

11/21

# Anotações

Anotações

Anotações

# Operações Lógicas: AND e OR

- AND
  - and: realiza o AND lógico entre os bits dos registradores

tand \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 = \$t1 & \$t2

\$t1: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0001
\$t2: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000
\$t0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000

- OR
  - or: realiza o OR lógico entre os bits dos registradores

(L (UDESC) Conjuntos de Instruçõe:

12/21

# Operações Lógicas: NOR

- A última operação lógica que deveria existir é um not
  - Essa operação tomaria um registrador fonte e um destino
  - Não segue o padrão do tipo-R
  - Para manter o padrão, a operação NOR foi incluída no MIPS

### NOR

nor: realiza o OR-negado lógico entre os bits dos registradores

```
*nor $t0, $t1, $t2  # $t0 = ~($t1 | $t2)

$t1: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0001
$t2: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000
$t0: 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0010 1110
```

• Como fazer um not com nor?

```
nor $t0, $t1, $zero # $t0 = ~$t1
```

VKI (LIDESC)

Conjuntos de Instrucõe

13/21

Anotações

# AND e OR com imediatos

• As instruções and e or possuem versões imediatas

```
ori $t0, $t1, 0xACDC # $t0 = $t1 | 0xACDC
andi $t0, $t1, 0xACDC # $t0 = $t1 & 0xACDC
```

- É comum utilizar o ori para carregar um imediato para dentro de um registrador
- Como podemos carregar o imediato 156<sub>10</sub> para o registrador \$s0 utilizando ori?

```
ori $s0, $zero, 156 # $s0 = 0 | 156 <==> $s0 = 156
```

- Poderíamos fazer a carga utilizando um addi?
  - Problema: o addi copia o bit mais alto do imediato (16-bits) para o bit mais alto do registrador (32-bits) se o somarmos com zero
  - ► Complemento de dois
  - Não é um problema para constantes pequenas (≤ 0x7FFF)
  - addiu pode ser uma opção válida
  - O montador pode ajudar :)

YKL (UDESC

Conjuntos de Instruções

14/21

Anotações

Anotações			

# **ANDI**

• Com:

addi \$t0, \$zero, 0x7FFF

Montador gera:

addi \$8, \$0, 0x7FFF

• Com:

1 addi \$t0, \$zero, 0x8000

Montador do MARS gera:

lui \$1, 0x0000 ori \$1, \$1, 0x8000 add \$8, \$0, \$1

 Dependedo do contexto e do Montador addi pode ser uma pseudoinstrução

YKL (UDES

Conjuntos de Instruções

15/21

# Carregando Imediatos Anotações • addi • addiu • ori Qual o maior imediato que podemos carregar com ori? 32 bits constant or address 5 bits 5 bits 16 bits Um imediato de 16 bits, que é o tamanho do campo constant E como carregamos um imediato de 32 bits? Os registradores comportam 32 bits Podemos ter uma **única** instrução que carrega imediatos de 32 bits? Toda instrução no MIPS tem 32 bits Se criarmos uma instrução para carregar esse imediato, todos os bits da instrução seriam utilizados para definir o imediato ⇒ impossível! Carregando Imediatos Anotações • addi • addiu • ori • lui: load upper immediate Carrega o imediato para os 16 bits mais significativos do registrador, e preenche o restante com zero #255 $_{10}$ é o mesmo que 0000 0000 1111 1111 $_2$ lui \$t0, 255 \$t0 terá então

# Carregando Imediatos

- addi, addiu, ori, lui
- 1i: uma pseudoinstrução presente nos montadores MIPS
  - Facilidade oferecida pelo montadorCarrega um imediato de 32 bits

  - ► Com:
    - li \$t0, 0x7FFF
  - Montador gera:
  - addiu \$8, \$0, 0x7FFF
  - Com:
  - li \$t0, 0x8000
  - Montador gera:
  - ori \$8, \$0, 0x8000
  - ► Com:
    - li \$t0, 0x100AA
  - Montador gera:
    - lui \$1, \$0, 0x1 1, 0xaa

2	ori	Ş8,	ŞI

Anotações

	_				,			
ш	_	X	$\sim$	r		١ı.	$\sim$	c

- Carregue os seguintes imediatos para o registrador \$t0. N\u00e3o utilize a pseudoinstruç\u00e3o Ii.
  - **1** 255<sub>10</sub>
  - 987342343<sub>10</sub>
  - −987342343<sub>10</sub>
- Qual o código de máquina das instruções do exercício 1? Mostre isso em binário "encaixando" os bits em suas posições corretas em instruções do tipo R ou I, dependendo das suas respostas no exercício
- Considere as variáveis a, b, c e d de um programa, que foram carregadas para os registradores \$s0, \$s1, \$s2 e \$s3, respectivamente. Como fica o seguinte código em assembly do MIPS? Considere que x deve ser salvo no registrador \$s4.

x = a + b + c - d - 747;

• Faça um programa em MIPS equivalente ao código C abaixo:

```
int v[8] = {12, 3, 10, 7, 5, 1, 0, 99};
2v[7] = v[1] + v[2] + v[3] + 42;
```

VKI (LIDESC)

Conjuntos de Instruções

19/21

Anotações

_
_

# Sumário de algumas instruções e pseudoinstruções Carregar/Salvar Aritiméticas Lógicas Outras

Carregar/Salvar	Aritimeticas	Logicas	Outras
la	add	and	mfhi
lb	addi	andi	mflo
lbu	addiu	or	syscall
li	addu	ori	move
lui	sub	nor	
lw	subi	not	
sb	subiu	sll	
SW	subu	srl	
	mul		
	mult		
	div		
	divu		

(UDESC) Conjuntos

20/21

Anotações

Anotações		

Conjuntos de Instruções: Lidando com a Memória e Operações Lógicas

Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC