Conjuntos de Instruções: Contador de Programa, Branches e Jumps


Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC

YKL (UDESC) Conjuntos de Instruções: Branches	1/22

Convenção da memória

- Convenção sobre como um programa fica na memória principal da máquina (e.g., RAM)
 - ▶ pode mudar de implementação para implementação



YKI (IIDESC) Conjuntos de Instruções: Branches 2/2

Anotações

Anotações

Contador de Programa

 Considere o seguinte programa em assembly do MIPS

10x00400000 ori \$t2, \$zero, 25 20x00400004 lw \$t3, 0(\$s0) 30x00400008 add \$t4, \$t2, \$t3 40x00400000 sub \$t5, \$t2, \$t3

ssp→7fff fffc _{hex}	Stack ↓
	† Dynamic data
gp - 1000 8000 _{hex}	Static data
1000 0000 _{hex}	Text
pc→ 0040 0000 _{hex}	Reserved

- O processador sabe qual a próxima instrução a ser executada através do contador de programa
 - ► Registrador PC (Program Counter)
 - No x86 o PC é chamado de IP (Instruction Pointer)
- Não é diretamente visível/acessível ao programador

Anotaçoes		

KL (UDESC) Conjuntos de Instrucões: Branci

3/22

Contador de Programa

- Durante a execução:
 - O processador carrega a instrução no endereço apontado pelo registrador
 - P O processauor carrega a moregas no processador faz é per PC
 P Por motivos que veremos adiante, a primeira coisa que o processador faz é acrescentar +4 no PC para apontar para próxima instrução
 ★ Por que +4?
 ★ +4 já que cada instrução ocupa 4 bytes no MIPS32
 - O Processador executa a instrução carregada
 O processo se repete

Exemplo

```
• pc = 0x00400000
```

```
10x00400000 ori $t2, $zero, 25
20x00400004 lw $t3, 0($s0)
30x00400008 add $t4, $t2, $t3
40x0040000C sub $t5, $t2, $t3
2 0x00400004
3 0x00400008
4 0x0040000C
```

Anotações

Anotações

Exemplo

• pc = 0x00400004

```
10x00400000 ori $t2, $zero, 25
20x00400004 lw $t3, 0($s0)
30x00400008 add $t4, $t2, $t3
40x0040000C sub $t5, $t2, $t3
```

Anotações	

Exemplo

```
• pc = 0x00400008
```

```
ori $t2, $zero, 25
lw $t3, 0($s0)
add $t4, $t2, $t3
sub $t5, $t2, $t3
 1 0x00400000
2 0x00400004
3 0x00400008
4 0x0040000C
```

Exemplo

• pc = 0x0040000C

ori \$t2, \$zero, 25 lw \$t3, 0(\$s0) add \$t4, \$t2, \$t3 sub \$t5, \$t2, \$t3 1 0x00400000 2 0x00400004 3 0x00400008 4 0x0040000C

Anotações

Anotações

Anotações

Contador de Programa

- Como os demais registradores, o contador de programa armazena 32 bits
- Qual o maior programa que podemos escrever em uma arquitetura MIPS
- de 32 bits?

 ► 2³² = 4GiB

 ► Na prática esse número é muito menor, já que o programa não é composto somente de instruções

 - * Temos o segmento de pilha, heap, dados estáticos, ...

 Considerando que a primeira instrução do programa está em 0x00400000, existe a possibilidade de em algum momento o pc conter o valor 0x00400003 no MIPS32?
 - Não. Toda instrução ocupa 32 bits (4 bytes). Como a memória é endereçada em bytes, os saltos são de 4 em 4
 As instruções sempre começam em um endereço múltiplo de 4: Restrição de alinhamento
 Comum em muitas arquiteturas: Não existe essa restrição em x86

Branches: beq

- branch: desvio
- Desvio condicionais
 - Instruções utilizadas para tomada de decisão
 - ▶ if, while, for
- Instrução do tipo-I
- beq: branch if equal (desvie se igual)
- 1 beq \$s0, \$s1, ENDEREÇO

beq \$s0, \$s1, 10 #salte 10 se \$s0 == \$s1




Anotações

Anotações

Branches: bne

• bne: branch if not equal (desvie se não igual)

1 bne \$s0, \$s1, ENDEREÇO



Branches: Salto

- Problema: Se ENDEREÇO apontar para o endereço real da instrução, nenhum programa poderia conter mais de 2¹⁶ = 64 Kbytes de instruções.
 - Solução: Os desvios geralmente são tomados para regiões próximas da instrução atual
 - O registrador PC aponta para a próxima instrução a ser executada
 - ▶ Dessa forma, o ENDEREÇO em um branch é um "salto" referente ao PC
 - ▶ Para aumentar o alcance, o salto é definido em palavras de instrução (4 bytes)
 O salto pode ser positivo ou negativo

 - ★ Alcance de ±2¹⁵
 - Sendo assim, o endereço de memória efetivo do salto é

 - PC + 4 + ENDERECO × 4

 ► Logo, caso a condição do branch se satisfaça:

 * pc = pc + 4 + ENDERECO * 4

Anotações		

Exemplo

• Desejamos ignorar a linha/instrução destacada se \$s0 == \$s1 na Linha 5

```
lw $s0, 0 ($t0)
lw $s1, 4($t0)
lw $s2, 8($t0)
beq $s0, $s1, ENDEREÇO
addi $s2, $s2, 5
addi $s2, $s2, 10
 1 0x00400000
2 0x00400004
3 0x00400008
4 0x0040000C
5 0x00400010
6 0x00400014
```

- Qual o valor devemos colocar em ENDEREÇO, considerando que caso \$s0 seja igual a \$s1, devemos saltar para a instrução 0x00400014?
 - ► Ao chegar na instrução beq, pc = 0x0040000C
 - A instrução é carregada para a CPU, e antes de executar a instrução, pc é incrementado e aponta para a próxima, ou seja, 0x00400010

 Então o beq deve assumir que o salto deve ser feito a partir de 0x00400010

 - ► Como desejamos saltar para 0x00400014, 0x00400014 0x00400010
 - ▶ Como o salto é feito em palavras: $4_{16}/4_{16}=1_{16}$ palavras ▶ Logo endereço deve conter $1_{16}=1_{10}$

Conjuntos de Instruções: Branches

A

Anotações

Anotações	
-	

Facilidades do montador: rótulos (labels)

- Lidar com os endereços dos branches não é tarefa simples

 - Calcular o endereço pode ser confuso
 Ao inserir uma instrução entre o branch e o seu endereço final, temos que atualizar o branch
 - ► Pseudo-instruções (vai virar 1, 2, ... instruções?)
- O montador nos poupa desse problema
- Podemos utilizar rótulos (labels) no programa, e pedir por um desvio para o rótulo
 - O montador se encarrega de substituir o rótulo pelo endereço/salto correto quando o programa é montado
 - Rótulos são definidos com um nome único, seguido de dois pontos

Facilidades do montador: rótulos (labels)

1	lw \$s0, 0(\$t0)
2	lw \$s1, 4(\$t0)
3	lw \$s2, 8(\$t0)
4	beq \$s0, \$s1, salto
5	addi \$s2, \$s2, 5
6 salt	to:
7	addi \$s2. \$s2. 10

Anotações		

Comparações

- slt: set on less than (atribuir se menor que)
 - Instrução do tipo-R

```
slt $s0, $s1, $s2
```

- \$s0 = 1 se \$s1 < \$s2, 0 caso contrário
- Variantes:
 - ► slti: para imediatos (tipo-l)

 - s1tu: para comparações sem sinal
 s1tiu: para comparações imediatas (tipo-l) sem sinal

YKL (UDESC)	Conjuntos de Instruções: Branches	13/22

Exercício Resolvido

• Considere o seguinte trecho de código em C

```
1 if (a > b) {
2 a += 30;
3 }
4 b += 10;
```

Assumindo que a variável a está no registrador \$s0, e b no registrador \$s1, como fica esse trecho em Assembly do MIPS?


```
slt $t0, $s1, $s0 # $t0 recebe 1 se b < a, ou 0 caso contrário
beq $t0, $zero, b_maior_igual
addi $s0, $s0, 30
4b_maior_igual:
addi $s1, $s1, 10</pre>
```

Anotações

Anotações

Saltos incondicionais: j

- j: jump (salte para o endereço)
- 1 **j** 40000



- Jumps são instruções do Tipo-J
- Tipo mais simples de instrução

Anotações			

Saltos incondicionais: j

- Diferente dos desvios condicionais, os jumps não são relativos ao pc
 - Estamos efetivamente saltando para a palavra 40000 no exemplo anterior
- Como o endereçamento é em palavras mais uma vez, multiplicamos por 4 para obter o endereço em bytes da instrução
 - Ou seja, pc = ENDEREÇO << 2
 Deslocado 2 bits para multiplicar por 4
- Com isso, o salto tem capacidade efetiva de atingir endereços de até 28 bits
- Os 4 bits mais altos de pc ainda são emprestados para completar os 32 bits
 - necessários para representar um endereço completo: endereçamento pseudodireto
- Da mesma forma que com branches, podemos utilizar **rótulos**, e deixar o cálculo do endereço efetivo a cargo do montador

```
addi $s0, $s0, 1
beq $s0, $s1, fim
j repetir
5 fim:
```

Anotações			
-			

Exercício Resolvido

• Considere o seguinte trecho de código em C

```
twhile (vet[i] == k) {
4 \text{ vet}[i] = k + 10;
```

 \bullet Assumindo que as variáveis i e k se encontram nos registradores \$s3 e \$s5, respectivamente, e que a base do vetor <code>vet</code> está em \$s6, como fica o trecho em assembly do MIPS? Considere ainda que o vetor é de inteiros, e que cada inteiro ocupa uma palavra.

```
sil $t0,$s3,2  # multiplicando i por 4 para ajustar as palavras add $t0,$t0,$s6  # adicionando o deslocamento à base do vetor lw $t1,0($t0)  # $t1 = vet[i] bne $t1,$s5,saida  # saia se vet[i] != k add $s3, $s3, 1  # adicionando 1 em i (corpo do loop) j loop  # depois de executar o corpo, retorna para o início
addi $t1, $s5, 10  # $t1 = k+10

sw $t1,0($t0)  # vet[i] = $t1, ou seja, k+10
```

Conjuntos de Instruções: Branches

Anotações

Anotações			

Exercício Resolvido

Considere o seguinte desvio

```
beq $s0, $s1, L1
#conjunto de instruções 1
#conjunto de instruções 2
```

 \bullet Considere que o número de instruções entre o \mathtt{beq} e $\mathtt{L}1$ é muito grande, e não pode ser endereçado no campo de 16 bits do \mathtt{beq} (instrução do Tipo-I). Como resolver esse problema adicionando um jump extra?

LO:	bne \$s0, \$ j L1	s1,	L0	
L1:	#conjunto	de	instruções	1
11 :	#conjunto	de	instruções	2

·				

Exercício Resolvido

• Considere o programa em C a seguir

```
tif ((a < b && b < 50) || a == -10) {
   vet[b] = vet[b] + vet[b - 20];

3} else {
   a = 50;
   5}
   6b++;</pre>
```

 Assumindo que as variáveis a e b estão nos registradores \$s0 e \$s1, respectivamente, e que o endereço base de vet está em \$s2.
 Considerando também que o vetor é de inteiros, e que cada inteiro ocupa uma palavra, escreva o programa equivalente em Assembly do MIPS.

YKL (UDESC) Conjuntos de Instruções: Branches 19/2

Exercício Resolvido

Possível Solução

```
1 slt $t0, $s0, $s1 # $t0 = 1 se a < b
2 beq $t0, $zero, L1 # se a >= b => pula p/ teste a == -10
3 slti $t0, $s1, 50 # $t0 = 1 se b < 50
4 beq $t0, $zero, L1 # se b >= 50 => pula p/ o teste a == -10
5 j if # passou pelas duas primeiras condições => pula p/ o if
6L1:
7 ori $t0, -10 # carrega a constante -10 em $t0
8 bne $s0, $t0, else # se a != -10, pula p/ o else
9 if:
10 sl1 $t0, $s1, 2 # multiplicando b por 4 e salvando em $t0
11 add $t0, $t0, $s2 # somando deslocamento com a base do vetor
12 lw $t1, 0($t0) # $t1 = vet[b]
13 addi $t2, $t2, $2 # $t2 * 4 => obter o deslocamento em bytes
14 add $t2, $t2, $2 # somando deslocamento com a base do vetor
15 add $t2, $t2, $2 # $t2 * 4 => obter o deslocamento em bytes
16 add $t1, $t1, $t2, $t2 = vet[b-20]
17 add $t1, $t1, $t2 # $t1 = vet[b]
18 sw $t1, 0($t0) # $vet[b] = $t1
19 j saida # pula para o rótulo saida p/ não executar o else
20 else:
21 ori $s0, 50 # a=50
22 saida:
23 addi $s1, 1 # b++

YKL (UCESC) Conjuntos de Instruções: Branches
```

Anotações

Referências

- D. Patterson; J. Henessy. Organização e Projeto de Computadores: Interface Hardware/Software. 5a Edição. Elsevier Brasil, 2017.
- Andrew S. Tanenbaum. Organização estruturada de computadores.
 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- Harris, D. and Harris, S. Digital Design and Computer Architecture. 2a ed. 2012.
- courses.missouristate.edu/KenVollmar/mars/

Anotações		