IRACE: CONFIGURAÇÃO DE ALGORITMOS





RESUMO

- O que é o IRACE?
- Passo a Passo de como utilizar;
- Interpretação dos resultados;

VINICIUS MARTINS TON IRACE: CONFIGURAÇÃO DE ALGORITMOS

O QUE É O IRACE?

- É um package do R, desenvolvido por López-Ibáñez et al. (2016) para automatizar a configuração de algoritmos.
- Principais Vantagens:
 - Definir configurações de forma automática;
 - Otimizar a performance de algoritmos com grande quantidade de parâmetros;
- ▶ Para instalar o IRACE acesse o manual.

López-Ibáñez et al. (2016). The IRACE package: Iterated racing for automatic algorithm configuration. Operations Research Perspectives, 3, 43-58





PASSO A PASSO:

- Criando um executável;
- Configurando o IRACE;
- Rodando o IRACE;

CRIANDO UM EXECUTÁVEL

- Para criar um executável do é necessário utilizar a biblioteca cxfreeze;
- Como criar um executável?
 - Crie um arquivo main.py com todo o código python desenvolvido no Google Colab;
 - O arquivo deve possuir uma função "main()", a qual executa o código principal do algoritmo;
 - Sua função main() deve retornar o valor da função objetivo;

Para mais informações de utilização e instalação da biblioteca acesse o link.



CRIANDO UM EXECUTÁVEL

- Como criar um executável? (Continuação)
 - Se o problema abordado for de maximização, o valor retornado deve ser multiplicado por -1;
 - Garanta que seu algoritmo NÃO imprima nenhuma informação;
 - Adicione as seguintes linhas de comando ao final do arquivo:

```
if __name__ == "__main__":
    print(main())
```



CRIANDO UM EXECUTÁVEL

- Como criar um executável? (Continuação)
 - Abra o terminal ou prompt de comando;
 - Acessa a pasta onde o arquivo main.py está salvo;
 - Digite o seguinte comando para criar o executável:
 - cxfreeze ./main.py

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

vinni@MacBook-Pro-de-Vinni KnapsackProblemsUpdate % cxfreeze ./main.py
```

Acesso o vídeo informativo de como criar um executável aqui.



CONFIGURAÇÃO DO IRACE

- Criar uma pasta chamada "tuning" e copiar os seguintes arquivos*:
 - instance-list.txt;
 - parameters.txt;
 - scenario.txt;
 - target-evaluator.
 - target-runner.



CONFIGURAÇÃO DO IRACE

- Arquivos que devem ser configurados:
 - instance-list.txt Arquivo onde devem ser configurados os nomes das instâncias de teste para a parametrização;
 - parameters.txt Arquivo onde devem ser configurados os parâmetros a serem definidos e o respectivo intervalo de busca;
 - scenario.txt Arquivo onde devem ser realizado o setup do irace;
 - target-runner Arquivo onde deve ser configurado o executável do seu algoritmo;



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Informações de Setup:

```
# 2021-08-17 07:58:45 -03: Initialization
# Elitist race
# Elitist new instances: 1
# Elitist limit: 2
# nbIterations: 3
# minNbSurvival: 3
# nbParameters: 2
# seed: 92924034
# confidence level: 0.95
# budget: 5000
# mu: 5
# deterministic: FALSE
```



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Informações das iterações:

```
# 2021-08-17 07:58:45 -03: Iteration 1 of 3
# experimentsUsedSoFar: 0
# remainingBudget: 5000
# currentBudget: 1666
# nbConfigurations: 277
# Markers:
     x No test is performed.
     c Configurations are discarded only due to capping.
     - The test is performed and some configurations are discarded.
     = The test is performed but no configuration is discarded.
     ! The test is performed and configurations could be discarded but elite configurations are preserved.
     . All alive configurations are elite and nothing is discarded
                      Alive|
      Instance|
                                               Mean best| Exp so far|
                                                                       W time
                                                                                 rho | KenW |
                                    Bestl
                                                                                  NA I
                        277
                                            -58.98100000
                                                                 277 | 00:02:21 |
                                                                                      NA I
                                                                                               NA
                        277
                                                                 554 00:02:11 +1.00 1.00 0.0000
                                            -60.18200000
                        277
                                                                 831 00:03:34 +1.00 1.00 0.0000
                                            -57.31233333
                        277
                                                                 1108 | 00:05:13 | +1.00 | 1.00 | 0.0000
                                            -53.34850000
                                                                1385 | 00:02:05 | +1.00 | 1.00 | 0.0000
                                            -52.14860000
                        277
                                                                 1662 00:01:42 +1.00 1.00 0.0000
                        277
                                            -49.33433333
Best-so-far configuration:
                                            mean value:
                                                           -49.33433333
Description of the best-so-far configuration:
  .ID. maxItNoImprove SizeMax .PARENT.
                0.2666 0.1025
                                     NA
```



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Configurações Resultantes:

```
maxItNoImprove SizeMax
0.2666 0.1025
0.1916 0.1962
0.2139 0.1709
```

Resultados obtidos

Instance	OPT	C01	C02	C03	GAP
Knap_C5I10	3,84807	3,84807	3,84807	3,84807	0,00%
Knap_C30I20	9,52527	9,52527	9,52527	9,52527	0,00%
Knap_C150I200	91,22790	90,74823	90,74823	90,74823	0,53%
Knap_C500I500	232,75100	231,39745	231,39745	231,39745	0,58%
Knap_C500I700	308,41010	307,51608	307,51608	307,51608	0,29%
Knap_C700I500	213,11500	212,0821	212,0821	212,0821	0,48%

