PunkBackup — Manual de solución de problemas

La app se cierra sola poco después de abrirla

Esto es Avast (u otro antivirus parecido), no un error de PunkBackup — ver la sección "Importante: esta app no tiene firma digital de pago" del Manual de instalación para el por qué, y el arreglo (agregar una excepción para la carpeta de instalación de PunkBackup en Avast, restaurarla desde Cuarentena/Virus Chest si quedó ahí).

Si un backup que iniciaste desde tu iPhone justo después de abrir PunkBackup parece haberse detenido sin razón, casi seguro que es por esto: Avast escanea la app durante sus primeros ~10 segundos, y después la cierra y la vuelve a abrir en silencio — cualquier corrida de backup activa justo en ese momento se corta junto con ella (ver el Manual de instalación para la explicación completa). No se pierde nada de lo que ya se subió — solo vuelve a iniciar el backup desde tu iPhone una vez que la app esté abierta de nuevo. Agregar la excepción de Avast hace que esto deje de pasar.

"Iniciar backup" no hace nada / no cambia de estado

- Cierra la app por completo (no solo minimizarla) y ábrela de nuevo con el ícono del Escritorio.
- Si vuelve a pasar, ahora debería aparecerte una ventana con el error exacto (en vez de fallar en silencio) — mándanos ese texto.
- Verifica que no haya quedado otra copia de la app abierta desde antes (revisa la barra de tareas).

El iPhone no puede conectarse al servidor

1. Confirma que el iPhone y la PC estén en la **misma red WiFi** (revisa el nombre exacto en Configuración → WiFi de ambos dispositivos — a veces un router tiene redes separadas para 2.4GHz/5GHz con nombres parecidos).
2. Prueba abrir, desde el navegador del iPhone (Safari), la dirección que te muestra la app (ej. `http://NOMBRE-PC.local:8787/health`). Si no carga, prueba con la "IP alternativa" que también te muestra la app.
3. Confirma que el servidor esté encendido en la PC ("Escuchando en el puerto..."). Reintenta automáticamente unas cuantas veces (mostrando brevemente "Iniciando backup...") si el puerto no se libera de inmediato — común justo después de que un antivirus cierre y reabra la app. Si sigue fallando después de esos reintentos (por ejemplo, si otro programa de verdad está usando el puerto), la app muestra un mensaje de error real explicando por qué, en vez de decir "Escuchando" sin serlo de verdad — si ves ese error, cierra lo que esté usando el puerto 8787 (u otra copia de PunkBackup abierta) e

inténtalo de nuevo.

4. Revisa que la regla de Firewall exista: PowerShell (como administrador) → `Get-NetFirewallRule -DisplayName "PunkBackup"`. Si no aparece (por ejemplo, si no marcaste esa casilla durante la instalación), agrégala con `New-NetFirewallRule -DisplayName "PunkBackup" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8787 -Profile Private -Action Allow`.

Error 401 "Missing or invalid X-Backup-Token header"

- El token en el Atajo no coincide con el de tu perfil en la PC.
- En el Atajo, revisa **cada** acción que tenga un encabezado `X-Backup-Token` — el valor debe ser el **chip** de la variable `Token` (fondo de color), nunca la palabra "Token" escrita como texto plano.
- Copia el token de nuevo desde la app (botón "Copiar token" en el perfil) y pégalo en la acción **Text** correspondiente del Atajo.
- Desde v1.7.14, el log de actividad registra esto también (una sola vez por dispositivo, no una vez por foto): "Backup request received from [IP] but no profile matches that token."

Error 403 "This profile is paused"

- El perfil está **Pausado**. Ve a la app → pantalla Principal o Configuración → activa el interruptor a **Activo**.
- Desde v1.7.14, el log también lo registra una sola vez: "Backup request received from [perfil] but this profile isn't ready to receive it."

Error 409 "no destination folder configured"

- Ese perfil no tiene carpeta destino. Ve a Configuración → "Elegir carpeta..." para ese perfil.
- Desde v1.7.14, el log también lo registra una sola vez, con el mismo mensaje que el error 403 de arriba (ambos casos significan "el perfil no está listo para recibir backup").

La tarjeta de un perfil dice "USB no conectada" (desde v1.7.13)

- Es exactamente lo que dice: la carpeta destino de ese perfil apunta a una unidad (USB) que ahora mismo no está conectada a la PC. No es un error de la app — es información real, y antes de v1.7.13 no se mostraba con claridad (la tarjeta mostraba "0 archivos, nunca" como si el destino estuviera simplemente vacío, y el log no decía nada cuando el Atajo lo intentaba de verdad).
- Solución: conecta esa USB específica y espera unos segundos — la tarjeta se actualiza sola (revisión automática cada ~1.5s), sin necesidad de reiniciar la app ni el perfil.
- Si el Atajo del iPhone corre mientras la USB está desconectada, cada intento fallará en silencio desde el lado del teléfono (esto es una limitación de Atajos, no de PunkBackup — ver "El teléfono se traba mientras corre el Atajo" más abajo) mientras la app registra en el log de actividad una línea como "Destination folder not reachable — is the USB drive connected?" — una sola vez por desconexión (desde v1.7.19; antes salía cada minuto), para no llenar el log si el Atajo insiste con cientos de fotos. Vuelve a avisar si conectas la unidad y luego se desconecta de nuevo.

- Una carpeta que todavía no existe pero está en una unidad SÍ conectada (por ejemplo, el primer respaldo real de un perfil nuevo) NO dispara este aviso — esa carpeta se crea sola normalmente.

El Atajo corre pero no sube ninguna foto nueva

- Revisa que **"Find Photos"** no tenga ningún filtro raro además del `Date Taken is before Limite` (ver el paso 3 de la guía alternativa de Construcción Manual para ver cómo debería quedar) — otro filtro distinto que se cuele hace que dé 0 resultados en silencio, sin ningún error visible.
- Revisa que **`Limit`** esté activado y en **50** en "Find Photos" — esto es obligatorio, no opcional: sin él, "Find Photos" falla directamente en una biblioteca grande, incluso solo contando resultados.
- Confirma en Configuración → Privacidad y seguridad → Fotos que la app Atajos tenga acceso ("Todas las fotos" / "Always Allow") — con acceso limitado, una foto que acabas de tomar o guardar simplemente puede no ser visible para el Atajo todavía, sin ningún error visible.

Todas las fotos nuevas están cayendo en la misma carpeta (el mes actual)

Esto pasa cuando el servidor recibe una fecha vacía para cada foto, y `_year_month_dir()` usa "ahora mismo" como respaldo — así que todo termina en la carpeta del mes en curso sin importar cuándo se tomó la foto realmente.

- **Causa casi siempre confirmada**: el chip dentro de la acción **Formatear fecha** (la que construye la variable `TomadaEn` — ver el paso 4 de la guía alternativa de Construcción Manual) se desconfiguró en silencio y quedó apuntando a otro atributo (por ejemplo "Nombre") en vez de **Fecha de captura**. Esto suele pasar sin ningún error visible, justo después de agregar o mover otra acción dentro del mismo bloque "Repetir" — Shortcuts a veces reconfigura chips vecinos sin avisar.
- **Cómo confirmarlo**: dentro del Atajo, abre la acción "Formatear fecha" y toca su chip — debe decir **Fecha de captura**. Si dice cualquier otra cosa, ese es el problema.
- **Arreglo**: vuelve a seleccionar "Fecha de captura" en ese chip. Las fotos que subas DESPUÉS de este arreglo van a quedar en su carpeta correcta automáticamente — no hace falta hacer nada más para las nuevas.
- **Las fotos que ya se subieron mal archivadas** (antes del arreglo) no se reorganizan solas — quedan donde cayeron. Si esto te pasó con muchos archivos, es un caso de mantenimiento puntual (leer la fecha real directamente del archivo o forzar un re-envío desde el teléfono); no es algo que el Atajo o el servidor corrijan automáticamente.

Un video sale con la fecha de hoy en otra app (PhotoPrism, Finder...), aunque esté en la carpeta Año/Mes correcta

Esto es esperado y ya está corregido automáticamente — no necesitas hacer nada. Algunos videos (principalmente los importados de otras apps, no los grabados directo con la cámara) necesitan un reintento automático para subir correctamente; ese proceso de reintento dejaba la fecha interna propia del video con el día del reintento, no la fecha real de grabación — aunque la carpeta donde cayó siempre fue la correcta. El

servidor ahora corrige esa fecha interna automáticamente en cada video que recibe, y ya corrigió retroactivamente todos los videos respaldados antes de que existiera esta corrección. Si de todas formas sigues viendo una fecha incorrecta en otra app después de esto, es posible que esa app esté leyendo un campo distinto al que se corrige — no es algo que valga la pena perseguir más del lado de PunkBackup.

Mi biblioteca es enorme (miles de fotos) — ¿llegará a terminar el respaldo completo?

El Atajo barre tu biblioteca hacia atrás en bloques acotados de 50 fotos, empezando por las más recientes, avanzando automáticamente bloque por bloque dentro de una sola corrida — esto ya viene armado dentro del archivo de Atajo ya hecho del Manual de configuración del iPhone, no hace falta configurar nada de tu parte. (Si construiste el Atajo a mano, o solo quieres entender exactamente cómo funciona, ver el paso "Armar el barrido en bloques hacia atrás" de la guía alternativa de Construcción Manual.) Esto es lo que permite que una biblioteca grande de verdad llegue a terminar, en vez de fallar por tiempo (sin `Limit`) o quedarse revisando siempre el mismo conjunto fijo sin avanzar (`Limit` fijo sin forma de avanzar).

- La cantidad de bloques por corrida se controla con la variable `Repeticiones` (una acción `Text` cerca del inicio, por defecto `50`). Comprobado funcionando con `Repeticiones` hasta 50 (≈2500 fotos revisadas en una sola corrida). Para tu primer respaldo completo de una biblioteca grande, está bien correr el Atajo varias veces seguidas en vez de subir `Repeticiones` muy alto desde el primer intento — revisa el log de actividad de la app en la PC (usa "Expandir" para verlo más grande) para confirmar que va avanzando bien antes de subir el número.
- **Los videos podían llegar vacíos (0 bytes), o Shortcuts podía fallar directamente al intentar leerlos (alerta "WFPhotoMediaContentItem produced no file representation...") — ambos casos ya están resueltos (2026-10-23).** El servidor nunca registra un video así como respaldado de verdad, así que antes del arreglo ese mismo video se reintentaba solo en una corrida posterior. Causa raíz identificada: Shortcuts a veces no logra leer los datos reales del video directo de la librería de Fotos (asset de iCloud aún no descargado, o un codec/contenedor poco común — ProRes, HDR/Dolby Vision, modo Cinematic, Spatial Video). El Atajo ahora procesa TODO video con la acción "Encode Media" (`Size: Passthrough`) antes de subirlo — sin pérdida real de calidad (mismo códec, resolución y bitrate, confirmado con `ffprobe`) — en vez de intentarlo directo primero. Las fotos no se ven afectadas (no pasan por este paso). Si construiste el Atajo a mano antes de esta fecha, revisa la sección 4 (paso c.0) de la guía alternativa de Construcción Manual para actualizar tu copia.
- Si una corrida se interrumpe (sales de casa, o le das Stop), no se pierde nada — todo lo ya subido queda respaldado para siempre. La siguiente corrida simplemente vuelve a empezar desde tus fotos más recientes, no exactamente donde quedó. Revisar de nuevo esos bloques ya completos nunca vuelve a transferir ningún archivo, pero — ver la sección "¿Qué tan rápido es un respaldo, en la práctica?" justo abajo — tampoco es necesariamente rápido; calcula tiempo real para eso, no cero.
- Si el Atajo mismo parece congelarse sin ningún error ni causa visible (raro, pero una falla conocida de la app Atajos sin relación con este sistema), fuérzalo a cerrar desde el selector de apps y vuelve a correrlo — nada se corrompe por una corrida interrumpida, ver el punto anterior.

¿Qué tan rápido es un respaldo, en la práctica? (medido en este ambiente)

Estos números vienen de subidas reales de producción en el ambiente propio de este proyecto — un **iPhone 15**, una **red WiFi de casa**, y una **PC Windows (Dell)** — calculados directamente de las marcas de tiempo propias del servidor, usando solo los **últimos días** de subidas reales (cerca de 1.340 archivos) para que los números reflejen las condiciones actuales, no un promedio mezclado con las primeras corridas de prueba del proyecto.

Tipo de archivo	% típico de una biblioteca	Tamaño promedio	Tiempo típico por archivo
JPEG	~57%	0.24 MB	~1.7 s
HEIC	~30%	2.0 MB	~6.5 s
PNG	~5.5%	2.9 MB	~6.6 s
MP4	~3%	8.3 MB	~9.7 s
MOV	~4%	23.6 MB	~16.7 s

La mayor parte del tiempo de una foto chica **no** es transferencia por red — es el costo fijo de las dos peticiones por archivo que hace el Atajo (`/check`, luego `/upload`). Ese costo fijo casi no cambia según el tamaño, así que domina en fotos chicas y pesa cada vez menos en videos grandes, donde la velocidad real de transferencia pasa a ser el factor principal.

Proyección por `Repeticiones` (la variable que controla cuántos bloques de 50 elementos barre una sola corrida — ver la nota "Ajustando `Repeticiones`" del Manual de configuración del iPhone), desglosada por tipo de archivo con esta misma mezcla real, para un **primer respaldo de archivos totalmente nuevos**:

Repeticiones	Total elementos	JPEG	HEIC	PNG	MP4	MOV	Tiempo (solo elementos nuevos)
10	500	287	152	27	16	18	~35 min
20	1.000	574	303	55	31	37	~1 h 10 min
30	1.500	861	455	82	47	55	~1 h 45 min

Repeticiones	Total elementos	JPEG	HEIC	PNG	MP4	MOV	Tiempo (solo elementos nuevos)
40	2.000	1.148	607	109	63	73	~2 h 20 min
50	2.500	1.435	759	136	78	92	~2 h 56 min
75	3.750	2.152	1.138	205	118	137	~4 h 24 min
100	5.000	2.870	1.517	273	157	183	~5 h 52 min
150	7.500	4.305	2.276	409	235	275	~8 h 48 min
180	9.000	5.166	2.731	491	283	330	~10 h 34 min
200	10.000	5.740	3.034	546	314	366	~11 h 44 min
250	12.500	7.175	3.793	682	392	458	~14 h 40 min

`Repeticiones` hasta **50** (≈2.500 elementos) está confirmado funcionando en un dispositivo real desde las pruebas originales de este proyecto. **`Repeticiones = 180` (≈9.000 elementos) también fue confirmado funcionando en un dispositivo real** — el Atajo en sí no falla ni se cuelga a ese tamaño. Los valores por encima de 50 que no se han confirmado por separado se muestran igual como referencia, pero trátalos como no verificados hasta probarlos.

> **Elementos ya respaldados**: la tabla de arriba solo cubre archivos **nuevos**. Cuando la mayor parte de tu biblioteca ya está respaldada, cada corrida igual revisa todos los elementos del más nuevo al más antiguo, y uno ya respaldado no transfiere nada. Medido el 2026-11-03 con todo ya respaldado: un barrido completo de 3.208 elementos tardó **unos 48 minutos**. La PC responde cada consulta en menos de un milisegundo; el iPhone tarda como un tercio de segundo por elemento en recorrer las acciones del Atajo (17 minutos en total), y el resto fueron pausas del propio iPhone (30 minutos) cuya causa todavía no está confirmada. Lo más seguro en una corrida larga es dejar la pantalla encendida y la app Atajos abierta. Una versión anterior de este manual decía que cada elemento ya respaldado tardaba unos 20 segundos: esa medición en realidad era de subidas completas que la PC después descartaba por duplicadas, no de saltos.

Otras salvedades: - Tu propia mezcla de fotos/videos cambia estos números — una biblioteca con más videos tarda notablemente más por elemento que una con más fotos. - La fuerza de tu propia señal WiFi y otros dispositivos compitiendo por el ancho de banda al mismo tiempo pueden mover estos números en cualquier dirección.

El teléfono se traba mientras corre el Atajo

- Ve a Configuración → Pantalla y brillo → Auto-bloqueo → **Nunca** (temporalmente, mientras corres un respaldo grande).
- Corridas con miles de fotos pueden tardar varios minutos — es normal, no es que se haya "colgado".
- Si de verdad no responde: reinicio forzado del iPhone es seguro, no se pierde nada (la corrida en el servidor queda "a medias" sin daño).

La notificación final del Atajo sale con los números vacíos (Nuevos/Ya existían/Conflictos)

No afecta el respaldo real en ningún caso — las fotos se siguen subiendo y guardando correctamente aunque la notificación salga vacía. Si te pasa, revisa la acción **"Obtener contenido de URL"** hacia `/run/finish` (ver el paso 5 de la guía alternativa de Construcción Manual):

- El header `X-Backup-Token` debe estar en **Headers**, no dentro de **Request Body** → **Form**.
- **Request Body** → **Form** debe tener un campo `run_id` con valor la variable `RunID` — sin ese campo, el servidor rechaza la petición y el resto de esa sección (leer los contadores, armar el mensaje) se salta en silencio, dejando el resumen vacío.

Para confirmar que sí se guardó algo mientras lo revisas, mira la carpeta destino directamente (ver siguiente sección).

El Atajo terminó sin mostrar ninguna notificación

Si el Atajo llegó a tu foto más antigua y terminó sin resumen, tienes una versión anterior al 2026-11-03. Al encontrar un bloque vacío se detenía de inmediato, antes de avisarle a la PC que la corrida había terminado, así que el resumen solo salía cuando se acababan antes las `Repeticiones`. No se perdió nada: todo lo que subió quedó respaldado, y la app cierra esa corrida sola la próxima vez que se abre.

Para arreglarlo, descarga el Atajo otra vez (ver el Manual de configuración del iPhone) y pon tu dirección y token, o agrega a mano las 3 acciones que faltan en el tuyo: sección 3 de la guía alternativa de Construcción Manual, dentro del "Si" cuya condición es `Count` es `0`.

Cómo revisar si de verdad se están guardando archivos

Sin necesidad de nada técnico: abre la carpeta destino que elegiste en el Explorador de Windows — deberías ver subcarpetas por Año y Mes con tus fotos y videos dentro.

Segunda copia (espejo) — mensajes y qué significan

Ver la sección "Segunda copia (opcional)" del Manual de uso para cómo funciona normalmente esta funcionalidad. Estos son los mensajes que podrías llegar a ver:

- **"No se puede usar esa carpeta"** — intentaste poner la segunda copia exactamente en la misma carpeta que tu destino principal. Elige otra.
- **"Segunda copia: [ruta] (no conectada)"**, botón de sincronizar en gris — estado normal y esperado cuando esa unidad no está conectada en este momento. No es un error; conéctala de nuevo y vuelve a estar lista para sincronizar.
- **"La segunda copia no tiene espacio suficiente para todo lo pendiente"** — un aviso que aparece antes de sincronizar, no algo que detiene el proceso: igual copia lo que alcance, empezando por tus fotos más recientes, y retoma el resto cuando liberes espacio o pongas una USB más grande.
- **"La sincronización se detuvo antes de terminar ([error])"** — algo interrumpió un archivo a mitad de copiarlo, casi siempre porque la unidad se llenó de verdad o se desconectó en vez de expulsarse de forma segura. No se pierde nada — lo que ya se copió con éxito antes de eso queda válido — solo revisa la unidad y toca "Sincronizar ahora" de nuevo; retoma exactamente donde se detuvo.
- **"No se pudo completar la sincronización de la segunda copia: [error]"** — una falla real, puntual (poco común). El log de actividad (▼ Mostrar actividad) tiene el texto exacto del error justo después de esta línea en el log.
- Reconectar una USB de segunda copia que ya tiene algunos archivos nunca vuelve a copiar lo que ya está ahí, y nunca reinicia el contador visible desde cero — el conteo que ves ya refleja todo lo que hay en esa unidad, lo viejo y lo nuevo combinados.
- **"N fallidos"**, junto al contador durante la sincronización — aparece cuando algunos archivos no logran pasar la verificación (casi siempre porque otra cosa está usando la misma unidad USB al mismo tiempo, por ejemplo un respaldo real desde el iPhone corriendo en paralelo). El contador principal (**X / Y archivos**) solo cuenta copias que sí se confirmaron correctas — nunca cuenta intentos fallidos como si fueran progreso, así que si lo ves avanzar muy lento junto con un número de fallidos que crece, es una señal real de que algo más está compitiendo por esa unidad — no un error del programa. Detén el proceso que esté usando esa misma unidad y vuelve a sincronizar.

¿Qué tan rápido es la sincronización de la segunda copia (espejo)?

Mismo método de medición real que la velocidad de subida por WiFi de arriba, pero para la copia local USB-a-USB — medido de una corrida real en el ambiente propio de este proyecto (607 archivos reales, 3.11 GB, copiados y verificados).

Tipo de archivo	Cantidad	Tamaño prom.	Tiempo típico	Velocidad aprox.
JPEG	349	0.21 MB	~1.35 s	~0.15 MB/s
HEIC	117	2.23 MB	~2.24 s	~0.99 MB/s
PNG	57	1.75 MB	~1.70 s	~1.03 MB/s
MOV	82	32.62 MB	~8.27 s	~3.94 MB/s

La copia local es en general más rápida que subir el mismo archivo por WiFi — sobre todo en videos (~8 s local vs. ~17-19 s por WiFi) — pero en fotos JPEG chicas casi no hay diferencia (~1.35 s local vs. ~1.7-2 s por WiFi). Misma razón de fondo que los números de WiFi: la mayor parte del tiempo de un archivo chico es costo fijo por archivo (abrirlo, copiarlo, releerlo para verificar, registrarlo), no transferencia de datos en sí — la velocidad de transferencia real solo empieza a pesar cuando el archivo ya es grande (videos).

Salvedad importante: esto se midió en una USB chica (4 GB) y casi llena — no en una unidad nueva con espacio de sobra. Una unidad flash con poco espacio libre puede comportarse peor que estos números en condiciones reales (esta misma corrida terminó porque se quedó sin espacio de verdad, con una tasa notablemente más alta de copias que fallaron la verificación justo al final — 58 de 289, contra 7 la primera vez que se probó la misma USB con más espacio disponible). Espera que una USB sana con espacio real rinda al menos así de bien, probablemente mejor — pero no esperes que una USB casi llena aguante el ritmo.

Sigue sin funcionar

Contacta a quien te ayudó a instalar el sistema, o revisa el repositorio del proyecto en GitHub para reportar el problema.

Backup por cable

«No veo ningún iPhone». Prueba otro cable o puerto USB y desbloquea el teléfono. Si Windows no lo reconoce como dispositivo, instala **Apple Devices** desde la Microsoft Store.

«Desbloquea el iPhone y toca Confiar». Toca **Confiar** en el teléfono. Si no aparece, desconecta y vuelve a conectar el cable.

«El iPhone dejó de responder». Suele ser que se bloqueó o se movió el cable. Lo copiado queda guardado: conéctalo, desbloquéalo y pulsa **Continuar**.

Faltan fotos respecto a la app Fotos. Con «Optimizar almacenamiento» de iCloud, los originales que no están en el teléfono no se ven por cable. Corre el Atajo por WiFi.

Veo JPG donde esperaba HEIC. Revisa Ajustes → Fotos → Transferir a Mac o PC y elige **Mantener originales**.

Después de un backup por cable, el Atajo vuelve a enviar archivos. Es normal en la primera pasada: el servidor no puede comparar contenido hasta recibirlo. En el registro de actividad verás `already backed up as ..., skipped`: no se guardan de nuevo, y en la siguiente pasada ya no se piden. Esa primera pasada puede tardar bastante.

El Atajo subió un video que el cable no copió. Es correcto: el cable solo ve lo que el iPhone muestra por USB, y el Atajo le pide los archivos a la app Fotos. Por eso conviene correr los dos.

Los dos archivos parecen el mismo video pero se conservaron ambos. Si hay dudas, la app conserva los dos: compara fotogramas y audio, y prefiere un duplicado a perder un video.