PunkBackup — Manual de uso de la aplicación de escritorio

Esta guía explica qué hace cada pantalla y cada botón de la app. Para instalarla por primera vez, usa el **Manual de instalación**; para problemas, el **Manual de solución de problemas**.

Dos caminos: WiFi y cable

PunkBackup respalda por WiFi con el Atajo, o por cable con el botón **Backup por cable**. Los perfiles, las carpetas y las reglas son los mismos. El fondo te dice en cuál estás: oscuro en WiFi y claro en cable. La app siempre abre en WiFi. Ver la sección «Backup por cable».

La ventana tiene 2 pantallas

- **Principal**: encender/apagar el backup, ver a qué dirección deben conectarse tus dispositivos, y el estado de cada perfil.
- **Configuración**: cambiar el idioma de la app, y crear/administrar cada persona o dispositivo (perfiles).

Se cambia entre ellas con los dos botones de arriba, justo debajo del nombre de la app.

La ventana se abre **maximizada** por defecto cada vez — puedes restaurarla/achicarla como cualquier ventana de Windows si prefieres tenerla más pequeña; eso es un control normal de Windows, PunkBackup no recuerda ese tamaño entre aperturas.

Pantalla "Configuración" → Idioma

Arriba de todo en Configuración hay dos botones: **Español** / **English**. Tócalo y **toda la app cambia de idioma al instante** — botones, títulos, mensajes, todo — sin cerrar ni reiniciar nada. Tu elección se recuerda la próxima vez que abras la app.

En la esquina superior derecha de esa misma tarjeta, y también en la barra de título de la ventana, vas a ver qué versión tienes instalada (ej. "PunkBackup v1.7.3") — útil para comparar contra este manual o para reportar un problema.

Pantalla "Configuración" → Preferencias

Justo debajo de Idioma, tres tarjetas — mismo estilo de interruptor on/off que el switch Activo/Pausado de cada perfil en la pantalla Principal. Cada cambio aquí se aplica de inmediato, sin reiniciar.

- **Iniciar PunkBackup con Windows**: agrega (o quita) a PunkBackup de los programas de inicio de Windows, para que se abra solo al iniciar sesión — sin tener que buscar el ícono del Escritorio cada vez. **Desactivado por defecto.**
- **Iniciar backup al abrir el programa**: apenas termina de abrirse la app, hace automáticamente lo mismo que si tú mismo hicieras clic en **"Iniciar backup"** — incluyendo los mismos avisos si todavía no hay ningún perfil configurado, o ninguno tiene carpeta destino. Combina esto con el interruptor de arriba para que la PC quede escuchando a tu iPhone completamente sola después de reiniciar. **Desactivado por defecto.**
- **Minutos sin actividad para avisar que el backup se detuvo**: un campo numérico (1 a 30 minutos) que controla el aviso de inactividad descrito arriba en "▼ Mostrar actividad". Escribe un valor nuevo y haz clic en **"Guardar"** (o presiona Enter) — el botón solo se activa mientras hay un cambio válido sin guardar, y muestra brevemente " Guardado" una vez aplicado, así siempre queda claro si tu cambio realmente se aplicó. **5 minutos por defecto.**

Pantalla "Principal"

Botón "Iniciar backup" / "Detener backup"

Es el interruptor general del servidor — controla si la PC está **escuchando** en la red o no.

- **Apagado** (texto "Iniciar backup", verde): tu PC no acepta conexiones de ningún iPhone/iPad. Es el estado por defecto — la app nunca se enciende sola, ni siquiera si la dejas abierta.
- **Encendido** (texto "Detener backup", rojo): tu PC ya puede recibir fotos y videos de cualquier perfil que tengas **Activo**.

Justo al lado, el texto **"Estado: ..."** confirma en qué modo está: `Detenido`, `Iniciando backup...` (brevemente, justo después de hacer clic — normalmente un par de segundos, a veces un poco más si el puerto tarda en liberarse, por ejemplo justo después de que un antivirus cierre y reabra la app), o `Escuchando en el puerto 8787`. Si de verdad falla al iniciar (el puerto sigue sin liberarse), te sale una ventana de error explicando por qué, en vez de un falso "Escuchando".

Desde v1.7.14, la app no te deja encender el servidor si de verdad no hay ningún perfil que pueda recibir algo — te lo explica con un aviso en pantalla en vez de encender igual y fallar recién cuando el iPhone intente conectarse: - No has creado ningún perfil todavía. - Tienes perfiles, pero ninguno está **Activo**. - Tienes perfiles Activos, pero ninguno tiene una carpeta destino seleccionada. - **Desde v1.7.15**: tienes perfiles Activos con destino seleccionado, pero ninguna de esas carpetas es válida ahora mismo (por ejemplo, la USB donde vive esa carpeta está desconectada). No tiene que ser una USB — cualquier carpeta cuenta, incluida una en el disco interno de tu PC; lo único que importa es si ahora mismo se puede escribir ahí. Basta con que **una** de tus carpetas activas esté disponible para que el servidor arranque.

Una vez que el servidor sí arranca, el log de actividad muestra una línea por cada perfil listo para recibir ("Esperando backup para perfil...") — así confirmas de un vistazo para cuáles quedó escuchando de verdad.

> No necesitas "seleccionar" qué perfil va a respaldar — mientras el servidor esté encendido, **cualquier perfil Activo puede subir en cualquier momento**, incluso varios al mismo tiempo.

"Dirección del servidor"

Dos datos que vas a necesitar **una sola vez**, al configurar el Atajo de cada iPhone/iPad (no cambian entre perfiles):

- **Dirección**: `http://NOMBRE-DE-TU-PC.local:8787` — úsala primero.
- **IP alternativa**: una dirección numérica de respaldo, por si la anterior no responde desde algún iPhone en particular.

"Perfiles conectados a este backup"

Una tarjeta por cada perfil que hayas creado, con:

- **Nombre** del perfil.
- **Total en destino**: cuántos archivos hay en total en la carpeta de ese perfil (todo lo respaldado hasta ahora, de todas las corridas), cuánto ocupan (por ejemplo "50.364 archivos, 188,9 GB", desde v1.8.8) y la fecha de la última copia.
- **Última corrida**: cuántos archivos se guardaron específicamente en la corrida más reciente del Atajo (nuevos vs. los que ya existían) — si el Atajo sigue corriendo en ese momento, se marca "(en curso: N revisados)", donde N es cuántas fotos y videos lleva revisando. Ese número sube aunque no se guarde nada, porque lo ya respaldado se revisa sin enviarse ni dejar línea en el log.
- **Carpeta**: a dónde está guardando sus archivos.
- **USB**: si su carpeta está en una unidad extraíble, la etiqueta y el espacio libre de ese disco.
- Un interruptor **Activo / Pausado** — ver más abajo.

El interruptor Activo / Pausado

Es distinto del botón grande de arriba. El de arriba enciende/apaga **toda la PC**; este interruptor bloquea o permite **un perfil específico**, sin tocar a los demás.

- **Activo**: ese dispositivo puede subir fotos normalmente.
- **Pausado**: ese dispositivo específico no puede subir nada (el servidor le responde "perfil pausado"), aunque el resto siga funcionando. Útil para, por ejemplo, cortarle el acceso a un dispositivo de visita sin borrar su historial.

Pausar/reactivar **no borra nada** — es totalmente reversible.

"Última copia (todos los perfiles) / Total archivos"

Un resumen general sumando todos los perfiles — para ver de un vistazo si algo se respaldó recientemente, sin entrar a revisar perfil por perfil.

"▼ Mostrar actividad"

Está **visible por defecto** — colápsalo con el mismo botón si quieres una pantalla más limpia. Muestra un registro en vivo (estilo terminal, texto verde) de cada archivo que va llegando: nuevo, ya existía, o conflicto. Sirve para confirmar que algo está pasando en tiempo real mientras corres un Atajo desde el iPhone. También marca claramente cuándo **inicia** y cuándo **termina** cada corrida (con el resumen final: nuevos/ya existían/conflictos/errores), así que puedes ver de un vistazo dónde empieza y termina cada backup en el historial del log.

Cada línea lleva la **fecha y hora local** en que ocurrió (`DD-MM-AAAA HH:MM:SS`), seguida de **a qué perfil/dispositivo corresponde** (ej. `iPhone de Hesner`, `Ipad`, o `-` para una línea que no es de ningún perfil en particular, como cuando arranca o se detiene el servidor) — así, con más de un dispositivo respaldando, puedes saber de un vistazo a cuál pertenece cada línea, sin tener que adivinar solo por el mensaje. De cualquier forma, un log que abarca varios días (si dejas la app abierta) se sigue leyendo con claridad — puedes saber exactamente cuándo corrió cada backup, no solo el orden en que aparecen.

Si una corrida se queda "en curso" sin que el iPhone se comunique con la PC durante un rato (por ejemplo, si el WiFi se cortó o cerraste el Atajo en el teléfono a medio backup), el log muestra un aviso tipo ■ `"[perfil]": sin actividad hace 5+ minutos — el backup parece haberse detenido` — una sola vez por cada corte, no se repite mientras siga inactivo. Cuántos minutos de inactividad cuentan como "detenido" es configurable — ver "Configuración" → Preferencias más arriba. Desde v1.8.7 cuenta cualquier consulta del iPhone, no solo un archivo guardado: antes, un barrido donde todo ya estaba respaldado podía mostrar este aviso mientras el Atajo seguía trabajando.

Junto a ese botón hay uno más pequeño, **"Expandir"**, que abre el mismo registro en una ventana aparte, más grande y redimensionable — útil cuando una corrida larga genera mucho texto y el panel chico se queda corto.

Cada línea también se guarda en un archivo en disco (`%APPDATA%\PunkBackup\logs\activity.log`), así que puedes revisar la actividad pasada incluso después de cerrar la app — no solo lo que está visible en pantalla en ese momento. Rota diariamente y borra automáticamente lo más viejo de unos 6 meses, para que nunca crezca sin límite.

Pantalla "Configuración" → Perfiles

Debajo del selector de idioma es donde se gestionan las identidades — una por cada persona o dispositivo.

"+ Agregar perfil"

1. Escribe un nombre que identifique el dispositivo (ej. `iPhone de María`, `iPad de Diego`) — no tiene que ser técnico, es solo para que tú lo reconozcas.
2. La app genera un **token** único para ese perfil y te lo copia al portapapeles automáticamente — lo vas a pegar en el Atajo de ese dispositivo (ver el Manual de configuración del iPhone).

3. Enseguida te pide elegir la **carpeta destino** de ese perfil — puede ser cualquier carpeta, en tu disco interno o en un USB externo.

Botones de cada perfil

Botón	Qué hace
Elegir carpeta...	Cambia dónde guarda sus archivos ese perfil (por ejemplo, si cambiaste de USB). Los archivos ya respaldados en la carpeta anterior NO se mueven ni se borran.
Historial USB	Muestra los discos/carpetas que ese perfil ha usado antes — etiqueta, número de serie, espacio — para que reconozcas cuál USB es cuál aunque Windows le cambie la letra de unidad.
Copiar token	Vuelve a copiar el token al portapapeles (por si necesitas reconfigurar el Atajo).
Renombrar	Cambia solo el nombre que ves en la app — no afecta el token ni la carpeta.
Renovar token	Genera un token nuevo para ese perfil. El Atajo de ese dispositivo deja de funcionar hasta que pegues el token nuevo ahí — úsalo solo si sospechas que el token se filtró.
Eliminar	Revoca el acceso de ese perfil (su token deja de servir). **No borra ningún archivo ya respaldado.**

Segunda copia (opcional)

Debajo de los botones, cada perfil puede tener una **segunda copia** — una copia de todo lo que hay en su destino principal, guardada en otra carpeta/USB. No es obligatoria y viene desactivada por defecto; es para quien quiera tener sus fotos en más de una unidad física.

- **"+ Configurar segunda copia (opcional)"** — aparece cuando todavía no configuraste ninguna. Tócalo, elige una carpeta (no puede ser la misma que tu destino principal), y con eso ya quedó configurada.
- Una vez configurada, vas a ver cuántos archivos tiene y cuánto espacio libre le queda, además de un botón **"Sincronizar ahora"**.
- Tocar **"Sincronizar ahora"** copia lo que falte desde tu destino principal hacia la segunda copia — empezando por las fotos más recientes — y verifica cada archivo después de copiarlo, así una mala escritura de la USB se detecta y se reintenta sola en vez de dejar una copia dañada sin que nadie se entere. Esto nunca corre solo; tú decides cuándo sincronizar.

- Mientras sincroniza, ese mismo botón se convierte en **"■ Detener"** — úsalo si necesitas desconectar la segunda unidad antes de que termine. No se pierde nada en ningún caso: lo que ya se copió y verificó queda ahí, y la siguiente sincronización retoma justo donde quedó.
- **"Quitar"** deja de sincronizar hacia esa carpeta — **no** borra ningún archivo que ya se haya copiado ahí.
- Si algún día pierdes o se daña tu unidad principal, esta segunda copia es un respaldo real e independiente: basta con apuntar el destino principal de ese perfil a esa carpeta (con "Elegir carpeta..." de arriba) y la app reconoce exactamente lo que ya tiene ahí — no hace falta volver a subir nada desde el teléfono.

Backup por cable

Para un primer backup o un gran volumen de fotos, el cable es mucho más rápido que el WiFi. El WiFi sigue siendo el camino del día a día.

1. Conecta el iPhone con el cable, desbloquéalo y, si te lo pregunta, toca **Confiar**.
2. En la pantalla Principal, pulsa **Backup por cable**, arriba a la derecha. La app cambia a fondo claro para que siempre sepas en qué modo estás. Esto apaga el servidor WiFi, incluso a mitad de una copia: lo ya copiado queda guardado y el Atajo retoma lo demás la próxima vez. Si hay una copia en curso, la app te pide confirmar.
3. En la tarjeta del perfil, pulsa **Iniciar backup por cable**. La primera vez te pide confirmar que ese iPhone es de ese perfil, y luego te avisa si conectas otro.
4. Revisa el resumen y pulsa **Revisar y copiar**. Mantén el iPhone conectado y desbloqueado. Puedes detener la copia cuando quieras y continuarla después sin repetir lo ya copiado.
5. Al terminar, pulsa **Backup por WiFi** para volver. Si el servidor estaba encendido antes de cambiar, vuelve a encenderse.

Lo que conviene saber:

- Solo se lee del teléfono: nada se borra ni se modifica.
- El destino y las reglas son los mismos del WiFi. Nada se sobrescribe, y lo que ya está respaldado con otro nombre no se guarda dos veces.
- Se copia una sola vez por perfil a la vez. Un perfil pausado también puede usar el cable, porque pausar solo bloquea el WiFi.
- **«Todo respaldado» por cable significa todo lo que el iPhone muestra por USB, no necesariamente toda tu Fototeca.** Con iCloud y «Optimizar almacenamiento», los originales que no están en el teléfono no se pueden copiar por cable, y también hemos visto un video reciente que no apareció por USB. Corre siempre el Atajo por WiFi después, sobre todo antes de borrar fotos del teléfono.
- Cada archivo copiado queda en el registro de actividad, con su nombre y su hora.
- El cable y el WiFi se reconocen entre sí por contenido, aunque el nombre sea distinto, así que puedes usar los dos sin crear duplicados. La primera pasada del Atajo después de un cable vuelve a enviar una vez los archivos que no son de cámara (por ejemplo, de WhatsApp): el servidor los descarta y no se los vuelve a pedir. Esa primera pasada tarda más y usa más batería, sobre todo con videos.
- Mantén la PC enchufada durante una copia larga.

Flujo típico de uso diario

1. Abres la app con el ícono del Escritorio.
2. Presionas **"Iniciar backup"**.
3. Corres el Atajo en tu iPhone (manual, o automático si configuraste la automatización de WiFi).
4. Ves en la pantalla Principal cómo va subiendo (despliega "Mostrar actividad" si quieres el detalle en vivo).
5. Cuando termines, puedes cerrar la app o dejarla — no hace nada por su cuenta mientras no le des "Iniciar backup".

Buenas prácticas

- Crea un perfil por cada persona o dispositivo, nunca compartas un token entre dos iPhones.
- Si vas a usar un USB distinto para alguien, simplemente usa "Elegir carpeta..." en su perfil — no hace falta crear un perfil nuevo.
- Revisa "Historial USB" antes de conectar un disco que no usas seguido, para confirmar que es el correcto.