PPP Plot Manual ver. 1.0.0


2023. 12. 28.

Kim Hyun Chul

PPP Plot

- 1. 설치 방법
- 1) 설치 방법
 - 1. c:₩pdf₩ppp 폴더에 압축파일 해제





캐드 종류별로 만든 이유?

처음에는 오토캐드 버전으로만 만들었다가,

Gstar 캐드 및 ZW CAD에 대한 요청도 있어서 추가로 만들었습니다.

1. 설치 방법

2) 프린터 세팅 방법

```
;;아래는 종이로 출력하는 용도의 세팅입니다.
(setq plotername "HP 000 Printer"); 출력할 프린터이름
(setq ctbname "acad.ctb") ; A3 출력할 CTB 종류
(setq ctbnameA4 "acad.ctb") ; A4 출력할 CTB 종류
(setq papername "A3") ; 용지 크기는 A3 종이 종류 선택, 프린터마다 상태 다르니 확인
(setq papernamea4 "A4") ; 용지 크기는 A4 종이 종류 선택, 프린터마다 상태 다르니 혹
;예) ISO 전체페이지 A3(420.00 x 297.00 mm) 등으로 설정됨
(setq pdgsccpaper 514.4016); 용지 대각선 길이 A3기준임(도면 폼 크기 틀릴 경우 여기
(setq pdgsccpapera4 363.7430); 용지 대각선 길이 A4기준임(도면 폼 크기 틀릴 경우 여기
```

;;아래는 PDF로 출력하는 용도의 세팅입니다. CTB는 종이 출력 용도와 동일하게 따라 (setq P_plotername "DWG to PDF.pc3");PDF출력할 플롯터 이름 (Adobe PDF.pc3은 파일

(setq P_papername "ISO expand A3 (420.00 x 297.00 MM)") ; 용지 크기는 A3 종이 종류 선택, 프린터마다 상태 다르니 확인바람.

(setq P_papernamea4 "ISO expand A4 (297.00 x 210.00 MM)") ; 용지 크기는 A3 종이 종류 선택, 프린터마다 상태 다르니 확인바람.

;예) ISO 전체페이지 A3(420.00 x 297.00 mm) 등으로 설정됨

(setq PATH (getvar "c:\\pdf\\")) ;;; pdf파일 저장 위치 현재는 c:\pdf 폴더임. 폴더 없을 경우는 만드세요.

(setq PDFdelay 3000) ;PDF파일은 스풀이 안되므로 3초 딜레이 넣음. 연속으로 파일 저장 안될 경우 시간을 늘리세요. 10초는 10000임

;;여기까지 기본 세팅

메모장에서 PPP_[캐드종류].lsp" 파일을 메모장에서 수정 할 것. 플로터 이름, 용지 이름, CTB 이름 등을 정확하게 입력해 주세요.

프린터 이름 "HP 000 Printer"을 사용중인 프린터 이름으로 변경하면 됩니다. (네트워크 프린터의 경우

<mark>\\\\123.456.789(아이피 또는 프린터 이름) ex.) \\\\HP PRINTER</mark> 이런식으로 변경)

문의 내용 중 용지 오류가 많습니다.

용지는

가. A3,

나. ISO 전체페이지 A3(420.00 x 297.00 mm)

다. ISO expand A3 (420.00 x 297.00 MM)

처럼 프린터 마다 각자 이름이 있으므로, 띄어쓰기까지 맞춰주어야 합니다.

캐드별 CTB 파일 저장 위치

캐드 종류	CTB 파일 저장 위치	명령어
Auto CAD	C:₩Users₩ dA(사용자이름) ₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩ AutoCAD 2022(캐드버젼) ₩R24.1₩kor₩Plotters₩Plot Styles	Plottermanager -> Plot Styles 폴더
ZW CAD	C:₩Users₩ dA(사용자이름) ₩AppData₩Roaming₩ZWSOFT₩ZWCAD₩ 2023(캐드버젼) ₩ko-KR₩Printstyle	plottermanager → 위로가기 → Printstyle 폴더
Gstar CAD	C:₩Users₩ dA(사용자이름) ₩AppData₩Roaming₩Gstarsoft₩GstarCAD₩ R24(캐드버젼) ₩ko-KR₩Plot₩plot styles	plottermanager -> plot styles 폴더

PPP Plot

2. 설치 방법

3) 기본 사용 방법


모형탭

기능	명령어	비고
출력메뉴	PPPP	
[A3] 인쇄	PPP	
[A3] PDF	PDF	
[A4] 인쇄	PPP4	
[A4] PDF	PDF4	

배치탭

기능	명령어	비고
출력메뉴	PPPP	
[A3] 인쇄	MMM	
[A3] PDF	PDFM	
[A4] 인쇄	MMM4	
[A4] PDF	PDFM4	

PPPP 명령 입력시 아래와 같은 화면이 나옵니다.





ZW 캐드는 스마트배치플롯 메뉴가 추가 되어 있습니다.

AUTO CAD - PPPP (A3 / PDF) 출력

AUTOCAD - 출력 방법 (메뉴 : PPPP)


A3 프린터 출력: 명령어 - PPP





AUTOCAD - PDF 출력 방법 (c:₩PDF 저장)

A3 프린터 출력: 명령어 - PDF



□ 메뉴에서 원하는 출력 선택

(PPP, PPP4 등의 명령으로도 이용 가능)

기본 세팅값 (변경 필요)


프린터 이름: HP 000 Printer

CTB: acad.ctb

PDF 파일 저장 위치 : C:₩PDF

- 위 프린터 이름 외의 PDF는 인쇄가 잘 되지 않을 수 있음
- 반드시 C:\PDF 폴더가 있어야 함.


블록 또는 XREF 도각 선택 (explode 된 도각은 출력 되지 않음.) 선택한 순서 순으로 출력 됨



※ 1/10 미만 스케일은 용지에 맞지 않을 수 있음.

AUTOCAD - PDF 여백 설정 방법


Plot 명령 - 플로터 - DWG to PDF.pc3 설정 방법 (설정 여백 0으로 만들기)




ZWCAD - PPPP (A3 / PDF) 출력

ZWCAD - PPPP 명령

PPPP: 오토플롯 (ZWCAD에서 이용시)








ZWCAD - 출력 방법 (메뉴 : PPPP)

A3 프린터 출력: 명령어 - PPP




□ 메뉴에서 원하는 출력 선택

(PPP, PPP4 등의 명령으로도 이용 가능)

기본 세팅값 (변경 필요)


프린터 이름 : HP 000 Printer

CTB: acad.ctb



ZWCAD - PDF 출력 방법 (c:₩PDF 저장)

PDF 출력(A3): 명령어 - PDF



선택한 도각 순서대로 출력 됨

세팅값


프린터 이름 : DWG to PDF.pc5

CTB: acad.ctb

PDF 파일 저장 위치 : C:₩PDF

- 위 프린터 이름 외의 PDF는 인쇄가 잘 되지 않을 수 있음
- 반드시 C:\PDF 폴더가 있어야 함.


블록 또는 XREF 도각 선택 (explode 된 도각은 출력 되지 않음.) 선택한 순서 순으로 출력 됨



1/10 미만 스케일은 용지에 맞지 않을 수 있음.

ZWCAD - PDF 여백 설정 방법


Plot 명령 - 플로터 - DWG to PDF.pc5 설정 방법 (설정 여백 0으로 만들기)




Gstar CAD - PPPP (A3 / PDF) 출력

Gstar CAD - 출력 방법 (메뉴 : PPPP)


A3 프린터 출력: 명령어 - PPP





Gstar CAD – PDF 출력 방법 (c:₩PDF 저장)

A3 프린터 출력: 명령어 - PDF



□ 메뉴에서 원하는 출력 선택

(PPP, PPP4 등의 명령으로도 이용 가능)


기본 세팅값 (변경 필요)

프린터 이름: HP 000 Printer

CTB: acad.ctb

PDF 파일 저장 위치 : C:₩PDF

- 위 프린터 이름 외의 PDF는 인쇄가 잘 되지 않을 수 있음
- 반드시 C:\PDF 폴더가 있어야 함.



Gstar CAD - PDF 여백 설정 방법

Plot 명령 - 플로터 - DWG to PDF.pc3 설정 방법 (설정 여백 0으로 만들기)

