
国家级精品课程 国家级精品资源共享课



## 现代交換原理

### 卞佳丽

北京邮电大学 计算机学院



### 第一章 交換概论

第1节 什么是交换

第2节 各种交换方式

第3节 交换系统基本结构

# 1、什么是交换

### 问题?

什么是交换?

交换与通信网有什么关系?


计算机网络需要交换吗?


电信网络需要交换吗?

• • • • • •




#### 点到点电话通信







#### 无交换的多点间通信



□需全互连方式两两相连; 若终端数为N,则线对数


为: C<sup>2</sup><sub>N</sub>= N(N-1)/2

□每个终端需配置一个多 路选择开关;

□增加第N+1个终端操作复杂(增加N对线路、更换所有多路选择开关)。





#### 引入交换节点的终端间的通信





#### 多个交换节点组成的电话网






#### 什么是交换

在通信领域中,所谓交换,就是在通信 网上,负责在通信的源和目的终端之间建 立通信信道传送通信信息的机制(控制)。


### 交换系统(设备)



### 通信网的组成 (三要素)



### 计算机网络 (三要素)




国家级精品课程 国家级精品资源共享课



## 现代交換原理

### 卞佳丽

北京邮电大学 计算机学院



### 第一章 交換概论

第1节 什么是交换

第2节 各种交换方式

第3节 交换系统基本结构


#### 2-1 通信网三对基本概念

- 通信网(信息传送)重要概念之:
- 面向连接工作方式(物理连接、逻辑连接)
- 一 无连接工作方式
- 通信网(时分复用)重要概念之:
- 同步时分复用
- □ 统计 (异步) 时分复用
- 通信网(带宽分配)重要概念之:
- **□** 固定带宽分配
- 动态带宽分配



#### 面向连接工作方式


- 连接建立、信息传送、连接释放
- 类比: 专用车道/公交车





#### 无连接工作方式

- 边选路 (寻址)、边传递信息
- 类比: 自驾车春游




#### 通信网三对基本概念

- 通信网(信息传送)重要概念之:
- 面向连接工作方式(物理连接、逻辑连接)
- **□** 无连接工作方式
- 通信网(时分复用)重要概念之:
- **□** 同步时分复用
- 口 统计(异步)时分复用
- 通信网(带宽分配)重要概念之:
- **□** 固定带宽分配
- 动态带宽分配



#### 同步时分复用




- 位置化信道:依据信号在时间轴上的位置来区别每一路信号 (逻辑信道),无信息传送时也占用信道;
- 子信道信息流速率恒定,每帧一个定长数据。




#### 同步时分复用举例

#### 30/32路PCM系统



# 统计(异步)时分复用



- 标志化信道:标志码标识哪路信息,与时间位置 无关
- 分组长度可变或可变,分组头起定界作用
- 统计复用提高信道利用率


#### 通信网三对基本概念

- 通信网(信息传送)重要概念之:
- □ 面向连接工作方式(物理连接、逻辑连接)
- **□** 无连接工作方式
- 通信网 (时分复用) 重要概念之:
- **□** 同步时分复用
- **□** 异步时分复用
- 通信网(带宽分配)重要概念之:
- **ロ 固定带宽分配**
- 动态带宽分配

#### 通信带宽分配

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配


\* 类比: 交通车道



北




#### 2-2 各种交换方式-电路交换







#### 电话通信中信息的传送方式



#### 电路交换的三个阶段



14



#### 电路交换的特点

- 面向连接的工作方式(物理连接)
- 同步时分复用(固定带宽分配)
- 无差错控制机制
- 对通信信息不作处理(透明传输)
- 流量控制基于呼叫损失制



问题:


为什么电话通信网 (PSTN) 采用电路交换方式?

业务? → 实时、恒定速率的话音业务

这些特点是否满足业务需求?




#### 2-3 各种交换方式-分组交换



MPLS、软交换、IMS


#### 分组交换一一存储转发





### 分组交换——分组的形成

- 分组头:选路信息及其它控制信息
- 分组大小:可变长、长度(兼顾时延和开销)



#### 分组交换

- □ 基本概念
- □ 主要特点

分组交换 两种方式 虚电路(VC: Virtual Circuit)


数据报(DG: Datagram)



#### 面向连接的工作方式——逻辑连接

呼叫1: DTE1-DTE3

呼叫2: DTE2-DTE4



呼叫	入		出	
門中	端口号	LCN	端口号	LCN
1	3	10	2	62
2	4	12	2	63


11111111	入		出	
呼叫	端口号	LCN	端口号	LCN
1	3	62	1	22
2	3	63	2	23

#### LCN-Logic Channel Number

21



### 虚电路方式应用: PSPDN



PSPDN—Packet Switched Public Data Network



#### 数据报--无连接工作方式

#### ·IP网络 数据报方式典型应用-



路由器A

路由器B

路由器C

目的地址	下一跳
202. 25. 0. 1	В

目的地址	下一跳
202. 25. 0. 1	С


202. 25. 0. 1

#### 路由选择和数据转发同时进行

hop-by-hop

#### 分组交换——统计时分复用

#### 分组头中有一个表明属于哪路逻辑信道的标识



- 通过标识来区分每一个逻辑信
- 动态带宽分配



#### 分组交换的特点

- 面向连接方式(逻辑连接)和无连接方式
- 统计时分复用(动态分配带宽)
- 有差错控制机制
- 对通信信息作处理
- 流量控制基于呼叫延迟制

### 虚电路与数据报比较

	虚电路	数据报
分组头	简单	复杂
	(逻辑信道号)	(详细的选路信息)
选路	基于虚连接表	每个分组独立选路
		选路复杂
分组顺序	不会失序	失序现象
故障敏感性	敏感	不敏感(可靠性高)
应用	连续数据流	询问/响应



#### 特点分析

问题:

为什么数据通信网采用分组交换方式?

业务? ——

可靠性要求高、可变速率的数据业务



这些特点是否满足业务需求?

国家级精品课程 国家级精品资源共享课



## 现代交換原理

### 卞佳丽

北京邮电大学 计算机学院



### 第一章 交換概论


第1节 什么是交换

第2节 各种交换方式

第3节 交换系统基本结构



#### 3、交换系统基本结构



电信交换系统基本结构



#### 电信交换系统的基本技术

#### 互连技术

交换网络的拓扑结构、选路策略、控制机理、多播方式、阻塞特性、故障防卫

■ 接口技术

模拟用户接口、数字用户接口、模拟中继接口、数字中继接口 中继接口

■ 信令技术 田立信念 目前点

用户信令、局间信令


控制技术

控制系统的结构方式、多处理机结构



交换节点可控制的接续类型:

本局接续、出局接续、入局接续、转接接续





### 电信交换节点的基本功能 (2)

- 交换节点必须具备的基本功能:
  - □ 能正确接收和分析从用户线或中继线发来的呼叫信号、地址信号
  - □ 能按目的地址正确地进行选路以及在中继线上转 发信号
  - □ 能控制连接的建立与拆除

# 小结

- 交换的基本概念
- 通信网的组成 (三要素)
- 电路交换方式的特点
- 分组交换方式的特点
- 三对基本概念
  - 同步时分复用、统计(异步)时分复用
  - 面向连接工作方式、无连接工作方式
  - 固定带宽分配、动态带宽分配
- 交换系统的基本结构及其主要技术



#### 学习要求

■ 结合课堂所讲内容,认真阅读教材第一章,深刻理解反复强调的重点概念,体会本章"小结",完成课后习题。